สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น

Phueng Thao Kong Ma Khon Kaen Association

Admin Manual

คู่มือผู้ดูแลระบบจัดการทรัพย์สิน

สำหรับเจ้าหน้าที่ Admin และผู้มีสิทธิ์จัดการระบบเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: พ.ศ. 2568 | เวอร์ชัน 1.0 | ระดับเอกสาร: ใช้งานภายใน

1. ภาพรวม Admin Panel

Admin Panel คือส่วนที่ผู้ดูแลระบบใช้จัดการข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดใน Snipe-IT

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายการใหม่ แก้ไขข้อมูลเดิม ลบรายการที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนพิมพ์ QR Label

และตรวจสอบการแจ้งเตือน

Admin Panel แตกต่างจากหน้าใช้งานทั่วไป (store.html) ตรงที่:

- มีสิทธิ์สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลโดยตรง
- จัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Category, Model, Location
- เพิ่ม / แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน (User)
- ตรวจสอบรายการที่ต้องดำเนินการ เช่น ของใกล้หมด หรือส่งซ่อม

เมนูหลักทั้ง 8 รายการ

ไอคอน	เมนู	หมวด	หน้าที่
	Asset	ทรัพย์สินถาวร	เพิ่ม แก้ไข ลบ Asset พร้อมกำหนด Model, Location, สถานะ และราคา
	Consumable	วัสดุสิ้นเปลือง	เพิ่ม แก้ไข ลบ วัสดุ พร้อมกำหนดจำนวนและระดับแจ้งเตือน

	Accessory	อุปกรณ์เสริม	เพิ่ม แก้ไข ลบ Accessory พร้อมกำหนดจำนวนและระดับแจ้งเตือน
	Location	ตำแหน่งจัดเก็บ	กำหนดสถานที่ / ห้อง / จุดวาง รองรับ Parent-Child hierarchy
	Category & Model	หมวดหมู่และรุ่น	สร้าง Category ก่อน แล้วผูก Model กับ Asset ประเภทถาวร
	User	ผู้ใช้งาน	เพิ่ม แก้ไข ลบ บัญชีพนักงานสำหรับระบบ Checkout
	แจ้งเตือน	ตรวจสอบสถานะ	แสดง Consumable / Accessory ใกล้หมด และ Asset ที่ต้องซ่อม
	QR Label	พิมพ์ป้ายติดของ	ค้นหา Asset แล้วพิมพ์ QR Code ติดสติ๊กเกอร์บนอุปกรณ์

ลำดับการตั้งค่าระบบใหม่ที่ถูกต้อง

ลำดับสำคัญ — ต้องทำก่อน-หลังให้ถูกต้อง

1. สร้าง Location ก่อน — กำหนดที่เก็บทรัพย์สินทุกจุด
2. สร้าง Category — จำแนกประเภทให้ครบ (Asset / Consumable / Accessory)
3. สร้าง Model — ผูกกับ Category ประเภท Asset (Asset ทุกชิ้นต้องมี Model)

4 เพิ่ม User — เพิ่มพนักงานที่ต้องการเบิก-คืนทรัพย์สิน

5 เพิ่ม Asset / Consumable / Accessory — ลงข้อมูลทรัพย์สินจริงในระบบ

2. การเข้าสู่ระบบ Admin

Admin Panel ใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อชุดเดียวกับระบบ แต่จัดเก็บแยกกัน API Token ต้องมีสิทธิ์ระดับ Admin

ขั้นตอน 1	เปิดไฟล์ admin.html ในเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอน 2	กรอก URL Server — ที่อยู่ของ Snipe-IT เช่น http://192.168.1.40:8080 หรือใช้ค่า proxy ที่ตั้งค่าไว้
ขั้นตอน 3	กรอก API Token — รับ Token จาก Snipe-IT ⟶ Profile ⟶ API
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ Admin ⟶
ขั้นตอน 5	รอสถานะ เชื่อมต่อแล้ว ✓ ที่แถบหัวข้อ หากขึ้น ✗ ให้ตรวจสอบ URL และ Token ใหม่

หมายเหตุการเข้าสู่ระบบ

- ระบบบันทึก URL และ Token ในเบราว์เซอร์ (localStorage) ครั้งต่อไปเข้าอัตโนมัติ
- หากต้องการเปลี่ยน URL หรือ Token กดปุ่ม ⚙ ตั้งค่า มุมขวาบน
- API Token ต้องมีสิทธิ์ Admin จึงจะสร้าง / แก้ไข / ลบ ข้อมูลได้

3. จัดการ Location

Location คือตำแหน่งที่เก็บทรัพย์สิน ต้องสร้างก่อนเพิ่ม Asset / Consumable / Accessory รองรับโครงสร้าง Parent-Child เช่น อาคาร ⟶ ห้อง ⟶ ชั้นวาง

3.1 เพิ่ม Location ใหม่

ขั้นตอน 1	จากหน้าหลัก กดเมนู Location
ขั้นตอน 2	กดปุ่ม + เพิ่ม ที่มุมขวาบน
ขั้นตอน 3	กรอกข้อมูลในฟอร์ม (รายละเอียดด้านล่าง)
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม บันทึก — รอข้อความ ✓ เพิ่มสำเร็จ

ชื่อฟิลด์	จำเป็น	คำอธิบาย
ชื่อ Location	✓	ชื่อสถานที่ เช่น ห้องคลัง, ชั้น 2, ตู้เก็บของ A (บังคับ)
Parent Location	—	ตำแหน่งแม่ เช่น ถ้าสร้าง ห้อง 201 ให้เลือก อาคาร A เป็น Parent
Currency	—	สกุลเงิน ค่าเริ่มต้น THB ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

3.2 แก้ไข / ลบ Location

- กด แก้ไข (สีน้ำเงิน) — เปิดฟอร์มพร้อมข้อมูลเดิม แก้ไขแล้วกด บันทึก

- กด ลบ (สีแดง) — ระบบขอยืนยันก่อน กด ยืนยันลบ เพื่อดำเนินการ

ข้อควรระวังการลบ Location

- ห้ามลบ Location ที่มีทรัพย์สินผูกอยู่ ให้ย้ายทรัพย์สินออกก่อน
- Location ที่เป็น Parent ควรลบ Child ออกทั้งหมดก่อน

4. จัดการ Category & Model

Category และ Model คือโครงสร้างที่ต้องสร้างก่อนเพิ่มทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งสองอยู่ในเมนูเดียวกัน

4.1 เพิ่ม Category

Category ใช้จำแนกประเภทของทรัพย์สิน ต้องเลือก category_type ให้ตรงกับทรัพย์สินที่จะใช้

ขั้นตอน 1	กดเมนู Category & Model
ขั้นตอน 2	ในส่วน Category กดปุ่ม + เพิ่ม
ขั้นตอน 3	กรอกชื่อ Category และเลือกประเภท
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม บันทึก

ชื่อฟิลด์	จำเป็น	คำอธิบาย
ชื่อ Category	✓	ชื่อหมวดหมู่ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, วัสดุสำนักงาน (บังคับ)
ประเภท (Type)	✓	Asset / Accessory / Consumable / Component / License — ต้องตรงกับทรัพย์สินที่จะใช้

หลักการเลือกประเภท Category

- Asset → สำหรับ Category ที่ผูกกับ Model และ Asset ถาวร

- Accessory ⟶ สำหรับอุปกรณ์เสริมที่ยืม-คืนได้
- Consumable ⟶ สำหรับวัสดุสิ้นเปลือง
- ต้องสร้าง Category ก่อนสร้าง Model และก่อนเพิ่มทรัพย์สินทุกครั้ง

4.2 เพิ่ม Model

Model คือรุ่น/แบบของ Asset เช่น Dell Latitude 5520 — Asset ทุกชิ้นต้องมี Model

ขั้นตอน 1	ในหน้าเดียวกัน เลื่อนลงมาที่ส่วน Model กดปุ่ม + เพิ่ม
ขั้นตอน 2	กรอกชื่อ Model และเลือก Category ประเภท Asset
ขั้นตอน 3	กรอก Model Number (ถ้ามี) เพื่อง่ายต่อการค้นหา
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม 💾 บันทึก

ชื่อฟิลด์	จำเป็น	คำอธิบาย
ชื่อ Model	✓	ชื่อรุ่น เช่น Dell Latitude 5520, Logitech MX Keys (บังคับ)
Category	✓	ต้องเลือก Category ประเภท Asset เท่านั้น (บังคับ)
Model Number	—	รหัสรุ่นจากผู้ผลิต ช่วยในการค้นหาและอ้างอิง

⚠ **ถ้าไม่มี Category ประเภท Asset — สร้าง Model ไม่ได้**

- ระบบแจ้งเตือน ⚠ ยังไม่มี Category ประเภท Asset หากยังไม่ได้สร้าง

- ให้สร้าง Category ประเภท Asset ก่อน แล้วค่อยกลับมาสร้าง Model

5. จัดการ Asset

Asset คือทรัพย์สินถาวรที่มีหมายเลขประจำตัวเฉพาะ (Asset Tag) เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก กล้อง โปรเจคเตอร์

5.1 เพิ่ม Asset ใหม่

ขั้นตอน 1	กดเมนู Asset จากหน้าหลัก
ขั้นตอน 2	กดปุ่ม + เพิ่ม ที่มุมขวาบน
ขั้นตอน 3	กรอกข้อมูลในฟอร์ม (ต้องมี Model ในระบบก่อน หากยังไม่มีระบบจะแจ้งเตือน)
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม บันทึก — รอข้อความ ✓ เพิ่มสำเร็จ

ชื่อฟิลด์	จำเป็น	คำอธิบาย
ชื่อ Asset	✓	ชื่ออุปกรณ์ เช่น โน้ตบุ๊ก Dell ห้อง 201 (บังคับ)
Asset Tag	✓	รหัสประจำเครื่อง ห้ามซ้ำ เช่น AST-001, NB-2024-01 (บังคับ)
Serial Number	—	หมายเลข Serial จากตัวเครื่อง
สถานะ	✓	Ready to Deploy / Deployed / Undeployable / Pending / Archived
Model	✓	รุ่นอุปกรณ์ ต้องมี Model ในระบบก่อน (บังคับ)
Location	—	ตำแหน่งจัดเก็บ ต้องมี Location ในระบบก่อน

ราคา (THB)	—	ราคาซื้อ สำหรับบันทึกมูลค่าทรัพย์สิน
หมายเหตุ	—	ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สภาพ แหล่งที่มา

5.2 สถานะ Asset และความหมาย

สถานะ	ความหมาย / เงื่อนไขการใช้งาน
Ready to Deploy	พร้อมใช้งาน — สามารถเบิกออกได้ทันที
Deployed	ถูกเบิกออกแล้ว — มีผู้ถือครอง ห้ามเบิกซ้ำ
Undeployable	ไม่พร้อมใช้งาน / ส่งซ่อม — จะปรากฏในหน้าแจ้งเตือน
Pending	รอตรวจสอบ / รออนุมัติ
Archived	เก็บเข้าคลังถาวร / ปลดระวาง

⚠ ข้อควรระวัง Asset

- ต้องมี Model ในระบบก่อนเสมอ ระบบจะแจ้งเตือนหากยังไม่มี
- Asset Tag ต้องไม่ซ้ำกัน หากซ้ำจะบันทึกไม่ได้
- ห้ามลบ Asset ที่อยู่ในสถานะ Deployed ให้ Check-in คืนก่อน

6. จัดการ Consumable

Consumable คือวัสดุสิ้นเปลืองที่นับจำนวน ไม่มีการคืน เมื่อเบิกออกแล้วจำนวนลดลงถาวร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา

6.1 เพิ่ม Consumable ใหม่

ขั้นตอน 1	กดเมนู Consumable
ขั้นตอน 2	กดปุ่ม + เพิ่ม
ขั้นตอน 3	กรอกข้อมูล ต้องมี Category ประเภท Consumable ในระบบก่อน
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม บันทึก

ชื่อฟิลด์	จำเป็น	คำอธิบาย
ชื่อ	✓	ชื่อวัสดุ เช่น กระดาษ A4, หมึกพิมพ์ Canon PG-745 (บังคับ)
Category	✓	ต้องเลือก Category ประเภท Consumable เท่านั้น (บังคับ)
จำนวนทั้งหมด	—	จำนวนเริ่มต้นในสต็อก
แจ้งเตือนเมื่อเหลือ ≤	—	ค่าเริ่มต้น 10 — เมื่อคงเหลือถึงหรือต่ำกว่านี้จะแสดงในแจ้งเตือน
ราคา/หน่วย (THB)	—	ราคาต่อชิ้น สำหรับบันทึกค่าใช้จ่าย

การเพิ่มสต็อก Consumable

- Admin สามารถเพิ่มสต็อกโดยการ แก้ไข และเปลี่ยนจำนวนโดยตรง
- พนักงานทั่วไปใช้ฟังก์ชัน รับเข้าสต็อก ใน store.html
- ตั้งค่า แจ้งเตือนเมื่อเหลือ ≤ ให้เหมาะสม เพื่อสั่งซื้อได้ทันก่อนของหมด

7. จัดการ Accessory

Accessory คืออุปกรณ์เสริมที่ยืม-คืนได้ ระบบติดตามว่าใครยืมอยู่ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด สายชาร์จ หูฟัง

7.1 เพิ่ม Accessory ใหม่

ขั้นตอน 1	กดเมนู Accessory
ขั้นตอน 2	กดปุ่ม + เพิ่ม
ขั้นตอน 3	กรอกข้อมูล ต้องมี Category ประเภท Accessory ในระบบก่อน
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม บันทึก

ชื่อฟิลด์	จำเป็น	คำอธิบาย
ชื่อ	✓	ชื่ออุปกรณ์ เช่น เมาส์ Logitech M185, สาย HDMI 1.8m (บังคับ)
Category	✓	ต้องเลือก Category ประเภท Accessory เท่านั้น (บังคับ)
จำนวนทั้งหมด	—	จำนวนเริ่มต้น
แจ้งเตือนเมื่อเหลือ ≤	—	ค่าเริ่มต้น 5 — เมื่อคงเหลือถึงหรือต่ำกว่านี้จะแสดงในแจ้งเตือน
ราคา/หน่วย (THB)	—	ราคาต่อชิ้น สำหรับบันทึกมูลค่า

ความแตกต่าง Accessory vs Consumable

- Accessory — ยืม-คืนได้ ระบบติดตามผู้ยืม จำนวนจะกลับมาเมื่อคืน
- Consumable — เมื่อเบิกแล้วจำนวนลดถาวร ไม่มีการคืน
- เลือกประเภทให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น เพราะเปลี่ยนภายหลังทำได้ยาก

8. จัดการ User

User คือบัญชีพนักงานใน Snipe-IT ที่ใช้รับทรัพย์สินเมื่อมีการ Checkout

ต้องเพิ่มพนักงานไว้ล่วงหน้าก่อนเบิกให้ได้

8.1 เพิ่ม User ใหม่

ขั้นตอน 1	กดเมนู User
ขั้นตอน 2	กดปุ่ม + เพิ่ม
ขั้นตอน 3	กรอกข้อมูล (รายละเอียดด้านล่าง)
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม บันทึก

ชื่อฟิลด์	จำเป็น	คำอธิบาย
ชื่อ (First Name)	✓	ชื่อจริงพนักงาน (บังคับ)
นามสกุล	—	นามสกุลพนักงาน
Username	✓	ชื่อผู้ใช้ ห้ามซ้ำกัน (บังคับ)
Email	—	อีเมลสำหรับรับการแจ้งเตือนจากระบบ
Password	✓	รหัสผ่านเริ่มต้น — บังคับเฉพาะตอนสร้างใหม่

8.2 แก้ไข / ลบ User

- กด แก้ไข — แก้ไขชื่อ นามสกุล อีเมล (ไม่สามารถเปลี่ยน Password ผ่าน Admin Panel ให้ทำผ่าน Snipe-IT โดยตรง)
- กด ลบ — ยืนยันแล้วลบถาวร ไม่สามารถกู้คืน
- ก่อนลบ User ต้องตรวจสอบว่าไม่มีทรัพย์สิน Checkout ค้างอยู่

ข้อควรระวัง User

• ห้ามลบ User ที่ยังมีทรัพย์สิน Checkout อยู่ ให้ Check-in คืนก่อนทุกชิ้น

• Username ต้องไม่ซ้ำกัน หากซ้ำระบบจะบันทึกไม่ได้

• การรีเซ็ต Password ต้องทำผ่านหน้า Snipe-IT Admin โดยตรง

9. การแจ้งเตือน

หน้าแจ้งเตือนรวบรวมรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด Admin ควรตรวจสอบเป็นประจำ

สี	หัวข้อ	เงื่อนไขการแจ้งเตือน
แดง	Consumable หมดแล้ว	จำนวนคงเหลือ = 0 ต้องสั่งซื้อทันที
เหลือง	Consumable ใกล้หมด	คงเหลือ ≤ ค่า min_amt ที่ตั้งไว้
แดง	Accessory หมดแล้ว	จำนวนคงเหลือ = 0
เหลือง	Accessory ใกล้หมด	คงเหลือ ≤ ค่า min_amt ที่ตั้งไว้
เหลือง	Asset ที่ต้องซ่อม	Asset ทุกชิ้นที่มีสถานะ Undeployable

ขั้นตอนตรวจสอบการแจ้งเตือน

ขั้นตอน 1	กดเมนู แจ้งเตือน จากหน้าหลัก

ขั้นตอน 2	ระบบดึงข้อมูลล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ
ขั้นตอน 3	ตรวจสอบแต่ละหมวด: Consumable, Accessory ใกล้หมด และ Asset ที่ต้องซ่อม
ขั้นตอน 4	สำหรับของใกล้หมด — กลับไปที่เมนูนั้น แล้วแก้ไขจำนวนหรือดำเนินการสั่งซื้อ
ขั้นตอน 5	สำหรับ Asset ที่ต้องซ่อม — ส่งซ่อมตามขั้นตอน แล้วอัปเดตสถานะเป็น Ready to Deploy

การตั้งค่าระดับแจ้งเตือน

- ค่า min_amt ของแต่ละรายการกำหนดได้ตอนเพิ่มหรือแก้ไขรายการนั้น
- ควรตั้งให้สูงพอ เพื่อมีเวลาสั่งซื้อก่อนของหมด เช่น กระดาษ A4 ตั้งไว้ที่ 5 รีม
- ถ้าทุกรายการปกติ จะแสดง ☑ ทุกรายการปกติ ในแต่ละหมวด

10. การพิมพ์ QR Label

QR Label คือป้ายสติ๊กเกอร์พิมพ์ติด Asset แต่ละชิ้น เพื่อให้สแกน QR Code ได้รวดเร็วเมื่อเบิก-คืน

ขั้นตอน 1	กดเมนู QR Label จากหน้าหลัก
ขั้นตอน 2	พิมพ์ชื่อหรือ Asset Tag ในช่องค้นหา
ขั้นตอน 3	รายการ Asset ที่ตรงกันจะแสดงขึ้นมา
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม พิมพ์ ที่รายการที่ต้องการ
ขั้นตอน 5	หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นพร้อม QR Code และชื่ออุปกรณ์
ขั้นตอน 6	กดปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งไปยังเครื่องพิมพ์

เคล็ดลับการพิมพ์ QR Label

- QR Code เข้ารหัสค่า Asset Tag ของชิ้นนั้น ๆ ไว้
- ขนาดสติ๊กเกอร์ที่แนะนำ: 4×4 ซม. ขึ้นไป เพื่อให้กล้องอ่านได้ง่าย
- ติด QR Label ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย ไม่บดบัง ไม่โดนน้ำ
- ระบบพิมพ์ได้เฉพาะ Asset เท่านั้น — Consumable / Accessory ไม่มี QR Label
- ต้องอนุญาต Popup ของเบราว์เซอร์ หากหน้าต่างไม่เปิด

11. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ / ปัญหา	วิธีแก้ไข
บันทึก Asset ไม่ได้ ขึ้นว่าไม่มี Model	สร้าง Category ประเภท Asset ⟶ สร้าง Model ก่อน แล้วค่อยเพิ่ม Asset
บันทึก Consumable ไม่ได้	สร้าง Category ประเภท Consumable ก่อน
บันทึก Accessory ไม่ได้	สร้าง Category ประเภท Accessory ก่อน
เชื่อมต่อไม่ได้ หลังกด Login	ตรวจสอบ URL Server และ API Token ให้ถูกต้อง
ลบรายการแล้วยังแสดงอยู่	กลับไปหน้าเมนูนั้นแล้ว Reload ระบบโหลดใหม่อัตโนมัติ
ไม่พบ Asset ใน QR Label	ตรวจสอบการสะกดชื่อหรือ Asset Tag ให้ถูกต้อง
หน้า QR ไม่เปิด	เปิดสิทธิ์ Popup ในเบราว์เซอร์ แล้วลองใหม่
User Login ไม่ได้ / ถูก Block	ให้ดูแลระบบเปิดสิทธิ์ผ่านหน้า Snipe-IT Admin โดยตรง
แก้ไขรายการแล้ว ข้อมูลไม่อัปเดต	รีเฟรชหน้า หรือออกจากเมนูแล้วกลับเข้ามาใหม่

12. สรุปอ้างอิงฉบับย่อสำหรับ Admin

ขั้นตอนตั้งค่าระบบใหม่ (ทำครั้งเดียว)

1. สร้าง Location ทุกจุดในสมาคม
2. สร้าง Category ให้ครบ (Asset / Consumable / Accessory)
3. สร้าง Model สำหรับ Asset ทุกรุ่น
4. เพิ่ม User ทุกคนที่ต้องการเบิก-คืนทรัพย์สิน
5. เพิ่มทรัพย์สิน: Asset, Consumable, Accessory ตามลำดับ

งานประจำของ Admin

- ตรวจหน้า แจ้งเตือน เป็นประจำ เพื่อสั่งซื้อของใกล้หมดและติดตาม Asset ส่งซ่อม
- เพิ่ม User ใหม่เมื่อมีพนักงานเพิ่ม
- อัปเดตสถานะ Asset ที่ส่งซ่อมกลับมา (Undeployable ⟶ Ready to Deploy)
- พิมพ์ QR Label ติดบน Asset ใหม่ทุกชิ้นทันทีหลังเพิ่มในระบบ

สิ่งที่ Admin ต้องระวัง

- อย่าลบ Category หรือ Model ที่ยังมีทรัพย์สินผูกอยู่
- อย่าลบ Location ที่ยังมีทรัพย์สินอยู่ในนั้น

- อย่าลบ User ที่ยังมี Checkout ค้างอยู่
- Asset Tag ต้องไม่ซ้ำกันในทั้งระบบ
- การลบทุกประเภทไม่สามารถกู้คืนได้ ให้ยืนยันก่อนเสมอ