
PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 5 Práce s pamětí Princip RAII

Nikola Beneš, Vladimír Štill

18. října 2016

Práce s pamětí



Připomenutí

Ukazatel

- proměnná, která drží adresu v paměti
- aritmetika ukazatelů (přičtení čísla k ukazateli, rozdíl ukazatelů)
- rozdíl mezi const int* a int* const
 - a případně const int* const
- speciální ukazatel nullptr (od C++11)
 - dříve NULL nepoužívat v novém kódu!

Alokace paměti – znáte z C

Alokace na zásobníku (stack)

- lokální proměnné
- automatické uvolnění paměti na konci bloku (v C++ navíc automatické volání destruktorů)

Statická alokace

- globální proměnné, statické proměnné ve funkcích (v C++ navíc statické atributy – uvidíme později)
- alokace před spuštěním programu
- inicializace před začátkem funkce main (složitější)
- dealokace po skončení programu (v C++ navíc volání destruktorů)

Dynamická alokace na haldě (heap)

- explicitní žádost o paměť
- explicitní uvolnění paměti
- znáte z C: malloc/free (v C++ nepoužíváme)
 - nebezpečné: žádná typová kontrola, bez inicializace

Práce s pamětí v C++

Nízkoúrovňová (ruční)

- operátory new a delete
 - new alokuje paměť na haldě a zavolá konstruktor
 - delete zavolá destruktor a dealokuje paměť
- moderní C++: příliš nepoužívat, jen v nutných případech
- nicméně je dobré vědět, jak funguje

Vysokoúrovňová (automatická)

- využití standardní knihovny, příp. jiných knihoven (boost apod.)
- už jsme vlastně viděli
 - vector, string a jiné kontejnery vnitřně alokují a dealokují paměť na haldě
- jiné možnosti: chytré ukazatele
 - automatické uvolnění paměti
 - unique_ptr (od C++11 ve standardní knihovně) a jiné

Nízkoúrovňová správa paměti

Dva způsoby alokace

- jeden objekt
- pole objektů

```
int* ptr = new int;
int* array = new int[20];
```

- když se alokace nezdaří, vyhodí výjimku (o těch bude řeč později)
 - není proto třeba kontrolovat na nullptr

Odpovídající způsoby dealokace

```
delete ptr;
delete [] array;
```

- musí odpovídat použitému new
- nehlídá kompilátor (někdy ovšem umí dát warning)! Proč? @

Inicializace alokovaných objektů

• funguje podobně jako inicializace lokálních objektů

int* ptr1 = new int; // neinicializovaná paměť

```
int* ptr2 = new int(17); // paměť inicializovaná na 17
int* ptr3 = new int(); // paměť inicializovaná na 0

Obj* ptr4 = new Obj; // zavolá se konstruktor Obj::Obj()
Obj* ptr5 = new Obj(3, 5); // konstruktor Obj::Obj(int, int)

alokace polí
int* arr1 = new int[200]; // neinicializovaná paměť int* arr2 = new int[200](); // paměť inicializovaná na 0

Obj* arr3 = new Obj[200]; // zavolá se konstruktor Obj::Obj()
```

• není jak alokovat pole a volat jiný než bezparametrický konstruktor

Problémy správy paměti (některé znáte z C)

- memory leak (alokovaná paměť, na kterou již nemáme ukazatel)
- zápis do/čtení z nealokované paměti
- čtení z neinicializované paměti
- volání delete na špatný ukazatel
- volání delete místo delete [] a naopak
- volání free na paměť alokovanou new, nebo delete/delete[] na pamět alokovanou malloc
 - v C++ nikdy nepoužíváme free/malloc (leda by to vyžadovala použitá C knihovna)!

Motivace pro chytré ukazatele

• chceme ukazatel, který sám provede delete, když je potřeba

Vysokoúrovňová správa paměti

Chytré ukazatele

- několik druhů
- ve standardní knihovně (od C++11), příp. v jiných knihovnách (boost)
- v tomto předmětu si ukážeme pouze jeden

std::unique_ptr

- nejjednodušší, ale pokrývá většinu potřeb
- má nulovou režii (overhead) za běhu, na rozdíl od jiných
- použitelný pro jednotlivé objekty i pole
- základní princip:
 - objekt, který uvnitř drží ukazatel (koncept vlastnictví)
 - na konci života objektu se zavolá delete na vlastněný ukazatel (tedy zavolá destruktor a dealokuje)
 - vlastnictví se nedá sdílet (proto unique)
 - ale může se explicitně předat

Základní použití std::unique_ptr

- alokace
 - pokud neinicializujeme, je automaticky nullptr

```
// v C++11
std::unique_ptr<Object> ptr(new Object(params));
// od C++14 - používejte raději takto
auto ptr = std::make_unique<Object>(params);
```

- přístup k objektu stejně jak u klasických ukazatelů (*, ->)
 - pozor, nedefinované chování, pokud by byl ptr == nullptr

```
ptr->method();
function(*ptr);
```

- dealokace, zavolání destruktoru objektu
 - lokální unique_ptr: automaticky, na konci bloku
 - unique_ptr jako atribut: automaticky, když skončí život hlavního objektu
 - explicitně: zavoláním metody reset()

• zjištění, zda unique_ptr obsahuje nějaký ukazatel

```
if (ptr) { ... }
```

• přímý přístup ke spravovanému ukazateli (k čemu je to dobré?)

```
Object* rawPtr = ptr.get();
// ptr je stále vlastníkem ukazatele
```

vzdání se vlastnictví (k čemu je to dobré?)

```
// tohle raději nedělejte!
Object* rawPtr = ptr.release();
// ptr už není vlastníkem ukazatele, který je nyní uložen
// v rawPtr, a je třeba jej uvolnit ručně!
```

 předávání vlastnictví jinému unique_ptr unique_ptr se nedá kopírovat! // tohle nebude fungovat std::unique_ptr<Object> newPtr = ptr; // chyba! • unique ptr se umí tzv. *přesouvat* (move) využívá rvalue semantics, mimo záběr předmětu std::unique ptr<Object> newPtr = std::move(ptr); // newPtr teď vlastní ukazatel, který předtím vlastnil ptr // ptr teď nevlastní nic, je tedy ekvivalentní nullptr funguje nejen při inicializaci, ale i při přiřazení auto ptrA = std::make_unique<Object>(); auto ptrB = std::make_unique<Object>(); ptrA = std::move(ptrB); // kdo co vlastní teď?

• použití pro alokaci polí

```
// v C++11
std::unique_ptr<Object[]> ptr(new Object[size]);
// od C++14 - používejte raději takto
auto ptr = std::make_unique<Object[]>(size);
// alokuje paměť pro size objektů
// a všechny inicializuje bezparametrickým konstruktorem
```

• použití pro alokací polí primitivních typů

```
auto ptr = std::make_unique<int[]>(size);
// alokuje paměť pro size intů
// a všechny inicializuje na 0
```

• inicializuje tedy jako new int[size]()



Jak správně pracovat s ukazateli v moderním C++

- jasně si rozmyslete, kdo bude vlastníkem ukazatele
 - ten pak má unique_ptr ukazující na daný objekt
- ostatní (ne-vlastníci) smí mít klasický (surový, raw) ukazatel na tentýž objekt (nebo lépe referenci)
 - je třeba zaručit, aby vlastník ukazatele přežil všechny ne-vlastníky, kteří ukazovaný objekt používají

Jak předávat unique_ptr do funkce?

- hodnotou typu unique_ptr: volající pak musí použít std::move a tím se vzdává vlastnictví ukazatele
- referencí: volaná funkce může sebrat vlastnictví (nedoporučované)
- const referencí: OK, ale volaná funkce může modifikovat odkazovaný objekt (je to jakoby Object* const)
- surový ukazatel: může být Object * nebo const Object *
- úplně nejlépe referencí na Object: volající musí zajistit, že není nullptr 🖉

Datové struktury a unique_ptr


- je třeba rozmyslet strukturu vlastnictví
- není možné mít ve vlastnictví cykly (proč?)
- není možné, aby dva vlastnili stejný objekt
- oboustranně zřetězený seznam 🖉
 - (v prvcích) next je unique_ptr, prev je ukazatel
 - (v seznamu) first je unique_ptr, last je ukazatel
 - nebo naopak
- binární strom
 - vztah rodič vlastní potomky
 - left a right jsou unique_ptr, případný parent je ukazatel
- apod.

Správa paměti v moderním C++

Doporučení

- používejte vysokoúrovňovou správu paměti (unique_ptr)
- nepoužívejte new a delete
 - ale naučte se jim rozumět
 - často je uvidíte v cizím kódu
- do funkcí předávejte objekty pokud možno referencí (toto doporučení už bylo!)
 - předávejte unique_ptr hodnotou, pokud se chcete vzdát vlastnictví
- implementujete-li složitější datovou strukturu s ukazateli, rozmyslete si strukturu vlastnictví (kdo koho vlastní)

Správa zdrojů – princip RAII



Správa zdrojů

Co to je zdroj?

- něco, co se získá (acquire)
- potom se to používá (use)
- nakonec se to uvolní (release)

Příklady zdrojů

- paměť na haldě
- soubory
- síťová připojení
- zámky, mutexy, semafory, ...
- apod.
- v C++ vše funguje na stejném principu

Různé jazyky často implementují automatickou správu paměti, ale ne automatickou správu zdrojů (v posledních letech se to trochu zlepšuje). C++ má automatickou správu zdrojů už skoro od svého počátku.

Správa zdrojů v C++

Princip RAII – "Resource Acquisition Is Initialisation"

- někdy též zváno scope-based resource management
- správa zdroje spjatá s životním cyklem objektu
- inicializace objektu: získání zdroje (acquire)
- destruktor: uvolnění zdroje (release)
- ideálně: jeden objekt spravuje jeden zdroj

Kde se používá RAII?

- skoro všude!
- string, vector, všechny kontejnery
- práce se soubory v C++ (později)
- chytré ukazatele: unique_ptr (C++11)
- zamykání, mutexy (C++11, nad rámec kurzu)

Princip RAII

```
Příklad – dynamické pole intů (pamatujete na Rule of Three?)
class IntArray {
    size_t size;
    int* array;
public:
    IntArray(size_t size)
        : size(size), array(new int[size]) {}
    ~IntArray() { delete [] array; }
    IntArray(const IntArray& other)
        : size(other.size), array(new int[size]) {
        std::copy(other.array, other.array + size, array);
    }
    IntArray& operator=(const IntArray& other) {
        // viz další slajdy
```

Příklad – dynamické pole intů

Jak implementovat přiřazovací operátor?

```
IntArray& operator=(const IntArray& other) {
      delete [] array;
      size = other.size:
      array = new int[size];
      std::copy(other.array, other.array + size, array);
      return *this:
  }
• kde je problém?

    sebe-přiřazení (co se stane, když napíšu x = x;?)

• jak řešit?
```

Příklad – dynamické pole intů (pokr.)

Kontrola sebe-přiřazení

```
IntArray& operator=(const IntArray& other) {
   if (&other == this)
        return *this;
   delete [] array;
   size = other.size;
   array = new int[size];
   std::copy(other.array, other.array + size, array);
   return *this;
}
```

- optimalizace
 - není třeba dělat delete [] a new [], pokud jsou velikosti stejné

Příklad – dynamické pole intů (pokr.)

Jiná možnost, tzv. copy-and-swap idiom

```
void swap(IntArray& other) {
      using std::swap;
      swap(size, other.size);
      swap(array, other.array);
  }
  IntArray& operator=(IntArray other) { // HODNOTOU!
      swap(other);
  }
co se děje?
```

Rule of Three and a Half

- ke třem dříve zmíněným se přidá metoda swap
- copy-and-swap idiom silně doporučujeme!

Princip RAII

Jiné příklady (pro ilustraci)

- třída File
 - konstruktor otevře soubor
 - destruktor zavře soubor
 - kopírování nejspíše zakážeme
- třída Mutex
 - konstruktor zamkne mutex
 - destruktor odemkne mutex
 - kopírování opět zakážeme
- třída Texture
 - konstruktor načte texturu ze souboru do paměti GPU
 - destruktor uvolní paměť GPU
 - kopírování: vytvoření nové textury

Princip RAII v jiných jazycích

Některé jazyky mají RAII

- C++, D, Ada, Rust umí plné RAII
- tak trochu: Perl, Python (CPython), PHP mají reference counting

Správa zdrojů v jiných jazycích

- garbage collector: správa paměti, typicky neumožňuje správu zdrojů (není žádná záruka, kdy a jestli vůbec se zavolají destruktory)
- Java
 - synchronized
 - try(Resource res = new Resource(...)) { ... } (1.7)
- Python
 - with get_resource() as resource: (2.5)
- C#
 - using(Resource res = new Resource(...)) { ... }