# NGN\_CAMERA.H

```
void CreateLayers(uint32_t layers);
Define el número de capas de las que dispondrá la cámara.
ngn->camera->CreateLayers(4);
void SizeOfLayer(uint32_t layer_number,
                               uint32_t width,
                               uint32_t height
                               );
Define el tamaño la capa de sprites (por defecto, todas las capas tienen el
tamaño del fondo de esa capa).
ngn->camera->SizeOfLayer(3, 4000.0f, 2000.0f);
void Setup(uint32_t world_width,
                               uint32_t world_height,
                               NGN_Sprite* target_sprite = NULL
                               );
Inicializa la cámara. Debe especificarse el tamaño del mundo y opcionalmente,
el sprite al que seguirá la cámara.
ngn->camera->Setup(4000, 1024, player->sprite);
int32_t PushBackground(uint32_t layer_number,
                               NGN TiledBg* background
                               );
int32_t PushBackground(uint32_t layer_number,
                               NGN_Texture* texture
                               );
Añade un fondo a la capa y devuelve su índice en la lista. En caso de error,
devuelve -1.
ngn->camera->PushBackground(2, bg_clouds);
int32_t PushVirtualBg(
                               uint32_t layer_number,
                               NGN_Texture* texture,
                               uint32_t bg_width,
                               uint32_t bg_height,
                               uint32_t loop_x,
                               uint32_t loop_y,
                               float auto_x = DEFAULT_VALUE,
                               float auto_y = DEFAULT_VALUE);
```

### int32\_t PushVirtualBg(

```
uint32_t layer_number,
NGN_TiledBg* background,
uint32_t bg_width,
uint32_t bg_height,
uint32_t loop_x,
uint32_t loop_y,
float auto_x = DEFAULT_VALUE,
float auto_y = DEFAULT_VALUE);
```

Añade un fondo con un tamaño "virtual" a la capa y devuelve su índice en la lista. En caso de error, devuelve -1. Debe especificarse el tamaño virtual del fondo, los puntos de loop en "X" e "Y" y opcionalmente los valores de auto-scroll de este fondo. El uso de este método sobrescribe el valor del tamaño de capa para los sprites.

ngn->camera->PushVirtualBg(0, bg0, 100000, 720, 2560, 0, 1, 0);

# int32\_t PushSprite(uint32\_t layer\_number, NGN\_Sprite\* sprite);

Añade un sprite a la capa y devuelve su índice en la lista. En caso de error, devuelve -1.

ngn->camera->PushSprite(3, player->sprite);

# void LookAt(NGN\_Sprite\* target\_sprite);

Indica a la cámara que debe seguir a un sprite concreto.

ngn->camera->LookAt(player->sprite);

# void LookAt(uint32\_t position\_x, uint32\_t position\_y); void LookAt(Vector2I32 pos);

Indica a la cámara que debe colocarse en una posición específica.

ngn->camera->LookAt(1000, 768);

# void Update();

Actualiza la vista de la cámara. Esta función debe llamarse una vez por frame.

ngn->camera->Update();

# int32\_t RemoveBackground(NGN\_TiledBg\* background);

# int32\_t RemoveBackground(NGN\_Texture\* texture);

Busca y elimina un fondo de la cámara. En caso de no encontrar ese fondo en la lista, devuelve -1.

ngn->camera-> RemoveBackground(bg\_clouds);

# int32\_t RemoveSprite(NGN\_Sprite\* sprite);

Busca y elimina un sprite de la cámara. En caso de no encontrar ese sprite en la lista, devuelve -1.

ngn->camera-> RemoveSprite(player->sprite);

# int32\_t ChangeLayer(NGN\_Sprite\* sprite, uint32\_t layer\_number);

Cambia de capa un sprite. En caso de no encontrar ese sprite en la lista, devuelve -1.

ngn->camera-> ChangeLayer(player->sprite, 2);

# void Reset();

Reinicia la camara, eliminando todas las capas y las referencias contenidas. ngn->camera-> Reset();

#### Size2I world

Almacena el tamaño actual del mundo.

# **Vector2I** position

Almacena la posición actual de la cámara en el mundo.

# bool animation\_pause

Pausa la animación de todos los sprites si su valor es TRUE.