SOUND, H

```
NGN_AudioClip* PlaySfx(
    NGN_AudioClipData* sound, // Clip de audio
    int32 t volume = 100,
                                      // Volumen
                                    // Panning (-100 a 100)
    int32_t panning = 0,
                                       // Loop ?
    bool loop = false
    );
Reproduce un clip de audio cargado previamente en RAM con el comando
ngn->load->AudioClip(); Devuelve la referencia de la instancia creada y lo
añade a la cola de reproducción.
NGN_AudioClipData* coin_sfx = ngn->load->AudioClip("data/wav/coin.wav");
ngn->sound->PlaySfx(coin_sfx); // Reproducción simple
NGN_AudioClip* my_sound = ngn->sound->PlaySfx(coin_sfx, 100, false); // Avanzada
ngn->sound->SfxVolume(my_sound, 50);
void ResumeSfx(NGN_AudioClip* sound);
Continúa la reproducción de un efecto de sonido.
ngn->sound->ResumeSfx(my sound);
void PauseSfx(NGN AudioClip* sound);
Pausa un efecto de sonido.
ngn->sound->PauseSfx(my_sound);
void StopSfx(NGN_AudioClip* sound);
Detén la reproducción de un efecto de sonido. Esto lo eliminara de manera
automática de la cola de reproducción.
ngn->sound->StopSfx(my_sound);
void SfxVolume(NGN_AudioClip* sound, int32_t volume = 100);
Cambia el nivel de volumen de un sonido (0 - 100).
ngn->sound->SfxVolume(my_sound, 50);
int32 t SfxGetVolume(NGN AudioClip* sound);
Devuelve el nivel actual de volumen de un sonido.
uint32_t vol = ngn->sound->SfxGetVolume(my_sound);
```

void SfxPitch(NGN AudioClip* sound, float pitch = 1.0f);

Cambia la velocidad de reproducción y frecuencia de un sonido. (Usar 1.0f como valor nominal).

ngn->sound->SfxPitch(my_sound, 1.2f);

float SfxGetPitch(NGN_AudioClip* sound);

Devuelve el valor actual del PITCH de un sonido.

float my_pitch = ngn->sound->SfxGetPitch(my_sound);

void SfxLoop(NGN_AudioClip* sound, bool loop = true);

Establece si un sonido debe repetirse al finalizar.

ngn->sound->SfxLoop(my_sound, true);

bool SfxGetLoop(NGN AudioClip* sound);

Devuelve el estado de repetición de un sonido.

bool repeat = ngn->sound->SfxGetLoop(my_sound);

void SfxPanning(NGN_AudioClip* sound, int32_t panning = 0);

Establece el efecto "panning" de un sonido (-100 izquierda, 0 centro, 100 derecha).

ngn->sound->SfxPanning(my_sound, -66);

int32_t SfxGetPanning(NGN_AudioClip* sound);

Devuelve nivel de "panning" de un sonido.

int32_t pan = ngn->sound->SfxGetPanning(my_sound);

bool SfxIsPlaying(NGN AudioClip* sound);

Devuelve el estado de reproducción de un sonido.

bool play = ngn->sound->SfxIsPlaying(my_sound);

bool SfxIsAlive(NGN AudioClip* sound);

Devuelve si aún existe un sonido.

bool alive = ngn->sound->SfxIsAlive(my_sound);

```
NGN_MusicClip* OpenMusic(
     const char* filepath, // Archivo de audio
bool auto_start = true, // Reproducción automática
int32_t volume = 100, // Volumen
     bool loop = true
                                       // Loop ?
     );
Abre y opcionalmente, reproduce un archivo de audio por streaming en formato
WAV, OGG o FLAC. Devuelve la referencia de la instancia creada y lo añade a
la cola de reproducción.
NGN_MusicClip* bgm = ngn->sound->OpenMusic("data/ogg/stage01.ogg");
void CloseMusic(NGN MusicClip* music);
Cierra un stream de audio y lo elimina de la cola de reproducción.
ngn->sound->CloseMusic(bgm);
void PlayMusic(
    NGN_MusicClip* music, // Clip de música int32_t volume = 100, // Volumen
     bool loop = true
                                       // Loop ?
     );
Inicia o continua la reproducción de un archivo de audio abierto previamente,
pudiendo especificar nuevos valores de volumen y repetición.
ngn->sound->PlayMusic(bgm, 50, false);
void ResumeMusic(NGN_MusicClip* music);
Continua con la reproducción de una música pausada previamente. Si no estaba
en pausa, se inicia la reproducción desde el principio.
ngn->sound->ResumeMusic(bgm);
void PauseMusic(NGN MusicClip* music);
Pone en pausa una música indicada.
ngn->sound->PauseMusic(bgm);
void StopMusic(NGN_MusicClip* music);
Detiene la reproducción de la música indicada. Esta no será eliminada de cola
```

de reproducción.

ngn->sound->StopMusic(bgm);

```
void MusicVolume(
    NGN_MusicClip* music,
    int32 t volume = 100
    );
Cambia el nivel de volumen (0 - 100) de la música indicada.
ngn->sound->MusicVolume(bgm, 75);
int32 t MusicGetVolume(NGN MusicClip* music);
Devuelve el nivel actual de la música indicada.
uint32_t vol = ngn->sound->MusicGetVolume(bgm);
void MusicPitch(NGN_MusicClip* music, float pitch = 1.0f);
Cambia la velocidad de reproducción y frecuencia de una música. (Usar 1.0f
como valor nominal).
ngn->sound->MusicPitch(bgm, 0.75f);
float MusicGetPitch(NGN_MusicClip* music);
Devuelve el valor actual del PITCH de una música.
float pitch = ngn->sound->MusicGetPitch(bgm);
void MusicLoop(NGN MusicClip* music, bool loop = true);
Cambia el estado del LOOP (repetición) de una música.
ngn->sound->MusicLoop(bgm, false);
bool MusicGetLoop(NGN_MusicClip* music);
Devuelve el estado del LOOP de una música.
bool loop = ngn->sound->MusicGetLoop(bgm);
bool MusicIsPlaying(NGN_MusicClip* music);
Devuelve el estado de reproducción de una música.
bool play = ngn->sound->MusicIsPlaying(bgm);
bool MusicIsAlive(NGN_MusicClip* music);
Devuelve si aún existe una música.
bool alive = ngn->sound->MusicIsAlive(bgm);
```

void PauseAll();

Pausa todos los SFX (efectos de sonido) y músicas que estén en reproducción en ese momento. Los sonidos y músicas reproducidos después de la ejecución de esta orden no se verán afectados.

```
ngn->sound->PauseAll();
```

void ResumeAll();

Continua la reproducción de todos los SFX y músicas puesta en pausa por la instrucción PauseAll().

```
ngn->sound->ResumeAll();
```

void Update();

Actualiza el estado de todos los SFX y músicas existentes en la cola de audio, eliminando los que ya no son necesarios automáticamente. Esta instrucción debe ejecutarse una vez por frame con el fin de mantener la cola de sonidos actualizada.

```
ngn->sound->Update();
```