



Step 1: USD Component 만들기

이 실습을 위해 아래 Assets 을 다운로드하세요.

<u>OpenUSD_Lab-Assets 다운로드</u>



완성된 용접 보관함은 다음과 같이 구성됩니다.



welding_Locker 파일에는 locker에 대한 metadata와 콘텐츠의 Payload 가 포함된 asset 인터페이스가 포함되어 있습니다. 콘텐츠는 asset의 geometry과 material로 구성됩니다.


Step 1.1: Prepare the USD file for your Component

- 1. 새 파일 생성
 - File > New From Stage Template > Empty 선택



참고: 빈 스테이지를 사용하는 이유는 재사용 가능한 USD Component는 장면 조명이나 바닥 평면이 필요하지 않기 때문


2. Grey Studio Light Rig 추가 viewport의 오른쪽 상단에 있는 *lighting widget*에서 Grey Studio **선택**



이렇게 하면 Stage에 조명을 명시적으로 추가하지 않고도 우리가 하고 있는 작업을 볼 수 있으며, 우리가 만들고 있는 Component에 영향을 미치지 않습니다.

3. File**로 이동**하여 Save **선택**.

- 다운로드한 Assets 폴더로 **이동**
- Assets\Welding_Locker 로 이동
- 파일 이름을 content.usda 로 **지정**






이제 빈 content.usda 파일과 제공된 CAD Geometry가 있는 Welding_Locker 폴더가 있습니다.





Step 1.2: Add a Sublayer with the Source Geometry


1. Layer Tab 에서 Root Layer 를 **오른쪽 클릭**하고, Insert Sublayer 을 **선택**하십시오




참고: Layer 패널 하단의 세 아이콘도 사용할 수 있습니다.



2. Welding_Locker 폴더로 **이동**하여 geometry.usdc 를 선택하고 **열기**를 **클릭**합니다. 이제 Locker Geometry를 볼 수 있지만 올바르게 배치되지 않았습니다.




3. Layer 패널에서 Root Layer 를 **클릭**하고, Property Tab 에서 World Axis 속성을 Z로**설** 정합니다.






이제 content.usda 내부에 geometry.usdc 를 Sublayer로 참조하는 레이어가 있습니다.



NOTE: geometry 파일에서 locker 모델에 변경하면, content.usda에서도 변경됩니다.

Step 1.3: Create a Sublayer to Style the Look of Our Locker

1. Layer 탭에서 Root Layer 를 **오른쪽 클릭**하고, Sublayer를 **생성**합니다.




참고: 새로운 Sublayer를 생성. 이 Sublayer는 독립적인 USD 파일입니다. 따라서 하나의 USD 파일을 여러 다른 파일에 Sublayer로 삽입할 수 있습니다.


2. Sublayer를 looks 로 **이름을 지정하고**, **저장**을 클릭합니다.




3. **마우스 오른쪽 버튼 클릭**하여 looks Sublayer를 선택하고 Set Authoring Layer 을 선택 합니다.



looks 레이어가 이제 초록색으로 강조 표시되며 (Authoring Layer) 태그를 갖게 됩니다.



참고: 이제 Stage에서 변경하는 모든 사항은 이 looks 레이어에 적용됩니다. 누구나 geometry.usdc에서 기하학 작업을 계속할 수 있는 동안 저는 looks.usd에서 독립적으로 작업할 수 있습니다. Sublayers를 통해 장면의 모든 변경 사항을 관리할 수 있습니다.




Step 1.4: Combine Materials into a New Material Library


큰 장면의 material 관리 및 수정을 용이하게 하기 위해서 사용됨.

1. Materials 탭에서 기어 / 설정 아이콘을 클릭하고 Add Collection 을 선택합니다.



2. Materials 폴더에서 Materials_Samples.usd 선택. 그런 다음 Select 클릭.





Materials_Samples.usd 파일 내 모습

3. browser's tree에서 **MATERIALS** 노드를 **클릭**합니다.


이렇게 하면 *Materials* 브라우저가 이 프로젝트에 적합하다고 판단된 자료만 필터링됩니다.



Step 1.5: Apply Materials to the Locker

참고: looks 가 Authoring Layer인지 확인하십시오.

• looks Sublayer를 **오른쪽 클릭**하고 **Set Authoring Layer**를 선택하십시오.




1. Materials Tab에서 Black_Paint_01 를 오른쪽 클릭하고 추가

참고: Black_Paint_01가 World\Looks에 reference로 추가된 것을 확인합니다.




11

- 2. **반복**하여 다른 material들을 **추가**하십시오.
 - Metal_Car_Body
 - Orange_Paint_02
 - Red_Paint_01
 - Blue_tape_01




참고: 아이콘의 주황색 화살표는 reference를 나타냅니다. 다른 사람이 이 자료를 업데이트하면, 모든 reference도 해당 변경 사항을 반영합니다.

3. Stage Tab에서 Geometry 와 그 하위의 Controller 와 Locker Xforms를 확장합니다.




4. Locker prim 아래에 있는 exterior mesh 를 **클릭**하고, 속성에서 선택된 모델의 재료를 Black_Paint_01 로 **설정**합니다.




5. 다음 표에 따라 모든 부품에 대해 프로세스를 반복하십시오.

Plug	Material
plug	Blue_tape_01
accents	Red_Paint_01
distancer	Metal_Car_Body
screen	Metal_Car_Body
plastic	Black_Paint_01
bracket	Metal_Car_Body
exterior	Black_Paint_01
fittings	Black_Paint_01
door	Orange_Paint_02
trims	Black_Paint_01




최종 용접 보관함(Welding_Locker) 모습

6. CTRL+S 를 눌러 저장하시오.



참고: 저장할 때 모든 Sublayer 파일에서도 변경 사항이 저장된다 는 점에 유의하세요.



최종 USD Component