


Step 2: Variants 이용하기

이번 실습에서는 USD Variants를 사용하여 USD prim 내에 옵션을 포함하는 방법을 배우게 됩니다. Variants는 옵션을 평가하거나 장면 설정을 변경할 때 유용합니다.


Step 2.1: Preparing the Stage

1. Welding_Locker 폴더에서 content.usda 열기




참고: 장면이 보이지 않으면, Grey Studio로 lighting 설정

2. Stage 패널에 _{Variant} 열 추가




3. Layer 패널에서 looks.usd 를 Authoring Layer 로 설정




Step 2.2: Construct Variants for the USD Component

1. Stage 패널에서 World Xform 선택, 오른쪽 클릭 후, Edit Variants 선택




2. Add New Variant Set 클릭, Variant Set 오른쪽 클릭으로 Looks 로 이름 변경




Variant Editor


- 3. Variant 을 Painted 로 이름 변경
- 4. Painted 선택, Add Prim 클릭, /Geometry/Locker/door 선택 후, select 클릭.




5. Add Property 클릭 후, material:binding 추가




6. material:binding 로 Orange_Paint_02 설정




7. Painted 오른쪽 클릭 후, Duplicate 선택




8. 새로운 Variant 를 Steel 로 이름 변경



9. Steel 선택 후, material:binding 을 Metal_Car_Body 로 선택







참고: material:binding 이 변경되지 않음을 확인!!!

10. □ 노란원 클릭

참고: L 노란원은 새로운 Variant를 만들 때 Layer가 이를 덮어쓰는 Local 변경 사항이 있음을 알려줍니다. Layer는 Variant보다더 강력한 우선순위를 가집니다. 이를 클릭하면 Local 의견이 제거됩니다.




참고: USD 구성의 기본적인 측면은 LIVRP 개념이며, 장면을 디버 깅할 때 이를 염두에 두어야 합니다. 이는 LIVRP에 따르면 Layer 가 Variant보다 우선순위를 가지기 때문에 우리의 Variant가 장면 에 나타나지 않는 예입니다. <u>Strength Ordering (LIVRPS)</u>



11. 이제 Steel Variant's material binding이 Metal_Car_Body 로 변경됨.




- 12. 2개의 Variants를 번갈아 가며 클릭하면서 장면에서 문이 변경되는 것을 확인.
 - Variant Editor 또는 Stage 패널의 Variant Column에서 변경 가능.




13. 파일 저장

Step 2.3: Update the Component to Include This Variant

1. assets 폴더에 있는 Welding_Locker.usd 새로 열기




2. Stage 패널에서 Payload 비활성화



참고: Payload가 체크된 상태에서 Welding_Locker 옆에 Variant가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. Payload의 체크를 해제하면 Variants가 사라집니다. 이는 Variants가 Payload 내에 로드되기 때문입니다. 다음과 같이, 일반적인 경우에는 문제가 되지 않습니다 (Payload가 로드된 상태에서만 문 색상을 선택). 하지만 정밀한 수준의 제어가 필요한 다른 시나리오에서는 Payload를 로드하기 전에 Variant를 설정해야 할 경우도 존재합니다.


이제 Payload가 로드되지 않은 상태에서도 Variant를 설정할 수 있도록 이를 설정해보겠습니다.

3. Payload 비활성화 상태에서, Welding_Locker Xform을 오른쪽 클릭하고 Edit Variants 를 선택




4. 이전과 같이 Variant Set Looks 과 Variants Painted, Steel 을 추가

참고: add prims 이나 material:binding 을 진행할 필요는 없습니다. 이 부분은 Payload가 활성화 되면 나타나게 됩니다.




5. 이제 Stage 패널에서 Painted 와 Steel 확인 가능



6. Payload 로드된 상태와 로드되지 않은 상태에서 Variants 변경을 테스트 해보기 바랍니다.

참고: Payload의 체크를 해제하고 Variant를 Painted 또는 Steel 로 설정한 후 다시 Payload를 체크하면, 적절한 문 색상으로 로커가 로드되는 것을 확인할 수 있습니다.



7. 파일 **저장**