

# СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

# ВИДЫ СТРУКТУР

**СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА**, или *сеть*, представляет собой декомпозицию системы во времени.





ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - представляет собой декомпозицию системы в пространстве.



Цели	Подцели
1	1.1
	1.2
	1.3
2	2.1
	2.2
	a

	1.	2.
1.1	+	+
1.2	+	_
1.3	+	+
2.1	+	+
2.1	_	+





# СТРАТЫ







Рис. 1



### ЭШЕЛОН



Смешанные иерархические структуры бывают с вертикальными и горизонтальными связями.



# СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР.

От вида структур зависит важная характеристика любой системы - степень ее целостности, устойчивости. Для сравнительного анализа структур используются информационные оценки степени целостности  $\alpha$  и коэффициента использования компонентов системы  $\beta$ , которые могут интерпретироваться как оценки устойчивости оргструктуры при предоставлении свободы элементам или как оценки степени централизации-децентрализации управления в системе.

Эти оценки получены из соотношения, определяющего взаимосвязь системной Сс, собственной Со и взаимной Св сложности системы:

$$\mathbf{Cc} = \mathbf{Co} + \mathbf{CB} \tag{1}$$

**Собственная сложность Со** представляет собой суммарную сложность (содержание) элементов системы вне связи их между собой (в случае прагматической информации - суммарную сложность элементов, влияющих на достижение цели). *Прагматическая информация полезная для достижения цели*.

Системная сложность Сс представляет содержание системы как целого (например, сложность ее использования).

Взаимная сложность Св характеризует степень взаимосвязи элементов в системе (т.е. сложность ее устройства, схемы, структуры).


Если разделить выражение (1) на собственную сложность Со, то получим основной закон систем:

$$\alpha + \beta = 1$$
, где (2)

$$\alpha = -C_B / C_0$$
 есть относительная связность элементов системы; (3)

$$\beta = \mathbf{Cc} / \mathbf{Co}$$
, есть относительная их свобода


(4)



Вспоминаем формулу Хартли:

Тогда расчет системной сложности

$$Cc = 1 \times log_2 8 = 3 бит$$



a

Расчет системной сложности

$$Cc = 1 \times log_2 8 = 3 бит$$

Расчет собственной сложности (количество узлов = 7, по два расхождения от каждого узла).

$$Co = 7 \times log_2 2 = 7 бит$$

Следовательно взаимная сложность CB = Cc - Co = 3 - 7 = -4


Тогда выражения

#### α – относительная связность элементов системы

$$\alpha = -C_B / C_O = -(-4)/7 = 4/7 = 0,5714$$
 и

**β** – относительная их свобода

$$\beta = Cc / Co = 3/7 = 0,4286$$



Расчет системной сложности

$$Cc = 1 \times log_2 8 = 3 бит$$

Расчет собственной сложности (количество узлов =3, по два расхождения водном узле и в двух по четырем расхождениям).

$$Co = 1 \times log_2 2 + 2 \times log_2 4 = 5$$
 бит

Следовательно, взаимная сложность C B = C c - C o = 3 - 5 = -2

Тогда выражения

0,6

$$\alpha = - C_B / C_O = - (-2)/5 = 2/5 = 0,4$$
 и  $\beta = C_C / C_O = 3/5 =$ 



Ľ

$$Cc = 1 \times log_2 8 = 3$$
 бит  $Co = 1 \times log_2 4 + 4 \times log_2 2 = 6$  бит  $CB = Cc - Co = 3 - 6 = -3$   $\alpha = -CB / Co = -(-3)/6 = 1/2 = 0,5$   $\beta = Cc / Co = 3/6 = 0,5$ 

$$Cc = 1 \times \log_2 8 = 3 \text{ бит}$$
 
$$Co = 2 \times \log_2 2 + 1 \times \log_2 6 = 2 + 2,6 = 4,6 \text{ бит}$$
 
$$CB = Cc - Co = 3 - 4,6 = -1,6$$
 
$$\alpha = -CB / Co = -(-1,6)/4,6 = 0,35$$
 
$$\beta = Cc / Co = 3/4,6 = 0,65$$

Увеличение  $\beta$  можно трактовать как децентрализацию управления,  $\alpha$  - как степень централизации управления. Сведем в таблицу

	б	В	Γ	Д
α	0,5714	0,4	0,5	0,35
β	0,4286	0,6	0,5	0,65

$$H = \frac{1}{4\pi} \int \frac{R\rho}{r} = \frac{1}{4\pi} \int \frac{RdN}{r} \to \max,$$

 ${f r}$  - число инстанций между данной точкой и каждой остальной в пространстве управления;  ${f R}$  - доля общего числа функций объекта, участвующих во взаимодействии с каждой точкой.