스프링부트와로깅

백기선 whiteship2000@gmail.com

스프링 부트의 로깅의존성 관리

스프링 부트와 로깅

- · 스프링 부트는 JCL을 사용하여 로깅 코드를 작성한다.
- 스프링 부트 애플리케이션은 SLF4J를 사용한다.
- · 스프링 부트 애플리케이션은 Logback을 사용한다.
- 원한다면 얼마든지 다른 로거를 사용할 수 있다.

스프링 부트 소스 코드

아파치(자카르타) 커먼스 로깅을 줄여서 JCL이라고 부릅니다. http://commons.apache.org/proper/commons-logging/

JCL (commons-logging)

- 로깅 라이브러리가 아니라 로깅 추상화 라이브러리다.
- · 로깅 라이브러리 선택권은 애플리케이션 개발자의 것이다.
- 따라서 라이브러리나 프레임워크는 주로 로깅 추상화 라이브러리를 사용한다.



JCL이 로깅 구현체를 찾는 방법

- 설정 파일에서 찾기
- 애플리케이션 클래스패스에서 Log4J 구현체 찾아보기
- 애플리케이션이 JDK 1.4에서 구동중인지 확인하기
- 아무것도 못찾으면 기본 구현체 사용

로깅 구현체 찾는 방법 http://commons.apache.org/proper/commons-logging/ guide.html#Configuration

JCL을 꺼리는 이유

- 자바 클래스로더의 기본 동작 방식
- 서블릿 컨테이너의 클래스로더 동작 방식
- JCL은 클래스로더에 의존적인 방법으로 구현체를 찾는다.

JCL 사용시 겪을 수 있는 클래스로더 문제 http://articles.gos.ch/classloader.html

JCL 사용시 겪을 수 있는 메모리 누수 문제 http://wiki.apache.org/commons/Logging/UndeployMemoryLeak

스프링 개발자 Dave Syer, '과거로 돌아갈 수 있다면…' http://spring.io/blog/2009/12/04/logging-dependencies-in-spring/

SLF4J

- Simple Logging Facade For Java
- 로깅 라이브러리를 런타임이 아닌 컴파일 타임에 정한다.
- 세가지 모듈(Bridging, API, Binding) 제공

SLF4J API

- 로깅 인터페이스
 - slf4j-api-{version}.jar
 - org.slf4j.Logger
 - org.slf4j.LoggerFactory



SLF4J API

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

Logger logger = LoggerFactory.getLogger(getClass());
logger.info("Loading source {}", source);
```

SLF4J API FAQ http://www.slf4j.org/faq.html#string_or_object

SLF4J Binding


• SLF4J 인터페이스를 로깅 구현체로 연결

Binding

- 어댑터 역할.
- SLF4J 인터페이스를 직접 구현한 구현체도 있다.
- 라이브러리나 프레임워크는 사용하지 마세요.

SLF4J Binding

- 여러 바인딩 중 반드시 한개만 사용할 것
 - slf4j-log4j12-{version}.jar
 - slf4j-jdk14-{version}.jar
 - slf4j-nop-{version}.jar
 - slf4j-jcl-{version}.jar
 - logback-classic-{logback-version}.jar



SLF4J Binding

• 여러 바인딩을 클래스패스 두면?

```
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/Users/naver/.m2/
repository/ch/qos/logback/logback-classic/1.1.2/logback-
classic-1.1.2.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/Users/naver/.m2/
repository/org/slf4j/slf4j-jdk14/1.7.8/slf4j-
jdk14-1.7.8.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings
for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type
[ch.qos.logback.classic.util.ContextSelectorStaticBinder]
```

http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings

SLF4J Bridge


- 로거 호출을 SLF4J 인터페이스로 연결
 - 예) Log4J -> SLF4J API



- 어떤 컴포넌트가 구체적인 로거에 의존하면서 고쳐줄 기 미가 보이지 않는다면…
- 해당 로거 호출을 대신 받아서 SLF4J API를 호출해준 다.


JCL 호출을 SLF4J로 연결하기

- 의존성에 jcl-over-slf4j.jar 추가
 - JCL 호출을 받아서 SLF4J API 호출
 - JCL 인터페이스를 구현하고 있다.
- 의존성에서 commons-logging.jar 제거.
- slf4j-jcl.jar랑 같이 쓰면 안돼요.
 - 무한 루프




Log4J 호출을 SLF4J로 연결하기

- log4j-over-slf4j.jar 추가
 - Log4J 호출을 받아서 SLF4J API 호출
 - · Log4J 인터페이스를 구현하고 있다.
- 의존성에서 log4j.jar 제거.
- slf4j-log4j12.jar랑 같이 쓰면 안돼요.
 - 무한 루프




JUL 호출을 SLF4J로 연결하기


- jul-to-slf4j.jar 추가
 - java.util.logging은 교체 불가능
 - · LogRecord 객체를 사용해서 위임.
- slf4j-jdk14.jar랑 같이 쓰면 안돼요.
 - 무한 루프



동종 브릿지와 바인딩을 같이 쓰면 어떻게 되나?



모든 로깅을 Logback으로 하려면?



스프링 부트 로깅

spring-boot-starter-web

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot
  <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-core</artifactId>
  <exclusions>
     <exclusion>
       <groupId>commons-logging
       <artifactId>commons-logging</artifactId>
     </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
```

스프링 부트 로깅

spring-boot-starter-logging

```
<dependency>
  <groupId>org.slf4j
  <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>jul-to-slf4j</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>ch.qos.logback
  <artifactId>logback-classic</artifactId>
</dependency>
```

스프링 부트 로깅

- 스붓 애플리케이션에서 JCL, JUL, Log4J를 사용해도
- JCL, JUL, Log4J용 브릿지가 있으니까
- 모든 로깅 메서드 호출은 SLF4J-API를 호출하게 되고
- · Logback용 바인딩에 있으니까
- 결국 Logback을 사용해서 로깅한다.

스프링 부트 로깅 기본 로잉 로잉 보이 기본 로잉 포맷

스프링 부트 로그 포맷

```
2015-04-09 21:28:24.475 INFO 37267 --- [ main]
me.whiteship.Application : Started
Application in 4.178 seconds (JVM running for 5.396)
```

- 날짜와 시간: 밀리초 단위까지 출력하며 이 정보를 가지고 로그를 정렬할 수 있다.
- 로그 레벨: ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE 중 하나.
- 프로세스 ID
- ---: 로그 메시지 시작 구분자
- 쓰레드 이름
- · 로거 이름: 보통 클래스 이름인데 패키지 이름은 축약해서 출력하기도 한다.
- 로그 메시지

스프링부트로깅 콘솔출력

콘솔 출력

- · DEBUG 레벨로 출력하고 싶다면
 - java -jar app.jar --debug
- · spring.output.ansi.enabled 설정
 - ANSI를 지원하는 터미널에서는 콘솔에 색을 적용할 수 있다.
 - ALWAYS, DETECT, NEVER 중에 선택해서 사용

스프링부트로깅 파일 출력

파일 출력

• logging.file, logging.path 설정을 사용해야 파일 출력을 사용할 수 있다.

• 10M 단위로 로그 파일을 새로 만든다.

logging 설정

logging.path	logging.file	예	설명
없음	없음		콘솔 출력만 사용
있음	없음	./logs/	현재 디렉토리 아래 logs라는 디렉토리 안에 spring.log라는 파일에 로그를 남긴다.
없음	있음	./logs/spring- boot-ri.log	현재 디렉토리 아래 logs라는 디렉토리 안에 spring-boot-ri.log라는 파일에 로그를 남긴다.
있음	있음		logging.path 설정은 무시하고 logging.file 설정 을 사용한다.

스프링부트로깅 로그레벨

로그 레벨

- logging.level.{패키지} = {로그 레벨}
 - 패키지 별로 로그 레벨을 설정할 수 있다.
- TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF 지원
- 예) 스프링 MVC 관련 로그만 DEBUG 수준으로 보고 다른 로그 는 보고 싶지 않다면 다음과 같이 설정할 수 있다.
 - logging.level.org.springframework = OFF
 - logging.level.org.springframework.web = DEBUG

스프링 부트 로깅 커스텀 로그 설정

커스텀 로그 설정

- 직접 만든 로그 설정 파일을 클래스패스 루트에 두거나
- logging.config로 로그 설정 파일 위치를 설정한다.

커스텀 로그 설정

로깅 시스템	설정 파일
Logback	logback.xml 또는 logback.groovy
Log4j	log4j.properties 또는 log4j.xml
Log4j2	log4j2.xml
JDK (Java Util Logging)	logging.properties

스프링 부트 로깅기본 로그 설정 파일

기본 로그 설정

- 스프링 부트는 지금까지 살펴본 로깅 기능을 기본 설정으로 제공한다.
- org.springframework.boot.logging 패키지 코드 참고.

스프링 부트 로깅 Log4j(2) 사용하기

Log4j(2) 사용하기

- spring-boot-starter-logging 의존성 제거
- spring-boot-starter-log4j(2) 의존성 추가

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
    <exclusions>
       <exclusion>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-starter-logging</
artifactId>
       </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot
    <artifactId>spring-boot-starter-log4j</artifactId>
</dependency>
```

참고

- http://docs.spring.io/spring-boot/docs/ current/reference/html/boot-featureslogging.html
- http://docs.spring.io/spring-boot/docs/ current/reference/html/howto-logging.html
- http://www.slf4j.org/legacy.html
- http://wiki.apache.org/commons/Logging/ UndeployMemoryLeak

감사합니다.