egeho

^O^ 欢迎大家来到我的Blog!

<< 预处理器之我见 | 首页 | c++资源之不完全导引 (全文) _ 转 >>

最新日志

ace框架与平台选择

IP地址网段1

IP地址网段

学习英语网站

Ubuntu 8.04

ACE写DLL工厂

安全专家建议的linux安装方法

linux版本

c++资源之不完全导引 (全文) __转

ACE配置文件

全部日志>>

最新评论

网络编程: 受益良多!我的博客也是关

于MySql方面的,www.sd...

网络编程:好文章,留个签名。我的博

客也是关于ruby方面的,www...

AAA: 抄袭他人文章, 不注明出处, 还

写转载版权,实在无耻~~~ ...

网络编程: 主题特出, 好文章。我的博

客也是关于watir方面的,ww...

Zero1: "首先通过create_epoll(int

m...

Jekinla: 你好^_^,看似你对ACE还是

有研究的,能不能帮我解决一...

Jekinla: 你好^_^,看似你对ACE还是

有研究的,能不能帮我解决一...

sss: 有用户环境变量, 还是系统环境环

量...

codespy: 我用VC2008,也编译了好几

次4.4.0的商业版,系统...

vivien: 博主这篇文章写的太好了,每次我装QT都会看。非常感谢分享...

2008-04-23 ACE配置文件 - [ACE]

版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明

http://egeho123.blogbus.com/logs/19600815.html

ACE 是一个很大的东西,每个人学习路径可能都不一样。我的方法首先阅读 C++ Network Programming, Volume 1 ,让自己明了ACE 的设计思路;再从实际的小项目入手,逐步的用 ACE 内容替换掉自己的东西,在比较和实践之间求得较深的了解。

就一个正常项目而言,一个配置文件是必不可少的,那就先从这里入手了。linux/unix 程序可能经常用到命令行方式,不过我还是比较喜欢windows 的 ini 格式的,当然,有xml 的更好,不过 ACE 里暂时没有提供。配置文件的使用很简单,ACE 提供的类也很友好。在这里主要是整理一些细节,让大家不在这里浪费太多时间。

1、ACE 配置类简介与使用

先给出一个印象(为了直指主题,所有错误处理都被清除,具体例子请看最后源码):

ACE_Configuration_Heap config;

config.open();

ACE_Registry_ImpExp impExp(config); // win32的注册表导出格式

//ACE_Ini_ImpExp impExp(config); // windows的.ini格式, 注意读出来的

都是字符串,类型需要自己转换

impExp.import_config(ACE_TEXT("配置文件名")); // 读取配置文件

ACE_Configuration_Section_Key section;// 指向一个配置节section config.open_section(config.root_section(), ACE_TEXT("节名"), 0, section);

// 读取字符串

ACE_TString str;

config.get_string_value(section, ACE_TEXT("键名"), str); // ACE_Ini_ImpExp 、只能使用这一种方法

// 读取整型

访问统计: 64046 RSS订阅 什么是RSS?



blogbus

博客大巴使用指南 博客大巴模板中心 免费注册博客大巴 一键博客搬家工具 中文互动杂志城客

```
u_int i;
    config.get_integer_value(section, ACE_TEXT("键名"), i);
    // 读取二进制
    void * data_out = 0; // 最好使用智能指针
    size_t length = 0;
    config.get_binary_value(section, ACE_TEXT("键名"), data_out, length);
    delete []data_out;
  可以浏览一下 ACE_Configuration_Heap 和 ACE_Ini_ImpExp 或
ACE_Registry_ImpExp 之间的关系。不需要套上术语来理解,简化一下代码
对此很有帮助。
一个超简化的ACE_Configuration_Heap
1 class ACE_Export ACE_Configuration_Heap : public ACE_Configuration
2<sub>□</sub> {
3 | // 其它函数全部略去
4 | private:
    SECTION_MAP *index_;
6 L };
值得注意的是 ACE_Registry_ImpExp 和 ACE_Ini_ImpExp , 这两个类都
继承自 ACE_Config_ImpExp_Base, 分别处理不同的格式。
简化版本的 ACE_Config_ImpExp_Base, 具体实现请看
Configuration_Import_Export.h
1 class ACE_Config_ImpExp_Base
2 [
3 | public:
    ACE_Config_ImpExp_Base (ACE_Configuration& config);
    virtual int import_config (const ACE_TCHAR* filename) = 0; // 从文件中导入
配置
    virtual int export_config (const ACE_TCHAR* filename) = 0; // 导出配置到文
7 | protected:
   ACE_Configuration &config_;
9 ∟ };
从两个简化的类,可以想象 ACE_Registry_ImpExp 和
ACE_Ini_ImpExp对import_config的具体实现会将不同格式的文件里的配置
数据转化成相同的格式化的数据,并将之放到 ACE_Configuration_Heap 的
SECTION_MAP *index_。 ACE_Config_ImpExp_Base 具体实现的作用就
是作为一个适配器。
```

2、ACE 配置格式说明:

(内容来自Configuration_Import_Export.h的注释)

2.1. ACE_Registry_ImpExp

使用win32 注册表文件导出文件格式,格式如下:

[Section]

"key"="String Data"

"key"=dword: 十六进制数值

"key"=hex: 二进制

注意, 二进制的写法如下

"pwd"=hex: 31,32,33,34,35,36,37,38

2.2. ACE_Ini_ImpExp

从文件中导入字符串配置数据。充许 not-typed 值(没有 #, dword: hex:,等前缀),在标准的.ini和.conf中跳过空白字符(tabs和spaces)。值(在等式的右边)可以被双引号限定,使得tabs或spaces能够留在字符串中。调用者必须自己转换字符串到类型。格式如下:

TimeToLive = 100

Delay = false

Flags = FF34 # 可以象这样写注释

Heading = "ACE - Adaptive Communication Environment"

3、一个友好的函数

使用此类配置文件时,如果用到会变化的配置集合,我们经常遇到这样的写法

[section]

"size"=dword: 2

"item_1"="value1"

"item_2"="value2"

这样写因为 window 提供的 API 只能一项一项读取,我们只能在读取了size 的值后,才能拼凑出"item_1"键名来取到相应的值。在实际操作中维护人员很容易遗漏操作,增加了选项但忘记增加size的值。ACE则提供了非常友好的enumerate_values函数,配合一下 boost 的 split 使用起来感觉很好。

一个非常简单的TCP转发程序的配置文件,将一端口接收到的数据转发至指定地址的端口,可以开多个服务端口:

[server\listen_items]

;listen_port, target_ip, target_port, timeout (second), validate

"item_1"="19998,192.168.168.217,8101,60,1"

"item_2"="8000, 192.168.0.57, 23, 60, 1"

```
实际的代码摘录,但不一定能编译呵:-)
```

```
1
    #include <boost/algorithm/string.hpp>
    #include <boost/lexical_cast.hpp>
    using namespace boost;
6
    class ListenItem
8<sub>□</sub> {
9 public:
10 | unsigned int listen_port_;
    string target_ip_;
11<sub>1</sub>
12 | unsigned int target_port_;
13 | unsigned int timeout_;
14 | bool validate_;
15<sub>L</sub>};
16
    vector<ListenItem> vec;
17
18
19 int index = -1;
20 ACE_TString name;
21 ACE_Configuration::VALUETYPE type;
22 while(0 == config.enumerate_values(section, ++index, name, type))
23<sub>F</sub> {
24 | ACE_TString str;
25 | if(config.get_string_value(section, name.c_str(), str) == -1)
26点 {
27 |
      ACE_ERROR_RETURN((LM_ERROR, ACE_TEXT("%p\n"), ACE_TEXT("ListenP
ort item does not exist\n")), -1);
28<sub>|</sub> }
29 |
30 ı
     ListenItem item;
31<sub>1</sub>
     vector<string> splitVec;
32 | string ss = str.c_str();
33 |
     split( splitVec, ss, is_any_of(",") );
34<sub>1</sub>
      item.listen_port_ = lexical_cast < unsigned int > (trim_copy(splitVec[0]));
      item.target_ip_ = lexical_cast<string>(trim_copy(splitVec[1]));
35<sub>1</sub>
36<sub>1</sub>
      item.target_port_ = lexical_cast<unsigned int>(trim_copy(splitVec[2]));
      item.timeout_ = lexical_cast<unsigned int>(trim_copy(splitVec[3]));
37<sub>1</sub>
      item.validate_ = lexical_cast<bool>(trim_copy(splitVec[4]));
38 |
     if(item.validate_)
39 ı
40 ı
      vec.push_back(item);
```

```
41 |
42 L }
43
44
45

这样就可以不写

1 stringstream s;
2 s << "item_" << i+1;
3

这样的代码了,也避免了维护人员遗漏操作
```

4、编译选项

上面代码有用到 **boost** 的相关内容,如果你使用的是 ACE Programmer's Guide 的 2.5 How to Build Your Applications 节所介绍的Makefile,在 **linux** 下面的话是不可少的

```
CPPFLAGS = -i"\$(BOOST_ROOT)"
```

当然,还要在.bash_profile或相应原地方加入类似说明:

```
BOOST_ROOT=$HOME/boost_X_XX_X export BOOST_ROOT
```

//WuErPing 补充 (2006/12/28)

5. Use Unicode Character Set/Use Multi-Byte Character Set

上面的代码是使用Use Multi-Byte Character Set选项编译的,相应的编译ACE时也没有用到#define ACE_USES_WCHAR 1,如果使用Use Unicode Character Set是有问题的。要使写好的代码能同时在两个编译项中切换,除了利用ACE宏定义的ACE_TEXT,ACE_TString来处理字符串,用到的C++标准库string与stringstream时也需要做些处理。

```
#include <boost/lexical_cast.hpp>
#include "ace/Configuration_Import_Export.h"

#ifndef _SIDLE_APP_CONFIG_

#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <boost/algorithm/string.hpp>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
#include "ace/Configuration_Import_Export.h"
```

```
11 using namespace boost;
12
13 namespace TempfileManager
14⊟{
15 |
     typedef basic_string<ACE_TCHAR, char_traits<ACE_TCHAR>,
16
        allocator<ACE_TCHAR> > stdstring;
17
     typedef basic_stringstream < ACE_TCHAR, char_traits < ACE_TCHAR > ,
18
        allocator<ACE_TCHAR> > stdstringstream;
19
20
     struct WorkInfo
21 🛊 {
22 |
        stdstring name; // 命名
23
        unsigned long interval; // 定时器间隔时间(秒)
        unsigned long timeout; // 定时器超时(秒)
24
25
        bool forceable; // 强制改变文件属性到普通
        bool recursiveable; // 递归处理子目录及下面的文件
26
27
        unsigned int hour; // 多少小时前的文件被处理 (小时)
28 |
        unsigned int num;
                          // 每次最多处理文件数
29
        stdstring directory;
                           // 目录
30
        stdstring pattern;
                          // 通配符
        bool workable; // 是否交给定时器队列运行
31
32 |-
    };
33 |
34 |
     class AppConfig
35₫
```

历史上的公天

预处理器之我见 2008-04-23

收藏到: Del.icio.us

```
Tag: ace 配置文件 ACE_Configuration_Heap ACE_Registry_ImpExp ACE_Configuration_Section_Key 引用地址:
egeho123 发表于14:13:48 | 编辑 | 继续话题 | 转发 | 分享 0
```

朋友,我遇到一个难题,就是SVC config ,不能装入动态库。象我的/opt/ACE_wrappers/tests/DLL_Test

/opt/ACE_wrappers/examples/DLL 都不能生成动态库,您能告诉我如果在ACE下生成动态库吗?用它的例子为何不行呢?多谢了。 我QQ784838851

egeho123 回复 toby 说:

你的开发环境是什么?可能原因是项目配置有问题

项目属性->常规->项目类型=动态库(.dll);看是否是这个配置,如果还有问题,我错误贴出来吧

2008-04-30 09:08:48

toby | 发表于2008-04-27 22:13:11 [回复]

发表评论

用户名

匿名评论

密码

Copyright © 2002-2010 BlogBus.com, All Rights Reserved. 博客大巴 版权所有 | 博客大巴模板设计: M Man | 作者: Innocent