

Python Installation

Python 설치 및 Jupyter Notebook 사용법



Python이란?

- Python은 네덜란드 출신의 컴퓨터 프로그래머이자 구글과 드롭박스의 개발자였던 **귀도 반 로섬**Guido Van Rossum이 1991년에 발표한 프로그래밍 언어입니다.
 - 1989년 당시 귀도는 '취미'가 될만한 프로젝트를 찿고 있었고, 마침 크리스마스 휴일에
 Python 개발에 착수하였다고 전해집니다.
- Python이라는 이름은 당시 귀도가 좋아하던 코미디 쇼였던 "Monty Python's Flying Circus"에서 따온 것입니다.
 - Python(피톤)은 그리스 신화에서 나오는 큰 뱀입니다.
 - Python 로고에 뱀 모양이 사용됩니다.
 - Python의 버전은 2와 3이 있습니다.





Python의 특징

- Python은 인간다운 언어로 사람이 생각하는 방식으로 프로그래밍 할 수 있습니다.
 - 물론 영어가 모국어인 사람에게 해당합니다.
- Python은 문법이 쉬워 빠르게 배울 수 있습니다.
 - 다른 프로그래밍 언어에 익숙한 개발자라면 1일~1주일이면 충분히 익힌다고 합니다.
- Python은 무료이지만 설치가 편리한 범용 프로그래밍 언어입니다.
- Python은 간결하므로 가독성이 높아 코드를 작성하고 이해하는 속도가 빠릅니다.
 - 귀도는 Python을 의도적으로 간결하게 만들었다고 합니다.



Python의 특징

Life is too short, you need Python!



Python 설치


- 아래 링크로 접속하여 최신 버전의 Python을 설치합니다.
 - o 링크: https://www.python.org/downloads/
 - 'Download Python 3.x.x' 버튼을 클릭합니다.----
 - 컴퓨터 OS에 맞는 설치 파일을 다운로드합니다.
 - 내려받은 파일을 더블 클릭하면
 Python 설치 팝업 메뉴가 뜹니다.



■ [주의] Windows 사용자는 팝업 메뉴의 맨 아래에 있는 'Add Python 3.x to PATH' 앞 체크박스를 꼭 체크하세요!(다음 페이지 그림 참조)



[참고] Windows에서 Python 환경변수에 추가



출처: https://datatofish.com/install-python/




pip 업데이트

- Python 외부 패키지를 설치할 때 pip를 이용합니다.
 - pip는 Python 라이브러리 설치 및 관리 시스템이며, 3.4 버전부터 포함되어 있습니다.
 - pip는 Windows의 CMD, MacOS의 Terminal에서 실행합니다.
 - 메인화면 작업 표시줄에 있는 돋보기 버튼에서 'cmd'를 입력하고 실행합니다.
 - CMD를 관리자 권한으로 실행하세요.
- pip를 이용하기에 앞서 pip를 업그레이드하고 pip 버전을 확인합니다.
 - \$ python -m pip install --upgrade pip # 환경변수에 추가했다면 'python -m'을 생략하세요. # 왼쪽 코드로 실패했다면 '--user'를 추가해보세요.
 - \$ pip --version



[참고] Windows에서 CMD 실행

● Windows 작업 표시줄에 있는 돋보기 버튼에서 'cmd'를 입력하고 실행합니다.





[참고] MacOS에서 Terminal 실행

● 파인더 〉응용 프로그램 〉유틸리티 폴더에서 터미널.app을 실행합니다.





Python 라이브러리 설치

- 현재 설치된 Python 라이브러리 목록을 확인합니다.
 - \$ pip list # Windows CMD 또는 MacOS Terminal의 명령 프롬프트를 \$ 기호로 표시한 것입니다.
- pip를 이용하여 이번 과정에서 사용할 Python 라이브러리를 설치합니다.
 - \$ pip install jupyter # jupyter 위치에 pandas, seaborn을 입력하여 차례대로 설치합니다.
 [참고] Windows 사용자는 wheel을 먼저 설치하세요.
- 주피터 노트북 확장 프로그램을 설치합니다.
 - \$ pip install jupyter contrib nbextensions # 주피터 노트북 확장 라이브러리를 설치합니다.
 - \$ jupyter contrib nbextension install --user # 주피터 노트북 확장 프로그램을 사용하려면 왼쪽 코드를 실행합니다.



[참고] Python 라이브러리 업그레이드

- 현재 설치된 Python 라이브러리 중 업그레이드가 필요한 목록을 출력합니다.
 - \$ pip list --outdated
- 아래 코드는 하나의 라이브러리를 업그레이드합니다.
 - \$ pip install {라이브러리} --upgrade
- 아래 코드는 업그레이드할 라이브러리 목록을 txt 파일로 생성합니다.
 - \$ pip list --outdated --format=freeze > upgradeList.txt # upgradeList.txt 파일을 열고 '='를 '>='으로 변경합니다.
- txt 파일을 읽고 다수의 라이브러리를 한 번에 업그레이드합니다.
 - \$ pip install -r upgradeList.txt --upgrade



주피터 노트북 실행

● Windows의 CMD, MacOS Terminal에서 'jupyter notebook'을 입력하고 실행합니다.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1415]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:#Users#User>jupyter notebook。
```

```
drkevin -- zsh -- 84×24


Last login: Thu Dec 30 11:29:04 on ttys001
(base) drkevin@Seonghoui-Macmini ~ % jupyter notebook
```



[참고] Windows 탐색기에서 주피터 노트북 실행

● Windows는 탐색기 주소 표시줄에서 jupyter notebook을 입력하고 실행합니다.

주피터 노트북을 실행할 폴더로 먼저 이동하는 것이 좋습니다.





Anaconda Installation



Anaconda 설치

● Python을 설치하는 많은 방법 중에서 가장 간편한 **아나콘다**Anaconda를 추천합니다.

Anaconda Download URL: https://www.anaconda.com/products/individual

위 URL로 접속하고, 스크롤을 아래로 내리면 오른쪽과 같은 Installers가 보입니다.

사용하는 컴퓨터의 OS에 맞는 Installer를 선택합니다.

Windows 사용자는 운영체제가 어떤 비트를 사용하는지 먼저 확인하셔야 합니다! Anaconda Installers

Windows

MacOS

Linux

Python 3.9

64-Bit Graphical Installer (510 MB)

32-Bit Graphical Installer (404 MB)

Anaconda Installer

Python 3.9

Python 3.9

64-Bit Graphical Installer (515 MB)

64-Bit Command Line Installer (508 MB)

64-Bit (Power8 and Power9) Installer (255 MB)

관련 링크: https://extrememanual.net/7742




Anaconda 설치(계속)

- '64-Bit Graphical Installer'를 선택하면 OS에 따라 설치 파일을 내려받습니다.
 - Windows: Anaconda3-20XX.XX-Windows-x86_64.exe
 - MacOS : Anaconda3-20XX.XX-MacOSX-x86_64.pkg
- 설치 파일을 실행하고 Next 버튼만 클릭하면서 Anaconda를 설치합니다.
- Anaconda를 설치하면 Python과 주요 라이브러리 및 IDE를 함께 설치합니다.
 - Jupyter Notebook 등 통합개발환경^{Integrated Development Environment} 프로그램도 함께 설치되므로 관련 프로그램을 따로 설치할 필요가 없습니다.
 - 설치가 완료되면 'Anaconda-Navigator' 프로그램이 생성됩니다.




• 아나콘다 설치 파일을 마우스 오른쪽 버튼 클릭하고 **관리자 권한으로 실행**합니다.






• Next 버튼을 클릭합니다.




• I Agree 버튼을 클릭합니다.






● Just Me를 선택합니다.




Next 버튼을 클릭합니다.




[참고] 만약 사용자 계정명이 한글이면 다른 폴더로 변경하는 것이 좋습니다.



• I Agree 버튼을 클릭합니다.



Next 버튼을 클릭합니다.



[참고] 초록색 진행 막대 아래에 있는 **자세히 보기** 버튼을 클릭하면 설치되는 목록을 확인할 수 있습니다.



• Next 버튼을 클릭합니다.



• Finish 버튼을 클릭합니다.




[참고] 아나콘다 설치가 종료되면서 웹 브라우저에서 튜토리얼 페이지가 열립니다.




Windows에서 Anaconda Jupyter Notebook 실행

- 주피터 노트북을 실행합니다.
 - ① Windows 버튼을 클릭합니다.
 - ② Anaconda3 폴더를 선택합니다.
 - ③ Jupyter Notebook을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
 - ④ 자세히 메뉴를 선택합니다.
 - ⑤ 관리자 권한으로 실행 클릭하면 웹 브라우저에서 열립니다.






[참고] Anaconda-Navigator 실행



- # Windows는 시작 버튼에서 Anaconda Navigator를 찿아 실행합니다.
- # MacOS는 응용 프로그램에서 Anaconda Navigator를 찾아 실행합니다.
- # Anaconda Navigator를 실행 하면 왼쪽 이미지와 같은 프로그램이 열립니다.
- ___# Launch 버튼을 클릭하면 웹 브라우저에서 새 창이 열리고 Jupyter Notebook이 실행됩니다.
 - # [참고] **크롬 브라우저**에서 아나콘다를 사용하는 것이 더 안정적으로 동작합니다.



주피터 노트북 메인화면





[참고] 주피터 노트북 시작 위치 변경

- 만약 사용자 폴더가 아닌 위치(예를 들어 D 드라이브)에 작업 폴더를 생성했다면 탐색기에서 주피터 노트북을 실행하거나, 시작 위치를 변경하는 것이 좋습니다.
- Windows CMD 또는 MacOS Terminal을 열고 아래 명령어를 입력합니다.
 - \$ jupyter notebook --generate-config #[참고]\$ 기호 오른쪽의 코드만 입력하고 실행하세요.
- 위 명령어가 실행되면 'C:/Users/Username/.jupyter/jupyter_notebook_config.py'
 파일이 생성됩니다.
- 위 파일을 노트패드로 열어 '#c.NotebookApp.notebook_dir'을 찿아 #을 제거하고 c.NotebookApp.notebook dir = '작업 폴더'로 수정하고 저장합니다.




[참고] 주피터 노트북 시작 위치 변경(계속)

- 만약 Anaconda를 설치했다면 주피터 노트북 아이콘의 바로가기도 변경해야 합니다.
- Windows 시작 메뉴 -> 주피터 노트북 아이콘을 마우스로 우클릭 -> 자세히 -> 파일 위치 열기 메뉴를 차례대로 선택합니다.
- 주피터 노트북 아이콘이 있는 폴더로 탐색기가 열립니다.
- 주피터 노트북 아이콘을 우클릭하고 속성을 선택합니다.
- 속성의 바로가기 탭에서 두 가지를 삭제합니다.
 - 대상(T)에 있는 문자열 %USERPROFILE%만 삭제하고, 나머지는 그대로 둡니다.
 - 시작 위치(s)를 빈 칸으로 남깁니다.



주피터 노트북 메뉴 소개





주피터 노트북의 두 가지 모드

- 주피터 노트북은 편집모드와 명령모드로 구성되어 있습니다.
 - 편집모드는 셀의 테두리 색이 초록색으로 활성화된 상태입니다.
 - 편집모드일 때, 셀 안에 주석과 코드를 입력하고 실행할 수 있습니다.

```
In [ ]:
```

- 명령모드는 셀의 테두리 색이 파란색으로 비활성화된 상태입니다.
 - 명령모드일 때, 셀을 추가하거나 셀의 상태를 변경하는 등의 작업을 실행할 수 있습니다.

```
In [ ]:
```



주피터 노트북의 모드 변환

• 주피터 노트북의 2가지 모드를 손쉽게 변환하는 방법으로는 다음과 같이 마우스를 이용하는 방법과 키보드를 이용하는 방법 등 2가지가 있습니다.

편집모드

- ① 키보드의 esc **키**를 누릅니다.
- ② 마우스로 셀 바깥쪽을 클릭합니다.

- ① 키보드의 enter **키**를 누릅니다.
- ② 마우스로 셀 안쪽을 클릭합니다.

명령모드



주피터 노트북 주요 단축키 모음

단축키	동작	단축키	동작
(명령모드) y	셀 속성을 code로 변환	(명령모드) a	현재 셀 위로 셀 추가
(명령모드) m	셀 속성을 markdown으로 변환	(명령모드) b	현재 셀 아래로 셀 추가
(명령모드) r	셀 속성을 raw로 변환	(명령모드) x	선택된 셀 잘라내기
(명령모드) 1	셀 속성을 headings 1로 변환	(명령모드) c	선택된 셀 복사
(명령모드) 2	셀 속성을 headings 2로 변환	(명령모드) v	선택된 셀 붙여넣기
(명령모드) 3	셀 속성을 headings 3으로 변환	(명령모드) d,d	선택된 셀 삭제
shift, enter	코드 실행, 아래 셀로 이동(추가)	(명령모드) z	삭제된 셀 되돌리기(undo)
ctrl, enter	코드 실행, 아래 셀로 이동 안함	(명령모드) s	작업 중인 노트북 저장
alt, enter	코드 실행, 아래에 셀 추가	(명령모드) f	패턴 찿기 및 바꾸기



End of Document