переносу cf в регістрі ознак), а у наймолодший розряд записується 0, наприклад:

SHL

Лінійний зсув вправо (SHift Right - SHR). В цій операції значення розряду даних заміщується значенням попереднього старшого розряду. При цьому значення самого молодшого розряду даних втрачається (у відповідних командах ЕОМ значення самого молодшого розряду записується в ознаку переносу в регістрі ознак), а у найстарший розряд записується 0, наприклад:

SHR

Зсув на декілька розрядів можна розглядати як послідовність зсувів на один розряд.

1.3. Завдання на виконання роботи

Перше заняття

1) Переглянути текст програми lab1.asm, зміст якої представлений нижче. При відсутності відповідного файлу на диску, підготувати його, наприклад, за допомогою додатку Notepad.

Програма lab1.asm ілюструє основні елементи, що властиві програмам мовою Асемблера. Вона складається з двох логічних сегментів: *data* і *code*. Логічний сегмент *data* розміщується у фізичному сегменті даних, який адресується регістром **DS**. Логічний сегмент кодів *code* розташовується у фізичному сегменті кодів, який адресується сегментним регістром **CS**.

; програма lab1.asm

data SEGMENT BYTE val1 db 3 val2 db 2 result db ? data ENDS code SEGMENT

ASSUME cs:code, ds:data

; директива assume інформує Асемблер, що у сегментному регістрі cs міститься адреса ; сегмента code (її в регістр cs помістив завантажувач), а у сегментному регістрі ds –

; адреса сегмента data

begin:

MOV	AX, DATA	; запис адреси сегмента data в регістр ax	
MOV	DS, AX	; запис адреси сегмента data в регістр ds	
		; (це було "обіцяно" Асемблеру в директиві assume)	
mov	al, val1	; запис в регістр al значення змінної за адресою val1	
add	al, val2	; додавання значення змінної за адресою val2	
		; до вмісту регістра al і запис результату в регістр al	
mov	result, al	; пересилання вмісту регістра al у сегмент даних за	
		; адресою result	

; фактично реалізований оператор result := val1+val2;

; ОСОБЛИВІСТЬ АСЕМБЛЕРА:

; якщо мовою Паскаль під ідентифікаторами result, val1 та val2 звичайно розуміють

; значення змінних, то мовою Асемблера – адреси змінних у сегменті даних

пор ; холоста команда процесора, у даному випадку

; використовується для зручності при роботі з налагоджувачем

MOV AX, 4С00Н ; повернення в операційну систему

INT 21H

code ENDS

end begin

- 2) Відтранслювати програму з файлу lab1.asm за допомогою транслятора MASM. Створити об'єктний файл і файл лістингу.
- 3) Створити ехе-файл за допомогою компонувальника LINK.

- 4) Запустити налагоджувач AFD. За допомогою команди L завантажити програму в середовище налагоджувача. Виконати програму покомандно (клавіша F1) до команди **пор**. Звернути увагу на зміну вмісту регістрів процесора та пам'яті після виконання кожної з команд.
- 5) Повернутися на початок програми. Виконати перші дві команди, далі здійснити заміну вмісту регістра **AL** мікропроцесора та заміну вмісту областей оперативної пам'яті **val1**, **val2** перед командами, що їх використовують. Пересвідчитись в отриманні нових результатів.

Друге заняття

1) Розробити програму, яка виконує перетворення вмісту довільного однобайтового числа шляхом переміщення (перестановок) його окремих бітів відповідно до варіанта (табл. 1.4). Наприклад, для варіанта 1: значення 7-го розряду вхідного операнда потрібно записати в 0-й та 2-й розряд результату, 2-го — у 1-й, 4-й та 7-й і т.д., 0-го — у 6-й. Вхідний операнд помістити в регістр DL, а результат записати в регістр DH.

Для виконання завдання необхідно ознайомитися з командами пересилання даних (MOV), порозрядної логічної обробки (OR, AND) та командами лінійного зсуву (SHL, SHR) процесорів Intel 80х86 і Pentium. Допускається використання будь-яких інших команд за вибором студента.

2) Перевірити коректність переміщень у налагоджувачі на різних даних.

Таблиця 1.4 Варіанти завдання

№ варіанта	Номер розряду результату 7 6 5 4 3 2 1 0	№ варіанта	Номер розряду результату 7 6 5 4 3 2 1 0
1	20123727	16	3 4 5 6 1 3 2 5
2	77232675	17	5 2 7 3 1 3 0 5
3	16436206	18	05406741
4	72547704	19	3 0 5 5 2 6 2 7
5	64765151	20	5 0 6 6 1 2 4 4
6	47757013	21	54165111
7	10672226	22	06764305
8	73206353	23	63337061
9	63053511	24	77755205
10	0 0 5 2 2 5 6 1	25	0 3 4 5 4 1 0 4
11	61256057	26	4 3 6 1 1 3 7 6
12	00753404	27	70517671
13	45244114	28	17233645
14	47755557	29	07415032
15	4 3 7 6 4 4 3 6	30	61551622

Номери розрядів початкових даних

1.4. Контрольні запитання

- 1. Яку структуру має програма мовою Асемблера?
- 2. Яке призначення мають програми MASM, LINK і AFD?
- 3. Назвіть основні опції програм MASM, LINK і AFD.
- 4. Як визначити основну програму мовою Асемблера?
- 5. Чим відрізняються директиви мови Асемблера від її машинних інструкцій?