## Министерство образования Российской Федерации Мухосранский государственный университет им. Э. Мулдашева

Кафедра иного разума

## Исследование влияния торсионного поля на моск землян

Реферат студента 1 курса какого-то факультета Иванова Ивана

Научный руководитель:	
к.т.н, доцент	Х.З. Мамаев
Заведующий кафедрой:	
л.фм.н., профессор	В.С. Луговской

## Содержание

1	13.0	09.2024 лекция 2	<b>2</b>	
	1.1	Регистр флагов	2	
	1.2	Регистры 64-х битного процессора	3	
	1.3	Оперативная память	3	
	1.4	Оперативная память	3	
	1.5	Форматы данных	4	
	1.6	Форматы команд	4	
<b>2</b>	26.0	09.2024 лекция 3	6	
	2.1	Примеры использования адресаций	6	
	2.2	Особенности использования команд пересылки	7	
	2.3	К командам пересылки относят:	8	
	2.4	Команды и директивы в Ассемблере	8	
3	27.0	09.2024 лекция 4	10	
	3.1	·	10	
	3.2	Директива определения	10	
	3.3	Команда прерывания Int, команды работы со стеком	11	
	3.4	Директива сегмента	12	
	3.5	Точечные директивы	12	
	3.6	Сот-файлы	13	
4	04.10.2024 лекция 5			
	4.1	Арифметические операции	14	
	4.2	Сложение и вычитание в Ассемблере	14	
	4.3	Команды безусловной передачи управления	15	
	4.4	Команды условной передачи управления	15	
5	11.	10.2024 лекция 6	16	
	5.1	Команды условной передачи управления	16	
	5.2	Команды управления	16	
	5.3	Команды для организации циклов	17	
	5.4	Примеры использования команд условного перехода, сравне-		
			17	
	5.5	Массивы в Ассемблере	18	
	5.6	Команды побитовой обработки данных	19	

## 1 13.09.2024 лекция 2

Специальным образом реализуется и используется сегмент стека фото

Стек используется для временного хранения данных, для организации работы с подпрограммами

Для того, чтобы стек можно было использовать для хранения и фактических и локальных параметров, после перердачи фактических параметров значение указателя на вершину стека можно сохранить в регистре BP и тогда к глобальным параметрам можно обратиться, используя инструкцию  $BP+\kappa$ , а к локальным -

Регистр флагов. Регистр FLAGS или EFLAGS определяет состояние процессора и программы в каждый текущий момент времени. В реальном и защищенном режиме CF — Перенос PF — четность AF — полуперенос ZA — флаг нуля SF — флаг знака TF — флаг трассировки IF — флаг прерывания DF — флаг направления OF — флаг переполнения

Только в защищенном режиме:

- АС флаг выравнивания операндов
- VM флаг виртуальных машин
- RF флаг маскировки прерывания
- NT флаг вложенной задачи
- IOPL флаг

VIF-, VIP, ID

## 1.1 Регистр флагов

СЕ устанавливается в единицу, если в рез-те выполнения операции (например, в рез-те сложения перенос из старшего разряда, а при вычитании - заём) РГ = 1, если в младшем байте результата содержится четное кол-во единиц АF = 1, если в рез-те выполнения команды сложения (вычитания) осуществляется перенос (заём) из 3 разряда байта в 4 (из 4 в 3)  ${\rm ZF}=1$ , если все разряды результат окажутся равны 0 SF всегда равен знаковому разряду результата TF = 1, прерывает работу процессора после каждой выполненной команды (пошаговая откладка программы) IF — если сбросить этот флга в 0, то процессор перестанет обрабатывать прерывания от внешних устройств. Обычно его сбрасывают на короткое время для выполнения критических участков программы DF определяет направление обработки строк данных, если DF = 0 — обработка строк идет в сторону увеличения адресов 1 — в сторону уменьшения (от старших к младшим). Автоматическое увеличение или уменьшение содержимого регистра указателей индексов SI и DI. OF = 1, если результат команды превышает саксимально допустимый для данной разрядной сетки IOPL = 1, если уровень привелегии текущей программы

меньше значенгия этого флажка, то выполнение команды ввод/вывод для этой программы запрещен NT - определяет режим работы вложенных задач Флаги в защищенном режиме мы использовать не будем, рассказала вскользь.

## 1.2 Регистры 64-х битного процессора

16 целочисленных 64 битных регистра общего назначения(RAX, RBX, RCX, RDX, RBP, RSI, RDI, RSP, R8 — R15) 8 80 битных

## 1.3 Оперативная память

Состоит из байтов, каждый байт состоит из 8 информационных битов 0 - 3 цифровая часть байт 4 - 7 зонная часть байта 32 - х разрядный процессор может работать с ОП до 4 ГБайт и, следовательно, адреса байтов изменяются от 0 до  $2^{32}$  ст - 1  $00000000_{16} - FFFFFFFF_{16}$ 

Байты памяти могут объединяться в поля фиксированной и переменной длины

Фиксированная длина - слово(2 байта), двойное слово(4 байта). Поля переменной длины могут содержать

Адресом поля является адрес младшего входящего в поле байта. Адрес поля может быть любым. ОП может использоваться как непрерывная последовательность байтов, так и сегментированная.

физический адрес $(\Phi A)$  записывается как: <cerмent>: <cмещение>, т.е. он может быть получен по формуле  $\Phi A = AC + MA$ , где AC - адрес сегмента, MA - исполняемый адрес, т.е. MA - смещение

В защищенном режиме программа может определить до 16383 сегментов размером до 4 ГБайт, и таким образом может работать с 64 терабайтами виртуальной памяти.

Для реального режима AC определяется сегментным регистром и для получения двадцатиразрядного двоичного адреса байта необходимо к содержанному сегментного регистра, смещенного на 4 разряда влево, прибавить шестнадцатиразрлное спещение ИА. Например, адрес следующей выполняемой команды:

```
\Phi A = (CS) + (IP)

(CS) = 7A15_{16} = 0111\ 1010\ 0001\ 0101\ 0000

(IP) = C7D9_{16} = 1100\ 0111\ 1101\ 1001

\Phi A = 86929_{16} = 1000\ 0110\ 1001\ 0010\ 1001
```

#### 1.4 Оперативная память

Процессор ix86 вместе с сопроцессором могут обрабатывать большой набор различных типов данных: целый числа без знака, целые числа со знаком, действительные числа с плавающей точкой, двоично-десятичные числа, символы, строки, указатели. Целые числа без знака могут занимать байт, слово, двойное слово и принимать значени из диапазонов: 0 - 255, 0 - 65535, 0 - 4294967295

Дополнительный код положительного числа равен самому числу. Дополнительный код отрицательного числа в любой системе счисления может быть получен по формуле:

$$=10^{n}-[X]$$
, где

Числа с плавающей точкой могут занимать 32 бит, 64 бит, или 80 бит, и называется короткое вещественное, длиное вещественное, рабочее вещественное. Формат числа с плавающей точкой состоит из трёх полей:

<знак числа>, <машинный порядок>, <мантисса>.

- Короткое вещественное  $1+8+23-10^{+-32}-+10^{+-32}$
- Длинное вещественное  $1 + 11 + 52 10^{+-308} +10^{+-308}$
- рабочее вещестыенное  $1+15+64-10^{+-4932}-+10^{+-4932}$

Машинный порядок ( $\Pi$ м) включает в себя неявным образом знак порядка и связан с истинным порядом ( $\Pi$ и) формулой:

$$\Pi_{\rm M} = \Pi_{\rm M} + 127 \ 10 \ (1023 \ 10 \ 16383 \ 10)$$

Предполагается, что мантисса нормализована в старший и старший единичный разряд мантиссы не помещается в разрядную сетку.

Двоично - десятичные чисоа могут обрабатываться 8-ми разрядные в упакованном и неупакованном формате, и сопроцессором могут обрабатываться 80 разрядные данные в упакованном формате. Упакованный формат предполагает хранение двух цифр в байте, а неупакованни - хранит одну цифру в цифровой части байта.

## 1.5 Форматы данных

Символьные данные - символы в виде ASCII. Для любого символа отводится один байт. Строковые данные - это последовательности байт, слов или двойных слов. Указатели - существуют два типа указателей: длинный, занимающий 48 бит - селектор(16) + смещение(32) и короткий указатель, занимающий 32 байта - только смещение

## 1.6 Форматы команд

Команда - это цифровой двоичный код, состоящий из двух подпоследовательностей двоичных цифр, одна из которых определяет код операции(сложить, умножить, переслать), вторая - определяет операнды, участвующие в операции и место хранения результата

Рассматриваемый процессор может работать с безадресными командами, одно-, двух-, и трехадресными командами. Команда в памяти может занимать от 1 до 15 байт и длина команлды зависит от кода операции, количества и места расположения операндов. Одноадресные команлы могут работать с операндами, расположенными в памяти и регистрах, для двухадресных команд существует много форматов, такие как:

- R-R
- M-M
- R-M
- $\bullet$  M-R
- R-D
- M-D

где R - регистр, M - память, D - данные

Операнды могут находиться в регистрах, памяти и непосредственно в команде и размер операндов может быть - байт, слово или двойное слово. Исполняемый адрес операнда в общем случае может состоять из трех частей Существуют различные способы адресации операндов, такие как:

- 1. регистровая
- 2. непосредственная
- 3. прямая
- 4. косве

## 2 26.09.2024 лекция 3

## 2.1 Примеры использования адресаций

фото1 Примеры команд с различной адресацией

- 1. Регистровая
- 2. Непосредственная

MOV AX, 25; 25 -> AX CONST EQU 34h

3. Прямая

Если известен адрес памяти, начиная с которого размещается операнд, то в команде можно непосредственно указать этот адрес.

MOV AX, ES: 0001

ES - регистр сегмента данных, 0001 - смещение внутри сегмента

Содержимое двух байтов, начиная с адреса (ES) + 0001 пересылаются в  $\mathbf{AX}$ 

Прямая адресация может быть записана с помощью символического имени, которое предварительно поставлено в соответствие некоторому адресу памяти, с помощью специальной директивы определения памяти.

Например: DB — слово

4. Косвенно-регистровая Данный вид адресации отличается от регистровой адресации тем, что в регистре содержится не сам операнд, в адрес области памяти, в которой операнд содержится

MOV AX, [SI]

Могут использоваться регистры:

SI, DI, BX, BP, EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDL

Не могут использоваться: AX, CX, DX, SP, ESP.

5. По базе со смещением

6. Прямая с индексированием

MOV AX, MAS[SI]

MAS—адрес в области памяти. С помощью этой адресации можно работать с одномерными массивами. Символическое имя определяет начало массива, а переход от одного элемента к другому осуществляется с помощью содержимого индексного регистровая

7. По базе с индексированием

```
MOV AX, Arr[BX][DI]
```

Эта адресация используется для работы с двумерными массивами. Символически имя определяет начало массива, с помощью базового регистра осуществляется перехолд от одной строки матрицы к другой, а с помощью индексного регистра — переход от одного элемента к другому внутри строки.

## 2.2 Особенности использования команд пересылки

- 1. Нельзя пересылать информацию из одной области памяти в другую;
- 2. Нельзя пересылать информацию из одного сегментного регистра в другой;

PUSH DS

POP ES

- 3. Нельзя пересылать непосредственно операнд в сегментный регистр, но если такая необходимость возникает, то нужно использовать в качестве промежуточного одни из регистров общего назначения.
- 4. Нельзя изменять командой MOV содержимое регистра CS.
- 5. Данные в памяти хранятся в «Перевернутом» виде, а в регистрах в «нормальном» виде, и команда пересылки учитывает это, например,
- 6. Размер передаваемых данных определяется типом оперидов в команде

```
X DB ?
Y DW ?
MOV X, O
MOV Y, O
MOV AX, O
MOV[SI], O
```

В последнем случае необходимо использовать ...

7. Если тип обоих операндов в команде определяется, то эти типы должны соответствовать друг другу

```
MOV AH, 500
```

К командам пересылки относят команду обмена значений операндов.

```
XCHG OP1, OP 2
```

Для перестановки значений байтов внутри регистра используют  ${f BSWOP}$ 

```
(EAX) = 12345678h
BSWOP EAX; (EAX) = 78563412h
```

## 2.3 К командам пересылки относят:

Команды конвертирования

```
CBW ; безадресная команда
CWD ;
CWE ;
CDF ;
```

Команды условной пересылки  $\mathbf{CMOVxx}$ 

```
CMOV AL, BL ; ecnu
```

Загрузка адреса.

```
LEA OP1, OP2 ; вычисляет адрес OP2 и пересылает первому операнду, который может быть толь LEA BX, M[BX][DI]
```

## 2.4 Команды и директивы в Ассемблере

Три этапа обработки программы

- 1. Получаем машинный код (исходных модулей может бвть один или несколько)
- 2. Модули объединяются в один исполняемый модуль .exe(для .com нужно выполнить ещё один этап обработки .exe -> .com с помощью системной программы или в среде разработки с помощью ключа)
- 3. Программы

Программма состоит из команд, директив и комментарив.

Команды в процессе трансляции (асемблирования) преобразуются в машинный формат, директивы определяют способы ассемблирования и редактирования, выделяют место под исходные, промежуточные и окончательные данные/результаты, а комментарии используются для пояснения выполняемых действий.

Команда ассемблера состоит из 4 полей:

```
[<имя>[:]]<код операции>[<операнды>][;комментарии]
```

Директива, как и команда, состоит из 4 полей:

```
[<имя>[:]]<код псевдооперации>[<операнды>][;комментарии]
```

Здесь <имя>— символическое имя Ассемблера,

Здесь <код псевдооперации> — определяет назначение директивы. Операндов может быть различное количество и для одной директивы. Например:

rrai

Исходный модуль на Ассемблере-последовательность строки

```
; сегмент стека
Sseg Segment...

;

;

В кодовом сегменте специальная директива...

ASSUME SS:SSeg, DS::DSeg, CS::CSeg, ES::DSeg;

на DSeg отсылаются и DS, и ES

дальще по фоткам Я УСТАЛЬ
```

## 3 27.09.2024 лекция 4

## 3.1 Слова, константы, выражения, переменные

фото 1

Строковые данные — последовательность символов, заключенная в апострофы или кавычки

Также, как и в языках программирования высоко уровня, в Ассемблере могут использоваться именованные константы. Для этого существует специальная директива EQU.

Например,

М EQU 27 : директива EQU присваивает имени М значение 27.

Переменные в Ассемблере определются с помощью директив определения данных и памяти, например,

#### v1 DB

Арифметические операции: +, -, \*, /, mod Логические операции: NOT, AND, OR, XOR Операции отношений: LT, LE, EQ, NE, GT, GE

Операции сдвига: сдвиг влево(SHL), сдвиг вправо(SHR)

Специальные операции: offset, PTR

Метка или переменная:

PTR BYTE

## 3.2 Директива определения

Общий вид директивы определения следующий

где X B, W, D, F, Q, Т

В поле операндов может быть "?". одна или несколько констант, разделенных запятой. Имя, если оно есть, определяет адрес первого байта выделяемой области. Директивой выделяется указанное количество байтов ОП и указанные операнды пересылаются в эти поля памяти. Если операнд "? то в соответствующее поле ничего не заносится.

1. Если операндом является символическое имя IM1, которое соответсвует смещению в фрагменте 03AC1h, то после выполнения

M DD IM1

будет выделено 4 байта памяти. Адрес — М. Значение — 03AC1h.

- если необходимо выделить 100 байтов памяти и заполнить 1, то это можно сделать с помощью специального повторителя DUP D DB 100 DUP(1)
- 3. Определение одномерного массива слов, адрес первого элемента массива имя  ${\bf MAS}$ , значение его 1.

4. Определение двумерного массива:

v<sub>1</sub> DB

#### 5. const EQU 100

D DB Const DUP(?) ;выделить 100 байтов памяти. В директиве определения байта(слова) максимально допустимая константа 255(65535).

С помощью директивы определения байта можно определить строковую константу длинной 255 символов, а с помощью определения

## 3.3 Команда прерывания Int, команды работы со стеком

С помощью этой команды приостанавливается работа процессора, управление передается DOC или BIOS и после выполнения какой-то системноц обрабатывающей программы, кправление передается команде6 следующей за командой INT.

Выполянемые действия будут зависеть от опернада, параметра команды INT и содержания некоторых регистров.

Например, чтобы вывести на экран "!"необходимо:

```
v1 DB
```

Сткек определяется с помощью регистров SS и SP(ESP).

Сегментный регистр SS содержит адрес начала сегмента стека.

OC сама выбирает этот адрес и пересылает его в регистр SS.

Peructp SP указывает на вершину стека и при добавлении элемента стека содержимое этого регистра уменьшается на длину операнда.

Добавить элемент в стек можно с помощью команды

где операндом может быть как регистр, так и переменная.

Удалить элемент с вершины стека можно с помощью операции

Для i386 и > PUSH A/ POP A позволяют положить в стек, удалить содержимое всех регистров общего назначения в последовательности AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI

Пример программы, использующей комнады пересылки содержимого 4 байтов из одной области памяти в другую и вывод на экран.

```
TITLE Prim.asm

Page, 120

;onucahue cezmehma cmeka

Sseg Segment Para stack 'stack'

DB 100h DUP(?)

Sseg ends
;onucahue данных

Dseg Segment Para Public 'Data'

DAN DB '11', '31', '51', '77'

REZ DB 4 DUP (?)
```

```
Dseg ends
;
;
;
Cseg Segment Para Public 「Code」
```

## 3.4 Директива сегмента

Общий вид

Любой из операторов может отсутствовать.

- 1. Если есть readonly, то будет выведено сообщение об ошибке при попытке записи в сегмент.
- 2. Операнд выравнивание определяет адрес начала сегмента. BYTE WORD DWORD Para Page —
- 3. тип определяет тип объединения сегментов. Значение stack указывается в сегменте стека, для остальных сегментов public. Если такой параметр присутствует, то все сегменты с одним именем и различными классами объединяются в один последовательно в порядке их записи. Значение 'Common' говорит, что сегменты с одним именем объединены, но нне последовательно, а с одного и того же адреса так, что общий размер сегмента будет равен не сумме, а максимуму из них. Значение

## 3.5 Точечные директивы

В программе на Ассемблере могут использоваться упрощенные (точечные) директивы. .MODEL- директива, определяющая модель выделяемой памяти для программы.

Модель памяти опредлеяется параметром:

tiny — под всю программу выделяется 1 сегмент памяти.

small — под данные и под программу выделяются по одному сегменту.

 $\operatorname{medium} - \operatorname{под}$  данные выделяется один сегмент, под программу выделяется несколько сегментов.

compact — под программу выделяется один сегмент, под данные выделяется несколько сегментов.

large — под данные и под программу выделябтся по n сегментов.

 ${\rm huge-nos}{\rm воляет}$  использовать сегментов больше, чем позволяет ОП. (можно на внешний)

```
.MODEL small
.STACK 100h
.Data
St1 DB Line1, $'
St2 DB Line2, $'
St3 DB Line3, $'
```

```
.CODE
 begin: MOV AX, @DATA
     MOV DS, AX
 MOV AH, 9
 MOV DX, offset St1
 INT 21h
 MOV DX, offset St2
 INT 21h
 MOV DX, offset St3
 INT 21h
 MOV AX, 4C00h
 INT 21h
 END begin
'$' — конец строки, которую необходимо вывести на экран
В результате выполнения программы:
Line1
Line2
Line3,
```

## 3.6 Сот-файлы

После обработки компилятором и редактором связей получаем ехе-файл, который содержит блок начально загрузки, размером не менее 512 байт, но существует возможность создания другого вида исполняемого файла, который может быть получен на основе exe-файла

## 4 04.10.2024 лекция 5

## 4.1 Арифметические операции

фото 1 Пример, работая в байтами, получим:

$$250 + 10 = (250 + 10) \mod 2^s = 260 \mod 256 = 4$$

Пример: в байте

$$1-2=1+2^8-2=257-2=255, CF=1$$

Сложение(Вычитание) знаковых чисел сводится к сложению(вычитанию) с использованием дополнительного кода.

1

В байте:

```
-1 = 256 - 1 = 255 = 111111111, -3 = 256 - 3 = 253111111101,

3 + (-1) = (3 + (-1))mod256 = (3 + 255)mod256 = 2,

1 + (-3) = (1 + (-3))mod256 = 254 = 111111110,
```

Ответ получили в дополнительном коде, следовательно резульатт получаем в байте по формуле  $X=10^n-|X|$ , т.е.  $\mathbf{x}=256$  - 254=|2| и знак минус. Ответ -2.

Переполнение происходит, если есть перенос из старшего цифрового в знаковый, а из знакового нет и наоборот, тогда  ${\rm OF}=1$ . программист сам ре (фото)

## 4.2 Сложение и вычитание в Ассемблере

Арифметические операции изменяют значение флажков OF, CF, SF, ZF, AF, PF

В Ассемблере команда "+":

```
ADD OP1, OP2 ; (OP1) + (OP2) -> OP1
ADC OP1, OP2 ; (OP1) + (OP2) + (CF) -> OP1

XADD OP1, OP2 ; i \not\downarrow 86 u >

(OP1) \not\triangleleft -> (OP2) (Mehser Mectamu), (OP1) - (OP2) -> OP1
```

В Ассемблере команда '-': МНОГО ФОТОК! последнее

## 4.3 Команды безусловной передачи управления

Команда вызова процедуры:

```
CALL <имя>;
```

Адресация может быть использована как прямая, так и косвенная.

При обращении к процедуре типа NEAR в стеке сохраняется адрес возврата, адрес команды, следующей за CALL содержится в IP или EIP.

При обращении к процедуре типа FAR в стеке сохраняется полный адрес возврата CS:EIP.

Возврат из процедуры реализуется с помощью команды RET.

Она может иметь один из следующих видов:

```
RET [n] ; возврат из процедуры типа NEAR и из процедуры типа FAR RETN [n] ; возврат только из процедуры типа NEAR RETF [n] ; возврат только из процедуры типа FAR
```

Параметр n является необязательным, он определяет какое количество байтов удаляется из стека после возврата из процедуры. фото

## 4.4 Команды условной передачи управления

Команды условной передачи управления можно разделить на 3 группы: команды, используемые после команд сравнения команды, используемые после команд, отличных от команд сравнения, но реагирующие на значения флагов

```
JZ/JNZ
JC/JNC
```

## 5 11.10.2024 лекция 6

## 5.1 Команды условной передачи управления

фото 1 Примеры:

```
ЈЕ М1 ;передача управления на команду с меткой М1, если ZF=1 ЈNЕ М2 ;передача управления на команду с меткой М2, если ZF=0 ЈС М3 ;передача управления на команду с меткой М3, если CF=1 ЈNС М4 ;передача управления на команду с меткой М4, если CF=0 ADD AX, BX JC M
```

если в результате сложения CF=1, то управление передается на команлду с меткой M, иначе — на команду, следующую за JNC

```
SUB AX, BX
JZ Met
```

фото2 фото3 таблица

## 5.2 Команды управления

Команды условной передачи упралвения могут осуществлять только короткий переход, а команды безусловной передачи упраавления могут реализовать как короткую передачу так и длинную. Если необходимо осуществить условный дальний переход, то можно использовать јх вместе јтр следующим образом:

На Ассемблере это будет так:

```
cmp AX, BX
jne
```

С помощью команд јх јтр можно реализовать цикл с предусловием:

и постусловием:

## 5.3 Команды для организации циклов

- 1. loop<метка>
- 2. loope<metka> loopz<metka>
- 3. loopne<metka> loopnz<metka>

По команде в форме

```
1. (CX) = (CX) - 1 и если (CX) <> 0, <метка>
```

- 2. (CX) = (CX) 1 и если (CX) <> 0 и одновременно ZF = 1, <метка> Цикл завершается, если или (CX) = 0 или ZF = 0 или (CX) = (ZF) = 0
- 3. (CX) = (CX) 1 и если (CX) <>0 и одновременно ZF = 0, <метка>Выход из цикла осуществляется, если или (CX) = 0 или ZF = 1 или одновременно (CX) = 0 и (ZF) = 1

Примеры: (фото)

# 5.4 Примеры использования команд условного перехода, сравнения и циклов

Дана матрица целых байтовых величин, размером 4\*5, необходимо подсчитать количество нулей в каждой строке и заменить их числом 0FFh. Под стек отведёс 256 байтов, программу оформим как две последовательные процедуры: внешняя (FAR) — это связь с ОС, внутренняя (NEAR) — решение поставленнюй задачи

```
db 4,0,0,15,47 ; имя "--- Dan
        db 24,15,0,9,55
        db 1,7,12,0,4
Dseg ends
Cseg segment para public 'code'
        Assume cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg
start proc far
                    ;для связи
        push DS
        push AX
                    ;c OC
        mov BX, Dseg; загрузка адреса сегмента данных
        mov DS, BX ; e perucmp DS
        call main
        ret
start endp
main proc near
                mov BX, offset Dan
                mov CX, 4
                              ;количество повторений внешнего цикла
nz1: push CX
        mov DL, 0 ; счётчик нулей в строке матрицы
            mov SI, 0
            mov CX, 5
                        ;количесвто повторений внутреннего цикла
nz2: push CX
            cmp byte ptr [BX+SI], 0
            jne mz
            mov byte ptr [BX+SI], OFFh
            ine DL
mz: ine SI
            pop CX
kz2: loop nz2
        add DL, 'O' ;вывод на экран
                   ;количество нулей
        mov AH, 6
        int 21h
            add BX, 5
                        ;переход к следующей строке матрицы
            pop CX
kz1: loop nz1
            ret
main endp
Cseg ends
            end start
```

## 5.5 Массивы в Ассемблере

Массивы в языке Ассемблер описывается директивами определения данных, возможно с использованием конструкции повторения DUP.

```
Например, х DW 30 dup(?)
```

Так можно описать массив х, состоящий из 30 элементов длиной в слово,

но в этом описании не указано как нумеруются элементы массива, т.е. это может быть  $\mathbf{x}[0..29]$  и  $\mathbf{x}[1..30]$  и  $\mathbf{x}[\mathbf{k}..29+\mathbf{k}]$ .

Если в задаче жестко не оговорена нумерация элементов, то в Ассемблере удобнее считать элементы от нуля, тогда адрес любого элемента будет записываться наиболее просто:

адрес 
$$(x[i]) = x + (type x) * i$$

фото

С учетом этих формул для записи адреса элемента массива можно использовать различные способы адресации.

Для описанного выше массива слов, адрес его і-го элемента равен:

$$x + 2*i = x + type(x) * i$$

Т.е. адрес состоит из двух частей: постоянной х и переменной 2\*i, зависящей от номера элемента массива. Логично использовать адресацию прямую с индексированием: x — смещение, а 2\*i — в регистре модификаторе Si или DI  $\mathbf{x}[i]$ 

Для двумерного массива, например:

Я

фото

Фрагмент программы, в которой фото...

#### 5.6 Команды побитовой обработки данных

К командам побитовой обработки данных относятся логические команды, команды сдвига, установки, сброса и инверсии битов.

Логические операнды: and, or, xor, not. Для всех логических команд, кроме not, операнды одновременно не могут находиться в памяти, OF = Cf = 0, AF — не определён, SF, ZF, PF определяются результатом команды.

and OP1, OP2 ; (OP1) логически умножается на (OP2), результат OP1 Пример: (AL) = 1011 0011, (DL) = 0000 1111, and AL, DL ;(AL) = 0000 0011

Второй опреанд называют маской. Основным назначением команды and является установка в ноль с поощью маски некоторых разрядов первого операнда. Нулевые разряды маски обнуляют соответствующие разряды первого операнда, а единичные оставляют соответствующие разряды первого операнда без изменения. Маску можно задавать непосредственно в команде и модно извлекать из регистра или памяти.

Например:

- 1. and CX, 0FFh ;маской является константа
- 2. and AX, CX ;маска содержится в регистре
- 3. and AX, TOT ;маска в ОП по адресу (DS) + TOT

- 4. and AX, TOT[BX+SI] ;...в ОП по адресу (DS)+(BX)+(SI)+(TOT)
- 5. and TOT[BX+SI], CX ; вноль устанавливаются некоторые разряды ОП
- 6. and CL, 0Fh ;в ноль устанавливаются старшие 4 разряда регистра CL

Команда — **or OP1, OP2** ;рез