Chemie der Oberstufe

Michael Kopp

1. Auflage

Dieses Buch

In diesem Buch habe ich die Informationen zusammengetragen, die ich auf meinem zweijährigen Weg der Oberstufe hin zum Abitur im Fach Chemie gesammelt habe. Ich habe versucht, möglichst alle (wichtigen) Aspekte dieser Zeit einzubringen und gleichzeitig war es mein Ziel, die Sachverhalte möglichst komprimiert wiederzugeben. Deswegen habe ich mich manchmal mit den Erklärungen aus Büchern und von Lehrern nicht zufrieden gegeben und so lange mein Hirn gemartert, bis mir die Erleuchtung kam. Und so bleibt mir zu hoffen, dass ich den Weg zu diesen Erleuchtungen halbwegs klar beschrieben habe, und dass meine Erklärungen die Sachverhalte auch wirklich klarer machen.

Da ich dann in Chemie auch noch mein Abi geschrieben habe, konnte ich dieses Werk nutzen, um darauf zu lernen – und was soll ich sagen: Diese Informationen sollten für ein gutes Abi eigentlich ausreichen. Natürlich wird der Lerhplan sich immer etwas verändern, aber die Grundzüge werden wohl von keiner Reform angetastet.

In diesem Büchlein steckt eine genze Menge Arbeit, und sicherlich steckt dieses Werk auch voller Fehler – schließlich ist es auch eine schlichte Ein-Mann-Produktion. Bilder etc. habe ich selbst gezeichnet und manche Erklährung habe ich mir selbst zusammengereimt. Gesetzt ist diese Büchlein mit LATEX – hier eine weitere Fehlerquelle, weil man sich doch leichter vertippt, als man denkt. Ich bitte deswegen, all die vielen (kleinen) Fehler zu entschuldigen.

Gegliedert ist die ganze Chose (wie man unschwer am folgenden Inhaltsverzeichnis erkennen kann) thematisch – was sich in der Chemie auch sehr anbietet. Innerhalb der Themen bauen die einzelnen Abschnitte sicherlich aufeinander auf, die Oberthemen sind aber mehr oder weniger unabhängig voneinander.

Schließlich habe ich der Übersichtlichkeit halber viele viele Indexeinträge gemacht. Auf den letzten Seiten steht dieser alphabetisch geordnete Index, mit dem man Fachbegriffe hoffentlich halbwegs schnell nachschlagen kann. Weiter sind wichtige Begriffe in Definitionen hervorgehoben; hier werden wichtige Erkenntnisse festgehalten und prägnante Zusammenhänge erläutert.

Jetzt wünsche ich aber allen geneigten Lesern viel Spaß hiermit...

Michael Kopp, August 2008

Inhaltsverzeichnis

1	Che	misches Gleichgewicht	9
	1.1	Massenwirkungsgesetz	9
	1.2	Zusammenhang mit freier Enthalpie	10
	1.3	Prinzipien von Braun und Le Chatelier	10
	1.4	Großtechnische Ammoniakherstellung	11
2	Säu	re-Base-Reaktionen	13
	2.1	Autoprotolyse des Wassers	13
	2.2	Starke und schwache Säuren	14
	2.3	Starke und schwache Basen	15
	2.4	Bedeutung der pK-Werte	15
	2.5	Säure-Base-Gleichgewichte zweier verschiedener Stoffe	16
	2.6	pH-Wert von Salzlösungen	17
	2.7	Pufferlösungen	17
	2.8	Säure-Base-Titration	18
3	Koh	llenhydrate	21
	3.1	Chiralität	21
	3.2	Optische Aktivität	21
	3.3	Nomenklatur	22
	3.4	Zucker in Ringform	23
	3.5	Keto-Enol-Tautomerie	23
	3.6	Glycosidische Bindung	24
	3.7	Nachweisreaktionen	24
		3.7.1 Aldehydgruppe	24
		3.7.2 Spezieller Kohlenhydratnachweis	25
	3.8	Saure Hydrolyse	25
	3.9	Spezielle Kohlenhydrate	26
		3.9.1 Stärke	26
		3.9.2 Cellulose	27
4	Pro	teine	29
	4.1	Aminosäuren	29
		4.1.1 Zwitterion	29
		4.1.2 Formen in Lösung	29
		4.1.3 Titration	30

In halts verzeichn is

	4.2	Peptidbindung	32
	4.3	Räumliche Struktur von Proteinen	33
	4.4	Denaturierung	34
	4.5	Hydrolyse	35
	4.6	Proteine als Enzyme	36
	4.7	Nachweisreaktionen	36
			36
		4.7.2 Nachweis der Bestandteile von Aminosäuren (C, H, O, N, S)	37
5	Nuc	leinsäuren	39
6	Aro	maten	41
	6.1	Kriterien für Aromaten	41
	6.2	Delokalisierte Elektronen	42
	6.3	Bedeutung des Ringes	43
	6.4	Elektrophile Substitution an Benzol	44
	6.5		44
	6.6	Derivate des Benzols	45
		6.6.1 Nomenklatur allgemein	45
		6.6.2 Phenol	46
		6.6.3 Anilin	46
7	Kun	eststoffe	47
	7.1	Einordnung	47
	7.2	Polymerisation	48
		7.2.1 Reaktion	48
		7.2.2 Struktur	49
		7.2.3 Technisches Verfahren	50
	7.3	Polykondensation	51
		7.3.1 Reaktion	51
		7.3.2 Struktur	51
	7.4	1	52
	7.5	Polyaddition	53
	7.6	Allgemeines zur Struktur von Polymeren	53
	7.7	Verarbeitung	54
	7.8	Recycling	55
8	Elek		57
	8.1	RedOxReaktionen	57
	8.2	Potential und Potentialreihe	57
	8.3	Oxidationsahlen	58
	8.4	Galvanische Zelle	59
		8.4.1 Halbelement	59
		8.4.2 Galvanische Zelle aus zwei Halbelementen	60

In halts verzeichn is

		8.4.3	Spannung eines Galvanischen Elements 61
		8.4.4	Konzentrationselement
	8.5	Standa	ardwasserstoffelektrode
	8.6	NERN	ST'sche Gleichung
	8.7	Korros	sion
		8.7.1	Lokalelement
		8.7.2	Korrosion mit Wässrigen Lösungen 64
		8.7.3	Korrosionsschutz
	8.8	Elektr	olyse
		8.8.1	Überspannung
		8.8.2	Entstehung von Wasserstoff und Sauerstoff
	8.9	Techn	ische Anwendung
		8.9.1	Metallraffination
		8.9.2	Aluminiumherstellung
		8.9.3	Bleiakku
		8.9.4	Brennstoffzelle
9	Ene	rgetik	73
	9.1		lpie
	9.2		meter
	9.3	Satz v	on Hess
	9.4	Entrop	pie
	9.5	Freie l	Reaktionsenthalpie und Spontanität
10	Was	chmitt	el 81
	10.1	Wasch	aktive Substanzen – Tenside, Detergenzien
Α	Anh	ang	83
		_	nhydrate83
			ndungen 83

In halts verzeichn is

1 Chemisches Gleichgewicht

Definition 1.1

Als chemisches Gleichgewicht bezeichnet man eine Reaktion, die in zwei Richtungen - hin und zurück - reagiert, und bei der sich nach einer gewissen Weile ein bestimmtes quantitatives Verhältnis zwischen den beteiligten Reaktionsstoffen bildet.

Ein solches Gleichgewicht ist dynamisch, weil die Hin- und Rückreaktionen dabei nicht zum Erliegen kommen, sondern mit gleicher Geschwindigkeit ablaufen.¹

Definition 1.2

Ein **Katalysator** setzt a) die Aktivierungsenergie herab, erhöht b) die Reaktionsgeschwindigkeit (in Hin- und Rückrichtung) und geht c) unverändert aus der Reaktion hervor.

1.1 Massenwirkungsgesetz

Das Massenwirkungsgesetz dient dazu, rechnerische ermitteln zu können, in welchem Verhältnis die Konzentrationen der Reaktionsstoffe *im Gleichgewicht* zueinander stehen. Man geht dabei von einer Reaktion

$$a \cdot A + b \cdot B \rightleftharpoons c \cdot C + d \cdot D \tag{1.1}$$

aus. Die Stoffe A und B werden als Edukte, die Stoffe C und D als Produkte bezeichnet. Normalerweise formuliert man diese Gleichung so, dass die Reaktion nach rechts – als Hinreaktion bezeichnet – exotherm ist und entsprechend die $R\ddot{u}ckreaktion$ endotherm.

Das Massenwirkungsgesetz für die Reaktion sieht folgendermaßen aus: Die Gleichgewichtskonstante K_c bei einer bestimmten Temperatur ist der Quotient aus dem Produkt der Konzentrationen der Produkte und dem Produkt der Konzentrationen der Edukte.

$$K_c = \frac{c^c(C) \cdot c^d(D)}{c^a(A) \cdot c^b(B)}$$
(1.2)

Die Konstante K_c ergibt sich direkt aus den Konzentrationen der beteiligten Stoffe. Sie ist bei einer Temperatur eine Konstante und wird somit Gleichgewichtskonstante genannt.

¹Setzt man einen Katalysator ein, ändert sich das chemische Gleichgewicht nicht, es stellt sich nur schneller ein. Der Katalysator beschleunigt die Reaktion sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückreaktion.

Bei Gasen kann man auch die Gleichgewichtskonstante K_p angeben. Diese ist von den Drücken der einzelnen Reaktionsteilnehmern abhängig:

$$K_p = \frac{p^c(C) \cdot p^d(D)}{p^a(A) \cdot p^b(B)}$$
(1.3)

1.2 Zusammenhang mit freier Enthalpie

Die Gleichgewichtskonstante K steht mit der freien Enthalpie ΔG^0 (s. Kap 9.5 auf S. 77) in dem Zusammenhang

$$\Delta G^0 = -R \cdot T \cdot ln(K) \tag{1.4}$$

Dabeit ist R die Gaskonstante mit $R=8,31441\frac{J}{K\cdot mol}$ und T die absolute Temperatur in Kelvin (K).

Je mehr Energie bei einer (Hin)Reaktion also nutzbar ist, desto größer wird die Gleichgewichtskonstante und entsprechend größer ist auch die Konzentration der Edukte. Je spontaner eine Reaktion abläuft, desto stärker negativ ist ΔG^0 . Somit ist auch verständlich, dass dann mehr Produkte als Edukte im Gleichgewicht vorliegen.

1.3 Prinzipien von Braun und Le Chatelier

Definition 1.3

Satz vom Geringsten Zwang

Ein Gleichgewichtssystem, auf das ein Zwang ausgeübt wird, reagiert so, dass es den Zwang minimiert.

Die einzelnen Einflüsse auf das Gleichgewichtssystem sind nach Braun und Le Chatelier:

- Konzentrationen Durch Zufuhr eines Reaktionsteilnehmers verschiebt sich das Gleichgewicht in die Richtung, die einen Teil dieser Komponente verbraucht.
- **Temperatur** Wird Wärme zugeführt, verschiebt sich das Gleichgewicht in die Richtung, die Wärme verbraucht.
- **Druck** Durch Erhöhen des Drucks verschiebt sich das Gleichgewicht in die Richtung, bei der weniger Teilchen entstehen. (Gilt bei Gasen)

Natürlich gilt auch jeweils die Umkehrung der Sätze.

Durch diese Sätze kann man die Rahmenbedingungen einer Reaktion so bestimmen, dass man eine Bestimmte Reaktionsrichtung bevorzugt, damit man die dabei entstehenden Produkte höhre konzentriert vorfindet. In großtechnischen, chemischen Herstellungsverfahren werden die drei oben genannten Größen deshalb auf den Bedarf angepasst werden.²

²Beim praktischen Umsetzen kann man aber auch von den Prinzipien abweichen. Wenn beispielsweise

1.4 Großtechnische Ammoniakherstellung

Zur großtechnischen Herstellung von Ammoniak (NH_3) verwendet man das HABER-BOSCH-Verfahren. Es gliedert sich in drei Teile.

Bereitstellung der Synthesegase H_2 und N_2 Stickstoff steht in Luft praktisch unbegrenzt zur Verfügung, Wasserstoff gewinnt man aus Methangas $(CH_{4\ (g)})$. Dieses wird mit Wasserdampf bei $700-900^{\circ}C$ an einem Nickeloxid-Aluminiumoxid-Katalysator umgesetzt:

$$CH_{4(q)} + H_2O_{(q)} \to CO_{(q)} + 3H_{2(q)}$$
 (1.5)

Dabei wird die Energie von $\Delta_r H = 206, 2kJ$ benötigt (siehe Kap. 9 auf S. 73). In einem zweiten Reaktionsschritt wird nicht verbrauchtes Methan mit Luftsauerstoff weiter umgesetzt:

$$2CH_{4(q)} + O_{2(q)} \rightarrow 2CO_{(q)} + 4H_{2(q)}$$
 (1.6)

Bei dieser Reaktion wird eine Energie von $\Delta_r H = -71, 5kJ$ frei. Das in 1.5 und 1.6 entstandene Kohlenmonoxid CO wird nun noch mit weiterem Wasserdampf zu Kohlenstoffdioxid weiter umgesetzt:

$$CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \to CO_{2(g)} + H_{2(g)}$$
 (1.7)

Bei dieser Rekation wird eine Energie von $\Delta_r H = -41kJ$ frei.

Weiteres Kohlenmonoxid und -dioxid muss nun mit Wasserstoff zu Methan und Wasser "wegreagiert" werden, weil diese Stoffe den Katalysator des folgenden Reaktionsschrittes hemmen. Das entstehende Kohlenstoffdioxid wird außerdem als Kohlensäure H_2CO_3 in Wasser gebunden und ausgewaschen. Dazu werwendet man wässrige Kaliumcarbonatlösungen (K_2CO_3) bzw. $2K_{aq}^+ + CO_{3aq}^{2-}$).

Synthesereaktion In einem Reaktor werden die Gase Stickstoff und Wasserstoff im Verhältnis 1: 3 zusammengebracht und über einen Katalysator aus Eisen mit Metalloxidbeimengungen geleitet. Es ergibt sich die Reaktion

$$N_{2(q)} + 3H_{2(q)} \rightarrow 2NH_{3(q)}$$
 (1.8)

Diese ist stark exotherm ($\Delta_r H = -92, 5kJ$). Nach dem Satz des Geringsten Zwangs (Definition 1.3 auf S. 10) sollte man nun für eine möglichst hohe Ausbeute an Ammoniak NH_3 eine möglichst niedrige Temperatur wählen. Man heitzt die Gase aber absichtlich auf, damit die Reaktion schneller von statten geht. Weiterhin wird die Reaktion unter hohem Druck gehalten (200 - 300bar) und NH_3 wird ständig abgeführt – diese beiden Punkte entsprechen wieder dem Satz des geringsten Zwangs.

eine niedrige Temperatur optimal für die Reaktion wäre, so kann es doch sein, dass man die Reaktion bei hohen Temperaturen ablaufen lässt, damit der Durchsatz der Chemikalien schneller ist \rightarrow Höhere Temperatur, schnellere Reaktionen

Abtrennung des Ammoniaks Um den Ammoniak von den anderen Stoffen zu Isolieren, genügt es, das entstehende Gasgemsich abzukühlen: Ammoniak wird schneller flüssig als die anderen Gase. Ab $-33^{\circ}C$ ist Ammoniak flüssig und kann so leicht abgetrennt werden, die anderen Gase des Gemischs können wieder in den Reaktor zurückgeleitet werden, um weiter zu reagieren.

Bedeutung von Ammoniak Ammoniak dient als Ausgangsstoff für Salpetersäure (HNO_3) , die wiederum wichtig für die Produktion von Düngemitteln, Sprengstoffen, Nitraten, Anilin (s. Abb. 6.2(e) auf S. 45) und dessen Derivaten und vielem mehr ist. Weiterhin ist Ammoniak bedeutend für die Herstellung von Harnstoff $((NH_2)_2CO)$, aus dem Kunstharze, Düngemittel usw. gewonnen werden. Ebenwo spielt Ammoniak eine bedeutende Rolle für viele weiter organische und anorganische Verbindungen, in denen Stickstoff vorkommt.

2 Säure-Base-Reaktionen

Definition 2.1

Eine **Säure-Base-Reaktion** ist ein chemischer Vorgang, bei dem ein Proton (H^+) übertragen wird. Das Proton wird dabei von der Säure abgegeben und von der Base aufgenommen.

Säure und Base sind dabei nach Bronsted Bezeichnungen, die nicht (nur) für eine Stoffklasse stehen, sondern für die Fähigkeit, Protonen aufzunehmen bzw. abzugeben.

Definition 2.2

Ein **Säure-Base-Paar** besteht aus korrespondierender Säure und Base. Die Teilchen unterscheiden sich dabei um ein Proton.

Ampholyte sind Stoffe, die sowohl Säure, als auch Base sein können.

Definition 2.3

pH und pOH-Werte stellen Vereinfachungen zum Rechnen dar. Es gilt dabei:

$$pH = -lg(c(H_3O^+)) \tag{2.1}$$

und

$$pOH = -lg(c(OH^{-})) (2.2)$$

2.1 Autoprotolyse des Wassers

In normalem Wasser läuft ständig die Gleichgewichtsreaktion

$$2 \cdot H_2 O \rightleftharpoons H_3 O^+ + O H^- \tag{2.3}$$

ab. Es sind also immer Ionen im Wasser vorhanden. Darauf beruht die Leitfähigkeit von Wasser. Dieser Vorgang wird als "Autoprotolyse" bezeichnet, weil die Wasserteilchen sich von selbst gegenseitig Protonen abgeben.

Stellt man das Massenwirkungsgesetz (Formel 1.2) für diese Reaktion auf, kann man vereinfachen mit

$$K_w = K_c \cdot c^2(H_2O) = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-)$$
 (2.4)

Die Konzentration des Wassers wird als annährend konstant angenommen, weil dermaßen viel Wasser da ist $(c(H_2O) \approx const)$ und somit ergibt sich die Konstante K_w aus dem

Produkt zweier weiterer Konstanten (K_c und $c^2(H_2O)$). Das *Ioennprodukt* des Wassers K_w ist bei 25^oC für alle verdünnten, wässrigen Lösungen $K_w = 10^{-14} \frac{mol^2}{l^2}$. Daraus ergibt sich der Zusammenhang

$$pH + pOH = 14 (2.5)$$

Die Autoprotolyse des Wassers ist auch dafür verantwortlich, dass man eine Säure nur bis maximal pH=7 mit Wasser verdünnen kann. Bei sehr geringen Säurekonzentrationen muss nämlich die Autoprotolyse berücksichtigt werden.

2.2 Starke und schwache Säuren

Definition 2.4

Eine **starke Säure** gibt in Wasser all ihre Protonen ab. Eine **schwache Säure** geht mit Wasser eine Gleichgewichtsreaktion ein.

Bei starken Säuren werden alle Protonen abgegeben, weil die korrespondierende Base zu schwach wäre, Protonen an sich zu binden. Es findet eine sog. *vollständige Protolyse* statt. Bei schwachen Säuren dagegen kann man das Massenwirkungsgesetz (Formel 1.2) anwenden. Für eine Reaktion

$$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^- \tag{2.6}$$

auf die man das Massenwirkungsgesetz anwendet, darf man die Vereinfachung

$$K_s = K_c \cdot c(H_2O) \tag{2.7}$$

benutzen. Man kann nämlich sagen, dass $c(H_2O)$ ungefähr konstannt ist und somit ergibt sich die Konstante K_s aus dem Produkt zweier Konstanten.

Aufgrund der Tatsache, dass $c(H_3O^+) = c(A^-)$ sein muss, da jedes HA ein Proton an H_2O abgibt, um zum A^- zu werden, ergibt sich weiter

$$K_s = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(Ac^-)}{c(HA)} = \frac{c^2(H_3O^+)}{c(HA)}$$
 (2.8)

Nun defininert man den pK_s Wert entsprechend zum pH Wert:

$$pK_s = -lg(K_s) (2.9)$$

Er dient schlicht und einfach als Erleichterung beim Rechnen. Man kann über ihn aber auch gewisse Aussagen treffen. Je größer der pK_s -Wert einer Säure nämlich ist, desto schwächer ist die Säure, also umso weniger H_3O^+ -Teilchen entstehen bei einer Protolyse. Entsprechend sind Säuren mit kleinem pK_s -Wert stärker.

Ist ein pK_s -Wert $kleiner^1$ als $pK_s(H_3O^+) = -1,74$, so protolysiert die entsprechende Säure vollständig. Folglich gehen alle Säuren mit einem pK_s -Wert größer als -1,74 mit Wasser Gleichgewichtsreaktionen ein.

¹also negativer

Definition 2.5

Bei $PK_s \geq 4$ gilt die Vereinfachung, dass die Konzentration der Säure sich nicht ändert, wenn das System sich ins Gleichgewicht begibt $(c_0(HA) = c(HA))$.

2.3 Starke und schwache Basen

Definition 2.6

Eine **starke Base** gibt in Wasser alle OH^- -Ionen ab, bzw. nimmt möglichst viele Protonen auf. Eine **schwache Base** dagegen geht eine Gleichgewichtsreaktion mit Wasser ein.

Analog ist der K_B -Wert bei einer Reaktion

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^- \tag{2.10}$$

definiert mit

$$K_B = K_c \cdot c(H_2O) = \frac{c(BH^+) \cdot c(OH^-)}{c(B)} = \frac{c^2(OH^-)}{c(B)}$$
 (2.11)

und für den pK_B -Wert gilt

$$pK_B = -lg(K_B) (2.12)$$

Auch der pK_B -Wert macht Aussagen über die Stärke einer Base. Je kleiner² er ist, desto stärker ist die Base, also desto mehr Protonen nimmt die Base auf. Hat eine Base einen pK_B -Wert unterhalb von $pK_B(OH^-) = -1,74$, so betreibt sie vollständige Protonenaufnahme, und geht entsprechend überhalb dieses Wertes Gleichgewichtsreaktionen mit Wasser ein.

Definition 2.7

Bei $PK_B \ge 4$ gilt die Vereinfachung, dass die Konzentration der Base sich nicht ändert, wenn das System sich ins Gleichgewicht begibt $(c_0(B) = c(B))$.

2.4 Bedeutung der pK-Werte

Je $gr\ddot{o}\beta er$ der pK_s Wert eines Stoffes ist, desto $schw\ddot{a}cher$ ist die Protolyse der Säure HA, also desto weniger H_3O^+ - bzw. A^- -Teilchen entstehen. Beim pK_B -Wert ist es genauso: Je $gr\ddot{o}\beta er$ er ist, desto weniger protolysiert die Base in Wasser. Man spricht deshalb auch davon, dass eine Säure mit höherem pK_s -Wert $schw\ddot{a}cher$ ist – sie bindet Protonen fester an sich als eine starke Säure³ im Vergleich.

²bzw. negativer

³mit niedrigerem pK_s -Wert

Aus diesem Grund ist auch die korrespondierende Base einer Säure umso stärker, je schwächer die Säure ist. Eine schwache Säure kann Protonen nämlich gut binden – gibt sie ungerne her – dafür nimmt die korrespondierende Base Protonen wieder gerne auf – weil sie Protonen ja gut binden kann.

Dieser Zusammenhang zeigt sich auch in den pK_s - bzw. pK_B -Werten eines Stoffes. Für einen Stoff, der zu Protolyse fähig ist, gibt es zwei Werte: Einen pK_s - und einen pK_B -Wert. Während ersterer für das Teilchen als Säure gilt, gilt zweiterer, wenn das Teilchen sein Proton abgegeben hat und somit als Base fungiert. Mathematisch ergibt sich für diese beiden Werte bei einem Stoff der Zusammenhang:

$$pK_s + pK_B = pK_W = 14 (2.13)$$

2.5 Säure-Base-Gleichgewichte zweier verschiedener Stoffe

Um ein Gleichgewicht zweier verschiedener Stoffe berechnen zu können, braucht man die Gleichgewichtskonstante K_c dieser Reaktion. Anders als in Gleichung 2.6 (S. 14) und 2.10 (S. 15) spielt Wasser hier nicht mehr die bedeutende Rolle:

$$HS + B \rightleftharpoons S^- + BH^+ \tag{2.14}$$

Nach dem Massenwirkungsgesetz (Gleichung 1.2 auf S. 9) ergibt sich die Gleichgewichtskonstannte folgendermaßen:

$$K = \frac{c(S^-) \cdot c(BH^+)}{c(HS) \cdot c(B)} \tag{2.15}$$

Für die einzelnen, an der Reaktion beteiligten Stoffe kann man nun ebenfalls eine Säurenbzw. Basenkonstannte festlegen:

$$K_S = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(S^-)}{c(HS)} \quad K_B = \frac{c(OH^-) \cdot c(BH^+)}{c(B)}$$
 (2.16)

Die Basenkonstante kann man nun in eine Säure-Konstante umformen:

$$K_{S2} = \frac{10^{-14}}{K_B} = \frac{10^{-14} \cdot c(B)}{c(OH^-) \cdot c(BH^+)} = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(B)}{c(BH^+)}$$
(2.17)

Teilt man nun die erste Säurenkonstannte durch diese neu entstandene, so erhält man die Gleichgewichtskonstante der Reaktion aus RG 2.14:

$$K = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(S^-)}{c(HS)} \div \frac{c(H_3O^+) \cdot c(B)}{c(BH^+)} = K_S \div K_{S2} \quad \Rightarrow pK = pK_S - pK_{S2} \quad (2.18)$$

K kann man nun gewohnt verwenden, solange die Anfangskonzentrationen der einzelnen Stoffe zu Anfang der Reaktion gleich war.

2.6 pH-Wert von Salzlösungen

Wird ein Salz in Wasser gelöst, so können seine Bestandteile Einfluss auf den pH-Wert der entstehenden Lösung haben. Der Säurerest⁴ muss der Rest einer *schwachen* Säure sein. So können sie mit dem Wasser eine Gleichgewichtsreaktion eingehen.

Handelt es sich bei den Kationen um Metallionen, so können nur Ionen mit hoher Ladungsdichte⁵ Einfluss auf den pH-Wert nehmen: Fe^{3+} , Al^{3+} , Zn^{2+} sind klein genug und stark genug geladen, um eine $Hydrath\ddot{u}lle$ um sich zu bilden, die Protonen abgeben kann.⁶. Handelt es sich um ein Ammoniumion (NH_4^+) , so reagiert dieses als schwache Säure.

Man unterscheidet folgende Fälle:

- \circ Nur eines der Ionen reagiert mit Wasser: pH-Berechnung wie gewohnt über pK_s Wert
- o **Beide Ionen reagieren Mit Wasser:** Der entstehende pH-Wert muss *abgeschätzt* werden: Ist die Säure stärker sauer als die Base alkalisch, so ist die Lösung sauer und umgekehrt (ist $pK_s < pK_B$, so ist pH < 7).
- o Ein Ion reagiert ampholyt: Es gilt $pH = \frac{pK_{s1} + pK_{s2}}{2}$ der pH-Wert ist der Mittelwert der pK_s -Werte.

2.7 Pufferlösungen

Definition 2.8

Eine **Pufferlösung** bleibt (nahezu) pH-konstannt, wenn Säure oder Base zugegeben wird. Sie besteht aus einer schwachen Säure und der korrespondierenden Base, im Idealfall im Gleichgewicht im Verhältnis 1:1.

Nach der "Henderson-Hasselbach-Gleichung" verhält sich eine Pufferlösung $HA + H_20 \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$ folgendermaßen:

$$K_s = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(A^-)}{c(HA)} \Rightarrow c(H3O^+) = \frac{K_s \cdot c(HA)}{c(A^-)}$$
 (2.19)

Daraus ergibt sich durch die pH- und pK_s -Umformung:

$$pH = pK_s - lg\left(\frac{c(HA)}{c(A^-)}\right)$$
(2.20)

 $^{^4\}mathrm{das}$ Anion - also das negativ geladene Teilchen

⁵also kleien, hoch geladene Teilchen

⁶Bsp.: Eisenionen in Wasser: $[Fe(H_2O)_6]_{aq}^{3+} + H_20 \rightleftharpoons [Fe(OH)(H_2O)_5]_{aq}^{2+} + H_3O_{aq}^{+}$

Liegen Säure und Base im Verhältnis 1:1 vor, so gilt $pH = pK_s$. Wird (verdünnte) Säure zugegeben, so fangen die A^- -Ionen diese ab, wird (verdünnte) Base zugegeben entsprechend; das Verhältnis Säure-Base der Puffersubstanzen ändert sich, der pH-Wert bleibt trotzdem relativ konstant. Je größer die Ausgangskonzentrationen von Säure und Base im Puffer, desto besser hält der Puffer den pH-Wert konstant.

2.8 Säure-Base-Titration

Definition 2.9

Bei einer **Säure-Base-Titration** wird zu einer Base (*Probelösung*) eine wesentlich höher konzentrierte – so darf man die Volumenzunahme ignorieren –, eingestellte (Konzentration genau bekannt) Säure ("Maßlösung") Schritt für Schritt zugegeben. Dabei wird die Säure-Base-Reaktion beobachtet.

Die Titration dient bspw. dazu, den pK_s - oder pK_B -Wert einer Lösung oder deren pH-Wert zu bestimmen. Dazu wird mit einer Bürette tropfenweise Maßlösung zur Probelösung gegeben und bspw. der pH-Wert gemessen⁸. Zur Auswertung kann man den pH-Wert in einem Schaubild ("Titrationskurve") über dem Volumen der zugegebenen Maßlösung abtragen. Punkte von besonderem Interesse in diesem Schaubild sind die Wendepunkte.

Starke Säure Titriert man eine starke Säure⁹, so markiert der einzige Wendepunkt im Schaubild (s. Abb. 2.1(a) auf S. 19) den Äquivalenzpunkt ("ÄP"). An dieser Stelle herrscht ein pH-Wert von pH = 7, weil alle in der Probelösung vorhandenen H_3O^+ -Teilchen wegreagiert wurden. Dadurch, dass man zugegebenes Volumen und Konzentration der Maßlösung kennt, kann man die Säurekonzentration zu Anfang ausrechnen. Vor dem Erreichen des ÄP hatte die Probelösung den pH-Wert der Lösung bestimmt (pH < 7), danach übernimmt dies die Maßlösung; der pH-Wert strebt gegen den der Maßlösung (pH > 7).

Dadurch dass bei der Titration einer starken Säure immer die selbe Menge an Oxoniumionen aus der Lösung "wegreagiert" wird, ist die relative Konzentrationsänderung pro Zugegebener Einheit Maßlösung immer größer, deswegen der extreme Anstieg um den ÄP. Dann ist der ÄP schnell überschritten und die Konzentration am Hydroxydionen übersteigt die der Oxoniumionen – der pH-Wert wird pH > 7.

Schwache Säure Titriert man dagegen eine schwache Säure, so findet man im Schaubild (s. Abb. 2.1(b) auf S. 19) zwei Wendepunkte: Den Halbäquivalenzpunkt ("HÄP"), hier liegen Säure und korrespondierende Base im Verhältnis 1:1 vor $(c(HA) = c(A^-))$,

 $^{^7\}mathrm{Erst}$ bei $c(HA) = 10 \cdot c(A^-)$ ändert der pH-Wert sich um 1

⁸Man könnte bspw. auch die Leitfähigkeit der Lösung untersuchen

⁹Wenn hier von "Säure" gesprochen wird, so sind doch die Vorgänge mit Basen entsprechend...

somit ergibt sich $pK_s=pH^{-10}$ - der pK_s -Wert der Säure lässt sich so also einfach am ph Wert ablesen. Der zweite Wendepunkt ist der Äquivalenzpunkt ("ÄP"), an dem nun so viele Säure-Teilchen wegreagiert wurden, wie zu Anfang (im Gleichgewicht) in der Probelösung waren. 11 Für den $H\ddot{\mathrm{A}}\mathrm{P}$ muss dabei genau die $H\ddot{a}lfte$ an Maßlösung zugegeben werden wie für den ÄP.

Rund um den HÄP liegt der Pufferbereich der schwachen Säure - deswegem ist das Schaubild hier so flach. Um den ÄP sind die Vorgänge ähnlich wie bei der Titration der Starken Säure.

Siehe auch Kapitel 4.1.3 auf S. 30 für die Titration einer Aminosäure mit zwei unterschiedlichen Gruppen – einer Säuren- und einer Basengruppe.




Abbildung 2.1: Titrationskurven

 $¹⁰K_s = \frac{c(H_3O^+)\cdot c(A^-)}{c(HA)} = c(H_30^+)$ 11Somit lässt sich dadurch die Säure-Konzentration im Gleichgewicht errechnen

2 Säure-Base-Reaktionen

3 Kohlenhydrate

3.1 Chiralität

Definition 3.1

Chiralität bedeutet, dass ein Molekül in zwei spiegelbildlichen Formen vorliegt, die miteinander nicht zur Deckung gebracht werden können.

Verfügt ein Molekül über ein asymmetrisches C-Atom – also ein C-Atom an dessen 4 Bindungen 4 unterschiedliche Reste hängen, so ist es chiral. Es verfügt über (mind.) zwei spiegelbildliche Enantiomere

Zwei Stoffe, die sich durch die Stellungen der Anhängsel der asymmetrischen C-Atome unterscheiden und keine Enantiomere zueinander sind, bezeichnet man als *Diastereome-re*. Sie haben unterschiedliche chemische Eigenschaften.

Kennzeichnung Ein Asymmetrisches C-Atom wird mit einem "*" gekennzeichnet (C*). Um die Enantiomere eines Chiralen Moleküls unterscheiden zu können, verwendet man die Fischer-Projektion (vgl. Abb. 3.1(a) auf S. 22):

- 1. Die Molekülkette wird senkrecht von oben nach untern geschrieben, das oberste C-Atom hat die höchste Oxidationszahl
- 2. Seitliche Gruppierungen befinden sich vor der Papierebene, die C-Atome der Kette befinden sich hinter der Papierebene
- 3. Die Orientierung der OH-Gruppe am letzten asymmetrischen C-Atom ergibt Zuordnung zu ${\bf D}$ rechts (von "dexter") oder ${\bf L}$ links (von "laenus")

3.2 Optische Aktivität

Definition 3.2

Optische Aktivität beschreibt die Eigenschaft einer Substanz, in sie eingestrahltes Licht um einen gewissen Betrag senkrecht zur Ausbreitungsrichtung zu drehen

Ursache für die Optische Aktivität ist ein asymmetrisches Kohlenstoffatom (\rightarrow chirale Moleküle sind optisch aktiv). Mithilfe eines *Polarimeters* mist man die Optische Aktivität einer Zuckerlösung. Dazu wird Licht einer standartisierten Wellenlänge

(a) D-Glucose als Kette (b) α -D-Gluco-Pyranose in Ringform nach HA- (c) α -D-Gluco-Pyranose worth in Ringform nach Tollens

Abbildung 3.1: Glucose in verschiedenen Formen

 $(\lambda = 589, 3nm)$ bei sandartisierter Temperatur $(\theta = 20^{\circ}C)$ durch einen Polarisationsfilter geleitet, durchquert eine Lösung mit standartisierter Konzentration $(\beta = 1\frac{g}{cm^3})$ auf einer standartisierten Länge (l = 1dm). Ein zweiter Polarisationsfilter hinter der Lösung wird so gedreht, dass kein Licht hindurchfällt und der Winkel zwischen den beiden Filtern wird als Drehwinkel α $([\alpha] = \frac{cm^3}{g \cdot dm})$ bezeichnet - bei Standardbedingungen als α_{SP} - speziefischer Drehwinkel. Es gilt dabei:

$$\alpha = \alpha_{SP} \cdot \beta \cdot l \tag{3.1}$$

Interessant ist dabei, dass Enantiomere den selben Drehwinkel in die Gegenrichtung aufweisen. Hat man eine Mischung aus zwei Enantiomeren vorliegen, so können diese mit gegenteiligem Drehwinkel ihre optische Aktivität gegenseitig ausgleichen und somit ist die Lösung nicht mehr optisch aktiv. Solch eine Substanz bezeichnet man als *Racemat*.

Definition 3.3

Verändert sich der Drehwinkel eines Untersuchten Stoffes während der Untersuchung, weil sich zwei Stoffe unterschiedlicher Drehwinkel in ein Gleichgewicht einpendeln (α -und β -Formen "Anomere"), spricht man von **Mutarotation**.

3.3 Nomenklatur

Verschiedene Aspekte eines Kohlenhydrats fließen in die Nomenklatur ein:

- Anzahl der C-Atome: 3: Triose; 4: Tetrose; 5: Pentose; 6: Hexose
- Anzahl der "Zuckerbausteine" die aneinander hägen: 1: Monosaccharid; 2: Disaccharid; 3: Trisaccharid; viele: Polysaccharid
- Funktionelle Gruppen der Zucker: Aldehyd: Aldose; Keton: Ketose
- \circ Chiralität: Orientierung der OH-Gruppe am untersten asymmetrischen C-Atom: links: L, rechts: D 1
- **Drehung des Lichts:** Dreht ein Stoff Licht nach rechts bekommt er ein "(+)" hinter D bzw. L; dreht er Licht nach links, bekommt er ein "(-)".
- o Form des Rings: fünfeckig: Furanose; sechseckig: Pyranose
- \circ Orientierung der glycosidischen OH-Gruppe im Ring: unten: α ; oben: β

3.4 Zucker in Ringform

Wegen der Bindungswinkel der C-Atome eines Kohlenhydrats liegen OH-Gruppen nahe an der Aldehyd- bzw. Ketogruppe. Mit dieser können sie eine Reaktion eingehen, bei der sich ein Ring bildet. Dabei entsteht eine neue OH-Gruppe aus den Atomen, die vorher die Aldehydgruppe gebildet hatten. Sie wird auch als *glycosidische* OH-Gruppe bezeichnet (vgl. Kap. 3.6). Die Reaktion ist eine Gleichgewichtsreaktion. Nach der Orientierung von dieser OH-Gruppe wird der Zucker weiter eingeordnet (S. Kap. 3.3). Man bezeichnet die beiden sich durch die Stellung der glycosidischen OH-Gruppe als "Anomere".

In der Tollens-Darstellung (vgl. Abb. 3.1(c) auf S. 22)wird schlicht der Zucker weiter als Kette gezeichnet, dann aber die neu entstandene Verbindung durchgezogen. In der Haworth-Projektion (vgl. Abb. 3.1(b) auf S. 22) wird der Ring als Ring dargestellt, bei dem der Sauerstoff "oben rechts" steht. Die oberen C-Atome sind dabei in der Realität weiter hinten, die nach oben zeigenden Gruppen sind in der Realität auch nach oben orientiert. Was in der Kettendarstellung links war, ist in der Haworth-Darstellung oben und entsprechend.

3.5 Keto-Enol-Tautomerie

In stark Alkalischer Umgebung kann es dazu kommen, dass sich Keton und Aldehyd ineinander umwandeln. Im Prinzip handelt es sich bei der Reaktion um eine intramolekulare Weitergabe bzw. Wanderung von Protonen. In Abb. 3.2 auf S. 24 ist die basisch katalysierte Gleichgewichtsreaktion skizziert. Die Keto-Gruppe bekommt die beiden Wasserstoff der benachbarten HCOH-Gruppe und die Doppelbindung "wandert" nach oben. Wichtig ist die Reaktion deswegen, weil dadurch auch Ketone auf Nachweise reagieren, auf die sie eigentlich nicht reagieren sollten.

¹s. Kap. 3.1

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung einer Keto-Enol-Tautomerie

3.6 Glycosidische Bindung

Zwei Monosaccharide können sich unter Abspaltung von Wasser zu einem Disaccharid verknüpfen. Dabei entsteht aus zwei OH-Gruppen eine *Glycosidbindung*. Sie kann nur dann zustande kommen, wenn mindestens eine der beiden beteiligten OH-Gruppen eine *glycosidische* OH-Gruppe war. Eine glycosidische OH-Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass an dem C-Atom, an dem sie hängt, noch ein zweiter Sauerstoff – aber nicht als Teil einer OH-Gruppe – hängt. Sie ist diejenige OH-Gruppe, die beim Ringschluss entsteht (s. Kap. 3.4). Sind beide OH-Gruppen der Glycosidbindung glycosidisch, so spricht man von einer *diglycosidisch* Verknüpfung, ist nur eine der beiden OH-Gruppen glycosidisch, so spricht man von einer *monoglycosidischen* Verknüpfung.

Will man angeben, wie zwei Monosaccharide verknüpft sind, so kann man die Nummern der C-Atome angeben, zuerst dasjenige, an dem die glycosidische OH-Gruppe saß, dann die Andere. 2

Ist die glycosidische OH-Gruppe in einer Verknüpfung "verbaut", so kann sich der Zuckerring nicht mehr öffnen, weil die glycosidische OH-Gruppe dazu frei liegen muss. Somit kann ein Zucker, der eigentlich auf bspw. Fehling angesprochen hätte das nun nicht mehr tun, weil er sich nicht öffnen kann, um eine freie Aldehydgruppe zu bilden.

3.7 Nachweisreaktionen

3.7.1 Aldehydgruppe

o Silberspiegelprobe (Tollens-Probe): Lösung aus Silbernitrat und Ammoniaklösung schlägt sich als festes Silber ab, wenn Aldehydgruppe zugibt. Silberionen in Base werden reduziert, das C-Atom der Aldehydgruppe wird oxydiert (zu einer Säuregruppe)

$$R - CHO + 2Ag^{+} + 2OH^{-} \rightarrow R - COOH + 2Ag_{(s)} + H_{2}O$$
 (3.2)

Die Silberionen bilden mit den Ammoniakmolekülen Komplexe, da sie ansonnsten mit den Hydroxidionen schwerlösliche Niederschläge bilden würden.

 \circ Fehling I ($CuSO_4$) und Fehling II ($NaOH/NaOOC(HCOH)_2COOK$) geben zusammen eine blaue Lösung, die sich mit Aldehyd ziegelrot verfärbt, die

²Sind zwei Bausteine an C_1 und C_4 verbunden und hingen die glycosidischen OH-Gruppen jeweils am C_1 , so spricht man von einer monoglycosidischen 1-4-Verknüpfung

Aldehydgruppe wird zur Säuregruppe oxydiert.

$$R - CHO + 2Cu^{2+} + 4OH^{-} \rightarrow R - COOH + Cu_{2}O + 2H_{2}O$$
 (3.3)

 Cu^{2+} fällt in Base (mit Hydroxidionen) als $Cu(OH)_2$ aus. Deswegen müssen die Tartrationen zugegeben werden, mit denen Kupferionen Komplexe bilden, damit das Cu^{2+} nicht sofort ausfällt.

 Schiff'sche Probe: Fuchsinschweflige Säure wird zur Probe gegeben; verfärbt sich bei Aldehyd violett. Kann Aldehyde in Zucker aber nicht nachweisen³

Aufgrund der Keto-Enol-Tautomerie sind Ketone und Aldehyde in alkalischen Lösungen nicht unterschiedbar.

3.7.2 Spezieller Kohlenhydratnachweis

- **Gluco-Test:** Glucose-Oxidase-Test mit Enzym, das speziefisch nur auf *Glucose* reagiert.
- **Seliwanov-Probe (Resorcinprobe):** Resorcin (1,3-Dihydroxybenzol) mit konz. Salzsäure gemischt bei (max) 70°C ergibt mit *Fructose* und anderen *Ketohexosen* einen Farbwechsel von durchsichtig nach tiefrot. Auch ander Zucker reagieren mit dem Nachweis, jedoch langsamer und bei anderen Temperaturen.
- o **Iod-Stärke-Nachweis:** Iod (I_2) kann sich in den Windungen von Amylose anlagern und färbt den Stoff blau. Die Anlagerung wird als *Einschlussverbindung* bezeichnet. Gibt man Iod zu Amylopektin, so ergibt sich eine rotbraune Färbung.
- o **Stärkeunterscheidung:** Amylose ist in heißem Wasser löslich, Amylopekin ist in Wasser wesentlich schwerer wenn überhaupt löslich und Cellulose ist überhaupt nicht löslich (auch nicht in anderen Lösungsmitteln)

3.8 Saure Hydrolyse

Definition 3.4

Die saure Hydrolyse ist ein Verfahren, um Polysaccharide aufzuspalten.

Oft können die Bestandteile eines Polysaccharids nicht eindeutig getestet werden, weil sie in Ringform vorliegen und keine freie glycosidische OH-Gruppe aufweisen, sodass sie keine Aldehydgruppe zum Nachweisen haben. Durch die Saure Hydrolyse ist dies dann wieder möglich.

Technisch gibt man zu einer wässrigen Lösung des Polysaccharids Salzsäure $c_1 \approx 1 \frac{mol}{l}$, etwa $\frac{1}{10}$ des Volumens der Saccharidlösung $V_{l\ddot{o}s}$ ($V_z \approx \frac{1}{10} \cdot V_{l\ddot{o}s}$) und erhitzt die Lösung

³Die Aldehydgruppen in Zucker sind nicht frei zugänglich genug.

Abbildung 3.3: Allgemeiner Reaktionsmechanismus der Sauren Hydrolyse

ca. 5min in einem heißen ($\vartheta \approx 90^{\circ}C$) Wasserbad. Danach kann man die Lösung durch Zugabe von V_z Natronlauge der Konzentration c_1 neutralisieren.

Mechanismus Ein H^+ lagert sich an eine Glycosidbindung an, weil das O eine starke Teilladung $\delta-$ hat. Mit einem freien Elektronenpaar des Os bildet es eine O-H-Bindung. Die beiden Zuckerbausteine spalten sich voneinander. Dabei bildet sich aus der Glycosidbindung eine OH-Gruppe und ein positiv geladenes C-Atom im Ring, das mit Wasser eine OH_2^+ -Gruppe bildet. Diese Gruppe spaltet nun wieder ein H^+ ab. In Abb. 3.3 auf S. 26 ist dieser Vorgang schematisch dargestellt.

Die Reaktion ist eine Gleichgewichtsreaktion. Analyse und Synthese laufen gleichzeitig ab. Durch die Reaktionsbedingungen bestimmt man die hauptsächliche Reaktionsrichtung. Außerdem ist die Analyse wesentlich leichter zu erreichen; für eine Synthese müssen mehrere Faktoren "zufällig" übereinstimmen - und das ist unwahrscheinlich.

3.9 Spezielle Kohlenhydrate

Die Tabelle "Das Who's Who der Zucker" (Tab. A.1 auf S. 84) im Anhang fasst die für uns wichtigsten Zucker zusammen.

3.9.1 Stärke

Unter Stärke versteht man allgemein lange Polysaccharide aus α -D-Glucose-Molekülen. Dazu gehören Amylose und Amylopektin. In natürlichen Stärkekörnern kommt Amylose im Inneren vor und macht ca. 15-20% des Gewichtes aus, rundherum ist meist Amylopektin.

Amylose ("lösliche Stärke") besteht aus ca. 200-300 1-4-monoglycosidisch verknüpften Glucose-Bausteinen, die sich schraubenförmig umeinander winden; jede Windung ist $6\frac{1}{2}$ Moleküle lang. (S. Abb. 3.4(a) auf S. 27) Bei Erwärmung löst sich die Spiralstruktur auf. Beim Lösen in Wasser lagern sich Wassermoleküle an die Spirale an; die Lösung $verkleistert^4$. Ist die Stärke vollständig gelöst, weist die kolloide Lösung Tyndall-Effekt auf. 5

⁴man kann sie wirklich als Kleister verwenden

⁵Die Stärketeilchen sind so lang, dass sie Licht im Wasser streuen.

$$(a) Amylose$$

$$(b) Amylopektin$$

Abbildung 3.4: Strukturformeln von verschiedenen Stärken bzw. von Cellulose

Amylopektin besteht aus ca. 3000 1-4-monoglycosidisch verknüpften Glucose-Bausteinen, die lange, verzweigte Ketten bilden: An ca. jedem 25. Baustein ist eine Seitenkette 1-6-monoglycosidisch angehängt. Diese Seitenketten sind wieder 1-4-monoglycosidisch verknüpft und werden bis zu 20 Glucoseeinheiten lang. (S. Abb. 3.4(b) auf S. 27)

3.9.2 Cellulose

Cellulose besteht aus 500-5000 1-4-monoglycosidisch verknüpften β -D-Glucose-Molekülen.⁶ Dadurch, dass die Glycosidbindung zwischen den einzelnen Bausteinen abwechselnd nach oben und unten zeigt (vgl Abb. 3.4(c) auf S. 27) und sich Wasserstoffbrücken zwischen der OH-Gruppe am C_3 und dem Ringsauerstoff bilden, ergibt sich ein langgestreckter Bau, bei dem die Glucoseringe alle (annährend) in einer Ebene liegen.⁷ Cellulose ist in Wasser und anderen Lösungsmitteln unlöslich, nimmt Wasser jedoch auf.

60-70 solcher Celluloseketten lagern sich durch intramolekulare Wasserstoffbrücken zwischen den OH-Gruppen am C_6 und der Glycosidbingung aneinander und bilden eine *Mikrofibrille*. Sie verdrillt ergeben ein *Garn*. Man verwendet dafür vorzugsweise Cellulose aus Baumwolle, möglicherweise auch von Flachs oder Hanf, da hier die Länge der einzelnen Fasern groß genug ist.

Holz enthält bspw. 50% Cellulose, darüber hinaus ca. 30% Lignin und Hemicellulose. Diese anderen Stoffe müssen entfernt werden, um Zellstoff zu erhalten. Diesen kann man aufgrund der geringen Faserlänge dann zusammen mit Füllmitteln dünn aufschäumen um daraus Papier herzustellen.

 $^{^6}$ Das ist auch der Grund, warum wir Cellulose nicht verdauen können – in unserem Magen haben wir keine Enzyme, die die β -Formen spalten können. Mikroorganismen in bspw. Kuhmägen können das. 7 Hier kann sich kein Iod einlagern.

3 Kohlenhydrate

Modifikation Zusätzlich kann die Cellulose noch modifiziert werden: Bei *Cellulose-derivaten* werden bspw. Essigsäurereste an die Cellulosemoleküle angelagert, damit sie sich in Propanon lösen. Die Lösung kann durch Spinndrüsen gepresst werden und das Lösungsmittel verdampft. Dabei entsteht bspw. *Acetatseide*. Bei *Cellulosederivaten* wird die Cellulose chemisch so verändert, dass man gut damit arbeiten kann. Nach der Verarbeitung werden diese Schritte dann wieder größtenteils Rückgängig gemacht.

4 Proteine

4.1 Aminosäuren

Definition 4.1

Proteine bestehen aus einzelnen **Aminosäuren**, die durch **Peptidbindungen** miteinander verknüpft sind.

Die in der Natur für Proteine verwendete Aminosäuren haben alle den selben Grundaufbau: Eine NH_2 und eine COOH Gruppe. In Abb, 4.1(a) auf S. 30 ist dieser Aufbau dargestellt. Das C-Atom, an dem der Rest R hängt (" $\alpha - C$ -Atom") ist bei allen¹ natürlichen Aminosäuren asymmetrisch und alle gehören der L-Reihe an (siehe Kap. 3.1 auf S. 21); entscheidend für diese Zuordnung ist die Richtung der Aminogruppe am $\alpha - C$ -Atom.

4.1.1 Zwitterion

In Reinform liegen Aminosäuren als weißer kristalliner Feststoff vor, haben einen hohen Schmelzpunkt² und sind in Wasser nur bedingt, in sauren oder alkalischen Lösungen dagegen gut löslich. Diese Eigenschaften lassen sich aus dem Aufbau der Aminosäure wie er in Abb. 4.1(a) gezeigt ist herleiten – die Aminosäure liegt nämlich eigentlich als Zwitterion vor – dargestellt in Abb. 4.1(b) auf S. 30. D.h. die NH_2 -Gtuppe nimmt ein Proton der COOH-Gruppe auf und beide Gruppen werden zu Ionen. Durch die resultierenden starken zwischenmolekularen Kräfte steigt der Schmelzpunkt. Die schlechte Löslichkeit in Wasser kommt daher, dass die Wasserteilchen nicht "wissen", wie sie sich günstig um dieses Ion anlagern sollen – welche Seite (die δ + oder die δ -) sie dem Ion hinwenden sollen.

Definition 4.2

Ein **Zwitterion** ist ein Molekül, das sowohl positiv als auch negativ geladene Gruppen enthält.

4.1.2 Formen in Lösung

In Lösung liegen Aminosäuren in verschiedenen Strukturen – abhängig vom pH-Wert – vor. Man kann hier etwas verallgemeinern:

¹Ausnahme: Glycin; es hat als Rest nur ein H.

²Zersetzen sich oft bevor sie schmelzen

Abbildung 4.1: Grundformen der Aminosäuren

- o In neutralen Lösungen liegen sie als Zwitterion vor
- \circ In sauren Lösungen liegen sie als $Kation form^3$ vor dann nimmt die COO^- -Gruppe ein Proton auf
- o In basischen Lösungen liegen sie als Anionform vor dann gibt die H_3O^+ -Gruppe ein Proton ab.

Wichtig ist dabei jedoch, dass die einzelnen Formen in der Lösung in einem Gleichgewicht vorliegen, dass sich also für jeden pH-Wert nur ein bestimmtes Verhältnis einstellt.

4.1.3 Titration

Im Prinzip führt man bei der Titration einer Aminosäure zwei Titrationen gleichzeitig durch – je eine für die NH_3^+ - und eine für die COO^- -Gruppe. Deswegen gleicht die Titrationskurve in Abb. 4.2 auf S. 32 auch zwei hintereinandergesetzten Titrationskurven schwacher Säuren bzw. Basen (vgl hierzu: Abb. 2.1(b) auf S. 19).

In der Titrationskurve fallen drei Punkte auf – in Abb. 4.2 sind sie gekennzeichnet:

- 1. Am ersten $Halb\ddot{a}quivalenzpunkt$ " pK_{s1} " ist c(Kationform) = c(Zwitterionform)
- 2. Am *Isoelektrischen Punkt "IEP*" liegen alle Aminosäuren als Zwitterion vor hier ist die Leitfähigkeit der Lösung minimal; die Ionen können keine Ladungen transportieren, weil sie ja sowohl zur Kathode als auch zur Anode gezogen werden würden.
- 3. Am zweiten $Halb\ddot{a}quivalenzpunkt$ " pK_{s2} " gilt c(Zwitterionform) = c(Anionform)

Wie in Kap. 2.8 auf S. 18 beschrieben ist, kann man in den Punkten 1 und 3 jeweils pK_s -Werte ablesen. Diese beiden Werte gelten nun für die NH_3^+ - bwz. die COO^- -Gruppe.

³siehe Definition 8.4 auf S. 60 wegen der Benennung

Zusammenhang von pK_s -Werten und Form der Aminosäuren Der niedrigere pK_{s1} -Wert ist ausschlaggebend für die COOH-Gruppe: Ist der pH-Wert der Lösung $h\ddot{o}her$ als pK_{s1} , dann gibt die COOH-Gruppe überwiegend ihr Proton ab – unterhalb des Wertes überwiegt die Form mit COOH-Gruppe, überhalb überwiegt die Form mit COOH-Gruppe erst am Isoelektrischen Puntk; vorher liegen die beiden Formen ständig in einem Gleichgewicht, das sich mit steigendem pH-Wert zusehends in Richtung der Form mit COOH-Gruppe verschiebt. Der pK_{s2} -Wert dagegen ist entscheidend für die NH_3^+ -Gruppe: Ist der pH-Wert größer als der pK_{s2} -Wert, dann gibt auch die NH_3^+ -Gruppe überwiegend ihr Proton ab. Diese Zusammenhänge sind in Tabelle 4.1 auf S. 31 zusammengefasst. Handelt es sich um eine Aminosäure, die in ihrem Rest noch Gruppen hat, die ebenfalls

$pH ext{-}Wert\ der\ L\"{o}sung$	$Formen-haupts\"{a}chlich$
$pH < pK_{s1}$	Kation
$pH = pK_{s1}$	Kation = Zwitterion
$pK_{s1} < pH < IEP$	Zwitterion > Kation
ph = IEP	Zwitterion
$IEP < pH < pK_{s2}$	Zwitterion > Anion
$pH = pK_{s2}$	Zwitter = Anion
$pH > pK_{s2}$	Anion

Tabelle 4.1: Zusammenhang zwischen pH-Wert der Lösung und Form der darin befindlichen Aminosäuren

Protonen aufnehmen bzw. abgeben können, so wird diese Aminosäure noch zusätzlich für jede dieser Gruppen durch einen weiteren pK_{sn} characterisiert, der wiederum entscheidend ist, ab welchem pH-Wert diese Gruppen des Restes überwiegend ihre Protonen abgeben.

Elektrophorese Den oben gezeigten Zusammenhang von pH-Wert und Ladung der Aminosäuren macht man sich bei der Trennung von Aminosäurengemischen zunutze: Der pH-Wert einer Lösung wird so bestimmt, dass die Aminosäuren darin in unterschiedlichen Zuständen vorliegen und somit unterschiedlich $Also\ bspw.\ eine\ Aminosäure\ neutral\ (\to Zwitterion),\ eine\ einfach\ positiv,\ eine\ doppelt\ positiv,\ eine\ negativ...\ geladen\ sind.$

Diese Lösung wird zwischen zwei Elektroden gegeben, zwischen denen eine Gleichspannung besteht. Abhängig von der Ladung der Aminosäuren werden sie dann in unterschiedliche Richtungen und zwar unterschiedlich stark gezogen: Eine mehrfach geladene Aminosäure wird stärker vom entsprechenden Pol angezogen. Nach einer Weile wird die Spannung abgeschaltet und man erhält die einzelnen Aminosäuren aufgrund ihrer unterschiedlichen Ladungen voneinander getrennt – je nach Ladung unterschiedlich weit vom Ausgangspunkt entfernt.

Problematisch bei dem Verfahren ist jedoch, dass man vorher wissen muss, welche Aminosäuren man überhaupt trennen will, um den pH-Wert der Lösung darauf anzupassen. Ebenso kann es problematisch sein, dass die einzelnen Aminosäuren in der Lösung




Abbildung 4.2: Titration einer Aminosäure

Gleichgewichte eingehen. Wird ein Teil der Stoffe aus diesem Gleichgewicht durch das elektrische Feld abtransportiert, stellt sich an dem neuen Ort wieder ein Gleichgewicht ein, wodurch wieder nicht die komplette Aminosäurenmenge weitertransportiert wird: Es ergibt sich eine *verwischte* Spur..

4.2 Peptidbindung


Definition 4.3

Eine **Peptidgruppe** entsteht aus einer COOH- und einer NH₂-Gruppe unter Abspaltung von Wasser (OH von der COOH-Gruppe). Sie verknüpft einzelne Aminosäuren: 2 AS "Dipeptid", 3 AS "Tripeptid", ein paar AS "Oligopeptid" und über 100 AS "Polipeptid" bzw "**Protein**".

Sie heißt nur bei Aminosäuren Peptidbindung – sonnst nennt man sie "Amidgruppe".

Eine Peptidgruppe ist in Abb. 4.3(a) auf S. 33 skizziert. Eigentlich gehört sie zu den Amidgruppen, weil ein NH_2 bei der Bildung beteiligt ist. In Abb. 4.3(b) ist ein Ausschnitt skizziert, der sich in einem Protein ständig wiederholen wird: Der Teil links und rechts vom C-Atom, an dem der Rest R hängt gehört beide male zu einer Peptidbindung.

Unterschiedliche Proteine unterscheiden sich in der Reihenfolge der verwendeten Aminosäuren.



(a) Eine Peptidgruppe – alle die- (b) Ausschnitt aus einem Protein: Diese Atome liegen in einer Ebene. ser Ausschnitt widerholt sich für jeden einzelnen Aminosäuren-Baustein

Abbildung 4.3: Eine Peptdidgruppe allgemein und im fertigen Protein

Definition 4.4

Als **Aminosäurensequenz** bezeichnet man die Reihenfolge der Aminosäuren eines Proteins (auch **Primärstruktur** genannt). Sie wird vom **N-Terminal** (Das Ende des Proteins, an dem die NH_2 -Gruppe noch erhalten ist) in Richtung des **C-Terminals** angegeben.

4.3 Räumliche Struktur von Proteinen

Primärstruktur Entspricht der Aminosäurensequenz.


Sekundärstruktur Abhängig von der Art der Reste der einzelnen Aminosäuren eines Proteins können diese Reste dafür sorgen, dass die Aminosäurekette verschiedene Formen ("Sekundärstrukturen") bildet. Diese Strukturen werden jedoch einzig über Kräfte zwischen dein einzelnen Peptidgruppen zusammengehalten.


- o kurze Seitenketten Besonders bei kurzen Seitenketten kommt es dazu, dass die Aminosäurenkette eine Helixstruktur, " α -Helix" genannt, bildet. Eine Windung besteht aus 3,6 Aminosäuren.
- \circ lange Seitenketten Bei *längeren* Seitenkennte kommt es dagegen zur Bildung von " β -Faltblatt"-Strukturen. Dabei lagern sich zwei Amiosäurenketten gegenläufig an. Dabei liegen die Reste einander stets gegenüber.

Diese Strukturen sind in Abb. 4.4 auf S. 34 skizziert.

Tertiärstruktur Durch zwischenmolekulare Kräfte zwischen den Seitenketten können sich weitere Verformungen ergeben. Diese Kräft nach absteigender Festigkeit:

• Elektronenpaarbindungen (bspw –S—S– Disulfidbrücken)





(a) Ein α -Helix – die gestrichelten Linien stehen für Wasserstoffbrücken.

(b) Ein β -Faltblatt – so als würde man ein Blatt Papier mehrmals in entgegengesetzte Richtungen falten.

Abbildung 4.4: Verschiedene Sekundärstrukturen von Aminosäuren

- Ionenbrücken
- Wasserstoffbrücken
- Van-Der-Waals-Kräfte

Quartätstruktur Mehrere Tertiärstrukturen fügen sich zu einer Quartärstruktur zusammen – man kann Tertiärstrukturen also als *Untereinheiten* der Quartärstruktur auffassen. Aus der Quartärstruktur ergibt sich die engdültige *Konformation* des Proteins, also seine endgültige Form, die sich aus allen beteiligten zwischenmolekularen Kräften ergibt.

4.4 Denaturierung

Definition 4.5

Bei der **Denaturierung** werden durch verschiedene Einflüsse Sekundär-, Tertiärund Quartätstruktur eines Proteins verändert – nicht aber die Primärstruktur. Dabei gehen (oft) die ursprünglichen biologischen Eigenschaften sowie die Löslichkeit des Proteins verloren.

Eine Denaturierung kann reversibel also umkehrbar oder irreversibel also unumkehrbar sein. Mögliche Ursachen einer Denaturierung können sein:

- \circ Veränderung der Dielektrizitätskonstanten ε (Einwirken von Lösungsmitteln mit anderer ε wie bspw. Ethanol, Aceton...): Ionisierte Gruppen weniger ionisiert, die Ionenbindungen nehmen ab.
- Aussalzen (Behandeln mit hohen Konzentrationen an Neutralsalzen⁴): Hydratation der Proteinmoleküle wird zerstört (bzw. gestört) (Salz nimmt das Wasser weg), somit können die einzelnen Gruppen der Seitenketten besser unbeabsichtigte Bindungen eingehen. (Irreversibel!)
- Temperaturerhöhung über 40°C bis 50°C: Bindungen zwischen Gruppen werden zerstört, möglicherweise bilden sich neue, andere aus. Normalerweise irreversibel, möglicherweise reversibel bei langsamem Abkühlen.
- o Konzentrierte Säuren und Laugen : Zerstören die Konformation irreversibel.
- **Schwermetallionen**: Sorgen dafür, dass sich Disulfidbrücken bilden oder lagern sich im Protein an. (Irreversibel!)
- o Wechselspannung : Lockert die Bindungen durch die Bewegung (U>40V) des Moleküls reversibel auf
- **Gleichspannung**: Bewirkt schon bei geringer Stärke eine irreversibele Veränderung, weil Ionen an den Polen entladen werden.

4.5 Hydrolyse

Ähnlich der Sauren Hydrolyse bei Kohlenhydraten (siehe Kap. 3.8 auf S. 25) spaltet man durch Hydrolyse Proteine in die Grundbausteine (Animosäuren). Dazu gibt es verschiedene Mölichkeiten:

- o Saure Hydrolyse Zugabe von konz. Schwefelsäure, erhitzen über 100°C
- **Enzymatische Hydrolyse** Zugabe von *Protease* einem speziefisch für diese Aufgabe geeignetem Protein⁵
- o Basische Hydrolyse Bei Proteinen ist zudem Hydrolyse durch Basen möglich.

Das entstehende Gemisch aus Aminosäuren kann man dann durch bspw. Chromatographie trennen.

 $^{^4\}mathrm{Salze},$ die bzw. deren Lösungen weder sauer noch alkalisch reagieren

 $^{^5}$ oft stark pH- und temperaturabhängig – außerdem darf das Enzym (welches ja selbst ein Protein ist) nicht denaturieren

4.6 Proteine als Enzyme

Definition 4.6

Ein Enzym ist ein biologischer Katalysator.

Es ist **substratspezifisch** – arbeitet nur mit ganz bestimmten Stoffen (oder sehr ähnlichen).

Es ist **wirkungsspezifisch** – katalysiert also nur eine ganz bestimmte Reaktion. Es katalysiert praktisch nur in **eine Reaktionsrichtung** (Zwischenstoffe werden schnell weiterverbraucht).

Vgl. Definition 1.2 auf S. 9.

Benennung Die Benennung eines Enzyms folgt oft folgendem Schema: "Substrat—Wirkung—Endung". Bspw. "GlucoseOxidAse": Glucose: Substrat, Wirkung: Oxidation, Endung: ase

Mechanismus der Enzymwirkung Für eine enzymatisch katalysierte Reaktion ist die Bildung eines Enzym-Substrat-Komplexes notwendig. Jedes Enzym verfügt dafür über mindestens ein aktives Zentrum. An diese Stelle muss sich das Substrat nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip einpassen. Dazu bilden sich zwischen Substrat und Aktivem Zentrum zwischenmolekulare Kräfte (hauptsächlich H-Brücken und Van-Der-Waals Kräfte) aus. Erst wenn die Bindung des Substats an das Enzym perfekt ist, findet eine Reaktion statt. Aus diesem Schlüssel-Schloss-Zusammenhang resultiert die Substratspezifität der Enzyme.

Die Gruppen des Enzyms, welche das Aktive Zentrum bilden, müssen in der Primärstruktur nicht notwendigerweise nebeneinander liegen sondern kommen oft nur durch die Quartärstruktur zueinander.

4.7 Nachweisreaktionen

4.7.1 Nachweisreaktionen für Proteine

- Ninhydrin-Reaktion weist freie und ungebundene Aminogruppen nach.

 Ninhydrin wird als gelöster Feststoff als Sprühreagenz eingesetzt. Bei Aminogruppen ergibt sich eine Violettfärbung. Der Nachweis ist sehr empfindlich.
- Biruet-Reaktion weist mindestens zwei Peptidbindungen nach⁶. Es ergibt sich dann eine Violettfärbung.

⁶Kupferteilchen lagern sich an zwei Stickstofen an

• Xanthoprotein-Reaktion weist allgemein aromatische Verbindungen⁷ nach. Es handelt sich dabei um Salpetersäure. Es ergibt sich eine Gelbfärbung.

4.7.2 Nachweis der Bestandteile von Aminosäuren (C, H, O, N, S)

• Trockenes Erhitzen : brenzliger Geruch weist auf Stickstoff- und Schwefelgruppen hin,

Verkohlung weist auf Kohlenstoff hin und Wasserbeschlag weist auf Wasserstoff und Sauerstoff hin.

- \circ Erhitzen mit Natronsalz ($NaOH_{(s)}$): Es entweicht $Ammoniakgas^8$, welches auf Stickstoff und Wasserstoff hinweist.
- o **Zugabe von Bleiacetat** $(CH_3 COOPb)$: Es bildet sich schwarzes Bleisulfid $(PbS_{(s)})$, welches auf Schwefel hinweist.

 $^{^7\}mathrm{Manche}$ Aminosäuren haben aromatische Gruppen in ihren Resten. Für "Aromaten" siehe Kap. 6 auf S. 41

 $^{^8}NH_3$ -Gas, nachweisbar mit Salzsäure: Weißer NH_4Cl -Nebel; basischer character mit feuchtem Indikatorpapier nachweisbar; characteristischer (stechender) Ammoniakgeruch

5 Nucleinsäuren

Nucleinsäuren sind im Zellkern befindliche, sauer reagierende Stoffe – DNS bzw. RNS – und werden auch Polynucleotid genannt. Eine Nucleinsäure besteht aus vielen Nucleotiden. Bei der DNS besteht ein solches Nucleotid aus einer β -D-Desoxyribofuranose, an deren C-3 ein Phosphat (PO_4^{3-}) hängt (verestert). Am C-1 der Desoxyribose hängt zudem eine organische Base (Purinbasen: Adenin, Guanin; Pyrimidinbasen: Thymin, Cytosin¹). Das Polynucleotid entsteht, indem an das Phosphat ein weiters Nucleotid (mit dessen C-5) angesetzt wird.

Bei der RNS ist schlicht und einfach die β -D-Desoxyribofuranose durch eine β -D-Ribofuranose ersetzt und die Base Thymin durch Uracil. In Abb. 5.1(b) auf S. 40 ist solch ein Aufbau skizziert. Um den Grundaufbau der DNS zu erhalten ersetzt man schlicht die OH-Gruppe am C-2 gegen ein schlichtes H.

In der Natur ergeben sich nun aus zwei gegenläufigen Strängen von DNS-Nucleotiden ein Helix. Dabei stehen sich die Basen stets in der Mitte des Helix gegenüber – und zwar immer die Paare Adenin und Thymin bzw. Guanin und Cytosin². Zwischen ihnen bilden sich jeweils Wasserstoffbrücken und die beiden Paare bilden exakt gleich lange "Sprossen" der Helix, sodass sich eine regelmäßige Struktur ergeben kann.

¹Merkhilfe: Die Basen mit "y" im Namen gehören zu den P**y**rimidinbasen

²Merkhilfe: Die Basen mit dem Runden Anfangsbuchstaben (C & G) bilden ein Paar

Abbildung 5.1: Aufbau eines RNS-Nucleotids mit den namensgebenden Stoffen Pyrimidin und Purin

6 Aromaten

Definition 6.1

Ein **Aromat** ist eine ungesättigte organische Verbindung, die dadurch, dass Elektronen delokalisiert sind, stabiler ist, als wenn die Elektronen klassisch Doppelbindungen bilden würden.

6.1 Kriterien für Aromaten

Folgende Kriterien entscheiden darüber, ob es sich bei einer Struktur um eine aromatische Verbindung handelt:

- Ungesättigt Die Struktur muss in ihrer Grenzstruktur über Doppelbindungen verfügen.
- **Eben gebauter Ring** Die Struktur muss einen geschlossenen Ring ergeben und ist meist eben gebaut
- o **Hückel-Regel** Es müssen $4 \cdot n + 2$ delokalisierte Elektronen vorliegen. Dabei können diese Elektronen entweder von Doppelbindungen kommen oder von freien, delokalisierbaren, Elektronenpaaren.
- **Geschlossener Aufenthaltsraum** Die delokalisierten Elektronen müssen sich in einem ringförmigen, geschlossenen Aufenthaltsraum befinden
- Grenzstrukturen Die Grenzstrukturen müssen abwechselnd Einfach- und Doppelbindungen aufweisen die Doppelbindung kann auch (formal) durch ein freies Elektronenpaar ersetzt werden.
- Substitutionsreaktion Die Verbindung muss eine Substitutionsreaktion eingehen anstatt einer Additionsreaktion. Eine Addition würde auf Doppelbindungen hinweisen.

Definition 6.2

Je mehr **Grenzstrukturen** eine Substanz hat, desto stabiler ist sie – je mehr Raum ein delokalisiertes Elektron einnehmen kann, desto energieärmer ist es.

Eine Grenzstruktur muss dann verwendet werden, wenn man einen Zustand nicht eindeutig durch eine klassische Strukturformel widergeben kann. Der wahre Zustand liegt dann zwischen den einzelnen, durch Mesomeriepfeile (\longleftrightarrow) getrennten Strukturen.

6.2 Delokalisierte Elektronen

Doppelbindung Eine normale Doppelbindung besteht aus zwei Elektronen pro bindendem Atom¹. Diese sind dabei aber nicht "gleichberechtigt": Eines von ihnen ist ein σ -Elektron; das bedeutet, dass die Bindung rotationssymmetrisch zur Mittelachse der Bindung ist. Das zweite Elektron dagegen ist das π -Elektron. Es hält sich in zwei keulenförmigen, einander gegenüberliegenden und am Atomkern spitz zusammenlaufenden Orbitalen ober und unterhalb des Atomkerns auf.

Bei einer normalen Doppelbindung durchdringen sich jeweils die Elektronenwolken der σ -Elektronen und die der π -Elektronen, sodass die halbe Bindung² direkt zwischen den beiden Atomkernen in Form zweier σ -Elektronen liegt, wärend die andere Hälfte der Bindung aus den durchdrungenen Keulen über und unter den σ -Elektronen besteht.

Aromaten Bei Aromaten ist es nun so, dass sich nicht nur die Elektronenwolken zweier π -Elektronen durchdringen sondern die mehrerer. In dem geschlossenen Ringsystem ragen die Orbitale der π -Elektronen senkrecht zur Ebene des Rings in die "Höhe" (und gleichzeitig "Tiefe") und gehen fließend ineinander über. Es bildet sich also über und unterhalb der Ringebene jeweils ein Ringorbital für die π -Elektronen. Weil sie sich in diesem Ring völlig frei bewegen können, kann man kein Elektron mehr einem besonderen Atomkern zuordnen – deswegen spricht man von delokalisierten Elektronen.

Die besagten Ringorbitale sind beim Benzol sehr homogen – an jeder Stelle gleich stark und symmetrisch. Es gibt aber andere Fälle, in denen die Atome, deren π -Elektronen an der Bildung eines solchen Ringorbitals beteiligt sind, stärker an den Elektronen "ziehen". Zwar schaffen es diese Atome nicht, *ihre* Elektronen an sich zu binden – sie sind trotzdem delokalisiert – jedoch ist das Ringorbital an dieser besagten Stelle dichter³.

Unsaubere Fälle Es kann aber auch sein, dass Elektronen nur "verwischen" – dass sich also kein richtiges Ringorbital bildet, sondern nur ein Teil davon. In diesem Bereich sind die Elektronen dann eben *ein bischen* delokalisiert, man spricht auch von "verschmierten" Elektronen.

Definition 6.3

Delokalisierte Elektronen sind keinem Atomkern mehr fest zuzuordnen sondern bewegen sich frei in einem größeren Orbital welches sich über mehrere Atomkerne erstreckt.

Darstellung Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, delokalisierte Elektronen darzustellen: Entweder man stellt die verschiedenen Grenzstrukturen mit Mesomeriepfeilen dar (Vgl. Abb 6.1(a) auf S. 43). Die Grenzstrukturen sind diejenigen, die man sich mit

¹also insgesamt aus vier Elektronen

²Die Hälfte der Doppelbindung, also im Prinzip eine Einfachbindung

³bzw. näher am Atomkern – je nach Vorstellungs- und Darstellungsart.

⁴Keine Fachsprache sondern zur besseren Vorstellung!



(a) Darstellung über Mesomerie- (b) Darstellung (c) Dieses Ring: chen entsteht bei pfeile. Zu beachten ist dabei die mit genaue Form des Pfeils (zwei er stehtfür der Elektrophilen Spitzen, so wie hier) delokalisierte Substitution von Elektronen. Benzol mit Brom (Kap. 6.4 auf S. 44). Bei ihm sind vier Elektronen auf fünf C-Atome

Abbildung 6.1: Verschiedene Darstellungsarten für delokalisierte Elektronen

verteilt.

klassischen Doppelbindungen vorstellen kann. Für einen Aromaten gibt es aber mehrere Möglichkeiten, wo man diese klassischen Doppelbindungen platzieren kann. Alle diese Möglichkeiten werden mit Mesomeriepfeilen getrennt dargestellt.⁵ Diese Darstellung ist manchmal besser, weil es in bestimmten Fällten notwendig ist, zu wissen, wie viele mesomere Grenzstrukturen existieren (s. bspw. Definition 6.2 auf S. 41).

Die andere Darstellungsmöglichkeit ist schlicht mit einem Ring anstelle der delokalisierten Elektronen (Vgl. Abb 6.1(b) auf S. 43). Allgemein kann man mesomere Bindungen durch gestrichelte Linien ausdrücken⁶.

6.3 Bedeutung des Ringes

Der Zustand der Aromaten mit einem geschlossenen Ring delokalisierter Elektronen ist besonders energiearm und deswegen stabil. Die Natur bevorzugt energiearme Stoffe bei der Entstehung. Die Stabilität des Rings ist deshalb verantwortlich dafür, dass das Benzol stets versucht, so zu reagieren, dass sich am Ende der Reaktion wieder ein geschlossener Ring bilden kann.

⁵Die Idee dahinter ist, dass man sich vorstellen kann, diese Formen würden die ganze Zeit zwischen diesen Formen springen – tun sie aber nicht: Der Wahre Zustand befindet sich irgendwo zwischen den Grenzstrukturen.

⁶Anstelle einer faktisch falscher Doppel- und einer falschen Einfachbindung schreibt man bspw. zwei Doppelbindungen mit je einem durchgezogenen und einem gestrichelten Strich um klarzustellen, dass die Verbindung keine zwei Doppelbindungen hat, aber auch nicht eine Einfach- und eine Doppelbindung, sondern dass der wahre Zustand dazwischen liegt und die beiden Bindungen gleichberechtigt sind.

Definition 6.4

Eine **Faustregel** bei Aromaten:

Wenn sich bei einer Reaktion ein aromatischer Ring bilden kann, dann tut er das auch.

6.4 Elektrophile Substitution an Benzol

Bei der elektrophilen Substitution von Benzol mit Brom wird ein Wasserstoffatom gegen ein Bromatom ausgetauscht. Das Teilchen, welches das Benzol "angreift" ist ein positives Ion^7 . Um ein solches Herzustellen verwendet man einen Katalysator aus Br mit Al oder Fe: $AlBr_3$. Ein Brommolekül wird von diesem Katalysator in ein freies positives Ion zerlegt und nimmt selbst die andere Hälfte des Moleküls auf:

$$Br_2 + AlBr_3 \to AlBr_4^- + Br^+ \tag{6.1}$$

Das Br^+ -Ion lagert sich nun an dem Ring des Benzols an und es entsteht ein positiv geladenes Teilchen. Zwei der sechs Elektronen aus dem Ringorbital werden nun für die Bindung des Br ans Benzol verwendet. Für fünf C-Atome bleiben so weitere vier freie Elektronen. Diese verbleibenden verschmieren nun über die Atome – somit ist die positive Ladung auf vier C-Atome verteilt (S. Kap. 6.2 auf S. 42). Das entstehende Teilchen ist in Abb. 6.1(c) auf S. 43 skizziert.

Dieser Zustand des Benzols ist aber nicht sonderlich stabil – es trachtet danach, den Ringzustand wieder herzustellen (S. 6.4 auf S. 44). Dazu verwendet es die negative Ladung, die in Reaktion 6.1 am Katalysator "zurückgelassen" wurde: Ein Proton wird an das Br^- -Teilchen am Katalysator übergeben (Es wird zum HBr.), und zwar dasjenige, mit dem sich das Brom ein C-Atom teilen musste. Das entstehende Teilchen hat die Summenformel C_6H_5Br – an fünf C-Atomen hängen je ein Wasserstoff, an einem hängt ein Br.

6.5 Substitutionsreaktionen

Für das Benzol gibt es eine Reihe wichtiger Substitutionsreaktionen (durch elektrophile Substitution):

- o **Halogenierung** Anlagerung von Cl, Br, I (aus molekularer Form) mit Katalysator (bspw. $AlCl_3$). Es entsteht noch Säure (bspw. HBr).
- \circ **Nitrierung** Anlagerung von NO_2 durch HNO_3 , katalysiert durch H_2SO_4 . Es entsteht noch Wasser.⁸

⁷weil es gerne *Elektro*nen hätte (phil von Gr. lieben) wird dieses Teilchen *Elektrophil* genannt

⁸Hierfür ist die Reaktion $HNO_3 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons NO_3^+ + 2HSO_4^- + H_3O^+$ verantwortlich, bei der sich das Elektrophil NO_2^+ bildet.

Abbildung 6.2: Wichtige Derivate des Benzols

- o **Sulfonierung** Anlagerung von SO_3H durch H_2SO_4 , katalysiert durch H_2SO_4 . Es entsteht noch Wasser⁹
- o **Alkylierung** Anlagerung von CH_3 durch H_3Cl , katalysiert durch $AlCl_3$. Es entsteht noch HCl.

6.6 Derivate des Benzols

Definition 6.5

Als **Derivate** bezeichnet man Stoffe, die von anderen Stoffen "abgeleitet" wurden, also durch Reaktionsverfahren aus diesen Stoffen hergestellt.

Ein paar wichtige Derivate mit Trivialnamen sind in Abbildung 6.2 auf S. 45 abgebildet.

6.6.1 Nomenklatur allgemein

Für die Benennung der Derivate des Benzols gibt es folgendes zu beachten:

- 1. Wenn ein Trivialname vorhanden ist: Diesen verwenden oder in Nomenklatur einbauen (bspw. Methylphenol)
- 2. Bei einem Substituent: [Substituent] + Benzol (bspw. Aminobenzol)
- 3. Bei *zwei* unterschiedlichen Substituenten: [niedrigerer Substituent] + [Grundname aus "Benz" und höherem Substituenten] (bspw. 2-Hydroxy-Benzoesäure)¹⁰

 $^{^9}$ Man kann sich hierbei vorstellen, dass eine Schwefelsäure eine OH^- Gruppe (mit Elektronenpaar) abgibt und zum Elektrophil HSO_3^+ wird; das OH^- würde sich der Vorstellung gemäß mit einem H^+ von einer weitern Schwefelsäure versorgen.

¹⁰Um sich die Rangfolge merken zu können, kann man folgende Merkhilfe verwenden: Man zählt in der betreffenden Gruppe die Wasserstoff-, Sauestoffatome und Doppelbindungen ab. Ein Wasserstoffatom liefert einer Gruppe einen "Wert" von 1, ein Sauerstoffatom 2 und eine Doppelbindung 3. So hat die Säuregruppe den "Wert" 8, die darunterliegende Estergruppe den "Wert" 7 usw.

- a) Carbonsäure
- b) Ester
- c) Aldehyd
- d) Keton
- e) Alkohol
- f) Doppelbindung
- 4. Bei zwei gleichen Substituenten kann man diese bezeichnen mit "ortho-Di-…" (1,2-Di-…), "meta-Di-…" (1,3-Di-…) und "para-Di-…" (1,4-Di-…)
- 5. Tritt Benzol als Rest auf, so heißt er "Phenyl..."
- 6. Tritt Benzol mit einer CH_2 -Gruppe als Rest auf, so heißt er "Benzyl..."

6.6.2 Phenol

Phenol (S. Abb. 6.2(d) auf S. 45) ist eine schwache Säure. Das Phenolat-Ion entsteht, wenn Phenol sein ein Proton an der OH-Gruppe abgibt. Die dadurch entstehende negative Ladung ist jedoch teilweise delokalisiert (Kap. 6.2 auf S. 42) und verteilt sich über das komplette Molekül. Deshalb kann es sein, dass ein Proton an den Sauerstoff kommt und hier keine überschüssigen Elektronen vorliegen um eine Bindung einzugehen (und damit eine Säure-Base-Reaktion). Ebenso ist das Phenolat etwas stabiler als das Phenol, weswegen dieses sein Proton gerne abgibt.

6.6.3 Anilin

Bei Anilin (S. Abb. 6.2(e) auf S. 45) handelt es sich um eine schwache Base: Das freie Elektronenpaar an der NH_2 -Gruppe kann Protonen aufnehmen. Dieses Elektronenpaar ist jedoch ein wenig delokalisiert, das macht Anilin zur noch schwächeren Base.

7 Kunststoffe

Definition 7.1

Um Kunststoffe herzustellen bedient man sich verschiedener Reaktionen. Allgemein werden dabei aus vielen Monomeren größere Polymere hergestellt. Je nach Monomer und Reaktionstyp unterscheiden sich diese im Aufbau und somit auch in ihren Eigenschaften.

7.1 Einordnung

Definition 7.2

Kunsstoffe werden unter anderem nach ihrem Verhalten beim **Erwärmen** eingeordnet.

Man unterscheidet zwischen:

• Thermoplasten Sie werden beim Erwärmen weich.

Die Glasübergangstemperatur bezeichnet eine Grenze: Überhalb sind die Stoffe verformbar, darunter hart. Bei Erwärmung werden zwischenmolekulare Kräfte gelöst und die Molekülketten sind gegeneinander beweglich.

Da die Glasübergangstemperatur vom Aufbau der Makromoleküle und damit von der Wahl der Monomere und Reaktionsbedingungen abhängt, kann man gezielt beeinflussen, wie flexibel bzw. hart der Thermoplast in seinem Einsatzgebiet sein soll.

Thermoplaste bestehen häufig aus langen, (verkneulten) linearen Makromolekülen (eventuell mit Seitenketten) ohne Vernetzung.

• **Duroplasten** behalten ihre Form und Festigkeit beim Erwärmen und verschmoren bei zu hohen Temperaturen.

Die Kräfte innerhalb des Kunststoffes können bei Wärme nicht überwunden werden, da *Vernetzungen* vorliegen. Um diese zu lösen, müssen Bindungen – und damit der Duroplast selbst – zerstört werden.

Zu der Gruppe gehören stark vernetzte Strukturen.

• **Elastomeren** lassen sich bei ihrer "Einsatztemperatur" verformen und gehen danach von selbst wieder in ihre ursprüngliche Form über. Bei weiterem Erwärmen verlieren sie die Elastizität (springen nicht wieder zurück) und werden zerstört.

Polykondensation Rest R wiederholt pe (Säuregruppe) sich hier nur jedes 2. C-Atom – ein Monomerteilchen hatte also einen Rest. Hier ist ein Kopf-Schwanz-Polymerisationsschema gezeigt.

(a) Ein Polymer aus (b) Eine Gruppe eines Polykonden- (c) Ein Ausschnitt aus einem sats – genauer: eines Polyamids. Sei- Polyurethan: rechts und links hat einen monoto- ne Monomere hatten sowohl eine des Restes R sind die Urethannen Aufbau. Der Amino- als auch eine Carboxylgrup- gruppen zu finden. Das Gezeigte Monomer verfügte also über eine Alkohol- (OH) und eine Diisocyanatgruppe (N = C =

Abbildung 7.1: Ausschnitte aus verschiedenen Kunststoffen

Längere Molekülketten sind sehr schwach miteinander verbunden und liegen verkneult vor. Bei Krafteinwirkung bewegen sich die Ketten gegeneinander und verlieren ihre Verkneulte Form¹. Bei der maximalen Dehnung halten die Vernetzungen gegen die Kräfte.

Zu der Gruppe gehören lineare Moleküle mit wenigen Quervernetzungen.

7.2 Polymerisation

7.2.1 Reaktion

Definition 7.3

Bei der **Polymerisation** verbinden sich ungesättigte Moleküle; zwei Bindungselektronen je Molekül "verlassen" die Doppelbindung und stellen stattdessen Atombindungen mit anderen Monomeren dar.

Eine *Polymerisationsreaktion* ist in drei Phasen aufgeteilt:

Startreaktion Zuallererst muss ein *Radikal* hergestellt werden. Dies erreicht man bspw. dadurch, dass man man ein größeres Molekül so zerlegt, dass daraus zwei (oder mehr) Radikale entstehen, indem eine einfache Atombindung einfach in der Mitte geteilt wird.

¹Die Ordnung in dem Kunststoff steigt, somit sinkt die Entropie. Da sie aber im Allgemeinen steigen will / soll / muss, strebt der Kunststoff wieder den ungeordneten, verkneulten Zustand an. (S. Definition 2 (2.) auf S. 77)

Das Radikal wird dann auch als "Starter" bezeichnet. In der Technik wird dazu oft das organische Peroxyd Dibenzoylperoxyd verwendet.

Definition 7.4

Ein **Radikal** ist ein Teilchen mit einer Elektronenwolke, die nur von einem Elektron besetzt ist. Man bezeichnet dieses Elektron auch als "ungepaartes Elektron".

Kettenreaktion Hierbei verknüpfen sich die einzelnen Monomere zu langen Ketten. Dies geschieht dadurch, dass ein Radikal zu einem Monomer gelangt. Dort reagiert das ungepaarte Elektron mit einem der π -Elektronen² aus der Doppelbindung und stellt eine Atombindung her. Das zweite π -Elektron der Doppelbindung wird somit selbst zum ungepaarten Elektron. Somit hat sich an das Monomer ein Radikal angelagert, wodurch es selbst kein Radikal mehr ist, dafür ist das neu entstandene, größere Molekül ebenfalls ein Radikal.

Dieses Radikal kann nun logischerweise weitere Doppelbindungen öffnen und Bindungen mit ihnen eingehen, um so immer größere Moleküle – längere Ketten – zu bilden. Es kann aber auch sein, dass das Radikal eine Bindung mit einem Wasserstoff³ einer anderen Kette eingeht. An dieser Stelle fehlt letzterer Kette nun das Wasserstoff und es bleibt hier ein ungepaartes Elektron: Es entsteht also wieder ein neues Radikal. Diesen (seltenen) Vorgang bezeichnet man als Kettenübertragung. Er stellt eine Möglichkeit dar, dass die Polymere nicht bloß linear langgestreckt sind.

Kettenabbruch Hierbei wird verhindert, dass die Ketten noch weiter wachsen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

- Rekombination Zwei Radikale stoßen mit den ungebundenen Elektronen aneinander und diese bilden eine Atombindung. Somit hängen die beiden ehemaligen Radikale nun als noch größeres Polymer zusammen.
- Disproportionierung Ein Radikal holt sich ein Wasserstoff von einem C-Atom neben einem C-Atom mit ungebundenem Elektron. Das alte ungebundene Elektron und das durch diese Aktion entstandene gehen eine Bindung ein und machen die Bindung zwischen den beiden besprochenen C-Atomen zu einer Doppelbindung.
- **Einfangen der Radikale** Es werden *Radikalfänger* zugegeben, die die Radikale "einfangen".

7.2.2 Struktur

Verwendet man Moleküle mit nur einer Doppelbindung, die ausschließlich eine Polymerisationsreaktion durchführen, so erhält man lange Polymere, deren Aufbau sich periodisch wiederholt – skizziert in Abb. 7.1(a) auf S. 48.

²S. 6.2 auf S. 42

³Es wird ein komplettes Wasserstoff, nicht nur ein Proton abgegeben – also keine Protolyse.

Definition 7.5

Bei der Polymerisation von **Dienen** entstehen ungesättigte Polymere, die wieder durch Polymerisationsreaktionen weiter **quervernetzt** werden können.

Diene Verfügt das Monomer nicht nur über eine sondern über zwei Doppelbindungen, die voneinander durch eine einfache Atombindung getrennt sind, so entsteht in einer Polymerisationsreaktion zuerst ein ungesättigtes Polymer. Kommt ein Radikal zu einer der beiden Doppelbindungen, so geht eines der π -Elektronen eine Bindung mit dem Radikal ein. Das andere π -Elektron der Bindung geht dagegen mit einem π -Elektron der nächsten Doppelbindung eine Bindung ein. Dadurch entsteht aus diesen beiden π -Elektronen und der Atombindung zwischend den Doppelbindungen eine neue Doppelbindung (dort wo früher nur die Atombindung war). Dort wo die zweite, alte Doppelbindung zerstört wurde, liegt nun wieder ein ungepaartes Elektron vor, wodurch sich wieder ein Radikal gebildet hat.

Daduch dass die Polymere nun ebenfalls ungesättigt sind, kann man sie *Quervernetzen*. Das bedeutet, dass man andere Monomere mit Doppelbindung mit Startern zu dem Polymer hinzugibt. Diese reagieren nun in Polymerisationsreaktionen mit den Langen Polymeren aus den Dienen und es bildet sich eine Art *Netzstruktur*.

Vulkansierung Bei der *Vulkansierung* wird zu Kautschuk-Polymeren aus Isopren⁴ Schwefel unter Erwärmung zugegeben. Der Schwefel bildet *Disulfidbrücken* (R–S–S–R) zwischen den einzelnen langen Molekülen und es entsteht elastischer *Gummi*. Diese Reaktion ist nicht characteristisch für Ungesättigte Polymere.

7.2.3 Technisches Verfahren

Bei der Herstellung eines Polymers durch Polymerisation wird eine gigantische Wärmemenge frei. Diese zu kontrollieren ist unerlässlich, will man Kunststoffe guter Qualität erzeugen, weil Hitze die Produkte schädigen kann und zu unerwünschter Blasenbildung führen kann. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist, die Reaktion in einem Lösungsmittel stattfinden ("Lösungsmittel-Polymerisation,") zu lassen. Das Lösungsmittel kann die Reaktionswärme dann relativ problemlos aufnehmen.

Um das Produkt, welches nach der Reaktion noch in Lösungsmittel vorliegt, nutzen zu können, kann man entweder die Reaktion so ablaufen lassen, dass das Produkt ausfällt ("Fällungs-Polymerisation,") – sich am Boden sammelt und nur noch abgesaugt werden muss. Eine interessante Lösung dafür ist die "Suspensions-Polymerisation,", bei der die Monomere in Suspension⁵ vorliegen und die Polymerisation am Rande der Monomertröpfehen stattfindet, welche dann als kleine, tropfenförmige Polymerisationsprodukte abfallen. Die andere, pragmatischere Lösung ist, dass man das Polymer einfach in Lösungsmittel verkauft.

⁴2-Methyl-1,3-Buthadien

⁵in kleinen, voneinander getrennten, Tröpfchen in einem Lösungsmittel

Die Reaktionswärme kann man aber auch gezielt durch Wärmetauscher oder Kühlrohre abführen. Dann kann man die Polymerisation in einem großen Behälter durchführen ("Block-Polymerisation,").

7.3 Polykondensation

7.3.1 Reaktion

Definition 7.6

Bei der **Polykondensation** entstehen aus Monomeren größere Polymere unter Abspaltung eines kleinen Teilchens (meist Wasser). Die Monomere sind dann bspw. durch Ester oder Amidgruppen verbunden.

Ein Monomer muss für die Polykondensation über zwei Funktionelle Gruppen verfügen, denen es möglich ist, mit anderen Funktionellen Gruppen Verbindungen einzugehen⁶. Dabei kann es entweder zweimal die gleiche besitzen – dann braucht das zweite Monomer ebenfalls (mindestens) zwei gleiche bindungsfähige Gruppen – oder es reicht eine Sorte von Monomeren mit zwei veschiedenen Gruppen, die theoretisch Bindungen miteinander eingehen könnten.

Bei der Reaktion bilden zwei Monomere ein größeres Molekül. Dieses hat jedoch wieder an beiden Enden Gruppen, die Bindungen eingehen können und somit können sie mit weiteren Monomeren oder Polymeren reagieren.

Die beiden wichtigsten Polykondensationen sind:

- o **Polyester-Bildung** Aus einer Carboxylgruppe $(R_1 COOH)$ und einer Hydroxygruppe $(R_2 OH)$ bildet sich unter Abspaltung von Wasser eine *Estergruppe* $(R_1 COO R_2)$. Der Vorgang heißt deshalb auch "Veresterung,".
- o **Polyamid-Bildung** Aus einer Carboxylgruppe $(R_1 COOH)$ und einer Aminogruppe $(R_2 NH_2)$ bildet sich unter Abspaltung von Wasser eine Amidgruppe $(R_1 CO NH R_2)$, skizziert in Abb. 7.1(b) auf S. 48.

7.3.2 Struktur

Bei der Polykondensation reagieren anfangs viele Monomere miteinander und bilden so viele kleine Ketten. Erst später reagieren dann die kleinen Ketten zu größeren und diese wieder zu größeren etc. Umfassende Vernetzung kann deshalb erst im Laufe der Reaktion geschehen.

⁶und dabei Teilchen abzuspalten

⁷S. Definition 4.3 auf S. 32

Vernetzung Eine Polykondensation gelingt auch mit Monomeren, die mehr als nur zwei funktionelle, bindungsfähige Gruppen haben. Hat eine oder beide Monomersorten drei oder mehr Gruppen, so ergibt sich für das Polymer eine stark vernetzte, dreidimensionale Struktur.

Eine Vernetzung kann man auch dadurch erreichen, dass man Monomere für die Polykondensation verwendet, die noch über eine Doppelbindung verfügen. Ist daraus ein längeres Polymer entstanden, stoppt man die Polykondensationsreaktion und gibt weitere ungesättigte Monomere (neben Startern) hinzu. Diese führen dann eine *Polymerisationsreaktion*⁸ durch und beziehen dabei die Doppelbindungen der Polykondensate mit ein. Über die Zugabe von Edukten für die Polymerisation ist es möglich, zu steuern, wie viele Quervernetzungen man haben möchte, bzw. wie lang diese sind.⁹

7.4 Phenoplaste und Aminoplaste

Definition 7.7

Die Monomere von **Phenoplasten** sind Derivate (S. Kap. 6.6 auf S. 45) des Benzols, die durch elektrophile Reaktionen verknüpft werden.

Die Monomere von **Aminoplasten** haben Aminogruppen (S. Kap. A.2 auf S. 83), die durch Kondensation verknüpft werden.

Phenoplaste In Abb. 7.2 auf S. 53 ist die Reaktion von zwei *Phenolen* mit $Methanal^{10}$ skizziert. Die eingezeichneten Wasserstoffe des Phenols lagern sich an den Sauerstoff des Methanals an und diese bilden Wasser. Der CH_2 -"Rest,, des Methanals stellt dann die Bindung zwischen den beiden Phenolen her.

Interessant ist dabei, dass das Phenol fünf Wasserstoffe hat, die sich grundsätzlich für eine solche Verknüpfung eignen. auf diese Art kann also eine sehr hohe Verknüpfungsrate erzielt werden.

Aminoplaste Bei den Aminoplasten verhält es sich ähnlich wie bei den Phenoplasten: Eines der beiden Monomere verfügt über (mindestens) zwei Aminogruppen, das andere Monomer ist wieder das Methanal. Die Verknüpfung zweier Monomere geschieht nun so, dass sich je ein Wasserstoff einer Aminogruppe an den Sauerstoff des Methanals anlagert. Der CH_2 -"Rest,, des Methanals stellt nun wieder die Bindung her.

Phenoplaste und Aminoplaste haben also gemein, dass sich eine $-CH_2$ --Gruppe regelmäßig wiederholt und dass diese für die Bindung zwischen den einzelnen Monomeren verantwortlich ist.

⁸S. Kap. 7.2.1 auf S. 48.

⁹Je zahlreicher die Quervernetzungen sind, desto stabiler ist das endgültige Polymer. Sorgt man nun für eine weitmaschige Vernetzung, so kann das entstehende Produkt ein Elastomer sein; bei engmaschiger Vernetzung wird es sich eher um einen Duroplasten handeln.

¹⁰Formaldehyd

$$\begin{array}{c|c} OH & OH & OH \\ \hline \\ OH \\ OH \\ \hline \\ OH & OH \\ \hline \\ OH$$

Abbildung 7.2: Reaktion von zwei *Phenolen* mit *Methanal*. Es entsteht auf diese Weise ein Phenoplast.

7.5 Polyaddition

Definition 7.8

Bei der **Polyaddition** entstehen aus Monomeren größere Polymere ohne eine Abspaltung von Teilchen.

Wichtigste Vertreter sind die *Polyurethane*. Dabei reagieren ein *Diol* $(HO - R_1 - OH)$ und ein $Diisocyanat^{11}$ $(O = C = N - R_2 - N = C = O)$ bzw. Monomere einer Monomerart mit beiden funktionellen Gruppen miteinander. Zwichen den Monomeren bilden sich *Urethangruppen* wie in Abb. 7.1(c) auf S. 48 gezeigt.

Vernetzung Polyaddukte vernetzen sich auf die gleiche Art wie Polykondesate: Wenn ein Monomer über zwei bindungsfähige Gruppen verfügt können sich dreidimensionale Netze bilden.

Schaumbildung Auch wenn Desmodur und Desmophren – die "Zutaten,, für ein Polyurethan – beide flüssig sind, reagieren sie zu einem Schaum. Wasser aus der Luft geht dabei eine Nebenreaktion mit der Isocyanatgruppe ein: Das $C^{\delta+}$ -Atom der Isocyanatgruppe lagert sich das $O^{\delta-}$ des Wassers an und es bildet sich CO_2 . Die Wasserstoffe des Wassers gehen zum Stickstoff der Isocyanatgruppe und bilden dort eine Aminogruppe NH_2 .

7.6 Allgemeines zur Struktur von Polymeren

Schemata Sobald das Monomer bei der Polymerisation auf den Seiten vor und hinter der Doppelbindung verschiedene Gruppen (hier als A und B bezeichnet) sitzen hat, ist es möglich, dass die Monomerbausteine im Polymer sich auf eine bestimmte Art hintereinander anordnen – es muss aber keinem der Schemas folgen, sondern kann auch einfach zufällig angeordnet sein. Diese Erscheinung ist nicht auf Polymerisationsreaktionen beschränkt, sondern kann auch vorkommen, wenn die Monomere bei einer Polykondensation oder Polyaddition zwei gleiche funktionelle Gruppen tragen; dann können spezielle Reste näher bei der einen, als bei der anderen funktionellen Gruppe sein.

¹¹S. A.2 auf S. 83

Beim Kopf-Kopf-Schema liegen im Polymer -A-A-B-B-A-A-B-B- vor: Gleichartige Gruppen liegen nahe aneinander. Möglich ist auch ein Kopf-Schwanz-Schema, bei dem im Polymer -A-B-A-B- die Gruppen abwechselnd voneinander vorliegen. Polymerisationen folgen dabei oft dem Kopf-Schwanz-Schema.

Orientierung der Reste Es kann auch eine Rolle spielen, in welche *Richtung* die einzelnen Reste der Monomerbausteine im Polymer zueinander haben. Weisen sie alle in die selbe Richtung, so spricht man von eimem *isotaktischen* Aufbau, während man von eimen *syntaktischen* Aufbau spricht, wenn die Gruppen abwechselnd auf verschiedenen Seiten liegen. Trifft keine solche Regelmäßigkeit zu, so spricht man von *ataktisch* gebauten Makromolekülen.

Copolymer Ein Polymer muss nicht aus einer einzigen Sorte von Monomeren hergestellt sein. Bei einem Polymer aus mehreren verschiedenen Monomeren spricht man von einem Copolymer. Man unterscheidet dabei statistische Polymere, bei denen die Reihenfolge der verschiedenen Monomere im Polymer rein zufällig ist, alternierende Polymere, bei denen sich die einzelnem Monomere im Polymer regelmäßig abwechseln und Blockpolymere, bei denen die unterschiedlichen Monomere im Polymer Blöcke aus gleichartigen Monomeren bilden.

7.7 Verarbeitung

Thermoplaste Thermoplaste haben den Vorteil, dass man sie zur Verformung erwärmen kann. So kann man sie als Granulat etc. erzeugen und dann vor der Verarbeitung wieder aufschmelzen und den flüssigen Kunststoff verarbeiten.

Zusätze Oft werden noch Stoffe dazugegeben wie

- o Weichmacher lösen den Kunststoff teilw. an
- Füllstoffe verbessern mechansiche Eigenschaften (Holzschnitzel, Papier, Faserstoffe)
- Aufschäummittel

Wichtig ist beim Verarbeiten von Thermoplasten zu Fasern, dass diese verstreckt werden. Dazu werden sie einfach entlang ihere Länge gedehnt. Dabei ordnen sich die einzelnen Polymerfäden aneinander an und entkneulen sich. So wird die Festigkeit gesteigert.

Textilfasern Textilfasern werden erzeugt durch

o **Schmelzspinnen** wobei ein Polymer eingeschmolzen, durch Düsen gepresst und abgekühlt wird

- Nasspinnen dabei sind die Polymere vor und während des Spinnvorgangs in einer Düse in einem Lösungsmittel gelöst. Die fertige Faser, immernoch im Lösungsmittel, wird ein ein Fällbad gegeben, wo das Lösungsmittel entzogen wird.
- Trockenspinnen Dabei wird das Polymer-Lösungsmittel-Gemisch im Gegensatz zum Nassspinnverfahren durch einen warmen Luftstrom vom Lösungsmittel befreit, da dieses verdampft.

Extrudieren und Spritzgießen Beim *Extrudieren* wird kontinuierlich geschmolzenes Polymer durch Spritzdüsen gepresst, beim Spritzgießen ist der Polymerfluss nicht kontinuierlich; das Polymer wird eingespritzt und dann gepresst, ohne dass weiters Polymer zugeführt wird.

Duroplaste Duroplaste dagegen sind, nachdem sie einmal in einer Form hergestellt und fertig reagiert sind, nur noch "spahnhebend," – also subtraktiv (durch Abtragung) – zu bearbeitend. Man stellt deshalb auch manchmal sog. "Halbzeuge," her, wobei deren Aushärten dann in der endgültigen Form stattfindet.

Lacke Bei Lacken unterscheidet unterscheidet man zwischen

- Reaktionslacken , die als Monomere in Lösung vorliegen und dann beim Auftragen nach der Verdampfung des Lösungsmittels Polymerisations-, Polykondensationsreaktionen etc. eingehen und ein Polymer bilden
- o **Polymerisationslacke** bei denen längere, ungesättigte Polymere in Lösung vorliegen, die dann weiter quervernetzt werden
- **DD-Lacke** in denen Isocyanat und Polyalkohole oder Polyether it freien *OH*-Gruppen vorliegen und Polyadditionsreaktionen eingehen

Lacken ist allgemein neben dem Bindemittel (s.o.) und dem Lösungsmittel (s.o.) oft noch ein Farbmittel zugesetzt, der die Lacke optisch ansprechender bzw. interessanter machen soll.

7.8 Recycling

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Formen des Recycling – je nachdem, welche Kunststoffart (S. Kap 7.1 auf S. 47) recycelt werden soll.

Gemeinsam haben die Verfahren, dass die Kunststoffteile nach ihrer Kunststoffart sortiert werden müssen. Dazu werden sie nach einem groben Vorsortieren geschreddert und man macht sich verschiedene Eigenschaften der Kunststoffe zunutze, um sie voneinander zu unterscheiden und zu trennen.¹²

¹²Mögliche Eigenschaften: Gewicht (Schwimmeigenschaften, Trennund durch Luftstrom), Elektrische Leitfähigkeit, Aussehen (Infrarotabsorption, -durchlässigkeit, Farben etc)

- Werkstoffrecycling Es geht darum, den Werkstoff, aus dem ein Produkt hergestellt ist, wieder zurückzugewinnen. Dazu wird der geschredderte Kunststoff eingeschmolzen und draus wird wieder neues Granulat erzeugt. Problematisch an dem Verfahren ist lediglich, dass es nicht beliebig oft mit dem selben Grundstoff durchführbar ist¹³ und dass man die so entstandenen Produkte nicht für hygienische Verpackungen etc. einsetzen kann.
 - Logischerweise funktioniert dieses Verfahren nur bei *Thermoplasten*, weil andere Stoffe sich vorm Schmelzen zersetzen würden.
- **Rohstoff-Recycling** Dabei wird versucht, die Rohstoffe also Monomere des Kunststoffes wieder zu erhalten. Dazu verwendet man verschiedene Verfahren:
 - Salvolyse ist die Umkehrung der Polykondensation
 - *Pyrolyse* ist die Erhitzung unter Luftabschluss dabei entstehen Bruchstücke (gesättigt und ungesättigt) des Polymers.
 - Hydrierung sie findet bei unter 500°C und unter 400 hPa Druck statt. Dabei entsteht ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen
 - Synthesegaserzeugung dabei wird der Kunststoff mit Sauerstoff O_2 und Wasserdampf $H_2O_{(g)}$ erhitzt und es bildet sich CO und H_2
 - Hochofenverfahren dabei werden die Kunststoffabfälle verwendet, um Eisenoxide zu reduzieren.
- **Energiegewinnung** Hierbei wird schlicht und einfach die chemische Energie aus den Kunstsoffen weiter genutzt: Sie werden verheitzt. Eine Variante ist, die Kunststoffe unter Luftabschluss zu erhitzen: Hieraus entsteht (nicht immer) ein brennwerthaltiges Gas, welches man weiterverheizen kann.
- Partikelrecycling Dieses Verfahren wird oft für Duroplaste eingesetzt: Die Kunststoffabfälle werden zerkleinert und mit neuen Bindestoffen versehen, mit denen sie wieder in Form gebracht werden können.

¹³Die Qualität des Werkstoffes sinkt ab, weil durch das Erhitzen die Polymere geschädigt werden.

8 Elektrochemie

8.1 RedOxReaktionen

Definition 8.1

Eine **RedOxReaktion** ist eine Reaktion, bei der Elektronen von einem Stoff auf einen anderen übertragen werden. Der Stoff, der Elektronen abgibt, wird dabei oxidiert und reduziert seinen korrespondierenden RedOxPartner, weswegen man ersteren als Reduktionsmittel bezeichnet, letzteren als Oxidationsmittel.

Das **RedOxPotential** eines Stoffes ist ein Maß dafür, wie stark der Stoff dazu tendiert, Elektronen abzugeben.

Verschiedene Stoffe geben ihre Elektronen unterschiedlich leicht bzw. gerne ab und ihre oxidierten Formen nehmen andere Elektronen entsprechend unterschiedlich gerne auf. Das RedOxPotential eines Stoffes ist ein Maß dafür, wie stark der Stoff dazu tendiert, Elektronen abzugeben: Je niedriger (negativer) das Potential, desto leichter lässt der Stoff sich oxidieren, entsprechend schwierig ist es aber, ihn wieder zu reduzieren. Je negativer also das Potential, desto stärker "weist" der Stoff e^- "zurück" und desto schwieriger ist es, ihm e^- "aufzuzwingen".

Theoretisch findet man dieses Potential als Spannung an der Phasengrenze¹, wenn man ein Element in einen Elektrolyt taucht. Das Potential eines Stoffes wird in V (Volt) angegeben, sein Formelzeichen ist E.

8.2 Potential und Potentialreihe

Man kann Stoffe mit deren Potentialen tabellarisch erfassen und erhält so durch Sortieren nach absteigendem Potential eine RedOx-Reihe. Treffen zwei Teilchen² aufeinander, so kann man durch Überprüfung der Potentiale der beiden Materialien testen, wie bzw. ob sie eine RedOxReaktion eingehen. Im Prinzip konkurrieren die oxidierten Formen der Stoffe um Elektronen. Der Stoff mit dem positiveren Potential hat eine stärkere Affinität zu den Elektronen und kann sie deswegen besser an sich binden. Treffen also bspw. ein Fe^{2+} und zwei Ag Teilchen aufeinander, so konkurrieren Fe^{2+} und $2Ag^+$ um $2e^-$. Da Ag das positivere Potential hat, verbleiben die Elektronen bei ihm. Entsprechend können

¹Am Übergang von einer *Phase* zur nächsten – also bspw. zwischen einem Feststoff und einer Lösung (Flüssigkeit).

²bspw. ein Metallion und ein Metallatom eines anderen Metalles

aber $2Ag^+$ Teilchen ein Fe oxidieren; die Ag^+ können e^- besser binden und nehmen sie sich von den Fe.

$$Fe^{2+} + Ag \rightarrow reagiert\ nicht$$

$$Fe + 2Ag^+ \rightarrow Fe^{2+} + 2Ag$$

Man kann das Potential eiens Stoffes auch noch anders deuten: Es handelt sich dabei um die Energie, die bei dem Lösungsvorgang eines Stoffes in wässriger Lösung frei wird bzw. gebraucht wird. Nach den Regeln des *Satz von Hess* (S. Kap. 9.3 auf S. 75) kann man das Redoxpotential über verschiedene Zwischenreaktionen zusammensetzen – dem Ionisieren des Stoffes, der Lösung des Stoffes etc.

Demnach gibt ein Stoff mit negativem Potential Energie ab, wenn er in eine wässrige Lösung übergeht und dabei Elektronen abgibt und nimmt entsprechend Energie auf, wenn er ein positives Potential hat. Nach dieser Interpretation ist es auch verständlich, warum edele Metalle (mti positivem Potential) in Wasser deutlich weniger in Lösung gehen – der Vorgang benötigt Energie.

8.3 Oxidationsahlen

Definition 8.2

Man erkennt eine Redox-Reaktion auch an einer Änderung der **Oxidationszahlen** der beteiligten Stoffe.

Erhöht sich die Redox-Zahl eines Stoffes bzw. eines Atoms, so wird der Stoff oxidiert, entsprechend wird er reduziert, wenn sich seine Oxidationszahl erniedrigt. Diese Änderung der Oxidationszahlen ist sogar eine Definition des Oxidations- bzw. Reduktionsvorgangs.

Die Oxidationszahl jedes einzelnen Atoms in einem Molekül repräsentiert eine Modellvorstellung, dernach man die Elektronen einer Bindung immer komplett dem Atom
zuspricht, welches "mehr Anspruch" auf die Bindung hat; bei einer polaren Bindung
bekommt das elektronegativere Atom die Elektronen der Bindung zugesprochen. Die
Anzahl der Elektronen, die ein Atom nach dieser Rechnung mehr hat als es eigentlich im
PSE³ zugesprochen bekommt, stellt die Oxidationszahl dar. Weil Elektronen negative
Ladungen tragen, wird die Oxidationszahl noch negativ gemacht.

Man kann sich also vorstellen, dass in einem Molekül jede polare Atombindung zum Ion wurde und jedes Atom somit als Ion vorliegt. Diese gedachte Atomladung – bzw. Ionenladung – gilt dann als Oxidationszahl. Die Oxidationszahl wird immer mit römischen Zahlen angegeben.

Für die Aufstellung der Oxidationszahlen gibt es eine Reihe von Regeln, die strikt nacheinander abgearbeitet werden müssen. Gewissermaßen als Prämisse gilt, dass die

 $^{^{3}}P$ eriodensystem der Elemente

Summe der Oxidationszahlen in einem Molekül der Ladung des Moleküls entsprechen muss. Bei einem einzelnen Atom ist also die Ionenladung gleich der Oxidationszahl. Bei organischen Molekülen muss man darüber hinaus die Strukturformel berücksichtigen. Dazu teilt man das Molekül zwischen jedem C-Atom — es wird immer ein C-Atom mit den daran hängenden nicht-C-Gruppen betrachtet — und definitionsgemäß wird die Summe der Oxidationszahlen dieser Gruppe als 0 angenommen. Ansonsten gilt:

- 1. Metalle haben immer positive Oxidationszahlen
- 2. Fluor hat immer die Oxidationszahl -I
- 3. Wasserstoff hat die Oxidationszahl I
- 4. Sauerstoff hat die Oxidationszahl -II
- 5. Halogene haben in Halogeniden die Oxidationszahl -I

8.4 Galvanische Zelle

Definition 8.3

Eine Galvanische Zelle besteht aus zwei (galvanischen) Halbelementen, zwischen denen eine leitende Verbindung besteht über die ein Strom fließt und bei der Ionen von einem Halbelement ins andere Wandern können.

Ein **Halbelement** besteht aus einem korrespondierenden RedOxPaar – also der reduzierten und der oxidierten Form eines Stoffes.

8.4.1 Halbelement

Grundlage für die Galvanische Zelle ist die Redoxreaktion (Kap. 8.1). Gibt man einen Metallstab (A) in Wasser, so werden sich stets Teile von ihm als Ionen (A^+) im Wasser lösen. Sie geben dazu Elektronen (e^-) ab, die in dem Metallstab verbleiben. Ebenso nehmen aber auch A^+ -Ionen Elektronen aus dem Metall auf und scheiden sich wieder als Atom A am Stab ab. Es stellt sich nach und nach ein Gleichgewicht ein zwischen dem Lösen der Teilchen und dem Abscheiden der Ionen ein:

$$A \rightleftharpoons A^{+} + e^{-} \tag{8.1}$$

Für einen Metallstab aus B stellt sich ein entsprechendes, anderes Gleichgewicht ein

$$B \rightleftharpoons B^+ + e^- \tag{8.2}$$

Das Bestreben der Teilchen, als Ionen in Lösung zu gehen wird dabei als Lösungsdruck bezeichnet, umgekehrt das Bestreben, wieder zum Feststoff zu werden als Abscheidungsdruck. Bei Metallen mit niedrigem (negativen) Potential E gehen mehr Ionen in Lösung

über als bei Metallen mit höherem Potential. Bei Letzteren ist das Bestreben, Ionen zu bilden ja kleiner. Je negativer das Potential eines Stoffes A ist, desto mehr Elektronen finden sich in dem Stab.

Man kann sagen, dass die Lösung eines Metallatoms energieaufwändig ist (bei positivem Potential E-s. 8.2 auf S. 57). Diese aufgewandte Energei liegt nun in der "Freiheit" der Ionen in der Lösung vor. Je negativer das Potential eines Stoffes ist, desto mehr Ionen werden gebildet und dementsprechend höher ist die Energie, die in der "Freiheit" der Ionen "gebunden" ist.

8.4.2 Galvanische Zelle aus zwei Halbelementen

Definition 8.4

Die **Anode** ist in der Chemie definiert als derjenige Pol, an dem die Oxidationsreaktion stattfindet, an der **Kathode** findet entsprechen die Reduktion statt.

Anionen sind negativ geladene Ionen, Kationen sind positiv geladen.

Verbindet man nun zwei Halbelemente unterschiedlicher Metalle, so sind in beiden unterschiedlich viele Elektronen, also eine Ladungsdifferenz. Da die Natur stets bestrebt ist, eine solche auszugleichen, fließen nun Elektronen aus der Halbzelle mit vielen Elektronen in die mit wenigen: Es fließt ein Strom. Damit dieser Stromfluss anhalten kann, muss die Ladungsverschiebung durch die Wanderung der Elektronen ausgeglichen werden. Dazu setzt man die Halbzellen nebeneinander wobei sie durch ein Diaphragma getrennt sind. 4 Dieses lässt Ionen durch, verhindert jedoch, dass sich die Lösungen zu schnell miteinander vermischen. 5 Durch die Bewegung der Ionen in der Lösung wird die wandernde Ladung der Elektronen ausgeglichen: Wandern e^- nach links, fehlt rechts negative Ladung, deswegen wandern negative Ionen nach rechts bzw. positive nach links.

Gilt $E_A < E_B$ ⁶, so gehen mehr A^+ in Lösung als B^+ . Die Elektrode aus A enthält somit mehr Elektronen, die bei einer leitenden Verbindung abfließen. Das Gleichgewicht aus Gleichung 8.1 verschiebt sich also nach BRAUN und LE CHATELIER (Kap. 1.3) nach rechts – es werden mehr A^+ -Ionen gebildet, weil auf dieser Seite e^- frei werden. Entsprechend verschiebt sich das Gleichgewicht aus Gleichung 8.2 nach links in Richtung B, weil in diese Richtung e^- verbraucht werden. Diese Gleichgewichtsverschiebung ist so stark, dass man bei einer stromliefernden galvanischen Zelle nicht mehr von Gleichgewichten an den Polen spricht, sondern nur noch von Reaktionen.

Die Halbzelle mit dem negativeren Potential wird so zum \ominus -Pol und als *Donnator* bezeichnet, die Halbzelle mit dem positiveren Potential zum \oplus -Pol und als *Akzeptor* bezeichnet.

 $^{^4}$ Man kann auch eine Ionenbr"ucke verwenden – eine Verbindung zwischen den beiden Lösungen, bspw. ein flüssigkeitsgefülltes Rohr, in dem die Ionen wandern können.

 $^{^5}$ Dies ist nötig, weil sonnst B^+ direkt an der A-Elektrode reduziert würde und so kein Strom und keine Spannung entstünde.

⁶Dabei muss man unbedingt beachten, dass man die richtigen Potentiale für die Berechnung verwendet, also die Konzentration der beteiligten Elemente einbezieht (siehe Kap. 8.6).

Die Reaktion läuft so lange, wie noch Ionen (hier B^+) am \oplus -Pol vorhanden sind, die Elektronen aufnehmen können. Damit dieser Vorrat möglichst groß ist, stellt man ein Halbelement deshalb von vorne herein so her, dass ein Material in eine Lösung der eigenen Ionen⁷ gegeben wird.

Die Kurzschreibweise für ein Halbelement von A-Atomen und den korrespondierenden A^+ -Ionen ist

$$A/A^+$$

entsprechend für ein Galvanisches Element, bei dem man Halbzellen aus A und B kombiniert hat

$$A/A^{+}//B/B^{+}$$

Man nennt dabei zuerst den Donnator, dann den Akzeptor. Ein einfacher Schrägstrich / steht dabei für eine Phasengrenze, wobei ein doppelter Schrägstrich // für ein Diaphragma bzw. eine Ionenbrücke steht.

8.4.3 Spannung eines Galvanischen Elements

Die Spannung U eines Galvanischen Elements ergibt sich aus der Potentialdifferenz zwischen den einzelnen Halbzellen.

Das kommt daher, dass ein Elektron am \ominus -Pol die Energie W_1 erhält, weil diese beim Abspalten des e^- und dem Übergang des Ions in die Lösung frei wird $(E_n = \frac{W_n}{q})$. Am \oplus -Pol benötigt das e^- die Energie W_2 , um sich an ein Ion zu hängen und um dieses aus der Lösung zu entfernen. Die Energiedifferenz beträgt also pro $e^ \Delta W = W_1 - W_2$ und somit die Spannung

$$U = \Delta E = \frac{\Delta W_n}{q} = \frac{W_1 - W_2}{q} = \frac{W_1}{q} - \frac{W_2}{q} = E_1 - E_2$$
 (8.3)

Da Spannungen aber definitionsgemäß immer positiv zu sein haben, wird die Spannung des Galvanischen Elements folgendermaßen berechnet, damit man immer positive Spannungen bekommt:

$$U = E_{\oplus -Pol} - E_{\ominus -Pol}$$

$$= E_{positiveres\ Potential} - E_{negativeres\ Potential}$$
(8.4)

Definition 8.5

Liegen in einer galvanischen Zelle mehrere Stoffe vor, die für die stromliefernde Reaktion in Frage kommen, so wird stets diejenige Reaktion eintreten, bei der die entstehende Spannung maximal ist.

Dies lässt sich mit dem Bestreben der Natur erklären, immer ein Energieminimum anzustreben, also möglichst viel Energie abzugeben.

⁷ein Stab aus Metall A wird in eine Lösung getaucht, die A^+ enthält

8.4.4 Konzentrationselement

Man kann eine Galvansiche Zelle auch aus zwei Halbzellen der selben Materialien konstruieren, wobei man lediglich die Ionenkonzentration der beiden Lösungen verändert. Die sich ergebenden Potentiale sind mit der Nernst'schen Gleichung (8.6) zu berechnen.

8.5 Standardwasserstoffelektrode

Eine Möglichkeit, das Potential eines Stoffes A zu bestimmen, ist, seine Halbzelle mit einer Wasserstoffhalbzelle zu kombinieren. Die dabei zu messende Spannung ergibt den Wert für das Standardpotential E^0 . Dazu muss aber für die beteiligten Stoffe gelten: Konzentration $c=1\frac{mol}{l}$, Druck p=1013hPa und Temperatur $\vartheta=25^oC$.

Eine Wasserstoffelektrode besteht aus einer platinierten⁹ Platinelektrode, die in Salzsäure $(HCl, c = 1 \frac{mol}{l})$ getaucht ist und von $H_{2(g)}$ umspült wird. In Abb. 8.1 auf S. 63 ist eine solche Standardwasserstoffelektrode skizziert.

Es liegen am Platin also H_2 und H^+ (aus der Lösung) vor. An der Platinoberfläche (die für diese Reaktion katalytisch wirkt) stellt sich folgendes Gleichgewicht ein:

$$H_2 \rightleftharpoons 2H$$
 (8.5)

Im Prinzip entspricht der Wasserstoff H also dem Metall des Halbelements und die H^+ -Ionen den Metallionen in Lösung und somit ergibt sich an der Platinoberfläche die Halbzelle $H//H^+$. Das Potential dieser Reaktion wurde standardmäßig mit $E^0(H_2/H^+) = 0V$ festgelegt. Alle anderen Potentiale werden daran gemessen. So ist auch verständlich, warum manche Potentiale positiv sind und manche negatig: Der Grund ist, dass die Standardwasserstoffhalbzelle mal \oplus -Pol und mal \ominus -Pol ist (vgl. Formel 8.4).

Ist die Standardwasserstoffelektrode der *Minuspol* einer Galvanischen Zelle – also die Donnatorhalbzelle –, so ist das Potential des Stoffes der zweiten Halbzelle *positiv*. Ist die Standardwasserstoffelektrode der *Pluspol* einer Galvanischen Zelle, dann ist das Potential des anderen Stoffes negativ – diese Metalle werden auch als *unedel* bezeichnet.

8.6 Nernst'sche Gleichung

Bisher wurde stets von "Potential" gesprochen. Die tabellierten Werte stehen aber meistens für die *Standardpotentiale* eines Stoffes. Um aus dem Standardpotential das Potential zu den bestimmten Bedingungen ¹⁰ zu bestimmen, dient die NERNST 'sche Gleichung:

$$E = E^0 + \frac{0,059}{z}V \cdot lg\left(\frac{c^a(Ox)}{c^b(Red)}\right)$$
(8.6)

 $^{^8\}mathrm{nur}$ wichtig, wenn Gase beteiligt sind

⁹Platin ist zusätzlich fein darauf verteilt und hat so eine verhältnismäßig große Oberfläche

¹⁰bspw. $c \neq 1 \frac{mol}{l}$




Abbildung 8.1: Skizze einer *Standardwasserstoffelektrode* um das Standardpotential eines anderen Elements zu bestimmen.

Dabei ist z die Anzahl der Elektronen, die bei der Reduktion bzw. Oxidation übertragen werden, c(Ox) bezeichnet das Produkt aller Konzentrationen der Teilchen, die in der Reaktionsgleichung auf Seite der oxidierten Form auftauchen und c(Red) entsprechend das Produkt der Konzentrationen der Stoffe auf der anderen Seite der Reaktionsgleichung. Dabei ist zu beachten, dass die Konzentrationen potentiert werden mit der Anzahl a bzw. b der Teilchen auf der entsprechenden Seite der Reaktionsgleichung.

Definition 8.6

In wässrigen Lösungen darf man vereinfacht sagen: $c(H_2O) = c(Feststoff) = c(Gas) = 1\frac{mol}{l}$

Für die Reaktion (in wässriger Lösung)

$$2A + H_2O \rightarrow A_2O + 2H^+ + 2e^-$$

gilt für $c(A) = 10^{-2} \frac{mol}{l}, \ c(A_2O) = 10^{-5} \frac{mol}{l} \ \text{und} \ c(H^+) = 2 \cdot 10^{-5} \frac{mol}{l}$:

$$E = E^{0} + \frac{0,059}{2}V \cdot \left(\frac{(10^{-5})^{2} \cdot (2 \cdot 10^{-5})^{2}}{(10^{-2})^{2}}\right)$$

8.7 Korrosion

Definition 8.7

Bei **Korrosion** handelt es sich um eine Oxidation von Metallen in flüssiger bzw. feuchter Umgebung, bei der die Elgenschaften des Materials verändert und so die Funktionsfähigkeit eingeschränkt wird.

Folgende verschiedene Arten von Korrosion sind wichtig:

o Flächenekorrosion allmähliche gleichmäßige Abtragung einer Oberfläche

- **Hochtemperaturkorrosion** durch Reaktion von Metallen mit heißen Gasen (bes. Sauerstoff; auch Schwefel, Chlor, Schwefelwasserstoff): Oft entstehen korrodierte *Deckschichten*, die das Material schützen.
- o **Mulden- / Lochfraß** ungleichmäßige, punktuelle Verteilung auf Material: Teilweises Eindringen in Oberfläche, dort weitere Korrosion. Die Oberfläche sieht meist unverdächtig aus, Risse sind von Schaden zu Schaden möglich.
- Kontaktkorrosion Zwei unterschiedliche Metalle, elektrische leitend verbunden, in Elektrolytlösung. Dabei kann ein einziger Stoff in einer Legierung "angegriffen" werden.
- o Korrosion auf atomarer Ebene Korrosion einzelner Kristalle in Verbund

Von besonderer Bedeutung ist die Korrosion von Eisen. In sauren Umgebungen wird das Eisen dabei von H^+ -Ionen oxidiert (die selber zu H_2 werden) und in basischen bzw. neutralen Umgebungen wird Eisen von gelöstem O_2 oxidiert (welches selbst mit Wasser zu OH^- wird).

8.7.1 Lokalelement

Bei einem Lokalelement grenzt ein edeles Element B leitend an ein unedeleres (A) und eine Lösung mit Teilchen C^+ , die das unelele Material oxidieren können, bedeckt beide Metalle. Aus dem unedelen Metall A gehen Ionen A^+ in Lösung und belassen ihre Elektronen e^- im Metall. Sie nehmen allen verfügbaren Platz ein – breiten sich so weit aus wie möglich – und verteilen sich so auch im edeleren Metall B. An dieses kommen nun Metallionen des edeleren Metalls B^+ und werden reduziert, scheiden sich also als B-Atome ab. Sobald diese B^+ verbraucht sind – und das geht recht schnell – kommen Ionen C^+ aus der Lösung an das edelere Metall und werden durch die Elektronen des Metalls A reduziert. Das edelere Metall B wird selbst nicht oxidiert, weil die B^+ -Teilchen sofort wieder praktisch frei verfügbare e^- zur Reduktion bekommen können. Somit wirkt das edele Metall gewissermaßen als Leiter für die Elektronen des Stoffes A.

Die Korrosion wird dadurch trotzdem beschleunigt: Würde die Lösung lediglich am unedelen Element A direkt "arbeiten", so würden die entstehenden A^+ -Ionen weitere C^+ -Teilchen abstoßen. Sie könnten das Material A so weniger leicht erreichen. Durch Bildung des Lokalelements können die A^+ in aller Ruhe am Material selbst entstehen und in Lösung gehen während die C^+ -Teilchen am edeleren A reduziert werden.

8.7.2 Korrosion mit Wässrigen Lösungen

Von besonderer Bedeutung ist die Korrosion von Wasser. In saurem Wasser sind H^+ Ionen vorhanden, die andere Metalle oxidieren können, in neutraler bis basischer Lösung

¹¹Praktisch reicht für dese Lösung sogar Luftfeuchte aus.

dagegen bilden sich mit Sauerstoff¹² und Wasser Hydroxidionen

$$2H_2O + 4e^- + O_2 \rightarrow 4OH^-$$
 (8.7)

8.7.3 Korrosionsschutz

Man unterscheidet zwischen folgenden Arten des Korrosionsschutzes:

- o passiver Schutz Das zu schützende Metall wird schlicht abgedeckt.
 - edeleres Metall Das edele Metall wird selbst weniger stark von Korossion angegriffen und sorgt dafür, dass kein Sauerstoff an das zu schützende Metall kommt. Das Problem ist hierbei, dass wenn die Schicht aus edelerem Metall zerstört ist, sie wie ein Lokalelement arbeitet und die Korrosion des zu schützenden Materials sogar fördert.
 - o unedeleres Metall Dieses Metall wird leichter oxidiert als das zu schützende und kann Oxidschichten bilden. Das zu schützende Metall wird also erst angegriffen, wenn das unedelere Metall verbraucht ist. Außerdem können Ionen des zu schützenden Metalls sich mit Elektronen des unedelen Metalls reduzieren.
 - o nichtmetallischer Überzug aus Lack, Öl, Emaille etc.
- **aktiver Schutz** Eine chemische Reaktion schränkt die Oxidation des zu schützenden Materials ein oder reduziert es wieder.
 - o leitende Verbindung zu unedelerem Metall Ein unedeles Metall wird als "Opferanode" verwendet. Es gibt Elektronen an das edelere Metall ab damit dieses
 sich reduzieren kann, sollte es einmal oxidiert werden. Das zu schützende Metall kann erst angegriffen werden, wenn die Opferanode praktisch komplett
 oxidiert ist.
 - ∘ **Kathodischer Schutz** Das zu schützende Metall wird mit dem ⊖-Pol einer Gleichspannung angeschlossen, bspw. Schrott bildet den ⊕-Pol. Hierbei liefert also die Spannungsquelle die Elektronen.

8.8 Elektrolyse

Definition 8.8

Unter einer **Elektrolyse** versteht man die Aufspaltung und Trennung eines Stoffes mithilfe elektrischen Stroms.

 $Am \oplus -Pol$ (Anode) findet dann eine Oxidation der Anionen statt, am $\ominus -Pol$ (Kathode) eine Reduktion.

 $^{^{12}}$ Sauerstoff $O_{2(g)}$ aus der Luft löst sich in Wasser O_{2aq} und steht so für diese Reaktion zur Verfügung

Dazu gibt man zwei Elektroden in eine Lösung (oder Schmelze) des zu zerlegenden Stoffes und legt an diese eine Spannung an. Die positiven Ionen in der Lösung (Kationen) wandern daraufhin zum ⊖-Pol, die negativen Ionen (Anionen) wandern zum ⊕-Pol. An den Elektroden finden dann RedOxReaktionen statt. Man verwendet normalerweise inerte Elektroden, also solche, die selbst unverändert aus der Reaktion hervorgehen. Normalerweise dienen dafür Platin- oder Kohleelektroden.

Die negativen Ionen am \oplus -Pol geben ein e^- ab, die positiven Ionen am \ominus -Pol nehmen ein e^- auf. Liegen in einer Lösung verschiedene negative und positive Ionen vor, so reagieren diejenigen, die am leichtesten dazu gebracht werden können, also die positiven Ionen (Kationen) mit dem größten $(positivsten)^{13}$ Potential und die negativen Ionen (Anionen) mit dem kleinsten $(negativsten)^{14}$ Potential (Vgl. Definition 8.1 aus S. 57). Dabei reicht es jedoch nicht, die Potentiale nur nach den Konzentrationen der Stoffe (nach Kap. 8.6 auf S. 62) zu berechnen, sondern es gilt auch, die Überspannung U_U (Def. 8.9 aus S. 68) einzurechnen.

Pol	Name	des	Ladung	des	Name	des	Potential
	Pols		Ions		Ions		
\oplus	Anode		\ominus		Anion		möglichst niedrig / nega-
							tiv / wenig positiv
\ominus	Kathode		\oplus		Kation		möglichst hoch / positiv /
							wenig negativ

Tabelle 8.1: Elektrolyse: Welche Ionen wo reagieren.

Die Elektrolyse läuft erst dann richtig ab, wenn man die Spannung zwischen den Elektroden gleich oder größer der Zersetzungsspannung U_Z wählt. Sie ergibt sich aus der Differenz der Potentiale der an den Elektroden reagierenden Stoffe:

$$U_Z = E_{Kathode} - E_{Anode} = (E_{N1} + E_{U1}) - (E_{N2} + E_{U2})$$
(8.8)

Wobei sich die Potentiale $E_N i$ aus der NERNST'schen Gleichtung ergeben und die Überspannungen $U_U i$ aus Listen entnommen.

Modelle für die Zersetzungsspannung Um zu erklären, wieso die Zersetzungsspannung mindestens so groß sein muss, wie die Spannung einer galvanischen Zelle aus den zu elektrolysierenden Elementen gibt es zwei Modellvorstellungen.

Nach der ersten betrachtet man eine Elektrolyse als Galvanisches Element, an das von außen zusätzlich eine Spannung U_A angelegt wird. Diese Spannung kann man als E-Feld im Leiter zwischen den beiden Polen deuten. Die Elektronen, die in einer Galvanischen Zelle der Spannung U_G vom \ominus -Pol zum \oplus -Pol gelangen, tragen jeweils die Energie W_e

¹³am wenigsten negativen

¹⁴am wenigsten positiven

 $U_G \cdot e$. Diese transportieren sie (nahezu)¹⁵ vollständig von Pol zu Pol. Durchlaufen sie zusätzlich die Spannung U_A , so geben sie gewissermaßen die Energie $W_A = U_A \cdot e$ ab, bzw. diese Energie wird ihnen entzogen, weil die außen angelegte Spannung der Spannung der Galvanischen Zelle entgegen gerichtet ist.¹⁶ Erst wenn die Spannung U_A so groß ist, wie U_G ($U_A = U_G$), werden den Elektronen auf ihrem Weg von den Polen alle Energie entzogen und sie bleiben praktisch stehen. Dann fließt in dem Galvanischen Element kein Strom mehr. Wird die angelegte Spannung nun noch erhöht ($U_A > U_G$), so werden die Elektronen im Leiter zwischen den Polen entgegen der Richtung angetrieben, die sie im Galvansichen Element eigentlich von selbst gelaufen wären. Ab dann kann erst die Elektrolyse stattfinden.

Im zweiten – noch abstrakteren – Modell stellt man sich vor, dass an jede Halbzelle mindestens das Potential angelegt werden muss, das die Halbzelle beim Einstellen des Gleichgewichts von selbst entwickelt: Die Elektronen bekommen bei der Ionisation Energie und sind dank dieser Energie in der Lage, sich gegen ein angelegtes Potential zu "behaupten". Erst wenn das angelegte Potential mindestens genausogroß ist, wie das Potential der Halbzelle, kann man die Elektronen wieder mit so viel Energie ausstatten, dass sie darauf angewiesen sind, mit den Ionen in Lösung zu rekombinieren und dadurch "überschüssige" Energie loszuwerden.

Welche Theorie man auch veranschlagen möchte: Läuft eine Reaktion in der Galvanischen Zelle von A-Atomen zu A^+ -Ionen, so wird sich diese Reaktion umkehren. Lag das Gleichgewicht

$$A \rightleftharpoons A^+ + e^-$$

in der Galvanischen Zelle noch verstärkt auf der Rechten Seite, so handelte es sich um den \ominus -Pol der Zelle. Hier wird nun der \ominus -Pol der Spannungsquelle angelegt und somit Elektronen zugeführt. Nach Braun und Le Chatellier (S. Kap. 1.3 auf S. 10) verschiebt sich das Gleichgewicht daraufhin nach links, und das Element wird verstärkt gebildet.

In der zu elektrolysierenden Lösung müssen neben den A^+ auch C^- vorgelegen haben. Lag in der Galvanischen Zelle das Gleichgewicht

$$C + e^- \rightleftharpoons C^-$$

stärker auf der Rechten Seite, so handelte es sich hier um den \oplus -Pol. Bei der Elektrolyse wird hier also der \oplus -Pol der Gegenspannung angelegt und es werden Elektronen entzogen – nach Braun und Le Chatellier verschiebt sich das Gleichgewicht nun also nach links und der Stoff C wird gebildet.

8.8.1 Überspannung

 $^{^{15}\}mathrm{vom}$ Widerstand der Leitung sehen wir hier einmal ab

 $^{^{16}}$ Dort wo beim Galvanischen Element e^- von selbst "rauskommen", werden sie von der außen angelegten Spannung "mit Gewalt" wieder "hineingepresst".

Definition 8.9

Die **Überspannung** U_U auch **Überpotential** E_U genannt muss bei der Elektrolyse zusätzlich aufgewandt werden um einen Stoff zu elektrolysieren, weil die Vorgänge an den Elektroden teilweise gehemmt sind (und deswegen erst bei größerer Spannung ablaufen).

Besonders groß ist die Überspannung bei einer Reaktion, bei der Gase entstehen. Sie ist nicht nur von der Art der Reaktion abhängig (also welche Stoffe reagieren), sondern auch von der Beschaffenheit der Elektrode (Material, Oberflächenstruktur) und der Stromdichte (Stromstärke der Elektrolyse pro Fläche Elektrode).

Durch diese Überspannung entstehen bei der Elektrolyse manchmal Stoffe, die man nicht erwartet hat, wenn man die Überspannung nicht einrechnet.

Muss bei einer Reaktion Überspannung berücksichtigt werden¹⁷ und ist die Spannung zwischen den Elektroden noch kleiner als die Zersetzungsspannung, so werden trotzdem schon Ionen reduziert bzw. oxidiert, scheiden sich an den Elektroden ab und sorgen so für einen kleinen, durch die Spannungsquelle fließenden Strom. Die Gase können jedoch nocht nicht entweichen, weil ihre Portion noch zu klein ist, einen ausreichenden Druck auszuwirken¹⁸.

Gleichzeitig entstehen in größerem Maße neue Ionen aus den abgeschiedenen Stoffen; es bildet sich gewissermaßen ein Galvanisches Element aus den abgeschiedenen Stoffen, das eine eigene Spannung aufweist – die *Polarisationsspannung* –, die der Spannung an den Elektroden durch die Spannungsquelle entgegenwirkt. Weil die Konzentration der Gase noch klein ist, ist auch die Differenz der Potentiale (die Polarisationsspannung) klein. Mit steigender angelegter Spannung wird die Polarisationsspannung immer größer.

Irgendwann wird die angelegte Spannung so groß, dass die sich abscheidenden Gasbläschen einen genügend großen Partialdruck aufbauen können, um zu entweichen. Dann sinkt auch die Konzentration an Gas an den Elektroden wieder und somit sinkt die Gegenspannung. Ab jetzt kann Elektrolyse effektiv geschehen.

8.8.2 Entstehung von Wasserstoff und Sauerstoff

Bei Elektrolysen entsteht häufig Wasserstoff und Sauerstoff – ohne Berücksichtigung der Überspannung liegt die Zersetzungsspannung für Wasser (H_2O) zu H_2 und O_2 bei $U_Z = 1,23V$. Sie ist vom pH-Wert der Lösung unabhängig.

Folgende Reaktionen sind dafür verantwortlich (bereits entsprechend ausgeglichen):

$$4H_3O^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2 + 4H_2O$$
 (8.9)
 $4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$ (8.10)

Besonders häufig entstehen Wasserstoff bzw. Sauerstoff bei der Elektrolyse von:

¹⁷Meistens geschieht dies nur bei Elektrolysen, bei denen Gase entstehen.

¹⁸Die Gasbläschen bräuchten mindestens Atmosphärendruck um als Gasblasen aufzusteigen.

- Sauerstoffsäuren (Säuren, die Sauerstoff enthalten)
- bei Salzen von Sauerstoffsäuren mit Alkali- und Erdalkalimetallen
- Hydroxiden von Alkali- und Erdalkalimetallen

8.9 Technische Anwendung

8.9.1 Metallraffination

Definition 8.10

Eine mögliche Anwendung der Elektrolyse ist die **Raffination** von Metallen. Dabei wird versucht, ein Gemisch von Metallen zu trennen und ein bestimmtes Metall in möglichst reiner Form zu erhalten.

Dazu wird das verunreinigte Material in eine Lösung gegeben und es wird eine schwache positive Spannungsquelle daran angeschlossen. Der negative Pol wird bspw. an eine Kohleelektrode angeschlossen, die ebenfalls in die Lösung gegeben wird. Man muss bei der Auswahl der Lösung darauf achten, dass sie keine Ionen enthält, die auch schon bei der geringen Spannung an der negativen Elektrode reduziert werden – hier soll sich später das reine Metall ansammeln. Idealerweise verwendet man deshalb Lösungen, die Ionen des gesuchten Metalls enthalten.

Durch die kleine, positive Spanung, wird es dem Metallen "erleichtert", als Ionen in Lösung überzugehen. Dabei werde natürlich zuerst die Metalle in Lösung übergehen, deren Potential am kleinsten (negativsten) ist. Die edeleren Metalle dagegen (mit positiverem, also größerem, Potential) werden sich nicht ionisieren lassen und setzten sich unionisiert als "Schlamm" am Boden ab.

An dem ⊖-Pol der Lösung könnten nun nur Ionen reduziert werden, deren Potential positiv genug ist – in Frage hierfür kommt (bei genügend kleiner Spannung) lediglich das gesuchte Material, schließlich sind die Metalle mit positiverem Potential nur zu sehr kleinen Teilen in Lösung gegangen. Die unedeleren, gelösten Ionen dagegen haben zu negative Potentiale – d.h. die angelegte Spannung ist nicht groß genug, um sie wieder zu reduzieren. Damit scheidet sich also nur das gesuchte Metall am ⊖-Pol ab. Die Spannung, die dabei fließen muss, dient dazu, die Metallionen in die richtige Richtung zu bewegen (dass die Ionen auch am ⊖-Pol ankommen, um hier reduziert zu werden) und um die oxidation und Ionisation der Metalle zu erleichtern. Um die Spannung möglichst klein halten zu können, wird in der Technik deshalb auch her lange als mit großen Spannungen gearbeitet.




Abbildung 8.2: Skizze zum großtechnischen Herstellungsverfahren von Aluminium aus Al_2O_3 mittels einer Schmelzflusselektrolyse.

8.9.2 Aluminiumherstellung

Aluminium kommt in der Nautr als Bauxit¹⁹ $AL_2O_3 \cdot H_2O$, Tonerde bzw. Korund Al_2O_3 , Feldspat²⁰ $Me_2O \cdot 6SiO_2 \cdot Al_2O_3$ und in Tonen Al_2O_3 , SiO_2 , H_2O vor.

Um richtiges Aluminium zu erhalten, muss man Al_2O_3 , welches mit 50% in Bauxit vertreten ist, mit heißer Natronlauge NaOH herauslösen. Dieses wird geschmolzen und einem Elektrolyseverfahren unterzogen. Um die Schmelztemperatur von $2050^{\circ}C$ abzusenkten, gibt man Kryolit $Na_3[AlF_6]$ hinzu. Wenn die Konzentration an Al_2O_3 nur noch 18% an der Lösung beträgt, ist die Schmelztemperatur minimal und liegt (bei optimalen Bedingungen) bei $820^{\circ}C$. Mit dieser Schmelze wird eine Schmelzflusselektrolyse durchgeführt. Als Kathoden- bzw. Anodenmaterial verwendet man dabei Graphit. Bei den extremen Temperaturen verbrennt (oxidiert) es besonders an der Anode, weil hier die Reaktion $2O^{2-} \rightarrow O_2 + 4e^-$ abläuft und der Sauerstoff so gleich weiterreagieren kann. Somit muss während der Elektrolyse ständig neues Anodenmaterial zugeführt werden. Technisch wird dies umgesetzt, indem man große Graphitblöcke nimmt, und diese ständig absenkt. Sobald unten etwas "wegreagiert" ist, wird also neues Material nachgeliefert. Das an der Kathode (die als Wanne ausgeführt ist) entstehende $Al (Al^{2+} + 3e^- \rightarrow Al)$ ist schwerer (bzw. dichter) als die Schmelze und sinkt damit ab. Sie wird an der Unterseite der Anlage "abgeschöpft"

Ein solcher Aufbau ist in Abb. 8.2 auf S. 70 dargestellt.

8.9.3 Bleiakku

Definition 8.11

Beim **Bleiakku** handelt es sich um eine Galvanische Zelle, die an beiden Polen Blei enthält. Beim Laden und Endladen verändert dieses Blei seine Oxidationszahl. Die beiden Elektroden liegen in einer gemeinsamen Schwefelsäurelösung $(2H^+_{aq}/SO_4^{2-}_{aq})$ der Konzentration $c \approx 20\%$.

¹⁹andere "Schreibweise": AlO(OH)

 $^{^{20}}$ andere "Schreibweise": $Me[AlSi_3O_8]$

Der Bleiakku erreicht eine Spannung von U=2,04V, trotzdem wird kein Wasser zersetzt, weil die Überpotentiale (s. Def 8.9 auf S. 68) für Wasserstoff bzw. Sauerstoff dafür zu hoch sind. Erst wenn alle Pb^{2+} -Ionen verbraucht sind, kann Wasser elektrolysiert werden. Man spricht dann davon, dass der Akku "gast".

Wird der Akku benutzt, so wird am \oplus -Pol Blei-IV-oxid reduziert und geht in Ionen über, ebenso wird am \oplus -Pol festes Blei oxidiert und bildet Ionen. (Diese Vorgänge sind in Tabelle 8.2 auf S. 71 zusammengefasst.) Diese Ionen werden aber sehr schnell von SO_4^{2-} $_{aq}$ -Ionen "eingefangen", die mit Pb^{2+} $_{aq}$ -Ionen einen schwerlöslichen Bleisulfatniederschlag bilden:

$$Pb^{2+} + SO_4^{2-} \rightleftharpoons PbSO_{4(s)}$$
 (8.11)

Das Gleichgewicht dieser Reaktion ist sehr stark auf der rechten Seite. Wird der Bleiakku also entladen, so sinkt die Konzentration an freien SO_4^{2-} ag-Ionen.

Wird der Akku wieder geladen, so werden die Blei
ionen in der Lösung am \ominus -Pol reduziert und am \oplus -Pol weiteroxidiert. Die Konzentration an SO_4^{2-} $_{aq}$ -Ionen ändert sich dabei kaum, schließlich gibt es für das schwerlösliche Salz ein $L\"{o}slichkeitsprodukt$, mit welchem man das Massenwirkungsgesetz (s. Kap. 1.1 auf S. 9) für Reaktion 8.11 aufstellen kann. Daraus ergibt sich eine praktisch konstante Konzentration an SO_4^{2-} $_{aq}$ -Ionen 21 .

Für die Halbzelle Pb/Pb^{2+} ergibt sich unter den im Akku herrschenden Bedingungen das Potential E=0,36V, für die Halbzelle PbO_2/Pb^{2+} ergibt sich das Potential E=1,68V. Da sich die Konzentration der beteiligten Sotffe nur sehr wenig ändert, ergibt sich eine konstante Betriebsspannung.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \textbf{\textit{Ladevorgang}} & \textbf{\textit{Entladevorgang}} \\ \hline \oplus -\text{Pol} & Pb^{2+} + H_2O \rightarrow PbO_2 + 4H^+ + 2e^- & PbO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Pb^{2+} + 2H_2O \\ \hline \ominus -\text{Pol} & Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb_{(s)} & Pb_{(s)} \rightarrow Pb^{2+} + 2e^- \\ \hline \end{array}$$

Tabelle 8.2: Vorgänge im Bleiakku beim Laden und Entladen

8.9.4 Brennstoffzelle

Definition 8.12

Eine **Brennstoffzelle** ist ein Galvanisches Element $H_2/H^+//OH^-/O_2$ in welchem chemische Energie ohne Umwege in elektrische umgewandelt wird.

Der Aufbau folgt weitgehend dem einer Standardwasserstoffhalbzelle (s. Abb. 8.1 auf S. 63), nur dass diesmal zwei Halbzellen von Gas umspült werden – einmal von O_2 , die andere von H_2 . Die beiden Elektroden bestehen aus *platinierten* oder mit Palladium

 $^{^{21}}$ Die Konzentration an Feststoff ändert sich kaum, weil die Konzentration für Feststoffe normalerweise als $c=1\frac{mol}{l}$ festgesetzt ist.

überzogene Nickeldrahtnezen und tauchen in eine Lösung von Kalilauge (K(OH)) mit $c \approx 5 \frac{mol}{l}$. Für solch eine Brennstoffzelle ergibt sich eine Spannung von U=1,23V. An den Elektroden findet folgenden folgende Reaktionen statt:

$$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$$
 (8.12)

$$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$$
 (8.12)
 $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (8.13)

Wobei die Ionen in der Lösung dann Wasser bilden (s. Kap. 2.1 auf S. 13).

9 Energetik

9.1 Enthalpie

Definition 9.1

Ein **System** ist der Ausschnitt aus der stofflichen Welt, der bei einem bestimmten Versuch von Belang ist. Ein geschlossenes System ermöglicht Energie- aber keinen Materieaustausch mit der Umgebung.

Definition 9.2

Die **Innere Energie** eines Stoffes ergibt sich aus seiner Temperatur und chemischer Energie, ist jedoch unabhängig davon, wo er sich befindet (Lageenergie spielt keine Rolle) und wie er sich bewegt (kinetische Energie spielt keine Rolle).

Jede chemische Reaktion geht mit einer Veränderung der inneren Energie einher.

Definition 9.3

Als **Enthalpie** bezeichnet man die bei einer Reaktion bei konstantem Druck frei werdende Wärmemenge.

Formelzeichen¹ der Enthalpie: H bzw. H^0 bei Standardbedingungen ("Standardenthalpie"). Einheit: kJ bzw. der molaren Enthalpie H_m : $\frac{kJ}{mol}$ (in Tabellen etc.). Hinter Reaktionsgleichungen gibt man die Enthalpie nur in kJ an – dieser Wert gilt, wenn die Einheit in der Reaktionsgleichung 1mol ist (die Zahlen vor den Reaktionsteilnehmer gibt die Stoffmenge in mol an). Man hat festgelegt, dass sobald bei einer Reaktion Wärme frei wird, die Änderung der Enthalpie ΔH negativ ist ($\Delta H < 0$).

Man kann die Enthalpien verschiedener Reaktionen angeben. Entsprechend der Reaktion wird die Enthalpie bezeichnet als Bildungsenthalpie $\Delta_f H$ (wird frei, wenn der Stoff aus seinen Elementen gebildet wird), Reaktionsenthalpie $\Delta_r H$ (wird allgemein bei Reaktionen frei), Verbrennungsenthalpie Delta_vH (wird bei Verbrennungen mit Sauerstoff frei), etc.

Anstatt der Verbrennungsenthalpie in $\frac{kJ}{mol}$ bezieht man in der Technik die frei werdende Energie nicht auf eine Stoffmenge, sondern auf Masse, Volumen etc. Sie wird dann als Brennwert H_s in $\frac{kJ}{kg}$ oder $\frac{kJ}{m^3}$ bezeichnet. Die technisch nutzbare Wärme bei einer Verbrennung wird dagegen als Heizwert H_i bezeichnet. Man unterscheidet hierbei zwischen oberen und unterem Heizwert: Der obere Heizwert ist deshalb größer, weil bei ihm bei der Verbrennung entstehendes Wasser kondensiert und dadurch Energie in Form

 $^{^{1}}$ Merkhilfe: Ent**h**alpie und \boldsymbol{H}

von Wärme abgibt, wohingegen beim unteren Heizwert das Wasser weiterhin gasförmig ist.² Die Energie, die ein Organismus aus einer Verbindung durch Verbrennung beziehen kann wird als *physiologischer Brennwert* bezeichnet. Dieser fällt niedriger aus, als der eigentliche Brennwert, weil im Körper Reststoffe gebildet werden, die immer noch Energie enthalten.

Es gibt verschiedene Wege, die Reaktionsenthalpie einer Reaktion zu bestimmen – also die bei der Reaktion benötigte oder frei werdende Wärme. Man kann dies entweder experimentell versuchen oder über den Satz von HESS (s. Kap. 9.3).

9.2 Kalorimeter

Definition 9.4

Ein **Kalorimeter** ist ein isoliertes Gefäß, in dem chemische Reaktionen ablaufen und die dabei abgegebene Wärme bestimmt werden kann.

Um eine Reaktionenthalpie mithilfe eines Kalorimeters zu berechnen, lässt man die Reaktion in dem Kalorimeter in einem Medium ablaufen, dessen spezifische Wärmekapazität c bekannt ist. Über die Änderung der Temperatur $\Delta \vartheta$ in diesem Medium kann man auf die aufgenommene bzw. abgegebene Wärme Q schließen:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta \vartheta \tag{9.1}$$

In der Praxis verwendet man in den Kalorimetern häufig Wasser, weil es Wärme sehr gut aufnehmen kann. Kann eine Reaktion nicht in Wasser ablaufen (bspw. eine Verbrennung), so lässt man sie in einem Gefäß im Wasser ablaufen, leitet aber die heißen Abgase so am Wasser vorbei (bspw. durch eine Kupferspule), dass sie einen Großteil ihrer Wärme an das Wasser abgeben – so kommt man noch auf relativ genaue Ergebnisse.

In der Praxis ist es aber auch so, dass das Kalorimeter selbst auch Wärme aufnimmt. Deshalb muss man die Wärmekapazität des Kalorimeters bestimmen. Dazu gibt man Wasser der Masse m_1 und der Temperatur T_1 in das Kalorimeter und wartet, bis es seine Temepratur an die des Wassers angepasst hat. Dann gibt man Wasser der Masse m_2 und der Temperatur T_2 zu. Nun sollte sich die Mischtemperatur $T_{M,theor} = \frac{m_1 \cdot T_1 + m_2 \cdot T_2}{m_1 + m_2}$ einstellen – tut sie aber nicht. Stattdessen ergibt sich die Mischtemperatur T_M ($T_M \neq T_{M,theor}$). Das Wasser vom Anfang hat also die Wärme $Q_1 = c \cdot m_1 \cdot (T_M - T_1)$ aufgenommen, das dazugegossene Wasser hat jedoch die Wärme $Q_2 = c \cdot m_2 \cdot (T_M - T_2)$ abgegeben. Daraus ergibt sich eine Differenz zwischen aufgenommen und abgegeben von $\Delta Q = ||Q_1| - |Q_2||$. Diese Wärme hat das Kalorimeter aufgenommen. Für das Kalorimeter ergibt sich so die Kapazität³ von $C = \frac{\Delta Q}{T_M - T_1}$.

²Die Einheiten entsprechen denen des Brennwerts

 $^{^3}$ Da es sich nicht um die *speziefische* Wärmekapazität handelt, hängt diese beim Rechnen nicht von der Masse des Kalorimeters ab. Symbolisiert wird das durch das große C also Formelzeichen.

Bei einer Reaktion, deren Reaktionsenthalpie man bestimmen möchte, gibt man nun Wasser der Masse m_3 in ein Kalorimeter und lässt die Reaktion ablaufen. Ändert sich die Temperatur um $\Delta \vartheta_3$, so nimmt das Wasser die Wärmemenge $Q_3 = c \cdot m_3 \cdot \Delta \vartheta_3$ auf und das Kalorimeter die Wärmemenge $Q_4 = C \cdot \Delta \vartheta_3$. Die Summe dieser beiden Wärmemengen $Q_{ges} = Q_3 + Q_4$ ist die bei der Reaktion frei gewordene bzw. benötigte Energie.

9.3 Satz von Hess

Definition 9.5

Satz von Hess:

Die Enthalpieänderung in einer Reaktion hängt nur vom Anfangs- und Endzustand ab.

Dies bedeutet konkret, dass man die Enthalpieänderung einer Reaktion berechnen kann, indem man die Reaktion in viele Teilschritte zerlegt, deren Enthalpien möglicherweise bekannt sind. Es ist sogar möglich, "zwischendurch" weitere theoretische Reaktionspartner einzuführen – solange sie später wieder verschwinden. Die Energiebilanzen all dieser Teilschritte summiert man schließlich auf⁴ und erhält die gesuchte Reaktionsenthalpie. Zu beachten ist dabei aber unbedingt, dass man in den Reaktionen stets die entsprechenden Stoffmengen verwendet oder anschließend die Enthalpieänderungen der Teilschritte entsprechend vervielfältigt. Summiert man nämlich die Reaktionsteilnehmer der Teilreaktionen, so müssen diese der Ausgangsreaktion entsprechen. In Abbildung 9.1(a) auf S. 76 ist dieser Vorgang theoretisch schematisch skizziert.

Satz von Hess bei Bildungsenthalpien Eine gute Anwendung findet der Satz von Hess bei der Berechnung der Reaktionsenthalpie aus den Bildungsenthalpien.

Definition 9.6


Die Bildungsenthalpie $\Delta_f H$ gibt die Energie an, die ein Stoff benötigt bzw. die frei wird, wenn er aus seinen Elementen gebildet wird.

Definitionsgemäß ist die Bildungenthalpie eines Elements deshalb auch 0, weil man ja keine Energie braucht, um es aus sich selbst herzustellen. Wichtig ist, dass dabei die energieärmsten, stabilen Formen verwendet werden (also bspw H_2 anstatt H).

In Abb. 9.1(b) auf S. 76 wird der Grundgedanke der Energie angerissen: Ein Stoff A hat eine gewisse chemische Energie. Dies ist gleich der Energie, die nötig war, um ihn aus seinen Elementen zu bilden (gestr. Pfeil). Auf irgendeine Art – der Weg ist für uns nicht entscheidend – reagiert der Stoff A zum Stoff B. Der Stoff B hat eine andere chemische Energie (zweiter gestr. Pfeil) 5 . Die Energiedifferenz zwischen den beiden Formen muss

⁴Es ist hier äußert wichtig, die Vorzeichen der einzelnen Reaktionsenthalpien zu beachten!

⁵in der Abbildung eine niedrigere



(a) Schaubild zum Satz von Hess (Kap. (b) Energiebilanz einer Reaktion des 9.3): Die Reaktion $A \to D$ kann durch die Stoffes A zum Stoff B Reaktionen $A \to B$, $B \to C$ und $C \to D$ ersetzt werden.

Abbildung 9.1: Schaubilder zu Verfahren zur Berechnung von Enthalpien

also in Form von Reaktionswärme abgegeben bzw. aufgenommen worden sein. Man kann also die Reaktionsenthalpie als Differenz zwischen den beiden Bildungenthalpien berechnen.

Da aber nicht nur ein Stoff zu einem anderen reagiert, berechnet man die Reaktionsenthalpie einer Reaktion mit mehr als einem Reaktionspartner, indem man die Chemischen Energien der Produkte addiert und davon die Summe der Chemischen Energien der Edukte subtrahiert:

$$\Delta_r H = \sum \Delta_f H(Produkte) - \sum \Delta_f H(Edukte)$$
 (9.2)

Dabei muss man unbedingt die Stoffmengen n_i der einzelnen Reaktionsteilnehmer i beachten.

$$\Delta_r H^0 = \sum_i n_i \cdot \Delta_f H_m^0(Produkte) - \sum_i n_i \cdot \Delta_f H_m^0(Edukte)$$
 (9.3)

Nach dem Satz von HESS kann man die Reaktion auch so interpretieren, dass der Stoff A in seine Elemente zerlegt wurde und aus diesen Elementen dann der Stoff B zusammengesetzt wurde.

9.4 Entropie

Definition 9.7

Die **Entropie** S ist ein Maß für die Unordnung eines Systems.

Sie wird in $\frac{J}{K}$ angegeben. Ähnlich der Enthalpie wird die Entropie unter Standardbedin

gungen mit einem S^0 gekennzeichnet. Die molare Entropie S_m ist die Entropie auf ein Mol bezogen. Sie wird in $\frac{J}{K \cdot mol}$ angegeben.

Wird einem System bei gleichbleibender Temperatur⁶ T die Wärmemenge ΔQ zugeführt, so verändert sich seine Entropie um

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} \tag{9.4}$$

Ist diese Entropie
änderung positiv DeltaS>0, so nimmt die Entropie und damit Unordnung des Systems zu, ist sie negativ DeltaS<0, so nimmt die Entropie ab. Wird bei einer Reaktion Wärme frei, so kann diese entweder als Reaktionswärme frei werden, oder sie wird "benötigt", um die Entropie des Systems bzw. der Umgebung zu erhöhen. Der Term

$$Q = S \cdot T \tag{9.5}$$

gibt also gewissermaßen an, wie viel Energie Q in der $Unordnung\ S$ des Systems bei der Temperatur T "gespeichert" ist.

Definition 9.8

Hauptsätze der Thermodynamik

- 1. Die Summe der Energien im Universum bleibt konstant
- 2. Die Summe aller Entropien im Universum nimmt stetig zu alle Vorgänge streben den Zustand größter Unordnung an

Die Entropie kann man auf verschiedene Arten berechnen. Einerseits kann man in einem System jedes Teilchen betrachten und jede möglichke Kombination von Zuständen aller Teilchen eines Systems miteinander bestimmen und abzählen (Summe: W). Die Entropie ergibt sich dann aus

$$S = k \cdot ln(W) \tag{9.6}$$

k ist dabei die Bolzmann-Konstante. Je mehr verschiedene, realisierbare Zustände ein System also hat, desto größer ist seine Entropie. Je größer die Zahl möglicher realisierbarer Zustände ist, desto größer muss auch die Unordnung des Systems sein – wäre es geordnet, so wäre der nächste Zustand abzusehen und es gäbe keien Alternativen.

Die Entropie ist auch als molare Standardentropie S_m^0 tabellarisch erfasst. Die Standardentropie errechnet sich aus dem Tabellenwert durch

$$S^0 = S_m^0 \cdot n \tag{9.7}$$

9.5 Freie Reaktionsenthalpie und Spontanität

⁶Es handelt sich hier um die *absolute* Temperatur in K (Kelvin). 0K ist die niedrigst mögliche Temperatur – hier schwingen die Moleküle und Atome nicht mehr. 0K liegt bei ca. $-273^{\circ}C$.

Definition 9.9

Die **Freie Reaktionsenthalpie** G ist diejenige Energie (bzw. Wärme), die bei einer Reaktion zur Verrichtung von Arbeit verwendet werden kann.

Die bei einer Reaktion frei werdende (bzw. benötigte) Wärme $\Delta_r H$ wird einerseits zur veränderung der Unordnung im System ΔS verwendet (dazu wird die Energie $\Delta S \cdot T$ benötigt), andererseits steht sie zur verrichtung von Arbeit ΔG zur Verfügung. Aus diesem Zusammenhang ($\Delta_r H = T \cdot \Delta S + \Delta G$ folgt die GIBBS-HELMHOLZ-Gleichung:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \tag{9.8}$$

Die Freie Enthalpie, auch als GIBBS-Enthalpie bezeichnet, ist ein Maß dafür, ob eine Reaktion spontan abläuft oder nicht.

Darüber, ob eine Reaktion spontan abläuft oder nicht entscheiden zwei Eigenschaften der Reaktion: Einerseits streben die Reaktionspartner ein Energieminimum an $-\Delta H$ soll also möglichst negativ sein -, andererseits versuchen sie, die Unordnung möglichst zu maximieren $-\Delta S$ soll also möglichst positiv sein. Da die Änderung der Entropie mit der absoluten Temperatur multipliziert wird (die immer größer 0 ist), wird für eine Reaktion, die die Entropie der Umgebung vergrößert $\Delta S > 0$ und bei der Wärme frei wird $\Delta H < 0$, in Gleichung 9.8 eine positive Zahl von einer negativen abgezogen - als Ergebnis steht eine (stärker) negative Zahl. Beide Kriterien sprechen für eine spontane Reaktion und die freie Reaktionsenthalpie ist $\Delta G < 0$.

Definition 9.10

Eine Reaktion läuft spontan ab, wenn gilt $\Delta G < 0$. Sie wird dann als exergonisch bezeichnet. Für $\Delta G > 0$ läuft eine Reaktion nicht spontan ab. Man nennt sie dann endergonisch.

Es ist also möglich, dass eine Reaktion zwar Wärme aus der Umgebung benötigt ($\Delta H > 0$) und dennoch spontan abläuft ($\Delta G < 0$), weil die Reaktion die Unordnung stark erhöht ($\Delta S > 0$).

Mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung (9.8) ist es so also möglich, zu berechnen, ab oder bis zu welcher Temperatur T eine Reaktion spontan abläuft. Es ist dabei jedoch nicht gesagt, wie schnell die Reaktion abläuft. Eine spontane Reaktion kann sich so langsam abspielen, dass wir nichts davon bemerken. In folgender Tabelle kann man erkennen, wie bzw. ob eine Reaktion spontan abläuft:

$$\Delta S > 0$$
 $\Delta S < 0$
 $\Delta H > 0$ spontan $\ddot{u}berhalb T_0$ nie spontan
 $\Delta H < 0$ immer spontan spontan $unterhalb T_0$

Definition 9.11

War eine Hinreaktion spontan, so darf die Rückreaktion nicht mehr spontan sein.

Einschränkungen für die Gibbs-Helmholz Gleichung:

- In Tabellen sind ΔH und ΔS (meistens) unter Standardbedingungen angegeben. Beim Rechnen verwenden wir sie, obwohl unsere Reaktionen nicht unter Standardbedingungen ablaufen. Der daraus resultierende Fehler beträgt bis zu 10%.
- Exergonischen Reaktionen sind oft endergonische Teilreaktionen vorgelagert (bspw. Verbrennung organsicher Substanzen). Dadurch laufen sie sehr langsam ab⁷ und sind "metastabil" also gegenüber kleiner Störungen stabil, bei großen Störungen jedoch labil. Sie benötigen Aktivierungsenergie bzw. Katalysatoren um ablaufen zu können.

⁷Ein Stück Holz oxidiert an der Luft – verbrennt also. Das tut es jedoch sehr sehr langsam. Um ein richtiges Feuer zu haben, muss man es (stark) erwärmen.

10 Waschmittel

Waschmittel bestehen neben den Waschaktiven Substanzen noch aus weiteren Werkstoffen, die bspw. Schaum verhindern sollen oder schlicht gut duften.

10.1 Waschaktive Substanzen – Tenside, Detergenzien

Ein *Tensid* besteht aus einem polaren "Kopf" mit hydrophilen Eigenschaften¹ und einem langen, unpolarischen Schwanz² mit lipophilen Eigenschaften. In Abb. 10.1(b) auf S. 82 ist solch ein Aufbau Skizziert. Sie sind somit in der Lage, intermolekulare Kräfte sowohl zu polaren, wie auch zu unpolaren Gruppen und Stoffen hin auszubilden.

Beim Waschen soll das Tensid einerseits polare Schmutzteilchen einhüllen (s. Abb. 10.1(c) auf S. 82) und dann in Wasser dadurch löslich machen, dass die polaren Strukturen des Tensids nach außen, in die Lösung zeigen. Hüllt das Tensid einen Feststoff ein, so spricht man in deisem Zusammenhang von suspendierender Wirkung, weil das Tensid hilft, eine stabile Suspension³ zu erstellen. Umhüllt das Tensid Flüssigkeitströpfchen, so spricht man von emulgierender Wirkung, weil es als Emulgator⁴ für eine stabile Emulsion⁵ sorgt.

Tenside haben darüber hinaus dispergierende Wirkung – das bedeutet, sie bringen einen Verbund eines Stoffes auseinander und halten ihn auseinander. Es entsteht eine Dispersion – der Überbegriff von Emulsion und Suspension.

Wichtig ist außerdem, dass Tenside die Oberflächenspannung von Wasser senken. Sie ordnen sich auf einer Wasseroberfläche mit den polaren Köpfen zur Wasseroberfläche an und strecken die unpolaren Schwänze weg. Zwischen den Schwänzen bestehen nun lediglich Van-Der-Waals-Kräfte, die geringer sind als die Wasserstoffbrücken des Wassers. Wenige Tenside im Wasser können die Oberflächenspannung aber auch schon zuerstören: Ist die Wasseroberfläche nicht glatt, sodass Wassermolekül neben Wassermolekül liegt, sondern wischendrin ein Tensidmolekül liegt, so können die Wasserteilchen zwischeneinander bzw. zwischen sich und dem Tensid keine so starken Kräfte mehr ausüben, mit denen sie die Oberflächenspannung aufbauen. Das ist deshalb nötig, damit Waschlösung in Textilien eindringen kann – bei der Oberflächenspannung des Wassers bilden sich lediglich Tröpfehen auf den Textilienoberflächen.


¹dafür eignet sich eine Carboxylat-Gruppe (COO⁻)

²Eine lange CH_2 -Kette

 $^{^3}$ kleine Feststoffteil
chen schweben in Lösung

⁴Ein Stoff, der Hilft, eine stabile Suspension zu bilden bzw. zu erhalten

⁵Flüssigkeitströpfchen in einer Lösung



(a) Tenside ordnen sich (b) Schematische Darstellung eines (c) Tenside ordnen sich rund um ein polares Tensids Teilchen an - ihre polaren Köpfe zeigen zu dem Teilchen.

rund um ein unpolares Teilchen an - ihre unpolaren Schwänze zeigen zu dem Teilchen.

Abbildung 10.1: Tenside als Grundform und in Dispersionen bzw. Emulsionen

Sind in Wasser zu viele Tenside, so können diese Mizellen bilden: Das sind kugeloder Stabförmige Strukturen, in denen die Tenside einander mit Schwänzen und Köpfen festhalten, wobei alle Schwänze in die Mitte hin orientiert sind. So also, wie in Abb. 10.1(c) nur ohne das unpolaren Schmutzteilchen.

A Anhang

A.1 Kohlenhydrate

Die wichtigsten Zuckerstoffe sind in Tabelle A.1 auf S. 84 zusammengefasst.

A.2 Verbindungen

Anionen Anionen werden abhängig von ihrer Oxydationsstufe benannt. Dabei bekommt das Anion mit der höhreren Oxidationszahl¹ die Endung -at, das mit der niedrigeren² die Endung -it. Trägt das Anion keinen Sauerstoff, so bekommt es die Endung³ -id.

Cyan... Cyansäure hat die Formel $N \equiv C - O - H$. Davon leitet sich das Anion Cyanat ab: $N \equiv C - O^-$.

Die *Isocyanatsäure* dagegen hat die selbe Summenformel wie die *Cyansäure*, nur ist das Wasserstoff am N gebunden. Dieser "Umkehrung" verdankt die Struktur die Vorsilbe "iso-": H - N = C = O. Von ihr leiten sich die *Isocyanate* ab: N = C = O.

Amin, Amid Amine sind Stoffe mit einer Aminogruppe, also einem Stickstoff mit Wasserstoff oder anderen Gruppen. Ist eine dieser Gruppen jedoch ein Kohlenstoffatom mit einer Doppelbindung zu einem Sauerstoff, so wird die Gruppe bestehend aus C, O, N Amidgruppe genannt.

Acryl... Bei einer Acrylgruppe handelt es sich um eine $CH_2 = CH - CO - R$ Gruppe, also eine Gruppe mit einer C-C-Doppelbindung, an der noch ein weiteres C mit doppelt gebundenem O hängt.

Handelt es sich bei dem Rest R um eine OH-Gruppe, so wird der Stoff als Acrylsäure (2-Propensäure) bezeichnet.

Nitril... bzw. Cyano... Die Gruppe $R - C \equiv N$ wird sowohl als *Nitril*- als auch als *Cyanogruppe* bezeichnet. Dabei verwendet man in der Nomenklatur *Cyano* als Vorsilbe, während *nitril* als Nachsilbe verwendet wird. Nur wenn die Nitrilgruppe in einem Stoff die Gruppe mit der höchsten Rangordnung ist, wird die Nachsilbe *nitril* verwendet.

¹Eisensulfat: $Fe^{II}S^{VI}O_4$

²Eisensulfit: $Fe^{II}S^{IV}O_3$

 $^{^3}$ Eisensulfid: FeS

Das Who's Who der Zucker

Name	Bestandteile	Bindungen	Form	Trivialname
Monosaccharide Ribose Glucose Fructose Galactose	Aldopentose (TaTaTa) Aldohexose (TaTüTaTa) Ketohexose (KetoTüTaTa) Aldohexose (TaTüTüTa)		Furanose Pyranose, Furanose Furanose, Pyranose	Traubenzucker Fruchtzucker Schleimzucker
Disaccharide Maltose Lactose Saccharose Cellobiose	 α-D-Glucopyranose, α-D-Glucopyranose β-D-Galactopyranose, α-D-Glucopyranose β-D-Glucopyranose, β-D-Fructofuranose β-D-Glucopyranose, β-D-Glucopyranose 	monoglycosidisch 1-4 monoglycosidisch 1-4 diglycosidisch 1-2 monoglycosidisch 1-4		Malzzucker Milchzucker Rohrzucker
Trisaccharide Melzitose Raffinose	Φ	diglycosidisch 1-2, monoglycosidisch 3-1 monoglycosidisch 1-6, diglycosidisch 1-2		
Polysaccharide Amylose Amylopektin Cellulose	α-D-Glucopyranosen α-D-Glucopyranosen β-D-Glucopyranosen	monoglycosidisch 1-4 monoglycosidisch 1-4, Seitenketten monoglycosidisch 1-6 (1 je 26) monoglycosidisch 1-4	Schraubenförmig Kneulstrukturen langgestreckt, bilden Mikrofibrillen	Lösliche Stärke

Bei den Trisacchariden bedeuten die beiden Bindungsangaben, dass die beinden zuerst angegebenen Molekülbausteine miteinander auf die erste Bindungsart verknüpft ist. De Reihenfolge der Zahlen der C-Atome bezieht sich auf die Reihenfolge, wie die Bausteine vorher aufgezählt wurden.

Tabelle A.1: Eine Zusammenfassung der wichtigsten Zuckerstoffe

Index

A b = ab a: door on door ab 50	D1-:-1-1	D: 01
Abscheidungsdruck, 59	Bleiakku	Dispersion, 81
Acryl	Definition, 70	DNS, 39
-gruppe, 83	Funktion, 71	Doppelbindung, 42
-säure, 83	Blockpolymer, 54	Duroplast, 47
Aktives Zentrum, 36	Blockpolymerisation, 51	Duroplaste
α -Helix, 33	Braun, 10	Verarbeitung, 55
alternierendes Polymer,	Brennstoffzelle	
54	Definition, 71	Elastomere, 47
Aminoplast	Brennwert, 73	Elektrolyse
Definition, 52	physiologischer, 74	Definition, 65
Reaktion, 52		Elektrophile Substituti-
Aminosäurensequenz, 33	C-Terminal, 33	on, 44
Amylopektin, 27	Cellulose, 27	Elektrophorese, 31
Amylose, 26	Modifikation, 28	Emulgator, 81
Anion, 60	Chemisches Gleichge-	Emulsion, 81
Anode, 60	wicht	Enantiomere, 21
Anomere, 23	Definition, 9	endergonisch, 78
Aromaten	Chiralität, 21	Enthalpie
Darstellung, 42	Copolymer, 54	Definition, 73
Delokalisierte Elek-	Cyan	Freie Reaktionsent-
tronen, 42	-at, 83	halpie, 78
Derivate, 45	-säure, 83	Entropie
Kriterien, 41	,	Definition, 76
Substitution, 44	DD-Lack, 55	Enzym, 36
Asymmetrisches Kohlen-	Delokalisierte Elektro-	Wirkungsmechanis-
stoffatom, 21	nen	mus, 36
ataktisch, 54	Definition, 42	Enzym-Substrat-
Autoprotolyse, 13	delokalisierte Elektro-	Komplex, 36
	nen, 42	exergonisch, 78
Base, 13	Denaturierung, 34	Extrudieren, 55
schwach, 15	Derivate	,
stark, 15	Definition, 45	Fällbad, 55
β -Faltblatt, 33	Detergenz, 81	Fällungspolymerisation,
Bindemittel, 55	Diastereomer, 21	50
Biruet, 36	diglycosidisch, 24	Farbmittel, 55

D.111 1 07	TZ . 1	1 1 .
Fehlingprobe, 25	Katalysator	ungebundene Ami-
Fischerprojektion, 21	Definition, 9	nogruppen, 36
Galvanische Zelle	Kathode, 60	Nassspinnen, 55
Definition, 59	Kation, 60	Neutralsalz, 35
•	Kationform, 30	Ninhydrin, 36
Glasübergangstemperatur, 47	Keto-Enol-Tautomerie, 23	Nucleinsäuren, 39
Gleichgewichtskonstante,	Kettenübertragung, 49	optische Aktivität, 21
9	Konformation, 34	Orbital, 42
Glucose-Oxidase-Test,	Korrosion, 63	Oxidation
25	Korrosionsschutz	Definition, 58
Glycosidbindung, 24	aktiv, 65	Oxidationsmittel
Glycosidische OH-	passiv, 65	Reduktion, 57
Gruppe, 24	Kunststoffe, 47	Oxidationszahl
glycosidische OH-	,	Definition, 58
Gruppe, 23	Lösungsmittelpolymeri-	,
Grenzstruktur, 41	sation, 50	Peptidbindung, 29, 32
	Lösungsdruck, 59	Peptidgruppe, 32
Haber-Bosch-Verfahren,	Lösungsmittel, 55	pH-Wert, 13
11	Lack, 55	Phasengrenze, 57
Halbelement	Le Chatelier, 10	Phenol, 46
Definition, 59	Lokalelement, 64	Phenoplasst
Hasselbach, 17	3.5.010	Definition, 52
Hauptsätze der Thermo-	Maßlösung, 18	Phenoplast
dynamik, 77	Massenwirkungsgesetz, 9	Reaktion, 52
Haworthprojektion, 23	Druck, 10	π -Elektron, 42
Heizwert	Gleichgewichtskon-	pK-B-Wert, 15
oberer, unterer, 73	stante, 9	pK-S-Wert, 14
Helix	Konzentration, 9	pOH-Wert, 13
DNS, 39	Mesomeriepfeil, 41	Polarisatioinsspannung,
Henderson, 17	Mizelle, 82	68
Hochofen	monoglycosidisch, 24	Polyaddition, 53
Nutzung von Kunst-	Monomer, 47	Definition, 53
stoffabfällen, 56	Mutarotation, 22	Polyadditionslack, 55
Hydrierung	N Torminal 22	Polyamid, 51
Kunststoffabfälle, 56	N-Terminal, 33	Polyester, 51
	Nachweis	Polykondensation
inert, 66	Aldehyd, 24, 25	· ·
Innere Energie, 73	Amylopektin, 25	Definition, 51
Iod-Stärke-Nachweis, 25	Amylose, 25	Polymer, 47
Ionenbrücke, 60	Aromatische Verbin-	Polymerisation
Iso (Vorsilbe), 83	dungen, 37	Definition, 48
isotaktisch, 54	Glucose, 25	Reaktionsmechanis-
T7 1	Ketohexosen, 25	mus, 48
Kalorimeter, 74	Peptidbindungen, 36	Polyurethane, 53

Potential	Satz vom geringsten	Synthesegaserzeugung
Definition, 57	Zwang, 10	aus Kunststoff-
Primärstruktur, 33	Satz von Hess, 75	abfällen, 56
Probelösung, 18	Saure Hydrolyse	System, 73
Proteine, 29	Mechanismus, 26	T1 01
Puffer, 17	Polysaccharide, 25	Tensid, 81
Pyrolyse, 56	Proteine, Polypepti-	Tertiärstruktur, 33
Quartärstruktur 34	de, 35	Thermoplast, 47
Quartärstruktur, 34	Schemata bei Polymer-	Thermoplaste
Racemat, 22	bildung, 54	Verarbeitung, 54
Radikal	Kopf-Kopf bzw.	Titration
Definition, 49	Schwanz-	Aminosäure, 30
Raffination von Metal-	Schwanz, 54	Säure-Base, 18
len, 69	Kopf-Schwanz, 54	Tollensprojektion, 23
Reaktionslack, 55	Schiff'sche Probe, 25	Tyndall-Effekt, 26
Redox-Partner, 57	Schmelzflusselektrolyse,	ïl
RedOxReaktion	70	Überpotential, 68
Definition, 57	Schmelzspinnen, 54	Überspannung, 68
Reduktion	Sekundärstruktur, 33	unedel, 62
Definition, 57, 58	Seliwanov-Probe, 25	Venesternes 51
Reduktionsmittel	σ -Elektron, 42	Veresterung, 51 'verschmierte' Elektro-
Definition, 57	Silberspiegel, 24	
Ringorbital, 42	Spontanität, 78	nen, 42
RNS, 39	Spritzgießen, 55	Verstrecken, 54
16115, 55	Stärke, 26	Weichmacher, 54
Säure, 13	statistisches Polymer, 54	Weichinacher, 94
schwach, 14	Substitution, elektrophi-	Xanthoprotein-
stark, 14	le, 44	Reaktion, 37
Säure-Base	Suspension, 50, 81	
Paar, 13	Suspensions polymerisation,	Zersetzungsspannung,
Reaktion, 13	50	66
Salvolyse, 56	syntaktisch, 54	Zwitterion, 29
•	•	·

Index