

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ « Информатика и системы	управления»	
КАФЕДРА «Программное обеспечени	е ЭВМ и информационн	ные технологии»
РАСЧЕТНО-ПОЯС	нительная	ЗАПИСКА
К КУРСО	ОВОЙ РАБОТЕ	•
HA	A TEMY:	
«Загружаемый модуль ядра	, реализующий ф	ункционал мыши
при пом	ощи геймпада»	
Студент группы ИУ7-75Б		Сусликов Д.В.
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Руководитель курсового проекта		Рязанова Н.Ю.

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

BI	ВВЕДЕНИЕ 3				
1	Ана	литический раздел	4		
	1.1	Постановка задачи	4		
	1.2	Загружаемый модуль ядра	4		
	1.3	USB шина	5		
	1.4	USB драйвер	5		
	1.5	Оконечная точка	6		
	1.6	Транзакции и пакеты	8		
	1.7	Блоки запроса USB	9		
	1.8	Выводы	10		
2	Кон	структорский раздел	11		
	2.1	Требования к программному обеспечению	11		
	2.2	IDEF0	11		
	2.3	Точки входа драйвера	12		
	2.4	Алгоритмы эмуляции событий мыши	14		
	2.5	Обработка сообщений от устройства	15		
	2.6	Схемы алгоритмов работы драйвера	15		
3	Texi	хнологический раздел			
	3.1	Выбор языка и среды программирования	18		
	3.2	Реализация структур и алгоритмов	18		
	3.3	Makefile	29		
4	Исс.	ледовательский раздел	31		
	4.1	Загрузка драйвера	31		
	4.2	Результат выполнения	31		
3 <i>A</i>	КЛЮ	очение	33		
Cl	ТИС	ОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34		
П	приложение а				

ВВЕДЕНИЕ

Одной из часто встречающихся задач является изменение функциональности внешнего устройства. Не всегда удобно пользоваться устройствами только в качестве их классического предназначения.

Например, хотелось бы иметь возможность устройство наподобие геймпада использовать в качестве компьютерной мыши, для этого нужно разработать загружаемый модуль ядра, а именно: USB-драйвер, который способен решить поставленную задачу.

Таким образом, данная работа посвящена реализации задачи изменения функциональности геймпада с целью использования его, как компьютерной мыши.

1 Аналитический раздел

1.1 Постановка задачи

В соответствии с заданием на курсовую работу по курсу «Операционные системы» необходимо разработать программное обеспечение, позволяющее использовать геймпада в качестве компьютерной мыши.

Для реализации поставленной задачи требуется:

- проанализировать существующие драйвера геймпадов;
- разработать загружаемый модуль, позволяющий использовать функционал компьютерной мыши при помощи геймпада;
- реализовать программное обеспечение;
- выполнить тестирование разработанного модуля.

Программное обеспечение должно позволять использовать клавиши геймпада, как аналоги левой и правой клавиш мыши, перемещать курсор при помощи левого стика, пролистывать страницы при помощи правого.

1.2 Загружаемый модуль ядра

Несмотря на то, что ядро Linux является монолитным, оно позволяет выполнять вставку и удаление кода ядра в процессе работы. Для этого нужны загружаемые модули ядра.

Модуль по своей сути примерно то же, что и обычная программа. Модуль так же имеет точку входа и выхода. Но модули имеют непосредственный доступ к структурам и функциям ядра. Для программ в пространстве пользователя этот доступ ограничен[1].

Использование загружаемых модулей значительно упрощает изменение функциональности ядра и не требует ни полной перекомпиляции, ни перезагрузок. Также преимущество загружаемых модулей заключается в возможности сократить расход памяти для ядра, загружая только необходимые модули.

Загрузка модуля осуществляется с помощью команд *insmod* или *modprobe*. Отличие заключается в том, что *modprobe* разрешает зависимости модулей. При

загрузке вызывается функция входа, определенная в модуле.

Для указания ее назначения используется макрос *module_init*. При корректной загрузке функция входа возвращает 0. В ином случае, модуль не будет загружен.

Для просмотра списка загруженных модулей и информации об отдельном модуле используются команды *lsmod* и *modinfo* соответственно. Команда *rmmod* осуществляет выгрузку модуля, при которой вызывается функция выхода. Для нее используется макрос *module exit*.

1.3 USB шина

Universal Serial Bus (USB, Универсальная Последовательная Шина) является соединением между компьютером и несколькими периферийными устройствами. Первоначально она была создана для замены широкого круга медленных и различных шин, параллельной, последовательной и клавиатурного соединений, на один тип шины, чтобы к ней могли подключаться все устройства[2].

USB Core — это подсистема ядра Linux, созданная для поддержки USBустройств и контроллеров шины USB. Ядро USB предоставляет интерфейс для драйверов USB, используемый для доступа и управления USB оборудованием, без необходимости беспокоится о различных типах аппаратных контроллеров USB, которые присутствуют в системе.

Шина USB обеспечивает обмен данными между хост-компьютером и множеством периферийных устройств. USB является единой централизованной аппарат программной системой массового обслуживания устройств и прикладных программных процессов. Связь этих процессов со всеми устройствами обеспечивает хост-контроллер с многоуровневой программной поддержкой.

1.4 USB драйвер

Ядро Linux поддерживает два основных типа драйверов USB: драйверы на хост-системе и драйверы на устройстве. USB драйверы для хост-системы управляют USB-устройствами, которые к ней подключены, с точки зрения хоста (обычно хостом USB является персональный компьютер.) USB-драйверы в

устройстве контролируют, как одно устройство видит хост-компьютер в качестве устройства USB.

Драйверы основного ядра обращаются к прикладным интерфейсам USB ядра. В тоже время принято выделять два основных публичных прикладных интерфейса: один — реализует взаимодействие с драйверами общего назначения (символьное устройство), другой — взаимодействие с драйверами, являющимися частью ядра (драйвер хаба). Второй тип драйверов участвует в управлении USB шиной.

На Рисунке 1 представлена, как USB-устройства состоят из конфигураций, интерфейсов и оконечных точек и как USB драйверы связаны с интерфейсами USB, а не всего устройства USB.




Рисунок 1 – Схема взаимодействия устройства и драйвера

1.5 Оконечная точка

Самый основной формой USB взаимодействия является то, что называется endpoint (оконечная точка). Оконечная точка USB может переносить данные

только в одном направлении, либо со стороны хост-компьютера на устройство (называемая оконечной точкой OUT) или от устройства на хост-компьютер (называемая оконечной точкой IN). Оконечные точки можно рассматривать как однонаправленные трубы.

Драйвер геймпада имеет только 1 конечную точку типа INTERRUPT (прерыван Для конечных точек данного типа характерна передача небольшого объема данных с фиксированной частотой.

Этот тип оконечных точек являются основным транспортным методом не только для геймпадов, но и для USB клавиатур и мышей. Передачи данного типа имеют зарезервированную пропускную способность.

Помимо типа INTERRUPT есть ещё 3: CONTROL (Управление), BULK (Поток), ISOCHRONOUS (Изохронная).

Управляющие оконечные точки используются для обеспечения доступа к различным частям устройства USB. Они широко используются для настройки устройства, получения информации об устройстве, посылке команд в устройство, или получения статусных сообщений устройства. Эти оконечные точки, как правило, малы по размеру.

Поточные оконечные точки передают большие объёмы данных. Они являются обычными для устройств, которые должны передавать любые данные, которые должны пройти через шину, без потери данных. Эти оконечные точки общеприняты на принтерах, устройствах хранения и сетевых устройствах.

Изохронные оконечные точки также передают большие объёмы данных, но этим данным не всегда гарантирована доставка. Эти оконечные точки используются в устройствах, которые могут обрабатывать потери данных, и больше полагаются на сохранение постоянного потока поступающих данных. При сборе данных в реальном времени, таком, как аудио- и видео-устройства, почти всегда используются такие оконечные точки.

Управляющие и поточные оконечные точки используются для асинхронной передачи данных, когда драйвер решает их использовать. Оконечные точки

прерывания и изохронные точки являются периодическими. Это означает, что эти оконечные точки созданы для передачи данных непрерывно за фиксированное время, что приводит к тому, что их пропускная способность защищена ядром USB

1.6 Транзакции и пакеты

Протокол шины USB обеспечивает обмен данными между хостом и устройством. На протокольном уровне решаются такие задачи, как обеспечение достоверности и надежности передачи, управление потоком. Весь трафик на шине USB передается посредством транзакций, в каждой транзакции возможен обмен только между хостом и адресуемым устройством (его конечной точкой). Все транзакции (обмены) с устройствами USB состоят из двух-трех пакетов, типовые последовательности пакетов в транзакциях приведены на Рисунке 2.




Рисунок 2 – Последовательность пакетов в транзакциях на шине USB: а - вывод; б - ввод данных

Каждая транзакция планируется и начинается по инициативе хост-контроллера который посылает пакет-маркер транзакции (token packet). Маркер транзакции описывает тип и направление передачи, адрес выбранного устройства USB и номер конечной точки. Адресуемое маркером устройство распознает свой адрес и готовится к обмену. Источник данных, определенный маркером, передает пакет данных. На этом этапе транзакции, относящиеся к изохронным передачам, завершаются — здесь нет подтверждения приема пакетов. Для остальных типов передач работает механизм подтверждения, обеспечивающий гарантиро-

ванную доставку данных[6]. Типы пакетов приведены ниже на Рисунке 3.

Имя	Код PID	Содержимое и назначение				
Пакеты-маркеры (Token)						
OUT	0001	Маркер транзакции вывода, несет идентификатор конечной точки (адрес устройства и номер точки; направление точки определяется кодом PID)				
IN	1001	Маркер транзакции ввода, несет идентификатор конечной точки (адрес устройства и номер точки; направление точки определяется кодом PID)				
SETUP	1101	Маркер транзакции управления, несет идентификатор конечной точки (адрес устройства и номер точки)				
SOF	0101	Маркер начала микрокадра, несет 11-битный номер кадра (вместо полей Addr и EndP)				
PING	0100	Пробный маркер управления потоком (в USB 2.0)				
	Пакеты данных					
DATA0	0011	District and the second of the				
DATA1	1011	Пакеты данных; чередование PID позволяет различать четные и нечетные пакеты для контроля правильности подтверждения				
DATA2	0111	Дополнительные типы пакетов данных, используемые в транзакциях с широкополосными изохронными точками (в USB 2.0 для HS)				
MDATA	1111					
Пакеты квитирования (Handshake)						
ACK	0010	Подтверждение безошибочного приема пакета				
NAK	1010	Индикация занятости (неготовности конечной точки к обмену данными, незавершенности обработки транзакции управления)				
STALL	1110	Конечная точка требует вмешательства хоста				
NYET	0110	Подтверждение безошибочного приема, но указание на отсутствие места для приема следующего пакета максимального размера (в USB 2.0)				
	Специальные пакеты (Special)					
PRE	1100	Преамбула (маркер) передачи на низкой скорости (разрешает трансляцию данных на низкоскоростной порт хаба)				
ERR	1100	Сигнализация ошибки в расщепленной транзакции (в USB 2.0)				
SPLIT (SS и CS)	1000	Маркер расщепленной транзакции (в USB 2.0). В зависимости от назначения обозначается как SS (маркер запуска) и CS (маркер завершения), назначение определяется битом SC в теле маркера				

Рисунок 3 – Типы пакетов и их идентификаторы PID

1.7 Блоки запроса USB

urb используется для передачи или приёма данных в или из заданной оконечной точки USB на заданное USB устройство в асинхронном режиме. Каждая оконечная точка в устройстве может обрабатывать очередь urb-ов, так что перед тем, как очередь опустеет, к одной оконечной точке может быть отправлено множество urb-ов. Типичный жизненный цикл urb выглядит следующим образом:

- создание драйвером USB;
- назначение в определённую оконечную точку заданного USB устройства;
- передача драйвером USB устройства в USB ядро;
- передача USB ядром в заданный драйвер контроллера USB узла для указанного устройства;
- обработка драйвером контроллера USB узла, который выполняет передачю по USB в устройство;

• после завершения работы с urb драйвер контроллера USB узла уведомляет драйвер USB устройства.

1.8 Выводы

В результате проведенного анализа были рассмотрены принцип работы и способы реализации загружаемого модуля ядра, позволяющего использовать геймпад как компьютерную мышь. В качестве реализации был выбран USB-драйвер геймпада.

2 Конструкторский раздел

2.1 Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение состоит из драйвера, реализованного в виде загружаемого модуля ядра, который посредством считывания и обрабатывания информации клавиш и стиков геймпада реализует функционал обычной компьютерной мыши.

2.2 IDEF0

Ниже на Рисунках 4 и 5 представлена IDEF0 диаграмма.




Рисунок 4 – IDEF0 уровня 0




Рисунок 5 – IDEF0 уровня 1

2.3 Точки входа драйвера

Для регистрации драйвера в системе имеется структура usb_driver . $struct\ usb_driver$ определена в /include/linux/usb.h. Данная структура представлена ниже на Рисунке 6.

```
struct usb driver {
       const char *name;
        int (*probe) (struct usb_interface *intf,
                      const struct usb_device_id *id);
        void (*disconnect) (struct usb interface *intf);
        int (*unlocked_ioctl) (struct usb_interface *intf, unsigned int code,
                        void *buf);
        int (*suspend) (struct usb_interface *intf, pm_message_t message);
        int (*resume) (struct usb_interface *intf);
        int (*reset_resume)(struct usb_interface *intf);
        int (*pre_reset)(struct usb_interface *intf);
        int (*post reset)(struct usb interface *intf);
        const struct usb_device_id *id_table;
        const struct attribute group **dev groups;
        struct usb dynids dynids;
        struct usbdrv_wrap drvwrap;
       unsigned int no_dynamic_id:1;
       unsigned int supports_autosuspend:1;
       unsigned int disable_hub_initiated_lpm:1;
       unsigned int soft_unbind:1;
};
```

Рисунок 6 – Структура usb driver

Для регистрации USB драйвера мыши следует рассматривать следующие основные поля структуры:

- *name* имя драйвера. Оно должно быть уникальным и обычно совпадает с именем модуля;
- *probe* указатель на функцию, которую подсистема USB ядра вызывает при подключении устройства;
- *disconnect* указатель на функцию, которую подсистема USB ядра вызывает при отключении устройства. Внутри указанной функции выполняется освобождение памяти и отмена регистрации устройства;
- *id_table* указатель на структуру *usb_device_id*, описывающую таблицу идентификаторов USB драйверов, необходимую для быстрого подключения устройств. В случае ее отсутствия, функция probe не сможет быть вызвана.

Ниже на Рисунке 7 представлен пример id table — xpad table.

Рисунок 7 – Пример id table

После инициализации структуры *usb_device_id* выполняется вызов макроса *MODULE_DEVICE_TABLE*. При компиляции процесс извлекает информацию из всех драйверов и инициализирует таблицу устройств. При подключении устройства, ядро обращается к таблице, где выполняется поиск записи, соответствующей идентификатору устройства. В случае нахождения такой записи, выполняется инициализация и загрузка модуля.

2.4 Алгоритмы эмуляции событий мыши

Чтобы пометить устройство, как способное генерировать определенные события, нужно применить функцию *input_set_capability*. Данная функция определена в /include/linux/usb.h. Ниже на Рисунке 8 представлен её вид.

```
void input_set_capability(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code);

Рисунок 8 — Сигнатура функции input set capability
```

Поля функции:

- dev устройство, способное передавать или принимать событие;
- *type* тип события (EV_KEY, EV_REL, EV_ABS, etc...);
- *code* код события (в нашем случае это код нажимаемых клавиш и передвигаемых стиков геймпада).

Используемые в данной работе типы событий:

- EV_KEY используется для описания изменений состояния клавиатур, кнопок или других устройств, похожих на клавиши. Этим событием описываются все нажатия кнопок геймпада;
- EV_REL используется для описания изменений относительных значений

оси, например, перемещения мыши. Этим событием описываются движения стика, при помощи которого курсор мыши должен изменять своё положение.

2.5 Обработка сообщений от устройства

Внутри драйвера реализована функция *xpad_irq_in*, позволяющая обрабатывать сообщения, отправленные устройством.

```
static void xpad_irq_in(struct urb *urb)
```

Внутри данной функции происходит обработка нажатых на геймпаде клавиш, а также движений стиков. Для того, чтобы сообщить о новом событии нажатия кнопки, изменения положения использцется функция do_action . Ниже на Рисунке 9 приведён её вид.

```
void do_action(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value)  Pucyhok \ 9 - \Phi yhkция \ do \ action
```

Рассмотрим её поля поподробнее:

- *dev* устройство, сгенерировавшее событие;
- *type* тип события;
- *code* код события;
- *value* значение события.

2.6 Схемы алгоритмов работы драйвера

Ниже на Рисунках 10 и 11 представлена схема алгоритма работы драйвера геймпада.




Рисунок 10 – Пример работы драйвера геймпада



Рисунок 11 – Пример работы драйвера геймпада

3 Технологический раздел

3.1 Выбор языка и среды программирования

В качестве языка программирования для выполнения поставленной задачи был выбран язык С. Он является языком реализации большинства модулей и драйверов ОС Linux. В качестве компилятора был использован компилятор gcc. Средой разработки был выбран текстовый редактор Visual Studio Code.

3.2 Реализация структур и алгоритмов

Основной структурой USB драйвера является *struct usb_driver*. Данная структура представлена в Листинге 1.

Листинг 1 – Структура usb_driver

Ниже приведен Листинг 2 реализации id_table и связанной с ней структуры.

Листинг 2 – Структуры храd_device и функция храd_table

```
static const struct xpad_device {
    u16 idVendor;
    u16 idProduct;

char *name;

u8 mapping;

u8 xtype;

xpad_device[] = {
    { 0x046d, 0xc21d, "Logitech Gamepad F310", 0, XTYPE_XBOX360 },

    { 0x046d, 0xc21e, "Logitech Gamepad F510", 0, XTYPE_XBOX360 },

    { 0x046d, 0xc21f, "Logitech Gamepad F710", 0, XTYPE_XBOX360 }
};

static struct usb_device_id xpad_table[] = {
```

Локальной системной структурой является *usb_xpad*. Данная структура показана в Листинге 3.

Листинг 3 – Структура usb_xpad struct usb xpad { struct input dev *dev; /* input device interface */ struct usb device *udev; /* usb device */ struct usb interface *intf; /* usb interface */ int pad present; unsigned char *idata; /* input data */ dma addr t idata dma; unsigned char *bdata; struct urb *irq_out; /* urb for interrupt out report */ unsigned char *odata; /* output data */ dma addr t odata dma; struct mutex odata mutex; char phys[64]; /* physical device path */ int mapping; /* map d-pad to buttons or to axes */ int xtype; /* type of xbox device */ };

Ниже в Листинге 4 представлена функция инициализации при загрузке драйвера *xpad probe*.

```
static int xpad probe(struct usb interface *intf, const struct
     usb device id *id)
      {
          printk("My XPAD is Connected");
         struct usb device *udev = interface to usbdev(intf);
         struct usb xpad *xpad;
         struct input dev *input dev;
          struct usb_endpoint_descriptor *ep_irq_in;
          int ep irq in idx;
         int i, error;
          for (i = 0; xpad device[i].idVendor; i++) {
              if ((le16 to cpu(udev->descriptor.idVendor) == xpad device[i].
     idVendor) &&
              (le16 to cpu(udev->descriptor.idProduct) == xpad device[i].
     idProduct))
              break;
          }
          xpad = kzalloc(sizeof(struct usb xpad), GFP KERNEL);
          input dev = input allocate device();
         if (!xpad || !input dev) {
              error = -ENOMEM;
              input free device(input dev);
              kfree (xpad);
              return error;
          }
          xpad->idata = usb alloc coherent(udev, XPAD PKT LEN,
          GFP KERNEL, &xpad->idata_dma);
          if (!xpad->idata) {
              error = -ENOMEM;
              input_free_device(input_dev);
31
              kfree(xpad);
              return error;
         }
34
         xpad->irq in = usb alloc urb(0, GFP KERNEL);
         if (!xpad->irq in) {
```

```
error = -ENOMEM;
38
              usb free coherent (udev, XPAD PKT LEN, xpad->idata, xpad->
39
     idata dma);
              input free device(input dev);
40
              kfree (xpad);
              return error;
42
          }
43
          xpad->udev = udev;
45
          xpad->intf = intf;
          xpad->mapping = xpad device[i].mapping;
          xpad->xtype = xpad_device[i].xtype;
          if (xpad->xtype == XTYPE UNKNOWN) {
              if (intf->cur altsetting->desc.bInterfaceClass ==
     USB CLASS VENDOR SPEC) {
                  if (intf->cur altsetting->desc.bInterfaceProtocol == 129)
52
                  xpad->xtype = XTYPE XBOX360;
              } else
              xpad->xtype = XTYPE XBOX;
              if (dpad to buttons)
57
              xpad->mapping |= MAP DPAD TO BUTTONS;
              if (triggers_to_buttons)
              xpad->mapping |= MAP TRIGGERS TO BUTTONS;
              if (sticks to null)
              xpad->mapping |= MAP STICKS TO NULL;
62
          }
          xpad->dev = input dev;
          usb make path(udev, xpad->phys, sizeof(xpad->phys));
          strlcat(xpad->phys, "/input0", sizeof(xpad->phys));
67
          input dev->name = xpad device[i].name;
          input dev->phys = xpad->phys;
          usb to input id(udev, &input dev->id);
          input dev->dev.parent = &intf->dev;
72
          input set drvdata(input dev, xpad);
```

```
input dev->open = xpad open;
          input dev->close = xpad close;
77
          input dev->evbit[0] = BIT MASK(EV KEY);
          if (!(xpad->mapping & MAP STICKS TO NULL)) {
81
              input dev->evbit[0] |= BIT MASK(EV ABS);
              /* set up axes */
              for (i = 0; xpad abs[i] >= 0; i++)
              xpad set up abs(input dev, xpad abs[i]);
          }
          /* set up standard buttons */
          for (i = 0; xpad common btn[i] >= 0; i++)
          set bit(xpad common btn[i], input dev->keybit);
          /* set up model-specific ones */
          if (xpad->xtype == XTYPE XBOX360) {
              for (i = 0; xpad360 btn[i] >= 0; i++)
              set bit(xpad360 btn[i], input dev->keybit);
          } else {
              for (i = 0; xpad btn[i] >= 0; i++)
97
               set bit(xpad btn[i], input dev->keybit);
          }
100
          if (xpad->mapping & MAP DPAD TO BUTTONS) {
              for (i = 0; xpad btn pad[i] >= 0; i++)
102
               set bit(xpad btn pad[i], input dev->keybit);
          } else {
104
              for (i = 0; xpad abs pad[i] >= 0; i++)
105
              xpad set up abs(input dev, xpad abs pad[i]);
          }
107
          if (xpad->mapping & MAP TRIGGERS TO BUTTONS) {
109
              for (i = 0; xpad btn triggers[i] >= 0; i++)
110
              set bit(xpad btn triggers[i], input dev->keybit);
          } else {
112
              for (i = 0; xpad_abs_triggers[i] >= 0; i++)
113
              xpad set up abs(input dev, xpad abs triggers[i]);
          }
115
```

```
116
           for (i = 0; gamepad buttons[i] >= 0; i++)
117
           input set capability(input dev, EV KEY, gamepad buttons[i]);
119
           for (i = 0; directional buttons[i] >= 0; i++)
           input set capability(input dev, EV KEY, directional buttons[i]);
121
122
           for (i = 0; gamepad abs[i] >= 0; i++)
           input set capability(input dev, EV REL, gamepad abs[i]);
124
           error = xpad init output(intf, xpad);
126
           if (error) {
127
               usb free urb(xpad->irq in);
               usb free coherent (udev, XPAD PKT LEN, xpad->idata, xpad->
129
      idata dma);
130
               input free device (input dev);
               kfree(xpad);
131
               return error;
           }
133
134
           ep irq in = &intf->cur altsetting->endpoint[ep irq in idx].desc;
135
136
           usb fill int urb(xpad->irq in, udev,
           usb rcvintpipe(udev, ep irq in->bEndpointAddress),
138
           xpad->idata, XPAD PKT LEN, xpad irg in,
139
           xpad, ep irq in->bInterval);
           xpad->irq in->transfer dma = xpad->idata dma;
141
           xpad->irq in->transfer flags |= URB NO TRANSFER DMA MAP;
142
143
           error = input register device(xpad->dev);
144
           if (error) {
               if (input dev)
146
               input ff destroy(input_dev);
147
               xpad deinit output(xpad);
148
               usb free urb(xpad->irq in);
149
               usb free coherent (udev, XPAD PKT LEN, xpad->idata, xpad->
      idata dma);
               input free device (input dev);
151
152
               kfree(xpad);
               return error;
153
```

Ниже в Листинге 5 показана функция *xpad_open*, она используется при подключении геймпада.

Листинг 5 – Функция xpad_open

```
static int xpad_open(struct input_dev *dev)

{
    printk("+ Gamepad is opened");

    struct usb_xpad *xpad = input_get_drvdata(dev);

    xpad->irq_in->dev = xpad->udev;

    if (usb_submit_urb(xpad->irq_in, GFP_KERNEL))
    return -EIO;

return 0;

return 0;
```

Назначение максимальных значений координат стиков, крестовины производится в функции *xpad_set_up_abs*. Данная функция представлена в Листинге 6.

Листинг 6 – Функция xpad_set_up_abs

```
static void xpad_set_up_abs(struct input_dev *input_dev, signed short abs
)

{
    struct usb_xpad *xpad = input_get_drvdata(input_dev);
    set_bit(abs, input_dev->absbit);

    switch (abs) {
        case ABS_X:
        case ABS_Y:
```

```
case ABS RX:
       case ABS RY:
                     /* the two sticks */
        input set abs params(input dev, abs, -32768, 32767, 16, 128);
       break;
       case ABS Z:
       case ABS RZ:
                       /* the triggers (if mapped to axes) */
       input set abs params(input dev, abs, 0, 255, 0, 0);
       break;
       case ABS_HATOX:
       case ABS HATOY: /* the d-pad (only if dpad is mapped to axes */
       input set abs params(input dev, abs, -1, 1, 0, 0);
       break;
    }
}
```

Установка обрабатываемых типов событий производится в этих строках в функции *храд probe*. Ниже в Листинге 7 представлены эти строки.

Листинг 7 – Установка обрабатываемых типов событий

```
for (i = 0; gamepad_buttons[i] >= 0; i++)
    input_set_capability(input_dev, EV_KEY, gamepad_buttons[i]);

for (i = 0; directional_buttons[i] >= 0; i++)
    input_set_capability(input_dev, EV_KEY, directional_buttons[i]);

for (i = 0; gamepad_abs[i] >= 0; i++)
    input_set_capability(input_dev, EV_REL, gamepad_abs[i]);
```

Ниже в Листинге 8 представлена инициализация функций выхода в *xpad init output*.

Листинг 8 – Инициализация функций выхода

```
static int xpad_init_output(struct usb_interface *intf, struct usb_xpad *
    xpad)

printk("+ init output");

struct usb_endpoint_descriptor *ep_irq_out;

int ep_irq_out_idx;

int error;
```

```
if (xpad->xtype == XTYPE UNKNOWN)
          return 0;
          xpad->odata = usb alloc coherent(xpad->udev, XPAD PKT LEN,
          GFP KERNEL, &xpad->odata dma);
          if (!xpad->odata) {
              error = -ENOMEM;
              return error;
          }
          mutex_init(&xpad->odata_mutex);
          xpad->irq out = usb alloc urb(0, GFP KERNEL);
          if (!xpad->irq out) {
              error = -ENOMEM;
              usb free coherent(xpad->udev, XPAD PKT LEN, xpad->odata, xpad->
     odata dma);
              return error;
24
          }
          ep irq out = &intf->cur altsetting->endpoint[ep irq out idx].desc;
          usb fill int urb(xpad->irq out, xpad->udev,
          usb sndintpipe(xpad->udev, ep irq out->bEndpointAddress),
          xpad->odata, XPAD PKT LEN,
          xpad irq out, xpad, ep irq out->bInterval);
          xpad->irq out->transfer dma = xpad->odata dma;
          xpad->irq out->transfer flags |= URB NO TRANSFER DMA MAP;
          return 0;
      }
```

Обработка нажатий кнопок и движений стиков происходит в функции *храd_irq_in*. Данная функция представлена в Листинге 9.

```
Листинг 9 – Функция xpad_irq_in
```

```
1 static void xpad_irq_in(struct urb *urb)
2 {
3     printk("+ irq in");
```

```
unsigned char *data = urb->transfer buffer;
      struct usb xpad *xpad = urb->context;
      struct input dev *dev = xpad->dev;
      int retval;
      switch (urb->status) {
          case 0:
          /* success */
12
         break;
         case -ECONNRESET:
         case -ENOENT:
         case -ESHUTDOWN:
          /* this urb is terminated, clean up */
          printk("%s - urb shutting down with status: %d", func , urb->
     status);
          return;
19
          default:
          printk("%s - nonzero urb status received: %d", func , urb->status)
     ;
          retval = usb submit urb(urb, GFP KERNEL);
          if (retval)
23
          dev err(&urb->dev->dev, "%s - Error %d submitting interrupt urb\n",
     __func__, retval);
          return;
25
      }
27
      do_action(dev, EV_KEY, KEY_LEFT, data[2] & BUTTON LEFT);
      do action(dev, EV KEY, KEY RIGHT, data[2] & BUTTON RIGHT);
29
      do action(dev, EV KEY, KEY UP, data[2] & BUTTON UP);
      do action(dev, EV KEY, KEY DOWN, data[2] & BUTTON DOWN);
31
32
      do action(dev, EV KEY, BTN LEFT, data[3] & BUTTON A);
33
      do action(dev, EV KEY, BTN RIGHT, data[3] & BUTTON B);
34
35
      do action(dev, EV KEY, KEY LEFTSHIFT, data[3] & BUTTON L1);
      do_action(dev, EV_KEY, KEY_ENTER, data[3] & BUTTON_R1);
37
      do action(dev, EV KEY, KEY ESC, data[2] & BUTTON START);
      do action(dev, EV KEY, KEY LEFTCTRL, data[2] & BUTTON SELECT);
```

```
do action(dev, EV KEY, KEY LEFTALT, data[3] & BUTTON MODE);
41
42
      do action(dev, EV KEY, KEY PAGEDOWN, data[2] & BUTTON L3);
      do action(dev, EV KEY, KEY PAGEUP, data[2] & BUTTON R3);
      do action(dev, EV REL, REL X, ( s16) le16 to cpup(( le16 *)(data + 6))
     /2048);
     do action(dev, EV REL, REL Y, ~( s16) le16 to cpup(( le16 *)(data + 8))
     /2048);
      do action(dev, EV REL, REL HWHEEL, ( s16) le16 to cpup(( le16 *)(data +
      10))/8192);
      do action(dev, EV REL, ABS WHEEL, ~( s16) le16 to cpup(( le16 *)(data +
      12))/8192);
      input sync(dev);
      retval = usb submit urb(urb, GFP KERNEL);
     if (retval)
     dev err(&urb->dev->dev, "%s - Error %d submitting interrupt urb\n",
     __func__, retval);
57 }
```

Отключение устройства производится при использовании функции *xpad disconnect*. Данная функция представлена в Листинге 10.

Листинг 10 – Функция xpad_disconnect

```
static void xpad_disconnect(struct usb_interface *intf)

{
    printk("+ Gamepad is disconnected");

    struct usb_xpad *xpad = usb_get_intfdata (intf);

    input_unregister_device(xpad->dev);

    xpad_deinit_output(xpad);

    usb_free_urb(xpad->irq_in);

    usb_free_coherent(xpad->udev, XPAD_PKT_LEN,
    xpad->idata, xpad->idata_dma);

kfree(xpad->bdata);
```

```
kfree(xpad);

usb_set_intfdata(intf, NULL);

}
```

Выгрузка драйвера происходит в функции *xpad_close*. Данная функция представлена в Листинге 11.

Листинг 11 – Функция xpad_close

```
static void xpad_close(struct input_dev *dev)

{
    printk("+ Closing");
    struct usb_xpad *xpad = input_get_drvdata(dev);
    usb_kill_urb(xpad->irq_out);
}
```

3.3 Makefile

В Листинге 12 приведено содержимое Makefile, содержащего набор инструкций, используемых утилитой make в инструментарии автоматизации сборки.

Листинг 12 – Makefile

```
1  KBUILD_EXTRA_SYMBOLS = $(shell pwd)/Module.symverscd
2  ifneq ($(KERNELRELEASE),)
3  obj-m := myxpad.o
4  else
5  CURRENT = $(shell uname -r)
6  KDIR = /lib/modules/$(CURRENT)/build
7  PWD = $(shell pwd)
8
9  default:
10  $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
11  make cleanHalf
12
13  cleanHalf:
14  rm -rf *.o *~ *.mod *.mod.c Module.* *.order .tmp_versions
15
16  clean:
```

```
make cleanHalf
rm -rf *.ko
endif
```

4 Исследовательский раздел

4.1 Загрузка драйвера

Для корректного функционирования разработанного ПО необходимо выполнить установку реализованного драйвера. Для этого сперва нужно выгрузить драйвер геймпада, что загружен по умолчанию — $sudo\ rmmod\ xpad$. Далее уже загрузить данное ПО — $sudo\ insmod\ myxpad.ko$. На Рисунке 12 показан данный процесс.

```
danill@danill-HP:~/Desktop/os/OS_CW$ sudo rmmod xpad
danill@danill-HP:~/Desktop/os/OS_CW$ sudo insmod myxpad1.ko
danill@danill-HP:~/Desktop/os/OS_CW$ sudo rmmod myxpad1
danill@danill-HP:~/Desktop/os/OS_CW$
```

Рисунок 12 – Установка драйвера

4.2 Результат выполнения

На Рисунке 13 показан вывод программы.

```
46760.459815] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
46760.459819] usb 3-2: Product: Gamepad F310
[46760.459822] usb 3-2: Manufacturer: Logitech
[46760.461734] My XPAD is Connected
[46760.461742] + set_up_abs.
46760.461745] + set_up_abs.
[46760.461746] + set_up_abs.
[46760.461747] + set_up_abs.
[46760.461748] + set_up_abs.
[46760.461749] + set_up_abs.
[46760.461750] + set up abs.
46760.461751] + set_up_abs.
[46760.461753] + init output
[46760.461815] input: Logitech Gamepad F310 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/
usb3/3-2/3-2:1.0/input/input102
[46760.461821] + Gamepad is opened
[46760.467576] + irq in
[46760.471598] + irq in
[46760.475319] usbcore: registered new interface driver xpad
[46760.475574] + irq in
[46760.479590] + irg in
[46760.483559] + irq in
[46760.487558] + irg in
46760.491556] + irg in
46760.495556] + irq in
[46760.499556] + irq in
[46760.503559] + irq in
[46760.507557] + irq in
[46760.511616] + irg in
[46760.515622] + irg in
[46760.519602] + irq in
[46760.523619] + irq in
[46760.527600] + irq in
[46777.360228] usb 3-2: USB disconnect, device number 26
[46777.360401] + irq in
[46777.360417] xpad_irq_in - urb shutting down with status: -108
46777.360424] + Gamepad is disconnected
46777.440271] + Closing
46782.243466] usbcore: deregistering interface driver myxpad
```

Рисунок 13 – Вывод программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с заданием на курсовую работу по операционным системам был реализован загружаемый модуль ядра операционной системы Linux.

Были показаны и изучены структуры и состав USB шины, USB-драйвера, типы и предназначение оконечных точек, транзакции и пакеты.

В процессе разработки был реализовать USB-драйвер, позволяющий управлять геймпадом как компьютерной мышью.

Исследованы способы реализации передачи данных геймпада и выбран наиболее подходящий из них.

Тестирование показало корректную данного программного обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Соловьев А. Разработка модулей ядра ОС Linux Kernel newbie's manual.
- 2. Corbet J., Rubini A., Kroah-Hartman G. Драйверы устройств Linux, Третья редакиця.
- 3. Исходные коды ядра Linux. [Электронный ресурс]. URL: https://elixir.bootlin.com/linux
- 4. Описание функций ядра Linux. [Электронный ресурс]. URL: https://www.chiark.greenend.org.uk
- 5. Описание функций ядра Linux. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kernel.org
- 6. USB. [Электронный ресурс]. URL: http://perscom.ru/usb/

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1: Драйвер

```
#include <linux/slab.h>
1
     #include <linux/module.h>
2
     #include <linux/usb/input.h>
3
     //data[3]
5
     #define BUTTON A 0x10
     #define BUTTON B 0x20
     #define BUTTON X 0x40
     #define BUTTON Y 0x80
9
10
     //data[2]
11
     #define BUTTON UP
                                  0x01
12
     #define BUTTON DOWN
                                0x02
13
     #define BUTTON LEFT
                                0 \times 04
14
     #define BUTTON RIGHT
                                0x08
15
16
     //data[2]
     #define BUTTON SELECT
                                  0x20
18
     #define BUTTON START
                                0x10
     #define BUTTON MODE
                                   0 \times 04
20
     //data[3]
22
     #define BUTTON L1
                            0x01
23
     #define BUTTON R1
                            0x02
24
25
     //data[2]
26
     #define BUTTON L3
                             0 \times 40
27
     #define BUTTON R3
                            0x80
29
     #define GAMEPAD PKT LEN 64
```

```
#define USB GAMEPAD MINOR BASE
                                        192
31
    #define MAX TRANSFER (PAGE SIZE - 512)
32
    #define WRITES IN FLIGHT 8
33
    #define DRIVER AUTHOR "Suslikov Daniil"
35
    #define DRIVER DESC "My Gamepad Driver"
37
    #define XPAD PKT LEN 64
38
    //#define EV MAX 0x1f
39
    /* xbox d-pads should map to buttons, as is required for DDR pads
40
       but we map them to axes when possible to simplify things */
41
    #define MAP DPAD TO BUTTONS
                                         (1 << 0)
42
    #define MAP TRIGGERS TO BUTTONS
                                              (1 << 1)
43
    #define MAP STICKS TO NULL
                                         (1 << 2)
44
    #define DANCEPAD MAP CONFIG (MAP DPAD TO BUTTONS |
                     MAP TRIGGERS TO BUTTONS | MAP STICKS TO NULL)
46
47
    #define XTYPE XBOX
                                0
48
    #define XTYPE XBOX360
                                1
    #define XTYPE UNKNOWN
                                4
50
    static bool dpad to buttons;
52
    module param(dpad to buttons, bool, S IRUGO);
53
    MODULE PARM DESC (dpad to buttons, "Map D-PAD to buttons rather than
55
    static bool triggers_to_buttons;
56
    module param(triggers to buttons, bool, S IRUGO);
57
    MODULE PARM DESC(triggers to buttons, "Map triggers to buttons rath
59
    static bool sticks to null;
    module param(sticks to null, bool, S IRUGO);
61
    MODULE PARM DESC(sticks to null, "Do not map sticks at all for unkn
63
64
    /* buttons shared with xbox and xbox360 */
```

```
static const signed short xpad common btn[] = {
66
                                                 /* "analog" buttons |*/
         BTN A, BTN B, BTN X, BTN Y,
67
         BTN START, BTN SELECT, BTN THUMBL, BTN THUMBR, /* start/back
68
         -1
                                    /* terminating entry */
     };
70
     /* original xbox controllers only */
72
     static const signed short xpad btn[] = {
73
         BTN C, BTN Z,
                              /* "analog" buttons */
74
         -1
                       /* terminating entry */
75
     };
76
77
     /* used when dpad is mapped to buttons */
78
     static const signed short xpad btn pad[] = {
79
                                                         /* d-pad left, r
         BTN TRIGGER HAPPY1, BTN TRIGGER HAPPY2,
80
         BTN TRIGGER HAPPY3, BTN TRIGGER HAPPY4,
                                                         /* d-pad up, dow
81
                           /* terminating entry */
         -1
     };
83
     /* used when triggers are mapped to buttons */
85
     static const signed short xpad btn triggers[] = {
         BTN TL2, BTN TR2,
                                  /* triggers left/right */
87
         -1
88
     };
89
90
91
     static const signed short xpad360 btn[] = { /* buttons for x360 co
92
         BTN TL, BTN_TR,
                                /* Button LB/RB */
         BTN MODE, /* The big X button */
94
         -1
     };
96
97
     static const signed short xpad abs[] = {
98
                           /* left stick */
         ABS X, ABS Y,
99
         ABS RX, ABS RY,
                             /* right stick */
100
```

```
-1
                        /* terminating entry */
101
     };
102
103
     /* used when dpad is mapped to axes */
     static const signed short xpad abs pad[] = {
105
         ABS HATOX, ABS HATOY, /* d-pad axes */
         -1
                        /* terminating entry */
107
     };
108
109
     /* used when triggers are mapped to axes */
     static const signed short xpad abs triggers[] = {
111
                                 /* triggers left/right */
         ABS Z, ABS RZ,
112
         -1
     };
114
     static const signed short gamepad buttons[] = {
116
         BTN LEFT, BTN RIGHT, BTN MIDDLE, BTN SIDE,
117
         KEY ESC, KEY LEFTCTRL, KEY LEFTALT,
118
         KEY PAGEDOWN, KEY PAGEUP,
119
         KEY LEFTSHIFT, KEY ENTER,
120
         -1 };
121
     static const signed short directional buttons[] = {
123
                                      /* d-pad left, right */
         KEY LEFT, KEY RIGHT,
         KEY UP, KEY DOWN,
                                   /* d-pad up, down */
125
         -1 };
126
127
     static const signed short trigger buttons[] = {
         BTN TL2, BTN TR2, /* triggers left/right */
129
         -1 };
130
131
     static const signed short trigger bumpers[] = {
132
                               /* triggers left/right */
         ABS Z, ABS RZ,
133
         -1 };
134
135
```

```
static const signed short gamepad abs[] = {
136
                                 /* left stick */
         ABS X, ABS Y,
137
         ABS RX,
                     ABS WHEEL,
                                    /* right stick */
138
         -1 };
140
     /*
142
      * Xbox 360 has a vendor-specific class, so we cannot match it with
143
      * USB INTERFACE INFO (also specifically refused by USB subsystem),
144
      * match against vendor id as well. Wired Xbox 360 devices have pro
145
      * wireless controllers have protocol 129.
146
147
     #define XPAD XBOX360 VENDOR PROTOCOL(vend,pr) \
148
         .match flags = USB DEVICE ID MATCH VENDOR | USB DEVICE ID MATCH
149
         .idVendor = (vend), \
         .bInterfaceClass = USB CLASS VENDOR SPEC, \
151
         .bInterfaceSubClass = 93, \
         .bInterfaceProtocol = (pr)
153
     #define XPAD XBOX360 VENDOR(vend) \
         { XPAD XBOX360 VENDOR PROTOCOL(vend,1) }, \
155
         { XPAD XBOX360 VENDOR PROTOCOL(vend, 129) }
157
     /* The Xbox One controller uses subclass 71 and protocol 208. */
158
     #define XPAD XBOXONE VENDOR PROTOCOL(vend, pr) \
         .match flags = USB DEVICE ID MATCH VENDOR | USB DEVICE ID MATCH
160
         .idVendor = (vend), \
161
         .bInterfaceClass = USB CLASS VENDOR SPEC, \
162
         .bInterfaceSubClass = 71, \
         .bInterfaceProtocol = (pr)
164
     #define XPAD XBOXONE VENDOR(vend) \
         { XPAD XBOXONE VENDOR PROTOCOL(vend, 208) }
166
167
     static const struct xpad device {
168
         u16 idVendor;
169
         u16 idProduct;
170
```

```
char *name;
171
         u8 mapping;
172
         u8 xtype;
173
     } xpad device[] = {
         { 0x046d, 0xc21d, "Logitech Gamepad F310", 0, XTYPE XB0X360 },
175
         { 0x046d, 0xc21e, "Logitech Gamepad F510", 0, XTYPE XB0X360 },
         { 0x046d, 0xc21f, "Logitech Gamepad F710", 0, XTYPE XB0X360 }
177
     } ;
178
179
     static struct usb device id xpad table[] = {
         { USB INTERFACE INFO('X', 'B', 0) }, /* X-Box USB-IF not app
181
         XPAD XBOX360 VENDOR(0x046d), /* Logitech X-Box 360 style
182
         { }
183
     };
184
     MODULE DEVICE TABLE (usb, xpad table);
186
     struct usb xpad {
188
         struct input dev *dev;
                                        /* input device interface */
         struct usb device *udev; /* usb device */
190
         struct usb interface *intf; /* usb interface */
191
192
         int pad present;
193
         struct urb *irq in;
                                     /* urb for interrupt in report *//
195
                                       /* input data */
         unsigned char *idata;
196
         dma addr t idata dma;
197
         unsigned char *bdata;
199
200
                                      /* urb for interrupt out report */
         struct urb *irq out;
201
         unsigned char *odata;
                                       /* output data */
202
         dma addr t odata dma;
203
         struct mutex odata mutex;
204
205
```

```
char phys[64];
                                       /* physical device path */
206
207
          int mapping;
                                     /* map d-pad to buttons or to axes
208
                                  /* type of xbox device */
          int xtype;
209
     };
210
     void do action(struct input dev *dev, unsigned int type, unsigned i
212
213
         unsigned long flags;
214
215
          if (is event supported(type, dev->evbit, EV MAX))
216
          {
217
              spin lock irqsave(&dev->event lock, flags);
218
              input handle event(dev, type, code, value);
219
              spin unlock irqrestore(&dev->event_lock, flags);
221
     }
222
223
     static void xpad irq in(struct urb *urb)
224
225
         printk("+ irq in");
226
          unsigned char *data = urb->transfer buffer;
227
          struct usb xpad *xpad = urb->context;
228
          struct input dev *dev = xpad->dev;
230
          int retval;
232
          switch (urb->status) {
233
          case 0:
234
              /* success */
235
              break;
236
          case -ECONNRESET:
237
238
          case -ENOENT:
          case -ESHUTDOWN:
239
              /* this urb is terminated, clean up */
240
```

```
printk("%s - urb shutting down with status: %d", fund
241
             return;
242
         default:
243
             printk("%s - nonzero urb status received: %d", func
                                                                        , ur
244
             retval = usb submit urb(urb, GFP_KERNEL);
245
             if (retval)
                  dev err(&urb->dev->dev, "%s - Error %d submitting inter
247
                  return;
         }
249
250
         do action(dev, EV KEY, KEY LEFT, data[2] & BUTTON LEFT);
251
         do action(dev, EV KEY, KEY RIGHT, data[2] & BUTTON RIGHT);
252
         do action(dev, EV KEY, KEY UP, data[2] & BUTTON UP);
253
         do action(dev, EV KEY, KEY DOWN, data[2] & BUTTON DOWN);
254
         do action(dev, EV KEY, BTN LEFT, data[3] & BUTTON A);
256
         do action(dev, EV KEY, BTN RIGHT, data[3] & BUTTON B);
258
         do action(dev, EV KEY, KEY LEFTSHIFT, data[3] & BUTTON L1);
259
         do action(dev, EV KEY, KEY ENTER, data[3] & BUTTON R1);
260
         do action(dev, EV KEY, KEY ESC,
                                          data[2] & BUTTON START);
262
         do action(dev, EV KEY, KEY LEFTCTRL, data[2] & BUTTON SELECT);
263
         do action(dev, EV KEY, KEY LEFTALT, data[3] & BUTTON MODE);
264
265
         do action(dev, EV KEY, KEY PAGEDOWN, data[2] & BUTTON L3);
266
         do action(dev, EV KEY, KEY PAGEUP, data[2] & BUTTON R3);
267
         do action(dev, EV REL, REL X, ( s16) le16 to cpup(( le16 | *)(d
269
         do action(dev, EV REL, REL Y, ~( s16) le16 to cpup(( le16 *)(
270
271
         do action(dev, EV REL, REL HWHEEL, ( s16) le16 to cpup(( le16
272
         do action(dev, EV REL, ABS WHEEL, ~( s16) le16 to cpup((
                                                                        le16
273
274
         input sync(dev);
275
```

```
276
          retval = usb submit urb(urb, GFP KERNEL);
277
          if (retval)
278
              dev err(&urb->dev->dev, "%s - Error %d submitting interrupt
     }
280
     static void xpad irq out(struct urb *urb)
282
283
         printk("+ irq out.\n");
284
          struct usb xpad *xpad = urb->context;
285
          struct device *dev = &xpad->intf->dev;
286
          int retval, status;
287
288
          status = urb->status;
289
290
          switch (status) {
291
         case 0:
              /* success */
293
              return;
294
295
         case -ECONNRESET:
          case -ENOENT:
297
          case -ESHUTDOWN:
298
              /* this urb is terminated, clean up */
299
              dev dbg(dev, "%s - urb shutting down with status: %d\n",
300
                   __func__, status);
301
              return;
302
          default:
304
              dev dbg(dev, "%s - nonzero urb status received: %d\n",
                   func , status);
306
          }
307
308
          retval = usb submit urb(urb, GFP ATOMIC);
309
          if (retval)
310
```

```
dev err(dev, "%s - usb submit urb failed with result %d\n",
311
                   __func__, retval);
312
     }
313
314
     static int xpad init output(struct usb interface *intf, struct usb
315
         printk("+ init output");
317
         struct usb endpoint descriptor *ep irq out;
         int ep irq out idx;
319
         int error;
320
321
         if (xpad->xtype == XTYPE UNKNOWN)
322
              return 0;
323
324
         xpad->odata = usb alloc coherent(xpad->udev, XPAD PKT LEN,
                            GFP KERNEL, &xpad->odata dma);
326
          if (!xpad->odata) {
              error = -ENOMEM;
328
              return error;
329
          }
330
331
         mutex init(&xpad->odata mutex);
332
333
         xpad->irq_out = usb alloc urb(0, GFP KERNEL);
334
          if (!xpad->irq out) {
335
              error = -ENOMEM;
336
              usb free coherent(xpad->udev, XPAD PKT LEN, xpad->odata, xp
337
              return error;
          }
339
340
         ep irq out = &intf->cur altsetting->endpoint[ep irq out idx].de
341
342
         usb fill int urb(xpad->irq out, xpad->udev,
343
                   usb sndintpipe(xpad->udev, ep irq out->bEndpointAddres
344
                    xpad->odata, XPAD_PKT_LEN,
345
```

```
xpad irq out, xpad, ep irq out->bInterval);
346
          xpad->irq out->transfer dma = xpad->odata dma;
347
          xpad->irq out->transfer flags |= URB NO TRANSFER DMA MAP;
348
349
          return 0;
350
     }
351
352
     static void xpad stop output(struct usb xpad *xpad)
353
354
          usb kill urb(xpad->irq out);
355
     }
356
357
     static void xpad deinit output(struct usb xpad *xpad)
358
     {
359
          if (xpad->xtype != XTYPE UNKNOWN) {
360
              usb free urb(xpad->irq out);
361
              usb free coherent (xpad->udev, XPAD PKT LEN,
                       xpad->odata, xpad->odata dma);
363
          }
     }
365
     static int xpad open(struct input dev *dev)
367
368
         printk("+ Gamepad is opened");
369
          struct usb xpad *xpad = input get drvdata(dev);
370
          xpad->irq in->dev = xpad->udev;
372
          if (usb submit urb(xpad->irq in, GFP KERNEL))
              return -EIO;
374
375
          return 0;
376
     }
377
378
     static void xpad close(struct input dev *dev)
379
380
```

```
printk("+ Closing");
381
         struct usb_xpad *xpad = input_get_drvdata(dev);
382
         xpad stop output(xpad);
383
     }
384
385
     static void xpad set up abs(struct input dev *input dev, signed sho
387
         printk("Check11.\n");
         struct usb xpad *xpad = input get drvdata(input dev);
389
         set bit(abs, input dev->absbit);
391
         switch (abs) {
392
         case ABS X:
393
         case ABS Y:
394
         case ABS RX:
395
         case ABS RY:
                          /* the two sticks */
396
              input set abs params (input dev, abs, -32768, 32767, 16, 128
              break;
398
         case ABS Z:
                           /* the triggers (if mapped to axes) */
400
              input set abs params(input dev, abs, 0, 255, 0, 0);
401
             break;
402
         case ABS HATOX:
403
                              /* the d-pad (only if dpad is mapped to axes
         case ABS HATOY:
404
              input set abs params(input dev, abs, -1, 1, 0, 0);
405
              break;
406
          }
407
     }
409
     static int xpad probe(struct usb interface *intf, const struct usb
     {
411
         printk("My XPAD is Connected");
413
         struct usb device *udev = interface to usbdev(intf);
414
415
         struct usb xpad *xpad;
```

```
struct input dev *input dev;
416
          struct usb endpoint descriptor *ep irq in;
         int ep irq in idx;
418
         int i, error;
419
420
          for (i = 0; xpad device[i].idVendor; i++) {
              if ((le16 to cpu(udev->descriptor.idVendor) == xpad device[
422
                   (le16 to cpu(udev->descriptor.idProduct) == xpad device
423
                  break;
424
          }
425
426
         xpad = kzalloc(sizeof(struct usb xpad), GFP KERNEL);
427
          input dev = input allocate device();
428
          if (!xpad || !input dev) {
429
              error = -ENOMEM;
430
              input free device (input dev);
431
              kfree (xpad);
              return error;
433
          }
435
         xpad->idata = usb alloc coherent(udev, XPAD PKT LEN,
436
                             GFP KERNEL, &xpad->idata dma);
437
          if (!xpad->idata) {
438
              error = -ENOMEM;
439
              input_free_device(input_dev);
440
              kfree (xpad);
              return error;
442
          }
444
         xpad->irq in = usb alloc urb(0, GFP KERNEL);
          if (!xpad->irq in)
446
              error = -ENOMEM;
447
              usb free coherent (udev, XPAD PKT LEN, xpad->idata, xpad->id
448
              input_free_device(input_dev);
449
              kfree (xpad);
450
```

```
return error;
451
         }
452
453
         xpad->udev = udev;
454
         xpad->intf = intf;
455
         xpad->mapping = xpad device[i].mapping;
         xpad->xtype = xpad device[i].xtype;
457
458
         if (xpad->xtype == XTYPE UNKNOWN) {
459
              if (intf->cur altsetting->desc.bInterfaceClass == USB QLASS
460
                  if (intf->cur altsetting->desc.bInterfaceProtocol == 12
461
                       xpad->xtype = XTYPE XBOX360;
462
              } else
463
                  xpad->xtype = XTYPE XBOX;
464
              if (dpad to buttons)
466
                  xpad->mapping |= MAP DPAD TO BUTTONS;
              if (triggers to buttons)
468
                  xpad->mapping |= MAP TRIGGERS TO BUTTONS;
              if (sticks to null)
470
                  xpad->mapping |= MAP STICKS TO NULL;
471
         }
472
473
         xpad->dev = input dev;
         usb make path(udev, xpad->phys, sizeof(xpad->phys));
475
         strlcat(xpad->phys, "/input0", sizeof(xpad->phys));
476
477
         input dev->name = xpad device[i].name;
         input dev->phys = xpad->phys;
479
         usb to input id(udev, &input dev->id);
480
         input dev->dev.parent = &intf->dev;
481
482
         input set drvdata(input dev, xpad);
483
484
         input dev->open = xpad open;
485
```

```
input dev->close = xpad close;
486
487
         input dev->evbit[0] = BIT MASK(EV KEY);
488
489
         if (!(xpad->mapping & MAP STICKS TO NULL)) {
490
              input dev->evbit[0] |= BIT MASK(EV ABS);
              /* set up axes */
492
              for (i = 0; xpad abs[i] >= 0; i++)
493
                  xpad set up abs(input dev, xpad abs[i]);
494
         }
495
496
         /* set up standard buttons */
497
         for (i = 0; xpad common btn[i] >= 0; i++)
498
              set bit(xpad common btn[i], input dev->keybit);
499
500
         /* set up model-specific ones */
501
         if (xpad->xtype == XTYPE XBOX360) {
              for (i = 0; xpad360 btn[i] >= 0; i++)
503
                   set bit(xpad360 btn[i], input dev->keybit);
         } else {
505
              for (i = 0; xpad btn[i] >= 0; i++)
                  __set_bit(xpad_btn[i], input dev->keybit);
507
         }
508
509
         if (xpad->mapping & MAP DPAD TO BUTTONS) {
510
              for (i = 0; xpad btn pad[i] >= 0; i++)
511
                  set bit(xpad btn pad[i], input dev->keybit);
512
         } else {
              for (i = 0; xpad abs pad[i] >= 0; i++)
514
                  xpad set up abs(input dev, xpad abs pad[i]);
515
         }
516
517
         if (xpad->mapping & MAP TRIGGERS TO BUTTONS) {
518
              for (i = 0; xpad btn triggers[i] >= 0; i++)
519
                  __set_bit(xpad_btn_triggers[i], input_dev->keybit);
520
```

```
} else {
521
              for (i = 0; xpad abs triggers[i] >= 0; i++)
522
                  xpad set up abs(input dev, xpad abs triggers[i]);
523
          }
524
525
         for (i = 0; gamepad buttons[i] >= 0; i++)
              input set capability(input dev, EV KEY, gamepad buttons[i])
527
528
         for (i = 0; directional buttons[i] >= 0; i++)
529
              input set capability(input dev, EV KEY, directional buttons
530
531
         for (i = 0; gamepad abs[i] >= 0; i++)
532
              input set capability(input dev, EV REL, gamepad abs[i])|;
533
534
         error = xpad init output(intf, xpad);
535
         if (error) {
536
              usb free urb(xpad->irq in);
              usb free coherent (udev, XPAD PKT LEN, xpad->idata, xpad->id
538
              input free device (input dev);
539
              kfree (xpad);
540
              return error;
         }
542
543
         ep irq in = &intf->cur altsetting->endpoint[ep irq in idx].|desc
545
         usb fill int urb(xpad->irq in, udev,
546
                   usb rcvintpipe(udev, ep irq in->bEndpointAddress),
547
                   xpad->idata, XPAD PKT LEN, xpad irq in,
                   xpad, ep irq in->bInterval);
549
         xpad->irq in->transfer dma = xpad->idata dma;
         xpad->irq in->transfer flags |= URB NO TRANSFER DMA MAP;
551
552
         error = input register device(xpad->dev);
553
         if (error) {
554
              if (input dev)
555
```

```
input ff destroy(input dev);
556
              xpad deinit output(xpad);
              usb_free_urb(xpad->irq_in);
558
              usb_free_coherent(udev, XPAD PKT LEN, xpad->idata, xpad->id
              input free device (input dev);
560
              kfree (xpad);
              return error;
562
          }
564
         usb set intfdata(intf, xpad);
566
         return 0;
567
     }
568
569
     static void xpad disconnect(struct usb interface *intf)
570
     {
571
         printk("+ Gamepad is disconnected");
          struct usb_xpad *xpad = usb_get_intfdata (intf);
573
574
          input unregister device(xpad->dev);
575
         xpad deinit output(xpad);
576
577
         usb free urb(xpad->irq in);
578
         usb free coherent (xpad->udev, XPAD PKT LEN,
                   xpad->idata, xpad->idata dma);
580
581
          kfree (xpad->bdata);
582
          kfree (xpad);
584
         usb set intfdata(intf, NULL);
     }
586
     static struct usb driver xpad driver = {
588
          .name
                        = "myxpad",
589
                         = xpad probe,
590
          .probe
```

```
.disconnect = xpad_disconnect,
.id_table = xpad_table,
.id_table = xpad_t
```