Лабораторная работа №5

Конфигурирование сетевых интерфейсов

1. Теоретические сведения

NET-Simulator позволяет строить виртуальные вычислительные сети из виртуальных сетевых устройств: маршрутизаторов, настольных компьютеров, концентраторов и т.п. Устройствами можно управлять при помощи интерфейса командной строки из виртуальных терминалов.

Сетевое ядро

B NET-Simulator реализованы только два уровня ISO OSI: канальный и сетевой. Таким образом NET-Simulator позволяет решать следующие образовательные задачи:

- 1. Изучение принципов работы коммуникаторов второго и третьего уровня, пассивных концентраторов.
- 2. Отработка практических навыков статической маршругизации в IP-сетях.
- 3. Изучение принципов работы протоколов канального уровня, ARP, IP4, ICMP.
- 4. Отработка практических навыков поисков неисправностей в ІР-сетях.

Физическая природа сети не учитывается. Предполагается, что пакеты канального уровня распространяются в среде аналогичной локальной сети на основе Ethernet.

На канальном уровне используется простейший Ethrnet-образный протокол, который предусматривает адресацию по 6-ти байтовым MAC-адресам. Уникальность MAC-адресов обеспечивает ядро NET-Simulator. Пакет канального протокола представляет собой объект Java и не имеет аналогов в реальных сетях.

На сетевом уровне используется ограниченная реализация IP в соответствии с RFC791. Для преобразования IP-адресов в MAC реализована служба ARP на основе широковещательных запросов.

Для работы служебных утилит, таких как ping, используется ограниченная реализация ICMP в соответствии с RFC792.

Графический интерфейс

В главном окне NET-Simulator отображается поле в которое можно добавлять различные селевый устройства из меню Устройства.




Рис. 1 Внешний вид главного окна симулятора




Рис. 2 Внешний вид окна настройки компьютера

Поддерживаются следующие типы устройств:

1. Маршрутизатор. Коммутатор 3-го уровня с 8-мью интерфейсами и поддержкой IP4.

- 2. Настольный компьютер. Фактически маршругизатор с одним интерфейсом.
- 3. Концентратор (Hub). Простейшее устройства ретранслирующее пакеты канального уровня на свои интерфейсы. Не имеет терминала и соответственно никак не управляется.
- 4. Коммутатор (Switch). Коммутатор 2-го уровня с 8-мью интерфейсами. Коммутирует пакеты канального уровня на основе таблиц МАС-адресов, по аналогии с известными алгоритмами используемыми в Ethernet-свитчах.

Устройства соединяются с помощью универсальной среды передачи данных, виртуального патчкорда. При прохождении пакета через патчкорд, он подсвечивается для визуального отслеживания активности в сети.

Вновь добавленные устройств появляются в верхнем левом углу, после чего их можно перетаскивать мышкой в удобное место. Вилки патчкордов «приклеиваются» к розеткам интерфейсов устройств. Нажатие правой кнопки мыши на устройстве открывает контекстное меню, которое позволяет просмотреть свойства, открыть терминал или удалить устройство. Двойной щелчок левой кнопкой мыши открывает терминал.

Сохранение/загрузка проектов

Проекты сохраняются в формате xml. DTD для проектов NET-Simulator находиться в каталоге dtd — net simulator.dtd

Виртуальные терминалы и интерфейс командной строки.

Виртуальные устройства в NET-Simulator управляются при помощи интерфейса командной строки из виртуальных терминалов. Терминал устройства можно открыть двойным кликом на значке устройства или через контекстное меню. Поддерживается история команд, клавиши вверх/вниз позволяют просматривать историю команд.

Список команд доступных на данном устройстве можно посмотреть командой help. Сочетание клавиш Ctrl+L очищает терминал. Краткая справка по любой команде выводится при вызове команды с опцией -h.

Справочник команд:

help

выводит список доступных команд.

help [-h]

Опции	Описание	
-h	Краткая справка.	

route

позволяет управлять таблицей маршрутизации устройств поддерживающих протокол IP4.

 $route \ [-h] \ [\{-add|-del\} < target> [-netmask < address>] \ [-gw < address>] \ [-metric < M>] \ [-dev < If>]]$

Опции	Описание
-h	Краткая справка.
target	Адрес назначения. Назначением может быть подсеть или отдельный узел в зависимости от значения маски подсети. Если маска равна 255.255.255 или отсутствует совсем назначением будет узел, иначе назначением будет сеть.
-add	Добавляет новый маршрут в таблицу маршрутизации.
-del	Удаляет маршрут из таблицы маршрутизации.
-dev <if></if>	Принудительно присоединяет маршрут к определенному интерфейсу. If — имя интерфейса.
-gw <address></address>	Направляет пакеты по этому маршруту через заданный шлюз. address — адрес шлюза.
- netmask <address></address>	Маска подсети используемая совместно с адресом назначения при добавлении маршрута. address — маска. Если маска не задана явно подразумевается 255.255.255.
-metric <m></m>	Метрика используемая в данном маршруте. М — целое число большее или равное нулю.

Если route вызывается без параметров, то команда выводит на экран таблицу маршрутизации:

=>route					
IP routing table					
Destination	Gateway	Netmask	Flags	Metric	Iface
10.0.0.0	*	255.0.0.0	U	1	eth0
11.0.0.0	10.0.0.10	255.0.0.0	UG	1	eth0
192.168.120.1	10.0.0.10	255.255.255.255	UGH	1	eth0

Если маршрут не использует шлюз, вместо адреса шлюза выводиться *. Flags может содержать значение: U — маршрут активен, G — маршрут использует шлюз, H — назначением является узел.

Примеры:

```
=>route -add 192.168.120.0 -netmask 255.255.255.0 -dev eth0
   =>route
   IP routing table
   Destination
                  Gateway
                              Netmask
                                            Flags
                                                   Metric
Iface
    192.168.120.0 *
                               255.255.255.0
                                             U
                                                   1
                                                         eth0
   =>route -add 192.168.121.10 -gw 192.168.120.10
   =>route
   IP routing table
   Destination
                 Gateway
                             Netmask
                                             Flags
                                                   Metric
Iface
   eth0
                                                   1
                                                   1
                                                         eth0
   =>
```

ifconfig

конфигурирует сетевые интерфейсы.

ifconfig [-h] [-a] [<interface>] [-ddress>] [-broadcast <address>] [-netmask <address>] [-up|-down]

Опции	Описание
-h	Краткая справка.
-a	Показывать информацию о всех интерфейсах. Если данная опция отсутствует выводится информация только об активных интерфейсах.
interface	Конфигурировать или показать информацию только о заданном интерфейсе.
address	IP-адрес присваиваемый интерфейсу.
- broadcast <address></address>	Широковещательный адрес присваиваемый интерфейсу. address — широковещательный адрес.
-netmask <address></address>	Маска подсети используемая совместно с адресом. address — маска. Если маска не задана явно, маска принимается равной стандартным значения для стандартных классов подсетей A, B и C.
-up	Активирует интерфейс. При активизации интерфейса для него автоматически добавляется соответствующий маршрут в таблице маршрутизации.
-down	Деактивирует интерфейс. При деактивации интерфейса соответствующий маршрут автоматически удаляется из таблицы маршрутизации.

Если if config вызывается без параметров, то команда выводит на экран данные о состоянии всех активных интерфейсов:

```
=>ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 0:0:0:0:CF:0
    inet addr:192.168.120.1 Bcast:192.168.120.255
Mask:255.255.255.0
    UP
    RX packets:23 errors:0 dropped:0
    TX packets:23 errors:0 dropped:0
    RX bytes:0 TX bytes:0
```

HWaddr — уникальный 6-ти байтовый адрес интерфейса, аналогичный MAC-адресу в Ethernet сетях. Назначается автоматически.

Примеры:

```
UP
RX packets:0 errors:0 dropped:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0
RX bytes:0 TX bytes:0
```

ping

использует ICMP протокол что бы проверить достижимость интерфейса удаленного узла. ping посылает удаленному узлу ICMP ECHO_REQUEST и ожидает в течении определенного промежутка времени ICMP ECHO_RESPONSE. В случае получения ответа выводит данные о прохождении ICMP-пакета по сети.

ping [-h] [-i <interval>] [-t <ttl>] <destination>

Опции	Описание
-h	Краткая справка.
i <interval></interval>	Задает частоту ICMP-запросов. interval — интервал между запросами в секундах. По умолчанию отсылается один пакет в секунду.
-t <ttl></ttl>	Задает значение атрибута Time to Live в генерируемых IP-пакетах. ttl — целое число 0-255. По умолчанию TTL равно 64.
destination	IP-адрес исследуемого узла

Примеры:

```
=>ping 192.168.120.1
PING 192.168.120.1
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=0 ttl=62 time=477 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=435 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=234 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=48 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=87 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=5 ttl=62 time=56 ms
```

ріпд выводит результат исследования удаленного узла в следующем формате: 64 bytes from 192.168.120.1 — размер полученного ответа и адрес источника ответа. В NET-Simulator размер пакета имеет условное значение и всегда равен 64В. істр_seq=0 — номер пакета. Каждый запрос содержит свой номер, как правило формируется инкрементно. ріпд выводит номер пакета из каждого полученного ответа. ttl=62 — значение TTL из полученного ответа. time=48 ms — время прохождения пакетом полного маршрута (туда и обратно, round-trip time) в миллисекундах.

arp

показывает ARP-таблицу устройства. Кроме того опция -г позволяет сформировать запрос для определения MAC-адреса по явно заданному IP-адресу. Эта функция обычно отсутствует в реальных устройствах, в NET-Simulator она добавлена для наглядности при изучении протоколов канального и сетевого уровня.

```
arp [-h] [-r <IP-address> <interface>]
```

Опции	Описание
-h	Краткая справка.
-r <ip- address> <interface></interface></ip- 	Прежде чем вывести ARP-таблицу предпринимает попытку найти MAC-адрес по явно заданному IP-адресу. IP-address IP-адрес для которого определяется MAC-адрес. interface имя интерфейса в сети подсоединенной к которому будет происходить поиск.

Если агр вызывается без параметров, то команда выводит на экран ARP-таблицу:

=>arp		
Address	HWaddress	iface
10.0.0.10	0:0:0:0:BC:0	eth0
10.0.0.11	0:0:0:0:1F:2	eth0

Примеры:

=>arp -r 192.16	68.120.12 eth1	
Address	HWaddress	iface
10.0.0.10	0:0:0:0:BC:0	eth0
10.0.0.11	0:0:0:0:1F:2	eth0
192.168.120.12	0:0:0:0:12:1	eth1

mactable

показывает таблицу МАС-адресов коммутаторов второго уровня.

mactable [-h]

Опции	Описание
-h	Краткая справка.

Примеры:

```
=>mactable
MACAddress port
0:0:0:0:83:0 0
0:0:0:0:2F:2 0
0:0:0:0:03:0 3
```

Где port — номер порта на коммутаторе. Нумерация портов идет по порядку начиная с нуля.

2. Задание на лабораторную работу.

Изучить команды операционной системы для управления и тестирования сетевых ресурсов. Выполнить задания лабораторной работы №4 с использованием командного режима (Net Simulator). Проверить спроектированную сеть.

Отчёт должен содержать перечень всех используемых команд с кратким описанием, последовательность выполненных команд с указанием полученного результата.

Результаты моделирования обязательно должны быть продемонстрированы на компьютере.

3. Контрольные вопросы

- 5. Возможности сетевого ядра программы NET-Simulator.
- 6. Типы устройств поддерживаемые программой NET-Simulator.
- 7. Команды программы NET-Simulator работы с сетью. Основные параметры.
- 8. Проверка наличия соединения с удалённым узлом.
- 9. Программные средства мониторинга и анализа использования сети в NET-Simulator.