# Трансляция сетевых адресов (NAT)

**Статическая NAT** отображает один внутренний адрес на один внешний. **Динамическая NAT** отображает частный IP-адрес на один из свободных из группы зарегистрированных IP-адресов.



Каждый внутренний сетевой адрес компьютера клиента отображается на один и тот же внешний IP-адрес, но с разными номерами портов - Port Address Translation (PAT).



# Трансляция сетевых адресов (NAT)


Различают 4 адреса, которые фигурируют в процессе трансляции адресов:

1) Inside local; 2) Inside global; 3) Outside local; 4) Outside global.

**Inside local** — Это частный адрес компьютера локальной сети, которому предоставлена возможность работать с сетью Интернет. Пакет запроса на обслуживание сервером отправляется на адрес внешнего маршрутизатора глобальной сети (**outside global**).


Когда пакет проходит через NAT-модуль, то адрес отправителя подменяется на публичный адрес, имеющийся в распоряжении NAT-модуля (*inside global*). Если сервер-получателя имеет публичный адрес *outside global* и доступен по нему извне, то *outside global* и *outside local* – **coвпадают**, если сам сервер тоже скрыт за каким-то NAT-устройством, то именно оно получает вместо него запрос на *outside global* адрес и транслирует адрес получателя на *outside local* (во внутренней сети получателя).

# Трансляция сетевых адресов (NAT)



# Статическая трансляция сетевых адресов (NAT)

Задание режима статической трансляции осуществляется путем ввода команды R1(config)#ip nat inside source static <локальный адрес> <глобальный адрес>



G1(config)#ip nat inside source static 10.10.1.2 169.10.1.2

G1(config)#interface fa0/0

G1(config-if)# ip nat inside

G1(config-if)#interface s2/0

G1(config-if#ip nat outside

G1#show ip nat translations

Inside global Inside local 169.10.1.2 10.10.1.2

Outside local

Outside global

# Динамическая трансляция сетевых адресов (NAT)

Динамическая трансляция предполагает назначения диапазона адресов (адресного пула) с указанием начального и конечного адресов и маски сети.

ip nat pool <имя> <первый адрес> <последний адрес> netmask < обратная маска подсети> или prefix-length <длина префикса>

Определение пула адресов **pool1** 

G1(config)#ip nat pool pool1 169.10.1.50 169.10.1.100 netmask 255.255.255.0

Задание для модуля NAT преобразование адресов из списка 1 в пул адресов **pool1** 

G1(config)#ip nat inside source list 1 pool pool1

Создание списка доступа 1 для внутренних адресов, которые будут преобразовываться

G1(config)#access-list 1 permit 10.10.1.0 0.0.0.255

G1(config)#interface fa0/0

G1(config-if)# ip nat inside


G1(config-if)#interface s2/0

G1(config-if#ip nat outside

G1#show ip nat

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	169.10.1.50:1025	10.10.1.2:1025	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	169.10.1.50:1026	10.10.1.2:1026	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	169.10.1.50:1027	10.10.1.2:1027	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	169.10.1.50:1028	10.10.1.2:1028	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	169.10.1.50:1029	10.10.1.2:1029	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23

# Трансляция сетевых адресов (портов) (РАТ)



G1(config)#ip nat inside source list 1 interface s2/0 overload

G1(config)#access-list 1 permit 10.10.1.0 0.0.0.255

G1(config)#interface fa0/0

G1(config-if)# ip nat inside

G1(config-if)#interface s2/0


G1(config-if#ip nat outside


G1#show ip nat

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	175.10.1.1:1025	10.10.1.2:1025	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	175.10.1.1:1026	10.10.1.2:1026	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	175.10.1.1:1027	10.10.1.2:1027	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	175.10.1.1:1028	10.10.1.2:1028	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23
tcp	175.10.1.1:1029	10.10.1.2:1029	175.10.1.2:23	175.10.1.2:23

# Демилитаризованная зона (DMZ)

**DMZ** ( *Demilitarized Zone*, ДМ3) — сегмент сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их от частных. В качестве общедоступного может выступать, например, вебсервис, при этом другие локальные ресурсы (например, файловые серверы, рабочие станции) необходимо изолировать от внешнего доступа.







## СПИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ACL (Access Control Lists)

Списки управления доступом являются частью комплексной системы безопасности сети. Они содержат набор инструкций (директив) какие порты и адреса блокировать, а какие наоборот разрешить.

Включают перечень особых директив (предписаний): «разрешить» (*permit*) и «запретить» (*deny*). В процессе приема кадра осуществляется проверка полей заголовка пакета и сегмента.



## СПИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ АСЬ - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ



Пакет из локальной частной сети приходит на интерфейс маршрутизатора fa0/1. Маршрутизатор проверяет есть ли ACL на интерфейсе или нет, если он есть, то дальше обработка ведется по правилам списка доступа строго в том порядке, в котором записаны выражения.

Если в списке доступа разрешается проходить пакету, то маршрутизатор отправляет пакет провайдеру через интерфейс **fa0/0**, если список доступа не разрешает проходить пакету, пакет уничтожается. Если список доступа отсутствует — пакет пропускается без всяких ограничений. Перед тем как отправить пакет провайдеру, маршрутизатор ещё проверяет интерфейс **fa0/0** на наличие исходящего ACL.

ACL не оказывает никакого влияния на трафик, генерируемый самим маршрутизатором.

## СПИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ACL (Access Control Lists)

Каждое предписание в списке доступа записывается отдельной строкой. Для одного списка можно определить несколько директив.

В конце каждого списка стоит неявное правило «deny all».

Для протокола ІР поддерживаются списки доступа:

- ✓ стандартные (проверяют только адрес отправителя пакета, номера 1-99);
- ✓ расширенные (проверяют адрес отправителя, адрес получателя, порты, тип протокола и др. номера 100-199).
- ✓ динамические (Dynamic ACL), в котором некоторые строчки списка до поры до времени не работают, но когда администратор подключается к маршрутизатору по протоколу telnet, эти строчки включаются на ограниченное время, то есть администратор может оставить для себя «дыру» в безопасности для отладки или выхода в сеть.

## **СПИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ** *ACL*

**TimeBased ACL** — временные ACL, у которых некоторые строчки срабатывают только в какое-то время. Например, с помощью таких ACL легко настроить, чтобы в офисе доступ в Интернет был только в рабочее время.

**Reflexive ACL** — зеркальные списки контроля доступа, позволяют запоминать, кто обращался из данной сети наружу (с каких адресов, с каких портов, на какие адреса, на какие порты) и автоматически формировать зеркальный ACL, который будет пропускать обратный трафик извне вовнутрь только в том случае, если изнутри было обращение к данному ресурсу.

ТСР/UDP/ICMP сессии, инициируемые из LAN

ACL reflect evaluate

Gio/1 Gio/0

INTERNET

## ПРИМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ СПИСКОВ ДОСТУПА

Router(config)#access-list <номер списка от 1 до 99> {permit|deny|remark} {address | any | host} [source-wildcard] [log]

remark - комментарий; source-wildcard — инвертированная маска 000...01111

0 в обратной маске означает проверку этого бита адреса, а 1 означает, что проверка этого бита не производится.

**Any** — это специальное слово, которое заменяет адрес сети и обратную маску соответствующие 0.0.0.0 0.0.0.0 и означает, что под правило проверки подпадают абсолютно все хосты из любых сетей.

Специальное слово — **host** означает, что неявно используется маска 0.0.0.0 — то есть проверке подлежит один единственный указанный адрес.

#### Пример 1.

Маршрутизатор должен разрешить прохождение трафика из сети только компьютеру (хосту) с адресом 192.168.3.2.

access-list 1 permit 192.168.3.2 0.0.0.0

## ПРИМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ СПИСКОВ ДОСТУПА

#### Пример 2.

Разрешить прохождение пакетов через маршрутизатор от всех хостов сети с номером 140.12.11.0, кроме хостов 140.12.11.5 и 140.12.11.6, а также разрешить прохождение всего остального трафика через интерфейс, на котором установлен список доступа:

```
access-list 2 deny host 140.12.11.5
access-list 2 deny host 140.12.11.6
access-list 2 permit 140.12.11.0 0.0.0.255
access-list 2 permit any
```

## ПРИМЕРЫ РАСШИРЕННЫХ СПИСКОВ ДОСТУПА

Router(config)#access-list access-list-number {deny | permit} protocol source \ source-

wildcard destination destination-wildcard \ [precedence precedence] [tos tos] [established] [log]

established: разрешается прохождение TCP-сегментов, которые являются частью уже созданной TCP-сессии.

log: вызывает выдачу записи о совпадении пакета с данным критерием на консоль и в системный лог-файл.

tos: Type of Service (тип обслуживания); precedence: приоритет.

#### Пример:

Блокировать (запретить) доступ TCP пакетов со всех хостов к серверу с IP-адресом 140.12.11.10

!access-list 102 deny TCP 0.0.0.0 255.255.255.255 140.12.11.10 0.0.0.0 !или сокращенная запись: access-list 102 deny TCP any host 140.12.11.10

#### ОБРАБОТКА СПИСКОВ ДОСТУПА

Трафик, поступающий на маршрутизатор, сравнивается с записями ACL на основе очередности появления записей в маршрутизаторе. Новые записи добавляются в конец списка. Маршрутизатор продолжает поиск до нахождения соответствия. Если маршрутизатор доходит до конца списка, не найдя соответствий, трафик не принимается. По этой причине наиболее часто используемые записи должны располагаться в начале списка. Существует неявный запрет на трафик, который не разрешен. Список ACL с единственной записью "deny" приводит к запрету всего трафика. Необходимо использовать как минимум одну разрешающую запись ACL, иначе весь трафик будет блокироваться.

Результаты применения этих двух списков ACL (101 и 102) аналогичны. access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

access-list 102 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 access-list 102 deny ip any any

## СПИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ АСЬ

После того, как список создан, необходимо определить направление (входящий или исходящий) трафика и на каком интерфейсе он будет фильтроваться:

Router(config-if)# ip access-group номер\_списка in | out

Пример назначения списка доступа 33 интерфейсу fast ethernet:

Router(config)#interface fa 0/1
Router(config-if)#ip access-group 33 in

Запретить весь TCP трафик от любого хоста на конкретный хост с адресом 172.16.1.5. Причем запрет действует при условии, что запросы идут на порты получателя от 5001 и выше

Router(config)#access-list 100 deny tcp any host 172.16.1.5 gt 5000

Для просмотра настроек используются следующие команды:

Router# show running-config Router# show ip access-lists

## **ИМЕНОВАННЫЕ СПИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ** *NACL*

Ничем не отличаются от стандартных и расширенных списков, однако позволяют гибко редактировать вновь созданные списки.

Стандартные и расширенные списки **редактировать нельзя**. К примеру, нельзя в середину списка вставить команду или удалить ее. Для этого нужно сначала **деактивировать список на самом интерфейсе**, а затем полностью его удалить и настроить заново.

**Именованный** список **требует** использовать **названия** списков **вместо их номеров**. Все введенные команды нумеруются **с шагом 10**, что позволяет легко добавлять и удалять команды.

Для стандартных именованных списков:

Router(config)# ip access-list standard название
Router(config-std-nacl)# deny IP\_aдрес отправителя инверт\_маска

Чтобы удалить ненужную команду достаточно узнать ее номер. Для этого нужно ввести команду:

Router# show ip access-list название затем ввести команду удаление строки (no) Router(config-ext-nacl)# no 10

## РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕНОВАННЫХ СПИСКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ *NACL*

У именованных списках ACL можно удалять конкретные записи, а также добавлять записи между имеющимися правилами с присвоением им номера между номерами правил, между которыми добавляется новое правило.

Например, имеется ACL с темя записями:

R1# show access-lists

Standard IP access-list WEBSERVER

10 permit 192.168.10.10

20 deny 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255

30 deny 192.168.12.0, wildcard bits 0.0.0.255

Пусть надо добавить еще одно правило:

R1(config)# access-list standard WEBSERVER R1(config-std-nacl)# 15 permit 192.168.10.13

Вот, что получилось:

R1# show access-lists

Standard IP access-list WEBSERVER

10 permit 192.168.10.10

15 permit 192.168.10.13

20 deny 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255

30 deny 192.168.12.0, wildcard bits 0.0.0.255

#### ПРОСМОТР И ПРОВЕРКА СПИСКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Используется команда:

Router# show access-lists {access-list-mumber | name}

Например,

R1# show access-lists - выводит все ACL

R1# show access-lists 10 - выводит ACL с номером 10

R1# show access-lists NAM - выводит ACL с именем NAM