

GANTEK ACADEMY

40+ YILLIK TECRÜBE İLE







Docker

Docker Kurulumu - Özet



- Docker'ın eski sürümleri varsa sistemden kaldırmamız gerekmektedir.
- Sistemin en son güncellemeleri almasına emin olmak için «sudo apt update» komutu verilmelidir.
- Docker'ın çalışması için gerekli ek paketler yüklenmeli ve kurulumları yapılmalıdır.
- Ubuntu 20.04 ve 22.04 için farklı kurulum işleri bulunmaktadır.
- Güncellemelerin alınması için Docker Kod Deposunun, APT (veya diğer paket yönetimi sistemleri) **sources.list** dosyasına eklenmesi gereklidir.
- Docker'dan gelecek paketleri açabilmek için Docker'ın açık şifre anahtarının (public key) da /etc/apt dizinine kaydedilmesi gereklidir.
- Docker için aşağıdaki paketler yüklenmelidir:

```
docker-ce
docker-ce-cli
containerd.io
```

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/



Kurulum (Ubuntu 20.04)

- İşletim sistemin en son güncellemeleri aldığından emin olalım sudo apt update
- Gerekli paketleri kurmalıyız
 sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common -y
- Güncellemeleri docker sitesinde alabilmemiz için, GPG anahtar kelimesini güncellemelerin alınacağı siteler arasına eklememiz gerekli
 - curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
- GPG anahtarının eklendiğinden emin olmak için aşağıdaki komutu kullanın ve hata vermediğinden ve Docker için kurulu olduğunu görün
 - sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88



Kurulum (Ubuntu 20.04)

- Docker kod deposunu (repository) eklememiz gerekli
 \$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64]
 https://download.docker.com/linux/ubuntu \$(lsb_release -cs)
 stable"
- Bütün hazırlıklar tamam ve artık Docker'ın kurulumuna başlayabiliriz.
 \$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
- Yukarıdaki komut belirli bir süre alacak ve Docker kurulumu gerçekleştirilecektir. Hangi sürümün yüklendiğini ve alt bileşenlerin sürümlerini görmek için «docker version» komutu verilebilir.
- Docker konteynerlerinin çalıştırılması için **sudo** yetkisi gerekir. Docker'ın **sudo** gerekmeden çalıştırılması için, şu komutlar verilmelidir:

```
$ sudo groupadd docker
$ sudo usermod ${USER} -aG docker
$ su - ${USER}
$ id -nG
```



Kurulum (Ubuntu 22.04)

- İşletim sistemin en son güncellemeleri aldığından emin olalım
 - \$ sudo apt update
- Gerekli paketleri kurmalıyız
 - \$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl
 software-properties-common -y
- Güncellemeleri docker sitesinde alabilmemiz için, GPG anahtar kelimesini güncellemelerin alınacağı siteler arasına eklememiz gerekli
 - \$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg |
 sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archivekeyring.gpg
- Docker reposunu sistemimize tanıtalım

```
$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs)
stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >
/dev/null
```



Kurulum (Ubuntu 22.04)

- Docker reposunun adresini girmiştik. Oradan paket listelerini güncelleyelim.
 Docker'ın en son sürümü de listemize girecek.
 - \$ sudo apt update
- Ubuntu reposu yerine Docker reposundan kurulumu yapacağımızı belirteceğiz:
 - \$ apt-cache policy docker-ce
- Docker'ı kuralım
 - \$ sudo apt install docker-ce
- Yukarıdaki komut belirli bir süre alacak ve Docker kurulumu gerçekleştirilecektir. Hangi sürümün yüklendiğini ve alt bileşenlerin sürümlerini görmek için «docker version» komutu verilebilir.
- Docker konteynerlerinin çalıştırılması için kullanıcımıza **sudo** yetkisi gerekmektedir. Bu amaçla şu komutlar verilmelidir:

```
$ sudo usermod -aG docker ${USER}
$ su - ${USER}
```

Test



Docker'ın kurulumunu sınamak için test konteynerini deneyebiliriz.

docker run hello-world

 Docker lokal olarak bulamadığı konteyneri Docker Hub adlı imaj/konteyner sitesinden indirecek ve çalıştıracaktır. Eğer çalışmazsa, Docker kurulumunda bir sorun var demektir. İşlemleri tekrarlamak gerekmektedir.

\$ docker run hello-world Hello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly. To generate this message, Docker took the following steps: 1. The Docker client contacted the Docker daemon. 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub. (amd64) 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading. 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal. To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with: \$ docker run -it ubuntu bash Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID: https://hub.docker.com/ For more examples and ideas https://docs.docker.com/get-started/

Bu komut sonrasında, eğer, «https://registry-1.docker.io/v2/: unauthorized» ve benzeri bir hata alırsanız, Docker hub'a bağlanamadınız demektir. Docker'ı yeniden kurmalısınız.

hello-world imajı repodan indirildi, /var/lib/docker/ dizini altındaki dizinlerden birinde açıldı, çalıştırıldı ve sonlandırıldı.



Alpine Linux


- Alpine Linux sadece 5 MB'lık bir yer tutan Linux dağıtımıdır. musl, lic ve BusyBox kütüphanelerini kullandığından diskte çok az yer kaplamaktadır.
- Docker sitesinden imaj halinde indirilerek konteyner olarak çalıştırılabilmektedir.
- Ancak, aşağıdaki komut verildiğinde, Alpine Linux konteynerinin çalıştığını ve sonlandığını görebiliriz (komut çalıştıktan sonra konteyner çalışmasına devam etmemekte ve durmaktadır).
- Bunun yerine --interactive opsiyonuyla Alpine Linux konteynerinin konsola bağlı kalarak, komutlarımıza cevap verecek şekilde interaktif olarak çalışmasını sağlamak istersek, verilecek komut budur

docker run --interactive alpine





• İnteraktif modda, Alpine konteyneri sonlanmamakta ve kabuğa (Shell) komut verilebilmektedir.





Alpine Linux Konteyneri (--tty opsiyonu)

 Görüldüğü gibi, kabuğa benzemeyen bir ara yüz bulunmaktadır. Daha uygun bir ara yüz için şu komut kullanılabilir:

docker run --interactive --tty alpine

```
$ docker run --interactive --tty alpine
/ # ls
               lib
bin
       etc
                       mnt
                               proc
                                      run
                                                      tmp
                                               srv
                                                              var
               media opt
                               root
dev
       home
                                              sys
                                                      usr
/ # ps
PID
      USER
                TIME
                       COMMAND
                                                       --tty opsiyonuyla kabuk programı çalışır
                 0:00 /bin/sh
    1 root
                                                       ve komut istemi görülür. Ya da kısaca -it
    8 root
                 0:00 ps
                                                                 komutu verilebilir.
/ # exit
```

- Görüldüğü gibi bir terminal penceresi gibi görünen bir ara yüzle Alpine çalışır durumdadır.
 - exit komutu bu ara yüzden çıkılmasını sağlayacaktır.

TTY nedir?



- TTY, «Tele TYpe writer» kelimelerinden türetilmiş bir terimdir ve elektrikli klavye/yazıcı anlamına gelmektedir.
- İlk tele yazıcılar, 1800'lü yılların ikinci yarısında borsadaki verilerin uzak mesafelere telefon kabloları üzerinden gönderilmesi için kullanılan ASCII temelli klavye sistemleridir.
- Tele yazıcıların ilk kullanıldığı dönemlerde bilgisayarlar yoktu ve insanlar tarafından veri giriş yapılan klavyeler olarak işlev görmekteydi.
- TTY kavramı, özetle, elektriksel ortamda veri aktarımı yapılan, gelenleri yazıya dökebilen, klavye üzerinden sağlanan kullanıcı arayüzü sistemi demektir.







- 1900'lü yılların ortalarında ilk bilgisayar sistemleri ortaya çıktığında ve çok kullanıcılı olmaya başladığında, kullanıcıların sistemlerle iletişim kurabilmesi için, zaten kullanımda olan tele klavye/yazıcılar kullanıldı.
- Ancak farklı tele klavye/yazıcı sistemleri bulunmaktaydı. Bunların standartlaşması gerekiyordu.
- 1970'li yılların sonunda video terminallerin çıkışında, baud-hızının değiştirilmesi, akış kontrolü, kontrol kodları (ekranı sil, satır başına git, vb) gibi daha önce olmayan özelliklerin bulunduğu VT-100 standardı geliştirildi.
- Günümüzde, fiziksel tele klavyeler bulunmamaktadır. Linux'te, artık, klavye ve ekranla çalışan emüle edilmiş TTY'ler kullanılmaktadır.



TTY nedir?




- TTY alt sistemi, Linux'un ve genelde UNIX'un çalışması ve etkin kullanımı için önemlidir.
- Konsol, Linux makinenin ana kontrol arayüzüdür. Çekirdekten gelen mesajlar buraya yazılır, mesajlar burada gösterilir.
- Altı adet varsayılan sistem konsolu (TTY) bulunmaktadır.
- Ctrl-Alt-F1-F6 ile erişilir. Ctrl-Alt-F2 Ubuntu'da grafik ekrana girer.






• Fiziksel TTY'ler söz konusu olduğunda yapı şöyleydi:



• Masaüstü sistemlerde şu hale geldi.








- TTY, özetle terminal anlamına gelir ve metin bazlı komutların ve mesajların aktarıldığı giriş/çıkış ortamıdır.
- Linux'te 6 adet konsol (TTY terminal) bulunur. Bunlar arasında Ctrl-Alt-F1...Ctrl-Alt-F6 tuşları ile geçiş yapılabilir. Ctrl-Alt-F2, grafik masaüstüne döner.

```
Ubuntu 20.04.4 LTS ubuntu tty5
ubuntu login: adminpc
Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-41-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
                 https://landscape.canonical.com
                  https://ubuntu.com/advantage
1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
Last login: Fri Jul 22 16:39:54 +03 2022 on tty5
Chicken Little only has to be right once.
adminpc@ubuntu:~$ ps 1
                PPID PRI NI VSZ RSS WCHAN STAT TTY
                 1949 20 0 166756 6500 do_sys Ssl+ tty2
                                                                0:00 /usr/lib/gdm3/gdm-x-session
4 1000
                 2009 20 0 297032 68868 ep_pol Sl+ tty2
                                                                 1:03 /usr/lib/xorg/Xorg vt2 -dis
                 2009 20 0 190952 13784 do_sys S1+
                                                                0:00 /usr/libexec/gnome-session-
                 2556 20 0 13620 5192 do_sel Ss+
  1000
                                                                0:00 bash
  1000
                 8188 20 0 13744 5176 do_sel S+
                                                                0:00 -bash
                 8969 20 0 13744 5228 do_wai S
  1000
                                                                0:00 -bash
          9030
                 9021 20 0 14156 3212 -
  1000
                                                                0:00 ps 1
adminpc@ubuntu:~$ _
```

TTY nedir?



- Masa üstü sistemlerde tek konsol bulunmasına gerek duyulmamaktadır.
 İstenirse birden fazla arayüz de oluşturulabilmektedir.
- Terminal programları üzerinden, çok sayıda terminal emüle edilebilmektedir. Bunlara «pseudo-TTY» yani pty adı verilmektedir. pts ise «Pseudo TTY Slave» anlamına gelir.




https://www.golinuxcloud.com/difference-between-pty-vs-tty-vs-pts-linux/



«pts» ve «tty»

 «ps 1» komutu, çalışan prosesleri ve bağlı oldukları TTY'leri gösteren bir komuttur.



«tty3» Ctrl-Alt-F3'le 3 nolu konsolu açılarak sisteme doğrudan giriş yapıldığı ve bu prosesin çalıştırıldığını göstermektedir.

Ubuntu'da
«tty2» grafik
ekranın
bulunduğu TTY
konsoludur.



«tty» komutu

- «tty» komutu, hangi TTY'ye bağlı olduğumuzu görmek için kullanılır.
- Eğer istenirse, yönlendirme «>» işaretiyle, o TTY'ye bir string yazılabilir.

```
$ tty
/dev/pts/1
$ echo merhaba > /dev/pts/1
merhaba
```



Konteyner prosesi ne zaman sonlanır?

- Konteynerdeki ana prosesin numarası (yani PID'si), namespace özelliği sayesinde konteyner için PID 1 olarak gösterilir.
- Linux işletim sistemi türevlerinde PID'si 1 olan proses (init veya systemd) sona erdiğinde makine sonlanır.

```
$ docker run -it alpine
/ # ps
PID USER TIME COMMAND
    1 root     0:00 /bin/sh
    8 root     0:00 ps
```

- 1 numaralı proses sonlanınca, Docker, konak işletim sistemi üzerinde konteyner kontrol grubundaki bütün prosesleri sonlandırır.
- Diğer deyişle konteynerin sağlığı tek bir prosese bağlıdır. Bu nedenle bir konteynerin içinde birden fazla önemli prosesin bulunması, konteynerin sağlığını belirleme açısından sıkıntılıdır.



«namespace»

 Her konteyner oluşturulduğunda bir PID «namespace» oluşturulur ve konteyner prosesleri bu alanda çalıştırılır. Bu şekilde prosesler PID'si 1'den başlar.

```
$ docker run -dit alpine
c3cffd8749290df40574fc7c5b0e565830c5c146960964a9f33146e161db969c
$ sudo lsns -t pid
[sudo] password for adminpc:
                        PID USER COMMAND
       NS TYPE NPROCS
                  322
4026531836 pid
                          1 root /lib/systemd/systemd auto noprompt splash --system --deserialize 18
4026533189 pid 1 57710 root /bin/sh
$ docker ps
CONTAINER ID
              IMAGE
                        COMMAND
                                    CREATED
                                                    STATUS
                                                                   PORTS
                                                                             NAMES
c3cffd874929
              alpine
                                    5 minutes ago
                                                    Up 5 minutes
                                                                             jolly rubin
                        "/bin/sh"
$ docker stop c3cffd874929
c3cffd874929
$ sudo lsns -t pid
       NS TYPE NPROCS PID USER COMMAND
                  328
                        1 root /lib/systemd/systemd auto noprompt splash --system --deserialize 18
4026531836 pid
```



Kalıcı Konteynerler

- Önceki örneklerde görüldüğü gibi, konteynerler aksi belirtilmediği zaman çalışmasını tamamlayıp çıkış yapmaktadır.
- Eğer konteynerlerin kalıcı bir şekilde Docker ortamında çalıştırılması isteniyorsa, konteynerlerin daha farklı opsiyonlarla çalıştırılmaları gereklidir.
- Bu durum sunucu uygulamalarında, sunucunun devamlı çalışması istendiğinde gereklidir. Bunun için kalıcılık opsiyonu yani «-dt» opsiyonları kullanılmalıdır (Burada d: detached, t: tty anlamına gelmektedir)
- Ayrıca, eğer konteynerimiz bir hata veya başka bir nedenle durursa yeniden başlatılabilmesi için gerekli olan «--restart» opsiyonunun farklı özelliklerle birlikte kullanılması iyi olacaktır.



Kalıcı Konteynerler

 Verilecek komut şöyle olabilir (--name opsiyonuyla konteynere isim vermek ve ID yerine bu adı kullanarak işlem yapabilmek için sunucu2 ismi veriyoruz ve çıktı olarak)

\$ docker run -dt --restart always --name sunucu2 alpine

```
$ docker run -dt --restart always --name sunucu2 alpine
a4053d9f493116773746f3e00cd58417d95758ae4f1ff896a75e13ae00736b70
```

 «docker ps –a» komutuyla, Docker'ın bu konteyneri arka planda çalıştırdığı görülebilir

```
$ docker ps -a
CONTAINER ID
               IMAGE
                             COMMAND
                                          CREATED
                                                               STATUS
                                                                                          PORTS
                                                                                                    NAMES
                             "/bin/sh"
                                                               Up About a minute
a4053d9f4931
               alpine
                                         About a minute ago
                                                                                                    sunucu2
34ea13761ce0
               debian
                             "bash"
                                          5 hours ago
                                                                                                    vibrant lovelace
                                                               Exited (0) 3 hours ago
c6355a4d3b79
               debian
                             "bash"
                                          5 hours ago
                                                               Exited (0) 5 hours ago
                                                                                                    quirky saha
d679ba107bc6
               alpine
                             "/bin/sh"
                                         25 hours ago
                                                               Exited (0) 24 hours ago
                                                                                                    cool margulis
cd83ae0cc41b
              hello-world
                             "/hello"
                                                               Exited (0) 26 hours ago
                                                                                                    hopeful torvalds
                                         26 hours ago
```

https://docs.docker.com/config/containers/start-containers-automatically/



Kalıcı Konteynerin Durdurulması

- Kalıcı olarak başlatılan «alpine» konteynerinin arka planda çalıştığı
 «docker ps –a» komutuyla görülebilir.
- Eğer çalışır («up») durumda olan konteyner durdurulmak istenirse,
 «docker ps -a» komutuyla elde edilen listede «CONTAINER ID» kolonundaki ID'si «docker stop konteyner-ID/isim» yazılarak ilgili konteyner durdurulabilir.

CONTAINER ID	IMAGE (COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS NA	MES	
a4053d9f4931 a	alpine	"/bin/sh" 2	2 minutes ago (Jp 2 minutes	su	nucu2	
\$ docker ps -a							
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS		PORTS	NAMES
a4053d9f4931 a	alpine	"/bin/sh	" 2 minutes ago	Up 2 minut	es		sunucu2
34ea13761ce0 c	debian	"bash"	5 hours ago	Exited (0)	3 hours ago		vibrant_lovelace
c6355a4d3b79	debian	"bash"	5 hours ago	Exited (0)	5 hours ago		quirky_saha
d679ba107bc6 a	alpine	"/bin/sh	" 25 hours ago	Exited (0)	24 hours ago		cool margulis
cd83ae0cc41b	hello-world	d "/hello"	26 hours ago	Exited (0)	26 hours ago		hopeful torvalds
\$ docker stop st	unucu2						- -





 «docker images» komutu, sisteme yüklenmiş olan imajları göstermektedir. Her imaj farklı bir «IMAGE ID» değeriyle ifade edilir. Docker'da verilen komutların bir kısmında «IMAGE ID» değerinin verilmesi gerekmektedir.

\$ docker images	_			
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
nginxtry	latest	a1a52aec2d42	2 days ago	142MB
alppyth	1.0.1	77b792ed5fd8	2 days ago	68MB
ubuntu-guncel	latest	df531d64f1e5	3 days ago	171MB
debian	stable	fd388d9cf0ba	2 weeks ago	124MB
ubuntu	latest	d2e4e1f51132	4 weeks ago	77.8MB
alpine	3.15	0ac33e5f5afa	7 weeks ago	5.57MB
hello-world	latest	feb5d9fea6a5	8 months ago	13.3kB

- «IMAGE ID» olarak görülen 12 heksadesimal (16'lık) dijitten oluşan değer, o imajı ifade eden daha büyük 256 bitlik bir sayının son 12 dijitidir.
- Aşağıdaki komutla imajla ilgili ayrıntılı bilgi ve 256 bitlik «**hash**» (SHA256) sonucu burada görülebilir.

docker inspect <IMAGE-ID-DEGERI>

Konteyner Bilgileri



 Herhangi bir konteynerle ilgili bilgi (örneğin versiyon bilgisi, içinde hangi yazılımların çalıştığı, vb) alınması için konteyner ID'si verilerek «docker inspect» komutu kullanılmalıdır. «inspect», imajla ilgili bütün bilgileri JSON formatında listeleyecektir.

```
$ docker inspect 0ac33e5f5afa
        "Id": "sha256:0ac33e5f5afa79e084075e8698a22d574816eea8d7b7d480586835657c3e1c8b",
        "RepoTags": [
            "alpine:3.15"
        "RepoDigests": [
            "alpine@sha256:4edbd2beb5f78b1014028f4fbb99f3237d9561100b6881aabbf5acce2c4f9454"
        ],
        "Parent": "",
        "Comment": "",
        "Created": "2022-04-05T00:19:59.912662499Z",
        "Container": "b714116bd3f3418e7b61a6d70dd7244382f0844e47a8d1d66dbf61cb1cb02b2b",
        "ContainerConfig": {
            "Hostname": "b714116bd3f3",
            "Domainname": "",
            "User": "",
            "AttachStdin": false,
            "AttachStdout": false,
            "AttachStderr": false,
```



Docker imaj mimarisi




imajlar ve konteynerler

- Docker imajları çalışabilir bir konteyneri oluşturmak için gerekli her türlü bilgiyi içeren şablon veri yapılarıdır.
- Konteynerler oluşturulurken, bu veri yapısındaki komutlar işlenir.
- Birden fazla katman içerirler ve katmanlı bir yapıya sahiptirler.
- Son katman dışında, bütün katmanlar sadece okunabilir ve değiştirilmez (neden? Çünkü bir katman bir önceki katmana bağlıdır)
- Konteyner üzerinde yaptığımız her türlü değişiklik, kurduğumuz programlar, vb son katmanda değişikliğe sebep olur.
- İmaj ve konteyner arasındaki en önemli fark, konteyner üzerinde çalışma sırasındaki değişikliklerin yazıldığı R/W katmandır.






 «docker info» komutu, sistemde yüklü Docker yazılımı ve konfigürasyon dosyalarıyla ilgili bilgiler verir.



docker info



 «overlayFS», Docker konteynerlerin içindeki dosya sistemi için gerekli bir sürücüdür.




https://docs.docker.com/storage/storagedriver/overlayfs-driver/

docker info



 «overlayFS», Docker konteynerlerin içindeki dosya sistemi için gerekli bir sürücüdür.





İmajlar

- hub.docker.com adresine bakıldığında çok sayıda işletim sistemi imajı göreceksiniz. Debian, Ubuntu, Alpine, Centos, Amazon Linux, Fedora, Oracle Linux, Rocky Linux, Arch Linux, vb
- **SORU**: Buradan indireceğimiz bütün işletim sistemi konteynerleri Ubuntu işletim sistemi üzerinde çalışıyorsa, bu kadar işletim sistemi imajına ne gerek var????
- Bu işletim sistemi imajlarının hepsi kendi imajlarınızı oluşturmak için baz imajlar olarak kullanılır.
- Uygulamanız eğer Debian'da geliştirildiyse, Debian işletim sisteminin yapısını isteyebilir. Bu imajdaki konfigürasyon dosyaları, dosya sistemi ve kütüphaneler Debian tarzındadır ama konak işletim sistemi üzerinde çalışır.
- Yazılımlarınızı yükleyeceğiniz imajlar için kesinlikle baz imajla başlamanız ve ilk katman olarak belirlemeniz gerekecektir.



İmajlardaki katmanların görüntülenmesi

- İmajlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için dive programı kullanılabilir.
- Programı Firefox ile indirin ve kurun
 https://github.com/wagoodman/dive#installation
- dive programı, Docker hub'daki herhangi imajı (örneğin alpine) indirerek katmanlarını size gösterebilir.

```
dive alpine dive ubuntu
```

 dive programı Docker kullanmadan, komut satırından çalıştırılarak imajdaki sorunların bulunması için bir araç olarak kullanılabilir.

Ödev: dive kurulumu



Programı kurun ve Docker Hub'daki uygun gördüğünüz bir imajın katmanlarını inceleyin. Her katmandaki tarifleri inceleyin. (Ctrl-L herhangi bir katmanda ne değişiklik yapıldığını renklendirerek gösterir)


	COLLENC TO	yer concents		
● Layers	Permission	UID:GID		Filetree
Cmp Size Command	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— bin →usr/bin
75 MB FROM 56e8812f2c55944	drwxr-xr-x	0:0	0 B	— boot
4.3 kB set -eux; groupadd -r postgresgid=999; useradd -r -g postgresuid=999home	drwxr-xr-x	0:0	0 B	— dev
	drwxr-xr-x	0:0	172 kB	— etc
4.2 MB set -eux; savedAptMark="\$(apt-mark showmanual)"; apt-get update; apt-get inst	- [W	0:0	0 B	— .pwd.lock
25 MB set -eux; if [-f /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/docker]; then grep -q '/usr/share/loc	- FW- F F	0:0	3.0 kB	— adduser.conf
4.0 MB set -eux; apt-get update; apt-get install -yno-install-recommends libn	drwxr-xr-x	0:0	100 B	— alternatives
0 B mkdir /docker-entrypoint-initdb.d	- FW- F F	0:0	100 B	- README
4.0 kB set -ex; key='B97B0AFCAA1A47F044F244A07FCC7D46ACCC4CF8'; export GNUPGHOME="\$(mkte	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— awk → /usr/bin/mawk
300 MB set -ex; export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1; dpkgArch="\$(dpkgprint-archi	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— awk.1.gz → /usr/share/man/man1/mawk.1.gz
60 kB set -eux; dpkg-divertaddrenamedivert "/usr/share/postgresql/postgresql.conf.	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— builtins.7.gz → /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— nawk → /usr/bin/mawk
Layer Details	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— nawk.1.gz →/usr/share/man/man1/mawk.1.gz
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— pager → /bin/more
Tags: (unavailable)	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— pager.1.gz → /usr/share/man/man1/more.1.gz
Id: 56e8812f2c55944a36ed248f081b8e12d4f638557a5fc027060bdf5846a8597a	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— rmt → /usr/sbin/rmt-tar
Digest: sha256:d310e774110ab038b30c6a5f7b7f7dd527dbe527854496bd30194b9ee6ea496e	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— rmt.8.gz → /usr/share/man/man8/rmt-tar.8.gz
Command:	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which → /usr/bin/which.debianutils
#(nop) ADD file:a1398394375faab8dd9e1e8d584eea96c750fb57ae4ffd2b14624f1cf263561b in /	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which.1.gz → /usr/share/man/man1/which.debianutils.1.g
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which.de1.gz → /usr/share/man/de/man1/which.debianutil
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which.es1.gz → /usr/share/man/es/man1/which.debianutil
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which.fr1.gz → /usr/share/man/fr/man1/which.debianutil
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which.it1.gz → /usr/share/man/it/man1/which.debianutil
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which.ja1.gz → /usr/share/man/ja/man1/which.debianutil
	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	— which.pl1.gz → /usr/share/man/pl/man1/which.debianutil
Image Details	- FWXFWXFWX	0:0	0 B	which.sl1.gz →/usr/share/man/sl/man1/which.debianutil
	drwxr-xr-x	0:0	79 kB	— apt
Image name: postgres	drwxr-xr-x	0:0	3.3 kB	— apt.conf.d
Total Image size: 418 MB	- FW- F F	0:0	399 B	── 01autoremove
Potential wasted space: 9.8 MB	- FW- F F	0:0	182 B	─ 70debconf
Image efficiency score: 98 %	- FW- F F	0:0	754 B	— docker-autoremove-suggests
	- FW- F F	0:0	1.2 kB	— docker-clean
Count Total Space Path	- FW- F F	0:0	481 B	— docker-gzip-indexes
6 4.7 MB /var/cache/debconf/templates.dat	- FW- F F	0:0	269 B	└─ docker-no-languages
4 3.1 MB /var/cache/debconf/templates.dat-old	drwxr-xr-x	0:0	0 B	— auth.conf.d
6 609 kB /var/lib/dpkg/status-old	drwxr-xr-x	0:0	0 B	— keyrings
6 609 kB /var/lib/dpkg/status	drwxr-xr-x	0:0	0 B	— preferences.d
	drwxr-xr-x	0:0	443 B	— sources.list.d
	- FW- F F	0:0	443 B	│

https://github.com/wagoodman/dive#installation





- İmajdan gelen dosyalar ve dizinlerle (lowerdir), konteyner seviyesinde oluşan dosyalar (upperdir) birleştirilerek, merged katmanı oluşturulmaktadır.
- Altta ve üstte aynı isimli bir dosya olduğunda üstteki gösterilir.



https://docs.docker.com/storage/storagedriver/overlayfs-driver/



Neden OverlayFS kullanılıyor?

- Disk ve bellek alanından tasarruf için OverlayFS kullanılır.
- Bir sistem üzerinde çalışan aynı imajdan türetilmiş konteynerler varsa, bunlar disk alanında OB kullanır.
- Sanal boyut olarak büyük boyutlarda olabilir.
- 10 konteyner aynı imajdan türetildiğinde, eğer konteynerin rw katmanlarda tuttuğu bir şey yoksa (örneğin disk alanına konteyner bir şey yazmıyorsa), kullanılan disk alanı sadece tek bir konteynerin kapladığı alan olacaktır.
- Docker, OverlayFS sayesinde disk alanını optimum şekilde kullanmakta ve konteynerleri etkin şekilde çalıştırmaktadır.



Docker Komutları run, attach, exec, update

Temel Komutlar

GANTEK ACADEMY 40+ YILLIK TECRÜBE İLE

- Docker versiyonunun öğrenilmesi docker --version
- Docker daemon'unun çalışma durumunu görmek: sudo systemctl status docker
- Docker içindeki konteynerlerin listesini görmek:
 docker 1s -a
- Bir konteynerin tek seferlik çalıştırılması docker run konteynerismi
- Bir konteynerin interaktif şekilde çalışmasının sağlanması docker run --interactive --tty konteyneradı
- Bir konteyner çalıştırıldıktan sonra listeden çıkarılabilir (Yani «docker ls -a» o konteyneri göstermeyecektir)
 docker run --rm konteyner

Komutlar



- Yeni bir Docker imajı Docker Hub'tan yüklemek için docker pull imajismi
- Docker Hub içinde bir imajı aramak:
 docker search imajismi
- Docker Hub'dan indirilmiş imajların listesini görmek docker images
- Docker hub'dan çekilmiş imajlardan birini silmek (imajın çalışan veya durdurulmuş bir konteynerle ilgisi varsa, ilk önce o konteynerin «docker stop» ardından «docker rm» komutuyla silinmesi gereklidir)

docker rmi <IMAGE ID>

Komutlar



- Sistemdeki aktif imajların listesini görmek docker ps
- Sistemdeki aktif veya pasif imajların tamamını (all) listelemek
 docker ps -a
- Sistemde çalışan konteynerlerin bellekte kapladığı alanları görmek
 docker ps -s
- Sistemde çalışan konteynerlerin sadece ID'lerini (quiet) alt alta listeler
 docker ps -q
- En son çalışan (last) konteyneri gösterir
 docker ps -1
- Sistemde son çalışan 10 tane konteyneri listeler
 docker ps -n 10





- Belirlenen bir imajı belleğe alarak opsiyonlarla belirlenen şekilde çalıştırır. Çok kullanılan opsiyonlar şunlardır:
- «--interactive» veya «-i»: konteynere bağlı olunmasa da STDIN'i açık bırakır.
- «--detach» veya «-d»: konteyneri arka planda çalıştırır. Konteynerin ID'sini ekrana yazar ve komut istemi görünür.
- «--tty» veya «-t» : konteynere pseudo-TTY (konsol) tanımlar.
- «--name»: konteynere bir isim atar.
- «--hostname»: konteynere host ismi atar.
- «--restart»: konteyner prosesi kapandığında veya çıkış yaptığında, yapılacak işlemleri belirtir.
- «--rm» konteyner sonlandığında konteyneri otomatik olarak siler.

«-it» ve <-dit» opsiyonları



- «docker run» komutuyla kullanılan «-it», «-dt», «-dit» opsiyonları arasında önemli farklar var. Bunların öğrenilmesi, Docker ile yapılacak işleri hızlandıracaktır:
 - «-i» (interactive): konteyner çalıştırılınca **STDIN**'i açık bırakır ve konteynerde komut çalıştırılabilir. Bash gibi programlar **STDIN**'i kullanır ama bazıları kullanmaz. Bu opsiyonla başlatılan konteynerlerde arka planda çalışan program eğer **STDIN** kullanıyorsa ekranda yazılar akar ve loglar görülebilir. Yoksa herhangi bir çıktı izlenmez.
 - «-d» (detached): Docker'ın çalıştırılan konteyner prosesinin çıkış yapmasını beklemesiyle alakalıdır. Beklemeden **STDOUT**'u bırakır. **STDIN**'i açık tutar.
 - Bash programı **STDIN** kapandığında sonlanır. «-i» opsiyonu olmazsa hemen çıkış yapar. «-d» ve «-i»nin birbirine ortogonal opsiyonlar oldukları düşünülebilir. Ancak birbiriyle çelişmezler.
 - «-t» opsiyonu konteyner için **pseudo-tty** ve dolayısıyla bir kabuk başlatır. «-it» ve «-i» arasındaki fark, ilkinin kabuk komut istemini (prompt) göstermesidir. Diğeri, komut istemini («root@342878732 %» gibi) göstermez ama komutları kabul ederek çalıştırır.

<-it>> ve <-dit</pre>> opsiyonları



- «docker run» komutuyla kullanılan «-it», «-dit», «-dit» opsiyonları arasında çeşitli farklar bulunur.
- «-it» (interactive-TTY): konteyner çalıştırılınca BASH komut istemini (prompt) görüntüler ve kullanıcının komut girmesine izin verir. Bu süreç içinde kullanıcı Bash veya diğer kabuk programları üzerinden konteynerde komut çalıştırabilir ama «exit» komutunu verdiğinde kabuk kapanacak ve konteyner de sonlanacaktır. Konteyneri tekrar çalıştırmak için «docker start konteynerID» komutunu vermek gereklidir.
- «-dit» (detached-interative-TTY): . Bu opsiyonla Docker, Bash'in STDIN'ini tekrar bağlanmak için açık bırakır. «docker run» hemen çıkış yapar fakat daha sonra «docker attach» komutuyla «docker run -it» komutunda olduğu gibi konteynerdeki Bash komut istemine tekrar bağlanılabilir.
- «-it» opsiyonuyla konteynerin TTY'sine bağlandığınızda, konteyneri kapatarak çıkmak için «Ctrl-C» kullanılır. Kapatmadan çıkmak için «Ctrl-P» ve «Ctrl-Q» kullanılır.



«-a» standart akımlara bağlantı

- «docker run» komutu «-it» opsiyonuyla çalıştırıldığında , STDIN,
 STDOUT ve STDERR akımlarına bağlı kalınır.
- Eğer sadece tek bir akıma bağlanmak isteniyorsa, «-a» komutu kullanılmalıdır. Örneğin sadece **STDERR** akımına bağlı kalmak ve hata mesajlarını görmek isterseniz şu komutu verebilirsiniz:
 - \$ docker run -it -a stderr ubuntu
- Eğer oluşturduğunuz bir konteyner (**benimkont**) içine bir dosyayı, konteyner içinde çalışan bir programa (örneğin, **yapilandir.sh** programına) **PIPE** yapmak isterseniz ve bu şekilde konteynerde bazı yapılandırma işleri yapmak isterseniz, şöyle bir komut kullanabilirsiniz:
 - \$ cat dosya | docker run -i -a stdin benimkont
 yapilandir.sh





- --restart opsiyonundan sonra verilecek opsiyonlar şunlardır:
 - no: konteyner durduğunda otomatik olarak yeniden çalıştırmaz
 - on-failure: eğer konteyner bir hata sonucu durur ve hata kodu olarak 0 olmayan bir çıkış değeri üretirse
 - always: konteyner durduğunda her zaman yeniden başlat
 - unless-stopped: always komutuna benzer ve konteyner durduğunda yeniden çalıştırılmaz hatta Docker daemon'u yeniden çalışsa da başlatılmaz.
- Aşağıdaki komutla (docker update, konteynerin parametrelerini değiştirmek için kullanılabilir), Docker'da çalışan konteynerlerin tamamı kendiliğinden durmadıkları sürece yeniden çalıştırılacaktır.

```
docker update --restart unless-stopped $(docker ps -q)
```



docker run - kaynak sınırlamaları

- «docker update» ile kullanılabilecek ve konteynerin kullandığı kaynakları sınırlandırmak için kullanılacak opsiyonlar şunlardır:
 - «--cpus» : kaç tane CPU kullanabileceğini belirtir.
 - «--memory»: bellek limiti
 - «--kernel-memory»: çekirdek bellek limiti (çekirdek bellek swap yapılamayan proses belleğidir. Docker v20.10'da çeşitli sorunlar sebebiyle bu opsiyon kaldırılmıştır)
 - «--memory-swap»: toplam bellek ve swap miktarı. «-1» değerinin verilmesi limitsiz swap anlamına gelir.
 - «--cpu-shares»: Docker'da bir CPU'nun göreceli değeri 1024 olarak kabul edilir. Bu değeri referans alarak en fazla ne kadar CPU kullanacağı belirlenebilir.
 - «--blkio-weight»: Block cihazlarda G/Ç ağırlığı. 10 ile 1000 arasında olabilir. 0 bu sınırlandırmayı iptal eder.




İş zamanlayıcı (scheduler)

- Sınırlı sayıda CPU ve bilgisayar kaynağı bulunan sistemlerde, çekirdek, kaynakları birbiriyle yarışan prosesler arasında paylaştırmaktadır.
- İş düzenleyici, çekirdeğin bir parçasıdır ve prosesler arasında CPU (veya CPU'ların) zamanını paylaştıran modüldür.
- Çekirdek, bir prosesi kısa bir zaman aralığı (time slice) süresince veya bir G/Ç işlemini beklemesi gerekene kadar çalıştırır ve bütün proseslerin paralel çalıştığı illüzyonunu yaratır.
- «preemption» işletim sistemlerinde önemli bir kavramdır ve bir prosesin durdurulması anlamına gelir. «preemption» genelde zaman belirli zaman aralıklarında çalışan zamanlayıcı kesmeleri sayesinde gerçekleştirilir.

Proses İş Zamanlayıcı



- Durdurma (preemption)
 - Çok prosesli sistemlerde, iş zamanlayıcı (scheduler) sistemlerinde genellikle kullanılan yöntemdir.
 - Her bir prosesin zaman kotası bulunur. Linux'te **preemption** 250 Hz'lik (4 ms'de bir) bir zamanlayıcı kesmesi tarafından gerçekleştirilir.
 - Bazı prosesler, bunlara gerçek zamanlı (RT) denir ki, durdurulmazlar.







- Ingo Molnar tarafından tanıtılan CFS (Completely Fair Scheduler) algoritması Linux çekirdeğinin v2.6.23 sürümünde kullanıldı.
- CFS, İşletim Sistemi terminolojisinde weighted fair queueing (WFQ) adı verilen bir algoritmadan türetilmiştir.
- CFS, CPU zamanını **epoch** adı verilen dilimlere ayırır.
- CFS'de çekirdek, her prosesin çalışma süresini, proseslerin önceliklerine göre önceden belirleyerek, her epoch için belirli bir çalışma süresini sağlamak için ağırlık atamaktadır. Kısacası, proseslerin gelecekte ne kadar çalışacakları önceden planlanmaktadır.
- Her epoch içinde, bu ağırlıklara göre bütün prosesler önceden planlanan sürelerde çalıştırılmakta ve bu şekilde prosesler arasında adalet sağlanmaktadır.
- Ağırlıkların hesaplanmasında bazı istisnai durumlara göre de uyarlama yapılmakta ve bu şekilde sistemde çok fazla proses bulunduğunda sistemin çalışması sekteye uğramamaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=5WtnnzpwEuA





- Basit şekilde, CFS'in çalışma şekli şöyledir: «Vaktinin çoğunu uyuma modunda geçiren prosesler, öncelikleri artırılarak CPU'da çalıştırılırlar». Bu şekilde bütün proseslere çalışma için daha adil (fair) bir ortam sunulur.
- Soru: Linux'un iş zamanlayıcı kodu iyi çalışıyor mu?
- Cevap: İlk 10 yılda CFS'in genel olarak (%99) iyi çalıştığı bilinmektedir. 2016'da bazı özel durumlarda bazı işlemci çekirdeklerinin boşta kalabildiği ve CPU zamanının uygun şekilde kullanılamadığı fark edilmiştir. 2016'da CFS'e yama yapılmış ve performansı iyileştirilmiştir:
 - https://blog.acolyer.org/2016/04/26/the-linux-scheduler-a-decade-of-wasted-cores/
- Soru: Linux'te sadece CFS mi kullanılıyor? Başka algoritmalar yok mu?
- Cevap: 2009'da Con Kolivas «Brain F*ck Scheduler» isimli iş zamanlayıcıyı önerdi. BFS, CFS'e göre daha basit bir tasarımdı ve CFS'e göre daha başarılı olduğu yerler vardı. Ancak Kolivas, BFS'in Linux çekirdeğine eklenerek, çekirdek bünyesinde geliştirilmesini istemedi. Şu anda yamalarla kullanılabilmektedir.



docker run - kaynak sınırlamaları

- «docker run» ile kullanılabilecek diğer opsiyonlar şunlardır:
 - «--cpu-period»: CPU CFS (Completely Fair Sched) periyodunu sınırlandırır.
 - «--cpu-quota»: CPU CFS kotası koyar
 - «--cpu-rt-period»: mikrosaniye olarak CPU'daki gerçek zamanlı periyodu sınırlandırır.
 - «--cpu-rt-runtime»: mikrosaniye olarak CPU'daki gerçek zamanlı çalışma periyodunu sınırlandırır.
 - «--cpuset-cpus»: Konteynerin hangi CPU'larda çalışacağını belirtir. Örneğin, «0-3», «0,1» gibi.
 - «--cpuset-mems»: Konteynerin hangi MEM'lerde çalışacağını belirtir. Örneğin, «0-3», «0,1» gibi.
 - «--pids-limit» : pids limitini ayarlar (-1 limitsiz demektir)
 - «--memory-reservation»: «soft memory» sınırlandırır.

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/update/

docker run



- «--cpu-period=<değer>» opsiyonu CFS zamanlayıcı periyodunu ayarlamak için kullanılır. Varsayılan olarak 100000 mikrosaniyedir. Kullanıcıların çoğu bu parametreyi değiştirmez ve «--cpus» opsiyonunu tercih eder.
- «--cpu-quota=<değer>»: konteyner'e CFS kotası koyar. Varsayılan değeri 100.000 mikrosaniyedir. Genellikle kullanılmaz ve «--cpus» opsiyonu tercih edilir.
- «--cpuset-cpus»: sistemde birden fazla CPU veya CPU çekirdeği varsa, konteynerin çalıştırılacağı CPU veya çekirdek numarası belirtilebilir. Örneğin, «--cpuset-cpus 2-3», konteynerin çalışması için 3. ve 4. çekirdeklerin kullanılması gerektiğini belirtir.
- «--cpu-shares»: normal şartlarda yeterince CPU kapasitesi varsa, konteynerler kullanabildikleri kadar CPU zaman kaynağını kullanırlar. Bu opsiyon, 1024 değerinde olan bir CPU'nun ne kadarının kullanılabileceğini belirtir. İleri seviyeli bir opsiyon olduğundan yaygın şekilde kullanılmamaktadır.

https://docs.docker.com/config/containers/resource_constraints/#configure-the-default-cfs-scheduler





- Sadece 1 CPU'nun bulunduğu bir ortamda, konteynerin saniyede bir CPU'nun %50'ni kullanması isteniyorsa:
 - \$ docker run -it --cpus=".5" ubuntu bash
- CPU'nun %50'sini kullanmak için diğer alternatif şudur (docker update komutuyla da kullanılabilir):
 - \$ docker run -it --cpu-period=100000 --cpu-quota=50000
 ubuntu bash
- Eğer konak makinedeki Linux çekirdeğinin gerçek zamanlı zamanlayıcı (real-time scheduler) özelliği etkin hale getirilmişse, «--cpu-rt-runtime» opsiyonu kullanılabilir.
- Konteynerin en fazla 300 Mbayt bellek kullanabilmesi için
 - \$ docker run -it --memory 300MB ubuntu bash





- Docker'ın «volume» özelliği, konaktaki bir dizinin konteyner tarafından kullanılmasını sağlar.
- Ancak, «volume» ile /dev/* dizini altındaki bir diskin veya cihazın kullanılması durumunda bu özellik çalışmaz ve erişim hatası verir.
- --device opsiyonuyla herhangi bir disk alanı konteynere bağlanabilir ve konteynerin bu diski kullanabilmesi sağlanabilir.
- Bu özellik, veritabanı yönetim sistemi gibi ayrı bir disk alanında (LUN, LVM, vb bölütleri) DB dosyalarının tutulması istendiğinde faydalıdır. Bu alandaki dosyalara yazılan veriler kaybolmaz ve daha sonra başlatılan konteynerler tarafından da görülebilirler.
- --device ile sabit diske erişim güvenlik riski yaratabilir ve bu durumdan kaçınılmalıdır. Aslında yapılması gereken, bir diske mount edilmiş bir dizine --device opsiyonunu kullanmadan --volume opsiyonuyla erişmektir.

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/update/





 «-dit» opsiyonuyla çalıştırılan bir konteynerin konsoluna bağlanmak için attach opsiyonu kullanılabilir (attach -i ve -t opsiyonlarıyla ilgilidir):

docker attach <konteynerID>

 Konteyner içindeki programların STDOUT'a yazdıkları bu şekilde görülebilir. nginx, bağlantı gerçekleştiğinde bunu STDOUT'a yazmaktadır. (Ctrl-C ile çıkabilirsiniz veya Ctrl-P ve Ctrl-Q ile)

```
$ docker attach e0a08575bbd8
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:35:28 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.68.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:35:35 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.68.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:35:40 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.68.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:35:41 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.68.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:35:42 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.68.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:35:54 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.68.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:35:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "curl/7.68.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:36:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "Mozilla/5.0 (X11;
Ubuntu; Linux x86 64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0" "-"
2022/05/26 11:36:23 [error] 32#32: *10 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No
such file or directory), client: 172.17.0.1, server: localhost, request: "GET /favicon.ico
HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:49154", referrer: "http://127.0.0.1:49154/"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:36:23 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 153
"http://127.0.0.1:49154/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86 64; rv:100.0) Gecko/20100101
Firefox/100.0" "-"
172.17.0.1 - - [26/May/2022:11:36:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "Mozilla/5.0 (X11;
Ubuntu; Linux x86 64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0" "-"
```





- «attach» komutuyla konsoluna bağlanılan konteynerin stdin/stdout/stderr'den çıkmak için kullanılan «Ctl-C» tuşuyla birlikte, konteyner de durmaktadır.
- «Ctrl-C» ile sonlandırılan konteyner «docker start ID» komutuyla tekrar çalıştırılabilir.


```
^C2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: signal 2 (SIGINT) received, exiting 2022/05/26 11:37:29 [notice] 31#31: exiting 2022/05/26 11:37:29 [notice] 31#31: exit 2022/05/26 11:37:29 [notice] 32#32: exiting 2022/05/26 11:37:29 [notice] 32#32: exit 2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: signal 17 (SIGCHLD) received from 31 2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: worker process 31 exited with code 0 2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: signal 29 (SIGIO) received 2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: signal 17 (SIGCHLD) received 2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: worker process 32 exited with code 0 2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: worker process 32 exited with code 0 2022/05/26 11:37:29 [notice] 1#1: exit
```

docker attach «ctrl-P» «ctrl-Q»



- Bildiğiniz gibi «attach» komutuyla konsoluna bağlanılan konteynerin STDIN/STDOUT/STDERR çıkmak için kullanılan «Ctl-C» komutuyla konteyner de durmaktadır.
- Bunu engellemenin diğer bir yolu, «docker attach» ile konteynerin konsoluna bağlandıktan sonra «Ctrl-P» ve ardından «Ctrl-Q» tuşlarına basılmasıdır. Bu şekilde «read escape sequence» mesajı vererek, konteynerle bağlantıyı koparacak ama konteyner çalışmaya devam edecektir.
- Tuşlar, «docker run -it» komutunda da geçerlidir.

```
$ docker run -dit --name ubu02 ubuntu
585a92bb74d22b6f22a8fb85a9b0766448dbc1975e6ba3221a60e7e4c3147233
$ docker ps
CONTAINER ID
               IMAGE
                         COMMAND
                                     CREATED
                                                      STATUS
                                                                      PORTS
                                                                                NAMES
                                     40 seconds ago
                                                      Up 38 seconds
585a92bb74d2
                         "bash"
                                                                                ubu02
               ubuntu
6d013a34f1db
               alpine
                         "/bin/sh"
                                     11 hours ago
                                                      Up 11 hours
                                                                                alp05
$ docker attach 585a92bb74d2
root@585a92bb74d2:/# ls
bin
     dev home lib32 libx32
                                mnt
                                     proc
                                           run
                                                      tmp
                                                           var
boot etc lib lib64
                        media
                                opt root
                                           sbin sys
                                                      usr
root@585a92bb74d2:/# read escape sequence
$ docker ps
CONTAINER ID
               IMAGE
                         COMMAND
                                     CREATED
                                                    STATUS
                                                                  PORTS
                                                                            NAMES
585a92bb74d2
                         "bash"
                                     3 hours ago
                                                    Up 3 hours
                                                                            ubu02
               ubuntu
                         "/bin/sh"
6d013a34f1db
                                     13 hours ago
                                                    Up 13 hours
               alpine
                                                                            alp05
```





- «--detach-keys» opsiyonuyla yapılandırma yapılarak «Ct1-C» tuşunun, konteyner kapanmadan sadece konsol bağlantısını kopartmak için kullanılacağı belirtilebilir.
- Aşağıdaki komutla, «Ctrl-C» sadece konsol bağlantısını kopartacak ve konteyner çalışmaya devam edecektir. İstenirse farklı tuş kombinasyonları da kullanılabilir.


docker attach --detach-keys="ctrl-C" ID

```
$ docker run -dit --name ubu02 --network deneag ubuntu
585a92bb74d22b6f22a8fb85a9b0766448dbc1975e6ba3221a60e7e4c3147233
$ docker ps
CONTAINER ID
              IMAGE
                         COMMAND
                                     CREATED
                                                      STATUS
                                                                      PORTS
                                                                                NAMES
585a92bb74d2
              ubuntu
                         "bash"
                                     40 seconds ago
                                                      Up 38 seconds
                                                                                ubu02
6d013a34f1db
               alpine
                         "/bin/sh"
                                    11 hours ago
                                                      Up 11 hours
                                                                                alp05
$ docker attach --detach-keys="ctrl-c" ubu02
root@585a92bb74d2:/# ls
     dev home lib32 libx32 mnt proc run
                                                      tmp
boot etc lib lib64 media
                               opt root şbin sys
root@585a92bb74d2:/# read escape sequence
$ docker ps
CONTAINER ID
               IMAGE
                         COMMAND
                                     CREATED
                                                    STATUS
                                                                  PORTS
                                                                            NAMES
585a92bb74d2
              ubuntu
                         "bash"
                                                                            ubu02
                                     3 hours ago
                                                    Up 3 hours
                         "/bin/sh"
6d013a34f1db
              alpine
                                     13 hours ago
                                                    Up 13 hours
                                                                            alp05
```

docker attach



- **«attach»** komutuyla kullanılabilecek opsiyonlar şunlardır:
 - --detach-keys: konteynerden STDIN/STDOUT' undan ayrılmak için «Ctrl-P» ve «Ctrl-Q» yerine istenen bir tuş kombinasyonunun verilmesini sağlar. (Bunu örnekleriyle gördük)
 - --no-stdin: Bu opsiyon verildiğinde, konteynerin STDIN'ine bağlanılmaz ama STDOUT'a bağlanılır. Bu şekilde konteynerdeki programların STDOUT'a yazdığı loglar veya mesajlar görülebilir. Ctrl-C tuşuna basılsa da, STDIN'den bu sinyal gitmediği için konteyner çalışır durumda kalır.
 - --sig-proxy: klavyeden girilen sinyallerin doğrudan konteynere gönderilmesini sağlar.



https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/attach/#override-the-detach-sequence





- «docker exec», çalışan bir konteyner içinde istenen bir komutun çalıştırılması için kullanılır.
- «docker exec» ile belirtilen komut sadece konteyner içindeki ana proses (PID=1) çalışırken çalıştırılabilir. Eğer konteyner yeniden başlatılırsa, komut sonlanır ve yeniden başlatılmaz.
- Komut, konteynerde varsayılan dizinde çalışır. «——workdir» opsiyonuyla komutun çalışacağı dizin değiştirilebilir.
- Komutta tek bir program ismi olmalıdır. Tırnak içinde bileşik birden fazla programı (örneğin && ile zincir hale getirilmiş komutlar), «docker exec» çalıştırmaz. Örneğin, şu komut çalıştırılmayacaktır:
 docker exec -it cont01 "ls -laf && echo \$PATH"
- Ama bu komutlar şu şekilde çalıştırılabilir:
 docker exec -it cont01 sh -c "ls -laF && echo \$PATH"



docker exec

- «docker exec» komutunda kullanılan opsiyonlar şunlardır:
 - «--detach» veya «-d»: komutu konteynerde geri planda çalıştırır. (docker run komutundaki -d opsiyonu gibi)
 - «--detach-keys»: konteynerin STDIN'ininden çıkmak için kullanılan tuş kombinasyonunu değiştirir.
 - «--env» veya «-e» : çevre değişkenlerini değiştirir.
 - «--env-file» : belirtilen dosyadan çevre değişkenlerini okur.
 - «-i»: interaktif (docker run'daki opsiyon)
 - «--priviledged»: komutu genişletilmiş yetkilerle çalıştırır. Örneğin, «mount» komutu normal yetkilerle kullanılamaz. Ama bu opsiyonla kullanılabilir.
 - «--tty» veya «-t»: pseudo-TTY
 - «--user» veya «-u»: komutun çalıştırılacağı kullanıcı (kullanıcı adı veya UID olabilir. Kullanıcı formatı şu şekildedir: <isim|uid>[:<grup|gid>])
 - «--workdir» veya «-w» : konteyner içindeki komut çalışma dizinini değiştirir.





- Aşağıdaki örnekler «Ubuntu» tipi konteynerler için geçerlidir.
- bir konteyner içinde «touch» komutuyla dosyanın tarihini güncelleyelim ve yoksa yeni bir dosya oluşturur.
 - \$ docker exec -d kontey01 touch /tmp/deneme
- Konteyner içinde komut verilebilen ve çıktıları görülebilen interaktif
 Bash kabuğu çalıştır.
 - \$ docker exec -it kontey02 bash
- VAR isimli bir çevre değişkenine 1 değerini yükleyip Bash kabuğunu interatif olarak çalıştıracağız. VAR değişkeni sadece şimdi çalıştırdığımız Bash içinde geçerli olacak ve konteyner genelinde geçerli olmayacaktır.
 - \$ docker exec -it -e VAR=1 kontey03 bash
- Durmuş bir konteynerde komut çalıştırıldığında «FATA[0000] Error response from daemon» mesajı verilir.



docker update

- «docker update» veya «docker container update» komutu konteynerin yapılandırmasını dinamik olarak değiştirebilir.
- Kullanımı şöyledir (birden fazla konteyner belirtilebilir):
 docker update [OPSİYONLAR] KONT1 [KONT2...]
- Bu komut, çeşitli opsiyonlarıyla birlikte konteynerlerin gereksiz kaynak kullanımını (bellek, CPU sayısı/kapasitesi, sınırlandırmak ve konaktaki tüm kaynakları tüketmesini engellemek için kullanılır.
- «docker run» komutunda kullanılan opsiyonların büyük kısmı «docker update» için de kullanılmaktadır.
- Tek bir komutla, çalışan veya durmuş olan bir konteynerin kaynak kullanım oranlarını sınırlandırabilirsiniz. Sadece, kullanılan çekirdek bellek miktarını değiştiren «--kernel-memory» opsiyonu dışında, diğer sınırlandırmalar çalışan konteynerler üzerinde uygulanabilmektedir.
- «docker update» Windows'ta çalışmamaktadır.



Docker imajlarının tar dosyası olarak kaydedilmesi ve yerel «registry» kurulması





- Her «docker pull» komutu, Docker'ın hub.docker.com ile ilişkili imaj deposuna ulaşarak istenen imajların indirilmesini sağlar.
- Ancak bazı durumlarda, (örneğin kurumsal sistemlerde güvenlik tedbirleri sebebiyle), Docker'ın resmi registry sistemine erişilemeyebilir.
- Böyle bir durumda, Docker yüklü başka bir sistemde indirilen imajlar, tar dosyası haline getirilerek bir şekilde iç taraftaki ağda bulunan makineye kurulabilir.
- Diğer bir yöntem de ağda bulunan proxy (HTTP veya HTTPS Proxy olabilir) üzerinden imajın indirilmesidir.

```
$ HTTP_PROXY="http://proxy.example.com:80/" docker pull ubuntu
$ HTTPS_PROXY="https://proxy.example.com:443/" docker pull ubuntu
```

https://stackoverflow.com/questions/60734760/how-to-pull-docker-images-inside-restricted-network https://docs.docker.com/config/daemon/systemd/#httphttps-proxy

İmajı tar dosyası haline getirme



 Herhangi bir imajı Docker registry'den indirerek aşağıdaki komutlarla TAR dosyası haline getirebilirsiniz.

```
$ docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
Digest: sha256:9b8dec3bf938bc80fbe758d856e96fdfab5f56c39d44b0cff351e847bb1b01ea
Status: Image is up to date for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest
$ docker save -o ubuntu_son.tar ubuntu
$ ls -la ubuntu_son.tar
-rw------ 1 adminpc adminpc 80357376 Eki 3 13:15 ubuntu_son.tar
```

• Eğer isterseniz, daha sonra bunu sunucunuza yükleyebilirsiniz:

```
$ docker load -i ubuntu son.tar
Loaded image: ubuntu:latest
$ docker images
REPOSITORY
                        IMAGE ID
                                       CREATED
                                                       SIZE
              TAG
alpine
              latest
                        8ca4688f4f35
                                       4 days ago
                                                       7.34MB
                                       8 days ago
ubuntu
              latest
                        3565a89d9e81
                                                       77.8MB
debian
                        2657a4a0a6d5
                                       13 days ago
              latest
                                                       116MB
                                       2 weeks ago
                        2d74f8a2591c
postgres
              latest
                                                       417MB
                                       5 months ago
hello-world
              latest
                        9c7a54a9a43c
                                                       13.3kB
```





• Eğer isterseniz, yüklediğiniz imaja yeni bir etiket de atayabilirsiniz.

```
$ docker image tag 3565a89d9e81 ubuntu son:latest
$ docker images
REPOSITORY
                        IMAGE ID
              TAG
                                       CREATED
                                                      SIZE
alpine
              latest
                        8ca4688f4f35
                                       4 days ago
                                                      7.34MB
ubuntu
             latest
                        3565a89d9e81
                                       8 days ago
                                                      77.8MB
                       3565a89d9e81
                                       8 days ago
                                                      77.8MB
ubuntu son
             latest
debian
             latest
                        2657a4a0a6d5
                                       13 days ago
                                                      116MB
                                       2 weeks ago
postgres
             latest
                        2d74f8a2591c
                                                      417MB
hello-world
              latest
                        9c7a54a9a43c
                                       5 months ago
                                                      13.3kB
```





- Eğer isterseniz, imajlarını depolamak ve çekmek için yerel bir registry kullanabilirsiniz.
- Buradaki en pratik çözüm, «registry» isimli imajı Docker registry'den çekmek ve –v opsiyonuyla çalıştırarak imajları tutacağı lokal dizini belirlemektir.
- Bu amaçla yapmanız gerekenler aşağıdaki sitede anlatılmaktadır. Konu bütünlüğü açısından bu kısım kursiyerimize bırakılmıştır.

https://docs.docker.com/registry/deploying/#run-a-local-registry



Docker İmajının Değiştirilmesi





- Docker Hub'dan indirdiğiniz veya çalıştırdığımız konteynerler üzerinde değişiklik yapılabilir ve bunların üstüne yeni yazılımlar/paketler ekleyerek işlevlerini geliştirilebilirsiniz.
- Özellikle yazılım geliştirme işlerinde, yeni geliştirilen veya yeni sürümü çıkarılan yazılım, konteynerlerin içine kaydedilebilir ve gerekirse içindeki kütüphanelerde değişiklikler yapılabilir.
- Güncelleme işleri otomasyon araçlarıyla yapılabildiği gibi, konteynere bağlanarak elle de güncelleme gerçekleştirilebilmektedir.
- Bu bölümde, konteynerlerin nasıl elle güncelleneceğini öğreneceğiz.
- Güvenilir bir güncelleme ve konteyner oluşturma işleri için otomasyon uygulamalarının kullanılması «DevSecOps» anlamında önemlidir.



Çalışma: Ubuntu İmajının uyarlanması

- Yapacağımız işlemler:
 - «Docker hub» içinde bulunan Ubuntu imajını «docker pull» komutuyla indireceğiz ve «docker images» komutuyla IMAGE-ID'sini bularak Ctrl-C ile kopyalayacağız.
 - 2. Ubuntu imajının üzerinde «/bin/bash» kabuk programını interaktif şekilde çalıştırmak üzere «docker run -it IMAGE-ID bin/bash» komutunu vereceğiz. Diğer bir deyişle konteynere komut yazabilmek için orada çalışan Bash kabuğuna bağlanacağız.
 - 3. Konteyner içinde **root** yetkilerine sahibiz ve çeşitli paketleri imaj içinde **apt install**» komutuyla kurabiliriz.
 - 4. Paketleri kurduktan sonra verdiğimiz «exit» komutuyla kabuktan çıkacağız.
 - 5. «docker commit» komutuyla değiştirdiğimiz imajın farklı bir isimde kopyasını çıkaracağız.





Docker Hub'dan ubuntu imajını indirelim:

docker pull ubuntu

```
$ docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
125a6e411906: Pull complete
Digest: sha256:26c68657ccce2cb0a31b330cb0be2b5e108d467f641c62e13ab40cbec258c68d
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest
```

 «docker images» komutuyla, Ubuntu imajının yüklenip yüklenmediğini ve «IMAGE ID» değerini görebilirsiniz. Ctrl-C ile kopyalayın.

```
$ docker images
REPOSITORY
              TAG
                                         CREATED
                                                        SIZE
                         IMAGE ID
ubuntu
              latest
                         d2e4e1f51132
                                        2 seconds ago 77.8MB
alpine
                         e66264b98777
                                         2 days ago
                                                        5.53MB
              latest
hello-world
                         feb5d9fea6a5
              latest
                                         8 months ago
                                                        13.3kB
```

https://phoenixnap.com/kb/how-to-commit-changes-to-docker-image



Çalışma: Ubuntu İmajının değiştirilmesi

- Ubuntu imajını üzerinde bash kabuk programıyla çalıştırarak, interaktif şekilde ulaşacağız ve ardından vim paketini «aptget install vim» komutuyla kuracağız.
 - \$ docker run -it imaj bin/bash

```
$ docker run -it ubuntu bin/bash
root@63d083377f28:/#
```

- Konteyner üzerinde paket kurabilmek için ilk önce, «apt-get
 update» komutunun verilmesi gereklidir. Bu komut, paket indirme ve
 kurmak için gerekli veri yapılarını oluşturur.
- «apt-get install vim» komutuyla vim paketi indirilerek kurulabilir.



«apt-get update»

```
$ docker run -it ubuntu bin/bash
root@63d083377f28:/# apt-get update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [109 kB]
Get: 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages [1792 kB]
Get: 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [17.5 MB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [68.8 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [156 kB]
Get: 9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [153 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [4653 B]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 Packages [164 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [266 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [4653 B]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [157 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [121 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [265 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [1202 B]
Fetched 21.2 MB in 6s (3574 kB/s)
Reading package lists... Done
```

«apt-get install vim»



```
root@63d083377f28:/# apt-get install vim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 libexpat1 libgpm2 libmpdec3 libpython3.10 libpython3.10-minimal libpython3.10-stdlib libreadline8 libsodium23
 libsglite3-0 media-types readline-common vim-common vim-runtime xxd
Suggested packages:
  gpm readline-doc ctags vim-doc vim-scripts
The following NEW packages will be installed:
 libexpat1 libgpm2 libmpdec3 libpython3.10 libpython3.10-minimal libpython3.10-stdlib libreadline8 libsodium23
 libsqlite3-0 media-types readline-common vim vim-common vim-runtime xxd
0 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 14.5 MB of archives.
After this operation, 61.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libexpat1 amd64 2.4.7-1 [90.7 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libmpdec3 amd64 2.5.1-2build2 [86.8 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libpython3.10-minimal amd64 3.10.4-3 [809 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 media-types all 7.0.0 [25.5 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 readline-common all 8.1.2-1 [53.5 kB]
Get: 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libreadline8 amd64 8.1.2-1 [153 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsglite3-0 amd64 3.37.2-2 [643 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libpython3.10-stdlib amd64 3.10.4-3 [1830 kB]
Get: 9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 xxd amd64 2:8.2.3995-1ubuntu2 [51.1 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 vim-common all 2:8.2.3995-1ubuntu2 [81.5 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libgpm2 amd64 1.20.7-10build1 [15.3 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libpython3.10 amd64 3.10.4-3 [1951 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsodium23 amd64 1.0.18-1build2 [164 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 vim-runtime all 2:8.2.3995-1ubuntu2 [6825 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 vim amd64 2:8.2.3995-1ubuntu2 [1724 kB]
Fetched 14.5 MB in 33s (444 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
```

Docker Ağ Köprüsü Sorunu



 Eğer Ubuntu imajında, «apt-get update» komutu çalışmıyorsa ve ağa bağlanmakta zorluk çektiğine dair ifadeler varsa, büyük bir olasılıkla Docker'ın ağ köprüsü (bridge) çökmüştür.

```
root@4fba1810f6b6:/# apt-get update
Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
Err:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'
Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
```

Docker'ın çalıştığı konakta (host) şu komutların çalıştırılması gerekir:

```
sudo apt-get install bridge-utils
sudo pkill docker
sudo iptables -t nat -F
sudo ifconfig docker0 down veya sudo ip link delete docker0
sudo brctl delbr docker0
sudo systemctl restart docker
```

Bu durumda, Docker'ın yeniden ağ köprüsünü (bridge) oluşturması zorlanmıştır ve «apt-get update» komutu tekrar verildikten sonra «apt-get install vim» denilmelidir.

Çalışma: Ubuntu İmajının değiştirilmesi



- «Ubuntu» konteynerinden «exit» komutuyla çıkın.
- «docker ps -a» komutuyla, üzerinde değişiklik yaptığınız imajın konteyner ID'sini bulunuz.

```
$ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
63d083377f28 ubuntu "bin/bash" 13 minutes ago Exited (130) 52 seconds ago objective_dijkstra
d277bf460276 alpine "/bin/sh" 2 hours ago Up 2 hours
```

«docker ps -a» komutuyla, Ubuntu'nun IMAGE-ID'sinden oluşturulan
 CONTAINER-ID'yi kullanarak, konteynerde yapılan değişiklikleri ve eklemeleri de alarak yeni bir imaj oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz:

docker commit 63d083377f28 ubuntu-guncel

```
$ docker commit 63d083377f28 ubuntu-guncel
sha256:df531d64f1e511b65ca5efa677e41fc3cf88888b2588dd770e08ffb4b434ed19
```

İmaj ismi

Dönen SHA256 değerinin ilk 12 dijiti, image ID olarak kullanılabilir. «docker images» komutuyla yeni oluşturulan ubuntu-guncel imajının ID'si görülebilir.



Docker ağ sistemi





- Docker konteynerleri birbirlerinden izole şekilde çalışmaları gerekmekle birlikte, genellikle birbirleriyle ağ üzerinden haberleşmeleri gerekir.
 - Ağ üzerinden TCP/IP haberleşmesi kurabilirler
 - Disk üzerindeki dosyaları paylaşabilirler.
 - NFS, Samba gibi uygulamalarla dosya sistemi paylaşımı yapabilirler
 - Konteyner uygulaması bir veritabanı konteynerine ulaşıp veri sorgulayabilir veya yazabilir.
- Konteynerler belirli bir ağ servisini verme konusunda ideal uygulamalardır:
 - Apache, Nginx, vb
 - Node, JBoss, Spring Boot, vb
 - MongoDB, PostgreSQL, vb
- Bütün bu işlevleri gerçekleştirmek için Docker'a sanal bir ağ oluşturması ve her bir ağ için de ağ köprüsü (network bridge) oluşturması istenebilir.
- Aynı ağ içindeki konteynerlerin birbirleriyle haberleşmeleri ve İnternet'e bağlanmaları sağlanabilir.

https://www.tutorialworks.com/container-networking/






- Docker ağ sisteminde üç farklı bileşen bulunur:
 - Konteyner Ağ Modeli (CNM: Container Network Model): ağ tanımlama modelidir.
 - libnetwork: CNM'in gerçekleştirilmesini sağlar.
 - Sürücüler: ağ topolojilerinin uygulanmasını sağlar
- Ağ sürücüleri
 - **bridge** (köprü): link katmanında bir veya fazla konteynerin bağlanmasını sağlar. Diğer ağlardaki konteynerlerin bağlanmasını engeller.
 - host: konak
 - overlay: Docker Swarm uygulamalarında, farklı konaklara dağılmış ağların bir araya getirilmesini sağlar
 - macvlan: herhangi bir konteynere MAC adresi verilmesini sağlar. Bu şekilde fiziksel bir cihaz olarak çalışabilir. Ayrıca VLAN'lara bağlanabilir.
 - none: ağ sisteminin çalışmasının engellenmesi
 - Ağ «plugin»leri: çeşitli uygulamalarla gelen ek özellikler

CNM (Container Network Model)



- Konteyner Ağ Modelinde üç bileşen bulunur:
 - sandbox: ağ yığıtını izole eder.
 - endpoint: sanal ağ ara yüzleridir (virtual NIC). Sandbox'ların ağa bağlantı noktalarıdır. Bir konteynerde, her biri ayrı bir ağa bağlanan birden fazla endpoint bulunabilir.
 - network (ağ): Sanal ağ ara yüzü üzerinden sandbox'un bağlandığı ağ yapısıdır.



docker0




- docker0, Docker kurulduğunda, konteynerleri fiziksel ağ adaptörüne bağlamak için oluşturulan sanal ağ köprüsüdür.
- «ip link show» veya «ifconfig» komutlarıyla görülebilir.
- Yeni bir konteyner oluşturulduğunda docker0'da tarif edilen IP numaralarından birini alarak çalışmaya başlar.

```
$ ifconfig
docker0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
       inet6 fe80::42:d6ff:fe9a:a408 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 02:42:d6:9a:a4:08 txqueuelen 0 (Ethernet)
       RX packets 4893 bytes 202177 (202.1 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 7669 bytes 36140694 (36.1 MB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.211.139 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.211.255
       inet6 fe80::8c20:dd5a:c76d:79d8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 00:0c:29:b1:0d:f2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 151031 bytes 221474065 (221.4 MB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 25662 bytes 1666142 (1.6 MB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Docker Ağ Sistemi



- Docker, konteynerlerin bağlanabileceği farklı sanal ağ sistemleri oluşturabilmektedir.
- Aynı ağ sistemine bağlanan konteynerler birbirlerini görerek haberleşebilmektedir.
- Docker, eğer başka bir ağa atanmadıkları sürece çalıştırılan konteynerleri varsayılan «bridge» adlı ağa ekler ve ona göre IP adresi alarak ağa bağlanmalarını sağlar.
- Ağları listelemek için «docker network 1s» komutu kullanılır.
 Görüntülenen «bridge» isimli ağ, varsayılan ağdır.





Ağ Özellikleri

- bridge, Docker'da çalışan bütün konteynerlerin ağa çıkışını sağlayan köprüdür. Bunun özellikleri JSON formatında şu komutla görülebilir.
 - \$ docker network inspect bridge
- JSON çıktısı, Docker'daki **bridge** ağıyla ilgili çeşitli bilgilerin görülmesini sağlar.
- IPAM (IP Address Management) bölümünde, bridge üzerinden hangi IP adreslerinin konteynerlere atanacağı, konteynerlere hangi IP adreslerinin ulaşabileceği, vb bir çok bilgi bulunur.

IPAM



```
$ docker network inspect bridge
        "Name": "bridge",
        "Id": "275b9ffa6c55900ec50a0213f546fb57db59a47060a64211e2bca9ba6f102231",
        "Created": "2022-05-26T01:20:41.303299272-07:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge", -
                                                                     Driver olarak «bridge»
        "EnableIPv6": false,
                                                                           kullanıyor.
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": null,
            "Config": [
                                                                    Konteynerlere verilen IP'ler
                    "Subnet": "172.17.0.0/16" -
                                                                    172.17.0.2-172.17.255.254
                                                                          arası olacak.
        },
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        },
```





 Docker altında çalışan konteynerlere verilen IP'ler ve MAC adresleri görülebilir.

```
"Containers": {
                        "061fdaf613d8a741d54b0ca10968d568a2146ef54b4c2e9d22cc109f3b17090d": {
                            "Name": "sunucu5",
                            "EndpointID":
            '6bf91e751a7ba76666b2fc4936683c95ed9b662f881067f8bdd2d517a687f351",
Kont.1
                            "MacAddress": "02:42:ac:11:00:04",
                            "IPv4Address": "172.17.0.4/16"
                            "IPv6Address": ""
                       },
                        "12aefa40b82a45baa6192e49552df2f3f9a279ee12d76620928eca07e9fb81c3": {
                            "Name": "sunucu4"
                                                                     Bu ağa bağlı olan bütün
                            "EndpointID":
                                                                    konteynerler, birbirlerine
Kont.2
                            "MacAddress": "02:42:ac:11:00:03",
                                                                    «--name» ile belirlenmiş
                            "IPv4Address": "172.17.0.3/16"
                            "IPv6Address": ""
                                                                  adları üzerinden erişebilirler.
                        "d277bf460276335b7bd6d69faaf9ce6d147c5ad1af22d4cf9881a2f4cf0344e2": {
                            "Name": "sunucu3",
                            "EndpointID":
            "4ed9793c30e582b0a7c190be5c8cb42de3e121e525d854790aa271b367fa0ff1",
Kont.3
                            "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                            "IPv4Address":
                                          "172.17.0.2/16"
                            "IPv6Address":
                   },
```



docker network create

- Yeni bir oluşturmak için kullanılan «docker network create» komutunun kullanımı şöyledir:
 - \$ docker network create [OPSİYONLAR] AĞ-İSMİ
- Normal şartlarda ——driver (veya —d) opsiyonu, kullanılacak sürücüyü belirler. Sürücü olarak «bridge» veya «overlay» sürücüleri Docker ile gelmektedir.
 - \$ docker network create --driver bridge yeniag
- Ancak sürücü belirtilmezse, Docker tarafından varsayılan olarak «bridge» sürücüsü kullanılır. «bridge» ağları, tek bir konak üzerinde konteynerlere bağlanan ve «docker0» üzerinden dış ağa bağlanan izole ağlardır.




docker network create

- Eğer, üzerinde Docker çalıştıran birden fazla konakta çalışan konteynerlerin bağlı olduğu bir ağ oluşturulacaksa, «--driver» olarak «overlay» kullanılmalıdır. Ancak «overlay» ağları oluşturabilmek için bazı özel koşulları sağlamak gerektiğinden kurulumu zor olabilir.
- Docker, «bridge» ve «overlay» sürücüleri tanımlı bir şekilde gelmektedir. Bunlar dışında da sürücüler vardır:
 - host: konteynerin doğrudan konağın (host) IP numarası ve portları üzerinde hizmet vermesini sağlar.
 - ipvlan: IPv4 temelli VLAN oluşturmak ve IP temelli yönlendirme yapmak için kullanılır.
 - macvlan: bir konteynere MAC adresi atamak ve Docker daemon'un MAC adreslerine göre yönlendirme yapması isteniyorsa kullanılır.
 - none: konteynerler için ağ özelliklerinin kapatılmasını sağlar. Bu sürücü genellikle, konteynerin özel bir sürücü kullanması istediğinde kullanılır.

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network_create/



«overlay» ağı



https://rayx.me/2020/05/17/docker-network/

«--network host»



- Bu opsiyon, konteyner ve Docker'ın üzerinde çalıştığı konak arasındaki ağ izolasyonunu kaldırarak, konağın (host) ağına doğrudan bağlanmasını sağlar.
- «host» ağındaki konteynere ayrı bir IP numarası verilmez ve konağın
 IP'sini kullanır. Konak üzerinde bir proses gibi çalışır. Konteynerde açık olan portlar, konaktaki aynı numaralı portlar üzerinden ağa bağlanır.
- «host» ağına bağlı bir konteynerin ağ özellikleri boştur.

```
"Networks": {
  "host": {
    "IPAMConfig": null,
    "Links": null,
    "Aliases": null,
    "NetworkID": "9e46cf32e8379adb5548e468af",
    "EndpointID": "73dc1f7b02e3a1af3ba2ba26ba"
    "Gateway": "",
                                                      Bir «nginx» konteyneri host
    "IPAddress": "",
                                                        ağına bağlandığında, 80
    "IPPrefixLen": 0,
    "IPv6Gateway": "",
                                                      numaralı port hostun da 80
    "GlobalIPv6Address": "",
                                                          numaralı portu olur.
    "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
    "MacAddress": "",
    "DriverOpts": null
```



Docker Ağ Komutları

- docker network connect: konteyneri bir ağa bağlar. Eğer konteyner başka bir ağda çalışıyorsa, yeni bir «endpoint» ekleyerek yeni ağa bağlar ve eskisini de korur.
- docker network create: yeni ağ oluşturmak
- docker network disconnect: konteyneri ağdan çıkartmak
- docker network inspect: ağla(rla) ilgili detaylı bilgi
- docker network ls: ağları listelemek
- docker network prune: kullanılmayan ağları temizle
- docker network rm: ağ(lar)ı silme

Opsiyonlar



- «docker network inspect bridge» komutu verildiğinde ağla ilgili görülen JSON dosyasındaki «Options» bölümünde çeşitli detaylar görülebilir.
 - default_bridge": "true": varsayılan ağa ana çıkış köprüsü olup olmadığı
 - host_binding_ipv4": "0.0.0.0": bütün ara yüzlerden bu köprüye gelindiğini göstermektedir.
 - name": "docker0": docker0, Docker paketleri kurulunca oluşturulan ana NIC'in (Network Interface Card) adıdır.



Opsiyonların değiştirilmesi

- Sürücü ile ilgili parametrelerin değiştirilmesi için «docker network create» komutunda «--opt» opsiyonu,
 «Options» kısmındaki parametreleri değiştirmemizi sağlayabilir.
- Örneğin, «**bridge**» sürücüsü ile oluşturacağımız ağın MTU değerini 9216 bayt olarak değiştirmek için şu komutu kullanabiliriz.

```
$ docker network create -d bridge
--subnet=10.11.0.0/16 --opt
com.docker.network.driver.mtu=9216 --opt
encrypted=true benimagim
```



Docker Ağ Sistemi

Çalışan bir konteynerin hangi IP numarasını aldığını görebilmek için
 «docker inspect konteynerID» komutu kullanılabilir.
 «"IPAddress": "172.17.0.4"» gibi bir satır konteynerin aldığı
 IP adresin 172.17.0.4 olduğunu gösterir.

```
"Networks": {
    "bridge": {
      "IPAMConfig": null,
       "Links": null,
       "Aliases": null,
       "NetworkID": "275b9ffa6c55900ec50a0213f546fb57db59a47060a64211e2bca9ba6f102231",
       "EndpointID": "6bf91e751a7ba76666b2fc4936683c95ed9b662f881067f8bdd2d517a687f351",
       "Gateway": "172.17.0.1",
       "IPAddress": "172.17.0.4",
       "IPPrefixLen": 16,
       "IPv6Gateway": "",
       "GlobalIPv6Address": "",
       "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
       "MacAddress": "02:42:ac:11:00:04",
       "DriverOpts": null
}
```

Yeni Ağ Oluşturma



- Aynı ağ sistemine bağlanan konteynerler birbirlerini ağda görerek haberleşebilmektedir. Diğer ağlara erişemezler.
- Güvenlik açısından, konteynerleri gruplayarak, her bir grubu da farklı sanal ağlarda toplamak iyi bir güvenlik tedbiri olabilir.
- Aynı ağ içinde yer alan konteynerler, birbirleriyle «——name» opsiyonuyla verilmiş adları üzerinden haberleşebilir.
- «vtb-ag» isimli yeni sanal ağ oluşturmak için verilmesi gereken komut şudur:

\$ docker network create vtb-ag

```
$ docker network create vtb-ag
0459dcfffcb18b5c18e91dbbf9c9cf9c748f03de530de12c622c8cc294eef1dd
$ docker network 1s
NETWORK ID
                NAME:
                          DRIVER
                                     SCOPE
275b9ffa6c55
               bridge
                          bridge
                                     local
9e46cf32e837
                                     local
               host
                          host
71255d3cd5b6
                                     local
                          n1111
                none
0459dcfffcb1
                                     local
               vtb-aq
                          bridge
```

Yeni ağın özellikleri



\$ docker network inspect vtb-ag

```
$ docker network inspect vtb-ag
        "Name": "vtb-ag",
        "Id": "0459dcfffcb18b5c18e91dbbf9c9cf9c748f03de530de12c622c8cc294eef1dd",
        "Created": "2022-05-26T03:32:23.83040316-07:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
                                                              Docker'ın varsayılan ağı olan
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
                                                                 «bridge» ağındaki IP
           "Driver": "default",
                                                                numaralarından farklı IP
           "Options": {},
           "Config": [
                                                                 numaralarının, bu ağa
                   "Subnet": "172.18.0.0/16"
                                                               atanmış olduğu görülebilir.
                   "Gateway": "172.18.0.1"
           1
        "Internal": false,
                                                                Ağın «internal» yani
        "Attachable": false,
       "Ingress": false,
                                                                  dahili bir ağ olmadığı
        "ConfigFrom": {
                                                              belirtiliyor. Diğer bir deyişle,
            "Network": ""
                                                              bu ağa dış ağdan erişilebilir
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {},
                                                                    ve ping atılabilir.
        "Options": {},
        "Labels": {}
]
```



Subnet ve GW vererek Yeni Ağ Oluşturma

- «docker network create» komutu yalın bir şekilde ve opsiyonlar belirtilmeden yeni bir ağ oluşturmak için kullanılırsa, hangi IP aralığının kullanacağı ve IP numarası dağıtacağını Docker'ın kendisi belirlemektedir.
- Bazen, oluşturulan ağın IP numaralarını belirlemek gerekebilir. Bu durumda, «network create» komutu «--subnet» ve «--gateway» opsiyonlarıyla birlikte çağrılmalıdır.
- Sadece «subnet» belirtilerek ve «gateway» tanımlanmadan da ağ oluşturulabilir. Bu durumda Docker uygun bir IP numarasını geçit (gateway-GW) olarak atayacaktır.
- Aşağıdaki komut, 10.10.0.0/24 alt ağında 10.10.0.1'i ağ geçidi olarak tanımlamaktadır:

```
docker network create --subnet 10.10.0.0/24 --gateway 10.10.0.1 ms-ag
```






- «docker network create» komutu için belirlenebilecek opsiyonlar şunlardır:
 - --subnet : Ağın hangi IP alt ağında yer alacağı
 - --gateway: ağ geçidinin IP'si
 - --driver: hangi sürücü (bridge, overlay, vb) kullanılacağı
 - --ip-range: hangi aralıkta IP dağıtılacağı
 - **--label**: bilgi için etiket
- Örneğin: 10.10.*.* ile başlayan alt ağ ve 10.10.0.1 geçit IP'si kullanılacak ve 10.10.8.1'den itibaren 10.10.8.254'e kadar konteynerlere IP dağıtılacaksa şöyle bir komut verilebilir:

```
$ docker network create --subnet 10.10.0.0/16 --gateway
10.10.0.1 --ip-range=10.10.8.0/24 --driver=bridge
--label=mikrosrv ms-ag
```

Yeni Ağ Oluşturma



Yarattığımız ms-ag isimli ağın özellikleri «docker inspect ms-ag» komutunu verebiliriz.





Konteyneri Ağa Bağlama

- Çalıştırılacak bir konteyneri bir ağa ekleyerek çalıştırmak için kullandığınız «docker run» komutuna «--net <ağın ismi>» opsiyonunun eklenmesi gereklidir.
- Eğer çalışan bir konteyner «ms-ag» ağına bağlamak için «docker network connect ms-ag
 <konteyner-ID>» komutu kullanılabilir. Daha önce bağlı olduğu ağ yanında, «ms-ag» ağına da bağlanacaktır. Eski ağından çıkarmak için «disconnect» komutu kullanılmalıdır.
- «docker inspect» komutunda konteynerin ID'i verildiğinde çalışan konteynerin aldığı yeni gateway ve IP adresi görülebilir.

```
"Networks": {
               "ms-ag": {
                   "IPAMConfig": null,
                   "Links": null,
                   "Aliases": [
                       "43ac09fea671"
                   ],
                   "NetworkID": "667a033fc0edf8fffb1adc055d209a8a1d6588cd25478214adc068f30434ffec",
                   "EndpointID": "aa11540221ec326bad617df0f4a5205dfe844c40af3e597ca3c52d33fb14fc2f",
                   "Gateway": "10.10.0.1",
                   "IPAddress": "10.10.8.0",
                   "IPPrefixLen": 16,
                   "IPv6Gateway": "",
                   "GlobalIPv6Address": "",
                   "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                   "MacAddress": "02:42:0a:0a:08:00",
                   "DriverOpts": null
```



Konteynere statik IP verilmesi

- Bazı durumlarda, konteyneri çalıştırırken belirli bir IP alarak çalışması istenebilir. Aynı ağda birden fazla konteyner ortaklaşa çalışıyorlarsa ve birbirlerinde bulunan sunuculara IP/port üzerinden bağlanıyorlarsa bunlara statik IP adresi verilmesi iyi olacaktır.
- Bu şekilde, örneğin, bir konteyner veritabanı sunucusunun IP adresinin 10.10.8.7 olacağını bilirken, veritabanı sunucusu da nginx (web) sunucusunun 10.10.8.5'te olduğunu bilmelidir.
- Konteyneri çalıştırırken, belirli bir ağa bağlanmasını (servisnet) ve statik bir IP numarası (10.10.8.5) verilmesi aşağıdaki komutla gerçekleştirilebilir (ÖNEMLİ: ağı oluştururken --subnet opsiyonunun kullanılarak ağdaki IP numaralarının belirlenmesi gerekir. Yoksa konteynere statik IP verilemez):
 - \$ docker network create --subnet=172.99.0.0/16 servisnet
 \$ docker run -d --name websunucu --ip 172.99.0.11 --network
 servisnet nginx



Çalışan konteynerin ağa bağlanması

- ★Konteynerler «docker run» komutuyla başlatılırken «--network» opsiyonuyla sadece tek bir ağa bağlanabilirler. Konteynerler çalıştırıldıktan sonra diğer bir ağa bağlanmalıdır.
- Çalışan bir konteyner varsa ve bunu diğer bir ağa bağlamak isterseniz,
 «docker network connect <ağ_adı> <konteynerID>»
 komutuyla bunu gerçekleştirebilirsiniz.
- Bir konteyneri ağdan çıkarmak için «docker network disconnect <ag adı> <konteynerID>» komutu kullanılmalıdır.
- Bir konteyneri dahili bir ağa bağladıktan sonra varsayılan «**bridge**» ağından çıkarılırsa, bu konteynere dışarıdan erişilemez. Bu konteynere sadece bu dahili ağdaki diğerleri erişebilir.





- Konteynerleriniz, varsayılan olarak konak isimlerini çözebilmek için DNS sunucusu olarak /etc/resolv.conf dosyasında tanımlı olanı kullanır.
- Konteynerinizin farklı bir DNS adresini kullanmasını istiyorsanız (örneğin 8.8.8.8 Google'un DNS'i kullanılabilir), «--dns» opsiyonuyla istenen DNS sunucusu belirtilebilir.
 - \$ docker run -dt --dns 8.8.8.8 nginx
- Konteynerinizin konak ismi genellikle konteynerin ID'sidir. Eğer
 değiştirmek isterseniz, «--hostname» opsiyonuyla konteynerin konak
 (host) ismi değiştirilebilir. Konteyner içindeki «/etc/hostname»
 dosyası içine bu konak ismi konulacaktır.
 - \$ docker run -dt --hostname denemehost 8.8.8.8 nginx

Proxy kurulumu



Virgülle ayrılmış şekilde, hangi

 Konteynerler, sistemde bulunan bir HTTP, HTTPS veya FTP vekil (Proxy) sunucusu üzerinden web'e bağlanıyorsa, sistem iki şekilde yapılandırılabilir.

 Birinci yöntemde, ~/.docker/config.json dosyasının oluşturulması ve aşağıdaki içeriğin eklenmesi gereklidir. Eğer istenirse, «noProxy» opsiyonuyla, hangi sitelere erişimin vekil üzerinden yapılmayacağı da

belirlenebilir.

https://docs.docker.com/network/proxy/



Proxy kurulumu

 İkinci yöntemde, imajı oluştururken veya konteyneri çalıştırırken «--env» opsiyonuyla vekil sunucu tanımı yapılabilir. «HTTP_PROXY», «HTTPS_PROXY», «FTP_PROXY» ve «NO_PROXY» değişkenlerine konulan IP numaraları vekil sunucu tanımlarına eklenecektir.

```
$ docker run -it --name denekon01 --env
HTTP_PROXY="http://10.10.4.56:8080" nginx
$ docker run -it --name denekon02 --env
NO_PROXY="127.0.0.0/8, 10.10.4.81,
*.deneme.com" ubuntu
$ docker run -it --name denekon02 --env
FTP PROXY="ftp://10.0.2.1" jenkins
```

https://docs.docker.com/network/proxy/





- Bazen DNS'te olmayan isimler için IP numarası atanması gerekir. Linux'te bu tür durumlar için /etc/hosts dosyası kullanılır ve IP numaralarına isim verilmesi burada sağlanır.
- En kolay yol, konteynerlerde /etc/hosts dosyasına ekleme yapmadan, «docker run --add-host» opsiyonuyla konak ismiyle (hostname) IP numarasının eşlenmesidir.
- Örneğin, Docker'ın çalıştığı konağın IP numarasını «ip address show» komutuyla görelim ve alpine konteynerini «-it» opsiyonuyla çalıştırarak içinde «ping docker» komutunu verelim.

```
$ ip address show ens33 | grep "inet "
    inet 192.168.211.139/24 brd 192.168.211.255 scope global noprefixroute ens33
$ docker run --rm -it --add-host=docker:192.168.211.139 alpine
/ # ping -c 2 docker
PING docker (192.168.211.139): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.211.139: seq=0 ttl=64 time=0.699 ms
64 bytes from 192.168.211.139: seq=1 ttl=64 time=0.531 ms
    Konağın IP adresini
    öğrenip, «docker» ismini
--- docker ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.531/0.612/0.693 ms
/ #
```

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/#add-entries-to-container-hosts-file---add-host