Введение в программирование на С++

Артамонов Ю.Н.

Филиал «Котельники» университета «Дубна»

5 сентября 2018 г.

Содержание

О некоторых отличиях языка C++ от языка С

Потоковый ввод/вывод в С++

g++ name.cpp -o nameout

Язык С++ был разработан Бьёрном Страуструпом как надмножество языка С, это значит, что в основном программисты могут использовать компилятор С++ для компиляции существующих программ на С без каких-либо изменений, а некоторые ведущие компании вообще не предлагают специальных средств для разработки программ на языке C (например, Visual Studio). Первое отличие, которое бросается в глаза - это новые воможности С++ по организации ввода - вывода данных. Вместо уже известных printf, scanf рекомендуется использовать соответственно cout, cin, а также операцию передачи данных в поток < < (произносится «послать в») и операцию чтения данных из потока >> (произносится «взять из»). В качестве примера рассмотрим две реализации одной и той же программы. Для компиляции программы на C++ в linux можно использовать команду:

Первая реализация программы примера

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a;
   printf("Введите целое число:");
   scanf("%d",&a);
   printf("Итак, Вы ввели число %d\n", a);
   return 0;
}
```

Как видно, эта программа на C++ вообще ничем не отличается от аналогичной программы на языке С (разве что раньше мы допускали вольность не указывать тип возвращаемого значения у функции main.

Вторая реализация программы

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a;
  cout<<"Введите целое число:";
  cin >> a;
  cout <<"Итак, Вы ввели число " << a<<endl;
  return 0;
}
```

В данном примере отличий уже много. Рассмотрим каждое из них более детально.

Особенности второй реализации

Во-первых, как видно, вместо библиотеки стандартного ввода/вывода stdio.h подключается библиотека потокового ввода/вывода iostream. После этого становятся доступны функции cout, cin, endl. Правда для их удобного использования следует указать пространство имен (nameplace), используемых по умолчанию. Для этой цели служит директива препроцессору using namespace std;. Если этого не писать, вызвать функции cout, cin, endl тоже можно, но уже длиннее: std::cout, std::cin, std::endl.

Во-вторых, для вывода на экран используется поток cout, в котором не нужно указывать спецификаторы %d и тому подобные вещи. Это уже много удобнее. Библиотека сама понимает, как выводить переменную соответствующего типа на экран (форматированный вывод с заданной точностью рассмотрим позже). Это относится и к cin - все, что нужно, просто перенаправить вывод из \sin в переменную a. При этом следует обратить внимание, амперсанд & перед переменной, получающий ее физический адрес, также не нужен.

Особенности второй реализации (продолжение)

Следует также обратить внимание на использование endl для переноса строки (на самом деле специальная аббревиатура endl отвечает за закрытие буфера, что эквивалентно переносу строки). Конечно, вместо endl можно было использовать старый, добрый есs-код:

```
cout <<<mark>"</mark>Итак, Вы ввели число " << a<< '`\n'';
```

Можно вводить, выводить сразу несколько переменных разных типов, не заботясь об этом, например, так:

```
std::cin >> a >> b;
std::cout <<"Итак, Вы ввели число " << a << ", "<< b << std::endl;
```

В любом случае - это новая более гибкая возможность с сохранением старого функционала.

Особенности объявления переменных

В языке С все объявления должны находиться в начале блока до любых исполняемых операторов. В языке С++ объявления могут размещаться всюду, где может стоять исполняемый оператор, при условии, что они предшествуют использованию того, что объявляется. Например,

```
for (int i=0; i<=9; i++) cout << i;
cout <<end|;</pre>
```

При этом область действия локальной переменной в языке C++ начинается с ее объявления и распространяется до закрывающейся правой скобки }. Т.е. в нашем примере по выходу из цикла переменная і уже не видна. И код:

```
for (int i=0; i<=9; i++) cout << i;
cout <<end|;
cout << i;</pre>
```

приведет к сообщению об ошибке.

Использование прототипов

Прототипы функций позволяют компилятору С контролировать правильность вызова функций с точки зрения соответствия типов. В ANSI С они не являются обязательными.

В языке С++ для всех функций требуется их прототип!

Хотя функция, определенная в файле до первого обращения к ней, действует как прототип. Например, так можно:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int f(int a, int b) {return a+b;}
int main() { cout <<f(6,8); return 0; }</pre>
```

А так нельзя:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() { cout <<f(6,8); return 0; }
int f(int a, int b) {return a+b;}</pre>
```

Использование прототипов (продолжение)

Здесь уже нужно использовать прототип

```
#include <iostream>
using namespace std;
int f(int, int);
 int main() { cout << f(6,8); return 0; }
int f(int a, int b) {return a+b;}
```

В языке С для определения пустого списка параметров в круглые скобки помещается ключевое слово void. Если в круглых скобках прототипа функции в С ничего не содержится, то для этой функции полностью отключается проверка параметров и не делается никаких предположенний относительно числа этих параметров и их типа. При обращениях к этой функции могут передаваться любые параметры без выдачи компилятором каких-либо ошибок.

В С++ при задании пустого списка параметров в круглых скобках также либо записывается void, либо вообще ничего не записывается. Но это лишь означает, что у функции по-честному нет параметров.

Использование прототипов (продолжение)

Реализация программы в виде набора функций хороша с точки зрения разработки программного обеспечения, но обращения к функциям связаны с накладными расходами времени исполнения (нужно время, чтобы переключиться на функцию, а затем вернуться обратно в место ее вызова). В С++ предусмотрены встроенные функции, позволяющие уменьшить накладные расходы при вызове функций - особенно для функций небольших размеров. Для этого можно использовать модификатор inline, который помещается перед типом возвращаемого функцией значения в определении функции и рекомендует компилятору генерировать в месте вызова функции ее копию кода, с тем, чтобы избежать вызова функции. Компромисс состоит в том, что вместо одной копии функции, в которую передается управление всякий раз при ее вызове, в программу вставляется несколько копий этой функции. Компилятор может игнриировать inline и обычно так и поступает, за исключением очень маленьких функций.

Параметры-ссылки

В языке С при всех обращениях к функциям параметны передаются по значению. Передача параметров по ссылке имитируется в С путем передачи в функцию указателя на объект и последущего доступа к этому объекту путем разыменования указателя в вызываемой функции. В языке С++ в функции можно объявлять параметры -ссылки. Чтобы указать, что параметр передается по ссылке необходимо после типа параметра в прототипе функции поместить символ амперсанда &. Например, можно написать такую программу на С++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void f(int &);
void f(int & a) {a++;}
int main(){
  int a;
  cin>>a;
  f(a);
  cout<<a<<endl;}</pre>
```

Параметры-ссылки

Это было бы эквивалентно следующей программе в С

```
#include <stdio.h>
void f(int *);
void f(int* x) {(*x)++;}
int main()
{
   int a;
   scanf("%d",&a);
   f(&a);
   printf("%d", a);
}
```

Ссылки также могут служить в качестве псевдонимов для других переменных внутри некоторой функции. Например, :

```
int a = 666;
int &b = a;
b+=111;
cout<<a<<end|;</pre>
```

Параметры-ссылки

В последнем примере это эквивалентно увеличению переменной а на 111. Переменные-ссылки должны инициализироваться при их объявлении и не могут быть переназначены в качестве псевдонимов других переменных.

Динамическое распределение памяти

Для упрощения управленния динамической памятью в C++ предназначены операции new, delete.

В С для этих целей использовались malloc, free. При этом malloc требовало явного указания количества выделяемых байт с помощью sizeof. В С++ память выделить проще. Оператору new не нужно указывать размер памяти, он сам определит его по типу создаваемого объекта. При этом создаваемый объект можно еще инициализировать:

```
float *a = new float (3.14);
```

В этом примере выделяется память для объекта типа float, на который указывает указатель а.

Динамическое распределение памяти (продолжение)

Можно также создавать динамические массивы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int *ar;
  ar = new int[3];
  cin >> ar[0]; cin >> ar[1]; cin >> ar[2];
  cout<<ar[0]<<ar[1]<<ar[2];
  delete [] ar;
  return 0;
}</pre>
```