Основы операционных систем

Лекции

Савва Чубий, БПИ233

2024-2025

2024-09-02		
Обзор. Введение		4
Структура вычи	ислительной системы	4
Определение от	перационной системы. Основные точки зрения	4
	іслительных систем	
1-ый пери	год (1945 – 1955)	4
2-ой пери	од (1955 – начало 60-ых)	5
	(начало 60-ых – 1980)	
2024-09-09		
4-ый пери	юд (1980 – 2005)	6
5-ый пери	юд (2005 – ??)	6
Основные функ	ции ОС	6
Архитектурные особе	нности построения ОС	7
Внутреннее стр	оение ОС	7
Понятие процесса. От	ерации над процессами	8
Процесс		8
Состояние проп	jecca	8
2024-09-16		
	ontrol Block и контекст процесса	
Одноразо	вые операции	9
Создание	процесса	9
Завершен	ие процесса	9
Запуск пр	оцесса	10
Приостан	овка процесса	10
Блокиров	ание процесса	10
Разблокир	оование процесса	10
Пример ц	епочки операций	10
Кооперация процессо	В	10
Категории сред	ств взаимодействия	10
Как устанавлив	ается связь	10
Информационн	ая валентность процессов и средств связи	11

Особенности канальных средств связи	11
Буферизация	11
Модель передачи данных	11
Примеры средств связи	11
Pipe	11
FIFO (именованный pipe)	
Надежность средств связи	12
Как завершить связь?	12
Нити исполнения (threads)	12
Алгоритмы синхронизации	14
Условие Бернштейна	14
Как чинить?	14
2024-09-30	
Конкретные алгоритмы (программные)	15
Запрет прерываний	15
Переменная-замок	15
Строгое чередование	15
Флаги готовности	16
Алгоритм Петерсона	16
Bakery algorithm (алгоритм булочной)	
Заключение	
Аппаратная поддержка	
Команда Test-And-Set	
Команда Swap	
Механизмы синхронизации	
Семафор Дейкстры	
Проблема Producer–Consumer	
Решения с тремя семафорами	
Мониторы Хора (Hoare)	
Условные переменные	
Producer–Consumer	
2024-10-07	
Очереди сообщений	20
Задача Producer–Consumer	20
Эквивалентность механизмов	20
Мониторы Хора через семафоры Дейкстры	20
Очереди сообщений через Семафоры Дейкстры	
Семафоры Дейкстры через Мониторы Хора	
Семафоры Дейкстры через Очереди сообщений	
Пример решения задачи	
Через семафоры	
Через очереди сообщений	
Через мониторы	
Планирование процессов	
Уровни планирования	
Цели планирования	
Желаемые свойства алгоритмов	
1	

Параметры планирования24	ł
Когда нужно делать краткосрочное планирование?24	1
Конкретные алгоритмы25	5
FCFS (First Come – First Served) (невытесняющий)	5
2024-10-14	-
О долгосрочном и краткосрочном планировании	
Round Robin (вытесняющий FCFS)	5
SJF (Shortest Job First)	5
Не вытесняющий вариант25	5
Вытесняющий вариант25	5
Проблема SJF	5
Для долгосрочного планирования26	5
Гарантированное планирование	ó
Приоритетное планирования	5
Простые схемы управления памятью	7
Иерархия памяти	7
Принцип локальности	7
Проблема разрешения адресов	7
Логическое адресное пространство	7
2024-10-21	_
Функции ОС и Hardware	7
На конкретных примерах	3
Однопрограммная система	3
Фиксированные разделы	3
Динамические разделы	3

2024-09-02

– Обзор. Введение ——

Карпов Владимир Ефимович

carpson@mail.ru

Оценка:

$$O_{\text{reop}} \frac{O_{\text{kp}} + O_{\text{9k3}}}{2}$$

$$\mathbf{O}_{\text{utor}} \frac{2*\mathbf{O}_{\text{практ}}*\mathbf{O}_{\text{теор}}}{\mathbf{O}_{\text{практ}} + O_{\text{теор}}}$$

0 за O_{reop} или $O_{\mathrm{практ}}$ обнулит $O_{\mathrm{итог}}$

— Структура вычислительной системы —

- Пользователь (человек или устройство)
- Программное обеспечение
 - Прикладные программы
 - Системные программы
 - Прочие системные программы
 - Операционная система
- Техническое обеспечение

Границы между прикладным и системными программами условны

— Определение операционной системы. Основные точки зрения —

- Распорядитель ресурсов
- Защитник (разграничитель) пользователей и программ
- Виртуальная машина (создание абстракций для работы с файлами, памятью и тд)
- «Кот в мешке»
- Постоянно функционирующее ядро (программа, которая поддерживает работу других программ)

• ...

— Эволюция вычислительных систем —

Факторы отбора эволюции выч. систем:

- Удобство пользования
- Стоимость
- Производительность

Развитие hard- и software нужно рассматривать совокупно

Периоды развития:

<u> 1-ый период (1945 – 1955)</u>

- Ламповые машины
 - Огромные
 - Часто перегорали

- Нет разделения персонала
- Ввод программы коммутацией или перфокартами
- Одновременное выполнение только одной операции (те только либо программирование, либо расчеты, либо счет перфокарты и тд)
- Появление прообразов первых компиляторов
- Нет операционных систем

Фон Нейман имеет минимальное отношение к принципам Фон Неймана

ENIAC работал в 10-ой ссч

2-ой период (1955 – начало 60-ых)

- Полупроводниковые компьютеры
- Разделение персонала
- Бурное развитии алгоритмических языков
- Ввод задания колодой перфокарт
- Вывод результатов на печать
- Пакеты заданий и системы пакетной обработки (прообраз операционных систем)

Начало использования ЭВМ в коммерческих и исследовательских целях

<u> 3-период (начало 60-ых – 1980)</u>

- Микросхемы, машины на интегральных схемах
 - Машины меньше
 - Сигнал идет быстрее, можно повысить тактовую частоту
 - Считыватели и принтеры становятся bottleneck
- Использование спулинга (отдельные процессоры для ввода, вывода и счета)
- Планирование заданий (из-за создания магнитных дисков)
- Мультипрограммные пакетные системы
- Системы разделения времени (time-sharing)

Изменения из-за мультипрограммирования:

Software	Hardware
• Планирование заданий	• Защита памяти
• Управление памятью	• Сохранение контекста
• Сохранение контекста	• Механизм прерываний
• Планирование использования процессора	• Привилегированные команды (в тч коман-
• Системные вызовы	ды ввода/ вывода)
• Средства коммуникации между програм-	
мами	
• Средства синхронизации	

2024-09-09

Опр. Квант времени — время, пока программа работает подряд (без передачи управления другим программам)

Раньше клавиатура и дисплей стали независимы, потом превратились в терминалы, которые выводили данные во время выполнения программы

Появилась возможность отладки

Появляются файловые системы (много пользователей могут работать на одном устройстве хранения данных)

Программа обычно считается частями: всё программу хранить в оперативной памяти не обязательно

Появляется концепция **виртуальной памяти**: абстракция, иллюзия большой оперативной памяти

Появилась идея обратной совместимости, полной совместимости, линеек устройств (от слабых компьютеров до мейнфреймов)

Популярные линейки:

- IBM
- PDP

Обратная совместимость имеет преимущества, но и заставляет «тащить» за собой недостатки

В опр момент IBM решили, что баги в системе править не будут, так как возникают новые баги

- 1980 год развитие больших интегральных схем: весь процессор мог быть на одном кристалле
- Первые персональные ЭВМ
- Дружественное программное обеспечение: программы пишутся для удобства пользователей
- Резкая деградация ОС: пропадает мультипроцессорность, защита памяти и т.д.
- Из-за роста мощности (в 90-е) деградация ОС прекращается
- Переосмысление роли сетей: из оборонки в пользовательские
- Сетевые и распределенные ОС

Сетевая ОС — пользователь явно использует возможности сети

Распределенная OC- пользователь неявно использует возможности сети, используется абстракция

Период широкого использования ЭВМ в быту, в образовании, на производстве

- Появление многоядерных процессоров
- Мобильные компьютеры
- Высокопроизводительные вычислительные системы
- Облачные технологии
- Виртуализация выполнения программ: выполнение программы на любом из компьютеров распределительной сети

Период глобальной компьютеризации

— Основные функции OC —

- Планирование заданий и использование процессора
- Обеспечение программ средствами коммуникации и синхронизации (межпроцессорные коммуникации)
- Управление памятью
- Управление файловой системой
- Управление вводом-выводом

• Обеспечение безопасности

Дальше в курсе будем изучать, как эти функции выполняются по отдельности и совместно

Архитектурные особенности построения ОС

—— Внутреннее строение OC ——

- Монолитное ядро:
 - Каждая процедура может вызывать каждую
 - Все процедуры работают в привилегированном режиме
 - Ядро совпадает со всей операционной системой (вся ОС всегда сидит в оперативной памяти)
 - Точки входа в ядро системные вызовы

٠	+, -	
	– Быстродействие	– Нужно много памяти
		– Невозможность модификации без полной перекомпиляции

- Многоуровневая (Layered) система:
 - Процедура уровня K может вызывать только процедуры уровня K-1
 - [Почти] все уровни работают в привилигировнном режиме
 - Ядро [почти] совпадает со всей операционной системой
 - Точка входа верхний уровнеь

•	+, -	
	– Легкая отладка (при удачном проектиро-	– Медленно
	вании)	– Нужно много памяти
		– Невозможность модификации без пол-
		ной перекомпиляции

- Микроядерная (microkernel) архитектура:
 - Функции микроядра:
 - взаимодействие между программами
 - планирование испльзования процессора
 - ...
 - ▶ Микроядро лишь малая часть ОС
 - ▶ Остальное отдельные программы-"менеджеры", раб в пользовательском режиме
 - Всё общение через микроядро

•	+	-
	– Только ядро — «особенное»	– Ядро перезагружено — bottleneck
	– Легче отлаживать и заменять компоненты	– Всё очень-очень медленно работает

- Виртуальные машины
 - У каждого пользователя своя копия hardware
 - Пример:
 - Реальное hardware
 - Реальная ОС
 - Виртуальное hardware Linux Пользователь 1
 - ► Виртуальное hardware Windows 11 Пользователь 1
 - ▶ Виртуальное hardware MS-DOS Пользователь 1

٠	+	-
	- Удобно	– Медленно из-за многоуровневости

- Экзоядерная (новая микроядерная) архитектура:
 - Функции экзоядра:
 - взаимодействие между программами
 - выделение и высвобождение физических ресурсов
 - контроль прав доступа
 - Весь остальной функционал выкидывается в библиотеки

Подходы не используются в чистом виде

Понятие процесса. Операции над процессами

— Процесс —

Термины «программа» и «задание» были придуманы для статических объектов

Для динамических объектов будем использовать «процесс»

Процесс характеризует совокупность:

- набора исполняющихся команд
- ассоциированных с ним ресурсов
- текущего момента его выполнения (контекст)

Процесс \neq программа, которая исполняется тк:

- одна программа может использовать несколько процессов
- один процесс может использовать несколько программ
- процесс может исполнять код, которого не было в программе

— Состояние процесса —

Процесс сам состояния не меняет, его переводит ОС, совершая «операцию»

2024-09-16

Набор (пар) операций:

- одноразовые:
 - создание завершение
- многоразовые:
 - запуск приостановка
 - блокирование разблокирование
 - изменение приоритета процесса

Process Control Block и контекст процесса

Process Control Block — структура (или набор структур) с информацией о процессе; хранит:

- Регистровый контекст:
 - Программный счетчик
 - Содержимое регистров
- Системный контекст:
 - Состояние процесса
 - Данные для планирования использования процессора и управления памятью
 - Учетная информация

РСВ хранится в адресном пространстве ОС

Код и данные в адресном пространстве — пользовательский контекст

Контекст процесса — совокупность всех трех контекстов

Одноразовые операции

Медленные тк:

- Выполняют много действий
- Выделяют/ освобождают ресурсы
- Меняют число процессов

Первые несколько процессов создаются «хитро»

Всякий новый процесс рождается от другого процесса \rightarrow процессы образуют генеологическое дерево (или лес)

Создание процесса

- 1. Присваивание PID
- 2. Создание РСВ с состоянием «рождение»
- 3. Выделение ресурсов.

Подходы:

- 1. из ресурсов родителя
- 2. из ресурсов ОС (более частый вариант)
- 4. Занесение кода в адресное пространство и установка программного счетчика.

Подходы:

1. Клонирование родителя (в UNIX)

Есть системный вызов, который создает клона

Есть системный вызов, который полностью заменяет пользовательский контекст

- 2. Из файла (в Windows)
- 5. Окончательное заполнение РСВ
- 6. Изменение состояния на «готовность»

Завершение процесса

Состояние «закончил исполнение» нужно, чтобы возможно было узнать причину завершения

- 1. Изменение состояния на «закончил исполнение»
- 2. Освобождение ресурсов
- 3. Очистка элементов РСВ
- 4. Сохранение в РСВ информации о причинах завершения

Процесс выкидывается из системы, когда родитель

- умирает
- интересуется причинами завершение

Если родитель умер раньше ребенка, PID=1 усыновляет ребенка

Zombie-процесс – процесс в состоянии «закончил исполнение»

Запуск процесса

- Изменение состояние на «исполнение»
- Обеспечение наличия в оперативной памяти необходимой информации
- Восстановление значения регистров
- Передача управления по адресу программного счетчика

Приостановка процесса

- Автоматическое сохранение програмного счетчика и части регистров (работа hardware)
- Передача управления по специальному адресу (работа hardware)
- Сохранение динамическойчасти
- Обработка прерывания
- Перевод процесса в состояние «Готовность»

<u>Блокирование процесса</u>

- Сохранение контекста процесса в РСВ
- Обработка системного вызова
- Перевод процесса в состояние «ожидание»

Разблокирование процесса

- Уточнение, какое событие произошло
- Проверка наличия процесса, ожидавшего события
- Перевод ожидающего процесса в состояние «готовность»
- Обработка произошедшего события

Пример цепочки операций

——— **Кооперация процессов** ——

Кооперативные (взаимодействующие) процессы — процессы, которые влияют на поведения друг друга путем обмена информацией

Основные причины кооперации:

- Повышение скорости решения задач (для многоядерной системы)
- Совместное использование данных
- Модульная конструкция какой-то системы
- Для удобства работы пользователя

Взаимодействие между процессами происходят через ОС

— Категории средств взаимодействия —

- Сигнальные: передача бита
- Канальные: логический канал
- Разделяемая память: общее адресное пространство

— Как устанавливается связь —

- Нужна ли инициация?
 - Обычно нужна для канальной и разделяемой памяти и не нужна для сигнальной
- Способы адресации:
 - Прямая
 - Симметричная: и отправитель, и получатель указывают ID друг друга

- Асимметричная: только отправитель указывает ID получателя
- Косвенная: есть вспомогательный объект для передачи

— Информационная валентность процессов и средств связи —

- Сколько процессов может одновременно ассоциировать с конкретным видом связи? «It depends».
- Сколько идентичных средств связи может быть задействовано между двумя процессами? «It depends».
- Направленность связи:
 - Симплексная связь: односторонняя
 - Полудуплексная связь: как в рации
 - Дуплексная связь: двусторонняя

2024-09-23

— Особенности канальных средств связи —

Буферизация

Обладает ли канал внутренней памятью

Случаи:

• Буфера нет

Процесс-передатчик блокируется, пока процесс-получатель не считает данные

• Буфер неограниченной емкости (физически не реализуем)

Процесс-передатчик никогда не ждет

• Буфер конечной емкости

Самый частый случай

Модель передачи данных

- Потоковая модель
 - Операции приема/ передачи не интересуются содержанием данных и их происхождением
 - Данные не структурируются
 - Нет разделителей между записываемыми блоками
 - Можно считывать любое количество байт
- Модель сообщений
 - На данные накладывается некоторая структура
 - Отдельные сообщения явно разделены
 - Иногда сообщение хранит дополнительные данные, например, имя процесса-отправителя
 - Считывать можно только сообщение целиком

—— Примеры средств связи ——

PIPE

- Потоковая модель
- Косвенная адресация

- Читать и писать может любое число процессов
- Однонаправленный

Через ріре могут общаться только процессы-родственники, так как вход и выход в ріре не видны остальной ОС.

FIFO (именованный ріре)

Вход и выход именованы

Теперь общаться могут любые процессы, а не только родственники

— Надежность средств связи —

Система считается надежным:

- Нет потери информации
- Нет повреждения информации
- Нет нарушения порядка
- Не появляется лишняя информация

— Как завершить связь? —

Специальное действие для завершение нужно, если было нужно специальное средство для завершения

Если один и процессов больше не будет использовать средство связи, то система оповещает другой

——— Нити исполнения (threads) ———

Ввести массив А
Ожидания ввода А
Ввести массив В
Ожидания ввода В
Ввести массив С
Ожидания ввода С
А = A + B
С = A + C
Вывсети массив С
Ожидание вывода С

Процессор много простаивает — хочется распараллелить: нужен второй процесс:

Процесс 1 Процесс 2

Создание процесса 2

Переключение контекста

Доступ к общей памяти

Ожидание ввода А и В

Переключение контекста

Доступ к общей памяти

TODO

Нужны дополнительные действия:

- Породить процесс 2
- Получить разделяемую память

• Нужны переключения контекста

На одноядерной системе это неэффективно из-за доп расходов

Аналогия с железной дорогой:

- Поезд процессор с регистрами и данными в стеке
- Стрелки условные переходы
- Склады данные вне стрека/ операции ввода-вывода

Если два поезда могут ехать одновременно, то получается мультипроцессорная система

Thread — каждый из поездов

В процессе могут быть несколько thread-ов:

- Общие:
 - Системный контекст (всего процесса)
 - ▶ Код
 - Данные вне стека
- Разные:
 - Регистровый контекст
 - Стек
- Системный контекст thread-a

Для создания нового thread-а используется системный вызов

Между thread-ами есть отношение родитель-ребенок

У thread-ов тоже есть состояния, как и у процессов

Master thread (главная нить) — нить создаваемая при создании процесса

Thread-ы хороши, так как создавать их «дешевле», чем новые процессы

Thread-ы могут создавать либо на уровне библиотек, либо на уровне ядра

Thread 1		Thread 2
Создание нити 2		
Ввести массив А		
Ожидание ввода А		
	Переключение контекста	
		Ожидание ввода А и В
	Переключение контекста	
Ввести массив В		
Ожидание ввода В		
Ввести массив С		
Ожидание ввода С		
	Переключение контекста	

Переключение контекста

A = A + B

C = A + C

Вывести массив С

Ожидание вывода С

- Алгоритмы синхронизации -

Активность — последовательное выполнение ряда действий, направленных на достижение определенной цели

Операции внутри активности считаем атомарными (неделимыми): между операциями «отвлекаться» можно, во время операции — нельзя

Активность Р из операций а b с

Активность Q из операций d e f

Последовательное выполнения PQ: a b c d e f

Псевдопараллельное выполнение (режим разделения времени): порядок операций от каждой активности фиксирован, но они могут чередоваться — интерливинг. Например, ${\bf a}$ d e ${\bf b}$ ${\bf c}$ f

Если активности зависимы, то могут быть проблемы

Недетерминированный набор — при одинаковых начальных результатах возможны разные результаты

Детерминированый набор — при одинаковых начальных данных результат всегда один

— Условие Бернштейна —

Достаточные условия детерминированности набор

Входные данные активности (W): объединение множеств входных данных всех активностей Выходные данные активности (R): объединение множеств выходных данных всех активностей

Условия (для двух активностей Р и Q):

- $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$
- $W(P) \cap R(Q) = \emptyset$
- $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

—— Как чинить? ——

Нужно запретить «плохие» чередования

В недетерминированных наборах всегда встречается race condition (состояние гонки).

Mutual exclusion (взаимоисключение): если процесс захватил ресурс, то больше никто другой его не использует. Используется, когда не важно, кто первый захватил ресурс

Критические секции — участки, которые приводят к появлению race condition

Нужно сделать, чтобы критические секции выполнялись, как атомарные операции. Для этого нужно ввести «пролог» и «эпилог» для критических секций

```
while (some condition) {
    entry section
    critical section
    exit section
    remainder section
}
```

Требования к алгоритмам синхронизации (от Дейкстры?):

- Алгоритм должен быть на уровне software
- Нет предположений об относительных скоростях выполнения и числе ядер

- Выполняется условие взаимоисключения (mutual exclusion) для критических участков
- Выполняется условие прогресса (progress):

Только процессы, готовые войти в критическую секцию, принимаю решение, кто первый Решение не должно приниматься за конечное время

• Выполняется условие ограниченного ожидания (bound waiting):

Каждый процесс «не пускают» не более заранее выбранного числа раз

2024-09-30

— Конкретные алгоритмы (программные) —

Запрет прерываний

Существует команда процесса (Clear Interrupt), которая заставляет его игнорировать почти все прерывания, кроме критических.

У процесса не могу отобрать процессор ни при каких условиях.

Существует парная команда, которая обрабатывает все запомненные и новые прерывания.

```
while (some condition) {
     запретить все прерывания
     critical section
     paзрешить все прерывания
     remainder section
}
```

Если в программе есть бесконечный цикл, то вся система насмерть зависнет.

Команды доступны только ядру. Прием используется только внутри кода ОС.

Переменная-замок

Общая переменная-замок для всех процессов в наборе

```
shared int lock = 0;
while (some condition) {
   while (lock == 1);
   lock = 1;
   critical section
   lock = 0;
   remainder section
}
```

Если между while (lock == 1); и lock = 1; перейдет передача управления, то будет беда: оба процесса войдут в критическую секцию.

Строгое чередование

Введем порядок, в котором процессы будут проходить свои критические секции.

```
// для двух процессов
// i-ый процесс
shared int turn = 0;
while (some condition) {
   while (turn != i);
   critical section
```

```
turn = (i + 1) % 2;
remainder section
}
```

Если у процессов скорость выполнения сильно разная, то один из процессов может очень долго ждать входа в критическую секцию.

Флаги готовности

```
shared int ready[proc_num] = {0};
while (some condition) {
    ready[i] = 1;
    while (ready[1 - i]);
    critical section
    ready[0] = 0;
    remainder section
}
```

Если оба процесса скажут, что они готовы, то беда: оба зависнут в цикле.

Алгоритм Петерсона

Совмещение идей очередности и готовности.

```
// для 0-ого процесса
shared int ready[2] = {0};
shared int turn;
while (some condition) {
  ready[0] = 1;
  turn = 1;
  while (ready[1] && turn == 1);
  critical section;
  ready[0] = 0;
  remainder section;
}
```

Все пять требований выполняются.

Для n процессов алгоритм сложнее, но существует.

BAKERY ALGORITHM (алгоритм булочной)

«Алгоритм регистратуры в поликлинике»

Основные идеи:

- 1. Процессы можно сравнивать по именам (id-шникам)
- 2. Перед входом в критическую секцию процессы получают «талон» с номером. Может случиться, что номера талонов совпали.
- 3. В критическую секцию входит тот, у кого меньше пара (номер талона, іd-шник).

Заключение

Всё работало хорошо до 2005 года, пока не появились многоядерные системы

Раньше использовалась строгая модель консистентности памяти: из ячейки всегда считывается то значение, которое последнее было туда записано.

Модель плоха с точки зрения hardware: кэши разных ядер и оперативу долго синхронизировать.

Модель ослабили: синхронизацию производять только после накопления некоторого числа изменений.

Алгоритмы синхронизации стали нерабочими: теперь после каждого изменения shared переменной нужно атомарно синхронизировать кэши.

Команда Test-And-Set

```
int Test-And-Set(int* a) {
    int tmp = *a;
    *a = 1;
    return tmp;
}
// Но выполняется процессором атомарно
shared int lcok = 0;
while(some condition) {
    while (Test-And-Set(&lock));
    critical section
    lock = 0;
    remainder section
}
```

Нарушается условие ограниченного ожидания, но это легко чиниться.

Команда Swap

```
void Swap(int* a, int* b) {
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}
shared int lock = 0;
int key = 0;
while (some condition) {
    key = 1;
    do Swap(&lock, &key);
    while (key);
    critical section
    lock = 0;
    remainder section
}
```

Тоже нарушается условие ограниченного ожидания, но это легко чиниться.

- Механизмы синхронизации

Механизмы внутри ОС

Недостатки программных алгоритмов:

- 1. Ослабленная модель консистентности памяти
- 2. Перевод цикла активного ожидания (busy wait) в цикл активного ожидания ¹: «Кручение» в while-замке жрет процессорное время
- 3. Классические алгоритмы плохо работают в случае введения приоритетов процессов:

Проблема, если низко приоритетный процесс вошел в критическую секцию, а у него отобрали управление:

- 1. высоко приоритетный не может войти в критическую секцию, так так там низко приоритетный
- 2. низко приоритетный не может выйти из критической секции, так как у него отняли управление

— Семафор Дейкстры —

S — семафор — целая неотрицательная разделяемая переменная

При создании инициализируется любым неотрицательным значением

Допустимые атомарные операции:

```
1. P(S):
    while (S == 0) block process
    S -= 1
2. V(S):
```

«Задача об обедающих философах»

— Проблема Producer-Consumer —

Два процесса (в более сложной постановке процессов может быть больше):

- 1. Один производит информацию
- 2. Один потребляет

S += 1

Обмениваются информацией через буфер конченого размера:

- 1. Если в буфере нет места, то Producer блокируется
- 2. Если в буфере пусто, то Consumer блокируется

Критическая секция — работа с буфером

Решения с тремя семафорами

Семафоры:

- 1. Взаимоисключение работы буферов (mut_ex)
- 2. Блокировка Producer (full)

Semaphore mut ex = 1;

3. Блокировка Consumer (empty)

```
Semaphore full = 0;
Semaphore empty = N;
Producer:
                  Consumer:
while (1) {
                 while (1) {
    produce_item();
                      P(full)
    P(empty);
                      P(mut ex)
    P(mut_ex);
                      get_item();
    put_item();
                      V(mut ex);
    V(mut_ex):
                      V(empty);
    V(full);
                      consume item();
}
```

¹это не всегда эффективно из-за накладных расходов

Вдруг совершили ошибку: в Consumere перепутали местами строки P(full) и P(mut_ex). Всё ломается: заходим в состояние вечного ожидания. Эту ошибку сложно отследить, так как она возникает только при определенных условиях.

```
—— Мониторы Xopa (Hoare) ——
```

В ЯП встраиваются определенные конструкции — мониторы Хора.

```
Monitor monitor_name {
    Oписание внутренних переменных;
    void m1(...) {...}
    void m2(...) {...}
    ...
    void mn(...) {...}
    Блок инициализации переменных;
}
```

Со внутренними переменными можно работать только используя методы монитора.

Только один метод монитора может быть вызван (это достигается ОС и компилятором языка).

Условные переменные

Condition C;

Всегда лежат внутри монитора.

Операции:

- 1. C.wait: Всегда блокирует данный процесс
- 2. C. signal: Разблокирует один процесс, который раньше выполнил .wait, если он есть. Процесс мгновенно вылетает из монитора.

PRODUCER-CONSUMER

```
Monitor PC {
    Condition full, empty;
    int count;
    void put() {
        if (count == N) full.wait;
        put_item();
        if (count == 1) empty.signal; // Если ждал consumer, то разбудили его
    }
    void get() {
        if (count == 0) empty.wait;
        get_item();
        --count;
        if (count == N - 1) full.signal; // Если ждал producer, то разбудили его
    { count = 0; }
}
Producer:
                   Consumer:
while (1) {
                   while (1) {
    produce_item();
                       PC.get();
```

```
PC.put(); consume_item();
}
```

В этом методе хорошо то, что сложно налажать. Плохо, что нужен ЯП с соответствующей конструкцией.

2024-10-07

— Очереди сообщений —

Примитивы обмена информацией

- 1. send(address, message): отправить сообщение message в очередь address
 - Блокируется при попытке записи в полный буфер
- 2. receive(address, message): получить сообщение message из очереди address

Блокируется при чтении из пустого буфера. Получение сообщений в порядке FIFO

Работают атомарно

Обеспечивают взаимоисключение при работе с буфером

Задача Producer-Consumer

— Эквивалентность механизмов —

Все механизмы синхронизации эквиваленты: имея один механизм можно написать все другие

Мониторы Хора через семафоры Дейкстры

```
Semaphore mut ex = 1; // Для организации взаимоисключения
// При входе в монитор
void mon_enter(void) {
    P(mut_ex);
}
// Для выхода по return (в конце метода)
void mon_exit(void) {
    V(mut_ex);
}
// Для каждой условной переменной
Semaphore c_i = 0;
shared int f i = 0;
// Для операции wait на условной переменной i
void wait(i) {
    f_i += 1;
    V(mut_ex);
    P(c_i);
    f_i -= 1;
```

```
}
// Для операции signal
void signal_exit(i) {
    if (f_i) {
       V(c_i);
    } else {
        V(mut_ex);
}
                   Очереди сообщений через Семафоры Дейкстры
// Для очереди сообщений А
Semaphore Amut_ex = 1;
Semaphore Afull = 0;
Semaphore Aempty = N; // N - системный размер буфера
           void send (A, msg) {
                                                     void receive(A, msg) {
               P(Aempty);
                                                         P(Afull);
               P(Amut_ex);
                                                         P(Amut_ex);
               put_item(A, msg);
                                                         get_item(A, msg);
               V(Amut_ex);
                                                         V(Amut_ex);
               V(Afull);
                                                         V(Aempty);
           }
                                                     }
                     Семафоры Дейкстры через Мониторы Хора
Monitor sem {
    unsigned int count;
    Condition c;
    void P(void) {
        if (count == 0) {
            c.wait;
        count -= 1;
    }
    void V(void) {
        count += 1;
        c.signal;
    { count = N; }
}
                   Семафоры Дейкстры через Очереди сообщений
void Sem_init(int N) {
    int i;
    создать очередь сообщений m;
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        send(M, msg);
}
void Sem_P() {
```

```
receive(M, msg);
}

void Sem_V() {
    send(M, msg);
}

—— Пример решения задачи ——
```

В лесу стоит пустая бочка меда. Прилетают пчелы и кладут по капле. Только одна пчела может класть каплю меда.

Медведь ест полную бочку меда. Пчела, положившая последнюю каплю, кусает медведя, чтобы позвать его есть мед.

Через семафоры

Нужно понять, где процессы могут уходить в ожидание:

- Пчела, когда другая пчела в бочке
- Пчела, когда бочка полная
- Медведь, когда бочка пуста

```
Semaphore bee = 1;
Semaphore bear = 0;
shared int Count = 0;
                   Пчела:
                                                              Медведь:
          while (1) {
                                                         while (1) {
                                                             P(bear);
              P(bee);
              Count++;
                                                             Count = 0;
              if (Count == N) {
                                                             V(bee);
                                                             // идет бродить
                  V(bear);
              } else {
                                                         }
                  V(bee);
              // улетает за медом
          }
```

Через очереди сообщений

```
shared int Count = 0;
MessageQueue bee, bear;
                   Пчела:
                                                              Медведь:
          while (1) {
                                                        send(bee, m);
              receive(bee, m);
                                                        while (1) {
              Count++;
                                                            receive(bear, m);
              if (Count == N) {
                                                            Count = 0;
                   send(bear, m);
                                                            send(bee, m);
              } else{
                                                            // идет бродить
                  send(bee, m);
              }
              // улетаем за медом
          }
```

Через мониторы

```
Monitor bb {
    Condition cbee, cbear;
    int Count;
    void bee() {
        if (Count == N) {
            cbee.wait;
        }
        Count++;
        if (Count == N) {
            cbear.signal;
        } else {
            cbee.signal;
        }
    }
    void bear() {
        if (Count != N) {
            cbear.wait;
            Count = 0;
            cbee.signal
        }
    }
    { Count = 0; }
}
                   Пчела:
                                                               Медведь:
           while (1) {
                                                         while (1) {
               bb.bee();
                                                              bb.bear();
               // летим за медом
                                                              // идет бродить
           }
```

——— Планирование процессов —

Нужно распределить ограничить ресурсы между многими потребителями. Для этого нужно:

- 1. Поставить цель планирования (критерий)
- 2. Придумать алгоритм, который опирается на некоторые параметры системы

— Уровни планирования —

• Долгосрочное планирование (например, планирование заданий)

Обычно на процессоре пытаются поддерживать фиксированное число работающих заданий. Это число называется **степенью мультипрограммирования**. Тогда новое задание появляется только, когда завершается другое. Решение о запуске задач принимается редко и надолго.

• Среднесрочное планирование (например, swapping)

He завершившийся процесс временно выкачивают из оперативной памяти в постоянную. Потом когда-то возвращают.

• Краткосрочное планирование (например, планирование запуска процессов)

Решение принимается часто, каждый квант времени (каждые 100мс).

— Цели планирования —

- Справедливость: все процессам давать примерно одинаковое число времени
- Эффективность: ЦП загружен на 100% (на практике обычно не достигается) Иногда на процессоре запускают IDLE процесс (работающий вхолостую)
- Сокращение [среднего] полного времени выполнения (turnaround time)
- Сокращение времени ожидания (waiting time): часть времени от turnaround time, когда мы не исполняемся
- **Сокращение времени отклика** (response time): время от момента нажатия до появления реакции
- Существуют некоторые другие цели

Цели друг другу противоречат

— Желаемые свойства алгоритмов —

- **Предсказуемость**: можно заранее оценить время работы программы; программа всегда должна работать примерно одно и то же время
- Минимизация накладных расходов (overhead)
- Равномерность загруженности вычислительной системы
- Масштабируемость: небольшое увеличение нагрузки не должно приводить к резкому ухудшению характеристик

— Параметры планирования —

- **Статические** (со временем не меняются): используются алгоритмами долгосрочного планирования
 - Статические параметры вычислительной системы (например, объем ОЗУ)
 - Статические параметры процесса: известны ещё до запуска (например, кем запущен, степень важность, требуемые ресурсы)
- **Динамические** (меняются со времением): используются алгоритмами всех уровней планирования
 - Динамические параметры вычислительной системы (например, объем свободной ОЗУ в данный момент)
 - Статические параметры процесса (например, уже использованное процессорное время)

Onp. CPU Burst — куски программы, которые могут непрерывно выполняться на процессоре (без работы с **IO Burst**).

 Когла	нужно	пелать	краткост	очное	планиро	вание?	
тогда		делать	MUAINUCL			bailine.	

- Вынужденное принятие решений
 - «исполнение» \rightarrow «закончил исполнение»
 - «исполнение» \rightarrow «ожидание»
- Невынужденное принятие решений
 - «исполнение» o «готовность»
 - можидание» → «готовность»

Типы планирования:

- Невытесняющее: принимаем только вынужденные решения
- Вытесняющее: принимаем только и вынужденные, и невынужденные решения

— Конкретные алгоритмы —

FCFS (First Come - First Served) (невытесняющий)

Все готовые процессы выстраиваются в очередь FIFO. Когда освобождается место, мы берем процесс из головы очереди, новые добавляем в конце.

Преимущество: Очень простой

Недостаток: результирующие характеристики очень зависят от порядка появления процессов

2024-10-14

О долгосрочном и краткосрочном планировании

Вытесняющие алгоритмы могут применяться только в краткосрочном планировании

Round Robin (вытесняющий FCFS)

От «круглая лента»

Процессы «сидят на карусели», внизу карусели расположен процессор. Когда процесс находится около процессора, он запускается. Карусель крутится равномерно.

Более формально:

- процессы в FIFO
- берется процесс из головы
- работает квант времени
- кладется в хвост

Если CPU burst \leq кванта времени, то завершаемся заранее, следующему процессу даем полный квант.

Важен размер кванта времени:

- Если устремить к бесконечности: получаем FCFS
- Если устремить к нулю: теоретически получаем параллельную систему с производительностью в N раз меньше. На практике накладные расходы из-за переключения контекста превысят полезную работу.

SJF (SHORTEST JOB FIRST)

Из «кучи» процессов выбираем тот, у кого самый короткий CPU Burst

Если две версии:

• Вытесняющая и не вытесняющая

Не вытесняющий вариант

Выбрали нужный процессор, не отбираем процессор до конца его CPU burst.

Среднее время ожидания является минимальным возможным

Вытесняющий вариант

Допускаем возможность возникновения новых процессов.

Временно прекращаем работу исполнявшегося процесса, если CPU burst нового меньше, то переключаем на него.

Проблема SJF

На практике не реализуем т.к. не знаем время очередного CPU burst

Используют приближение:

au(n) — величина n-ого CPU burst

T(n+1) — предсказания для (n+1)-ого CPU burst

T(0) — выбираем случайно

 $\alpha \in [0,1]$ — параметр

Предсказание:

$$T(n+1) = \alpha t(n) + (1-\alpha)T(n)$$

Выбор α :

- a=0:T(n+1)=T(n)=...=T(0) не учета последнего поведения
- $a = 1 : T(n+1) = \tau(n)$ не учета предыстории
- Обычно берут $a=\frac{1}{2}$ т.к. середина и делить на два легко

Для долгосрочного планирования

Программист пытается указать, сколько времени нужно:

- Если указать мало, то начнет считаться быстро, но может не досчитаться и быть выкинутым из системы
- Если указать много, то точно досчитается, но начнет считаться нескоро

Гарантированное планирование

Для многопользовательских систем

Если N пользователей

 T_i — время нахождения i-ого пользователя в системе

 au_i — суммарное процессорное время процессов і-ого времения

- $au_i \ll rac{T_i}{N} -$ пользователь обделен $au_i \gg rac{T_i}{N} -$ пользователю благоволят

Введем коэффициент справедливости = $\frac{\tau_i N}{T}$

На исполнение выбираются процессы пользователя с наименьшим коэффициентом справедливости.

Приоритетное планирования

У каждого процесса есть приоритет. Выбирается процесс с минимальным приоритетом.

Гарантированное планирование и SJF — частные случаи.

Параметры для назначения приоритета:

- Внешние (информация извне; например, «важность» пользователя)
- Внутренние (свойства процесса в системе)

Политика изменения приоритета:

- Статический приоритет
- Динамический приоритет

Процесс с приоритетом 0 — самый важный

Приоритетное планирование бывает вытесняющее и не вытесняющее

При долгосрочном загружаем процессы в порядке приоритета. Даже если можно начать исполнять другие процессы с более низким приоритетом.

— Простые схемы управления памятью ——— —— Иерархия памяти ——

- Регистры
- Кэш
- Оперативная память
- Вторичная память (swap)

Сверху вниз увеличивается объем и время доступа, падает стоимость

— Принцип локальности —

Большинство реальных программ за небольшой промежуток времени работает с небольшим набором адресов памяти. Принцип связан с принципами мышления человека: за единицу времени человек может оперировать 5–10 понятиями.

Благодаря этому принципу иерархия памяти работает хорошо.

— Проблема разрешения адресов — —

Оперативная память может быть представлена в виде массива ячеек с линейными адресами.

Байт — минимальная адресуемая ячейка памяти.

Совокупность всех доступных физических адресов ячеек в системе — это её адресное пространство.

Человеку свойственно мыслить словами (символами), а не числами. Поэтому имена переменных описываются идентификаторами, образуя символьное адресное пространство.

Когда делать преобразование из символьного адресного пространства в физическое?

- Компиляция(использовалось в MS DOS)
- Загрузчиком или linker-ом
- Окончательное связывание

Логическое адресное пространство

Виртуальная память.

Совокупность адресов, которые используются процессором.

Промежуточный уровень между символьным и физическим адресными пространствами.

Иногда совпадает с физическим адресным пространстве.

_____ Функции ОС и Hardware ____

- Отображение логического адресного пространства процесса на физическое адресное пространство
- Распределение физической памяти между конкурирующими процессами
- Контроль доступа к адресным пространствам процессов

• Выгрузка процессов (целиком или частично) во внешнюю память (swapping)

— На конкретных примерах —

Однопрограммная система

Есть адресное пространство: от 0 до тах

ОС либо в младших адресах (в самом начале), либо в старших адресах (в самом конце)

Фиксированные разделы

ОС в младших адресах

Всю свободную память (кроме памяти ОС) разобьем на несколько участков – разделов (обычно разных размеров). К каждому разделу своя очередь процессов (в зависимости от того, сколько памяти хочет процесс).

Организация больших программ

Что делать, если программе нужно данных больше, чем размер раздела или даже размер всей оперативной памяти?

Оба следующих способа используют принцип локальности

• Оверлейная структура

Программа разбивается на несколько кусочков – оверлеев. В памяти сидит только загрузчик оверлеев и один оверлей.

• Динамическая загрузка процедур

Загружаются в память не все функции, а только те, которые вызываются. Если функция давно не исполнялась, то её можно выкинуть из памяти.

Может возникнуть ситуация, когда какой-то раздел простаивает. Поэтому используют одну общую очередь заданий (для всех разделов).

Количество параллельно обрабатываемых заданий не превышает число разделов.

Эффект внутренней фрагментации — потеря части памяти, которую мы процессу выделили, но которую он на самом деле не использует.

<u>Динамические разделы</u>

Пусть есть память с ячейками 0, 2, 3, ..., 1000

ОС занимает ячейки 0, ..., 200

Новым процессам будем выделять нужное количество памяти. Кусок памяти, выделенный под данный процесс – это динамический раздел.

В таком случае происходит фрагментация: появляется много маленьких незанятых кусков.

ОС поддерживает список свободных мест.

Стратеги размещения нового процесса в памяти:

- First-fit (первый подходящий). Процесс размещается в первое подходящее по размеру пустое место.
- Next-fit (следующий подходящий). Аналогично First-fit, но ищем не с нулевого адреса, а с того, на котором остановились в прошлый раз.

сто.	 ооцесс размещае	•	