Основы операционных систем

Лекции

2024-2025

2024-09-02	
Обзор. Введение	3
Структура вычислительной системы	3
Определение операционной системы. Основные точки зрения	3
Эволюция вычислительных систем	3
1-ый период (1945 – 1955)	3
2-ой период (1955 – начало 60-ых)	4
3-период (начало 60-ых – 1980)	4
2024-09-09	
4-ый период (1980 – 2005)	5
5-ый период (2005 – ??)	
Основные функции ОС	
Архитектурные особенности построения ОС	
Внутреннее строение ОС	
Понятие процесса. Операции над процессами	
Процесс	
Состояние процесса	
2024-09-16	
Process Control Block и контекст процесса	7
Одноразовые операции	
Создание процесса	
Завершение процесса	
Запуск процесса	
Приостановка процесса	
Блокирование процесса	
Разблокирование процесса	
Пример цепочки операций	
Кооперация процессов	
Категории средств взаимодействия	
Как устанавливается связь	9
Информационная валентность процессов и средств связи	10
2024-09-23	
Особенности канальных средств связи	10
Буферизация	10
Модель передачи данных	
Примеры средств связи	11

11 11 11
11
11
13
13
14

2024-09-02

– Обзор. Введение ——

Карпов Владимир Ефимович

carpson@mail.ru

Оценка:

$$O_{\text{reop}} \frac{O_{\text{kp}} + O_{\text{9k3}}}{2}$$

$$2 * O * O$$

$$\mathbf{O}_{\text{utor}} \frac{2*\mathbf{O}_{\text{практ}}*\mathbf{O}_{\text{теор}}}{\mathbf{O}_{\text{практ}} + O_{\text{теор}}}$$

0 за O_{reop} или $O_{\mathrm{практ}}$ обнулит $O_{\mathrm{итог}}$

— Структура вычислительной системы —

- Пользователь (человек или устройство)
- Программное обеспечение
 - Прикладные программы
 - Системные программы
 - Прочие системные программы
 - Операционная система
- Техническое обеспечение

Границы между прикладным и системными программами условны

—— Определение операционной системы. Основные точки зрения ——

- Распорядитель ресурсов
- Защитник (разграничитель) пользователей и программ
- Виртуальная машина (создание абстракций для работы с файлами, памятью и тд)
- «Кот в мешке»
- Постоянно функционирующее ядро (программа, которая поддерживает работу других программ)

• ...

— Эволюция вычислительных систем —

Факторы отбора эволюции выч. систем:

- Удобство пользования
- Стоимость
- Производительность

Развитие hard- и software нужно рассматривать совокупно

Периоды развития:

<u> 1-ый период (1945 – 1955)</u>

- Ламповые машины
 - Огромные
 - Часто перегорали

- Нет разделения персонала
- Ввод программы коммутацией или перфокартами
- Одновременное выполнение только одной операции (те только либо программирование, либо расчеты, либо счет перфокарты и тд)
- Появление прообразов первых компиляторов
- Нет операционных систем

Фон Нейман имеет минимальное отношение к принципам Фон Неймана

ENIAC работал в 10-ой ссч

2-ой период (1955 – начало 60-ых)

- Полупроводниковые компьютеры
- Разделение персонала
- Бурное развитии алгоритмических языков
- Ввод задания колодой перфокарт
- Вывод результатов на печать
- Пакеты заданий и системы пакетной обработки (прообраз операционных систем)

Начало использования ЭВМ в коммерческих и исследовательских целях

<u> 3-период (начало 60-ых – 1980)</u>

- Микросхемы, машины на интегральных схемах
 - Машины меньше
 - Сигнал идет быстрее, можно повысить тактовую частоту
 - Считыватели и принтеры становятся bottleneck
- Использование спулинга (отдельные процессоры для ввода, вывода и счета)
- Планирование заданий (из-за создания магнитных дисков)
- Мультипрограммные пакетные системы
- Системы разделения времени (time-sharing)

Изменения из-за мультипрограммирования:

Software	Hardware
• Планирование заданий	• Защита памяти
• Управление памятью	• Сохранение контекста
• Сохранение контекста	• Механизм прерываний
• Планирование использования процессора	• Привилегированные команды (в тч
• Системные вызовы	команды ввода/ вывода)
• Средства коммуникации между	
программами	
• Средства синхронизации	

2024-09-09

Опр. Квант времени — время, пока программа работает подряд (без передачи управления другим программам)

Раньше клавиатура и дисплей стали независимы, потом превратились в терминалы, которые выводили данные во время выполнения программы

Появилась возможность отладки

Появляются файловые системы (много пользователей могут работать на одном устройстве хранения данных)

Программа обычно считается частями: всё программу хранить в оперативной памяти не обязательно

Появляется концепция **виртуальной памяти**: абстракция, иллюзия большой оперативной памяти

Появилась идея обратной совместимости, полной совместимости, линеек устройств (от слабых компьютеров до мейнфреймов)

Популярные линейки:

- IBM
- PDP

Обратная совместимость имеет преимущества, но и заставляет «тащить» за собой недостатки

В опр момент IBM решили, что баги в системе править не будут, так как возникают новые баги

- 1980 год развитие больших интегральных схем: весь процессор мог быть на одном кристалле
- Первые персональные ЭВМ
- Дружественное программное обеспечение: программы пишутся для удобства пользователей
- Резкая деградация ОС: пропадает мультипроцессорность, защита памяти и т.д.
- Из-за роста мощности (в 90-е) деградация ОС прекращается
- Переосмысление роли сетей: из оборонки в пользовательские
- Сетевые и распределенные ОС

Сетевая OC — пользователь явно использует возможности сети

Распределенная ОС — пользователь неявно использует возможности сети, используется абстракция

Период широкого использования ЭВМ в быту, в образовании, на производстве

- Появление многоядерных процессоров
- Мобильные компьютеры
- Высокопроизводительные вычислительные системы
- Облачные технологии
- Виртуализация выполнения программ: выполнение программы на любом из компьютеров распределительной сети

Период глобальной компьютеризации

— Основные функции OC —

- Планирование заданий и использование процессора
- Обеспечение программ средствами коммуникации и синхронизации (межпроцессорные коммуникации)

- Управление памятью
- Управление файловой системой
- Управление вводом-выводом
- Обеспечение безопасности

Дальше в курсе будем изучать, как эти функции выполняются по отдельности и совместно

Архитектурные особенности построения ОС

— Внутреннее строение ОС —

- Монолитное ядро:
 - Каждая процедура может вызывать каждую
 - Все процедуры работают в привилегированном режиме
 - Ядро совпадает со всей операционной системой (вся ОС всегда сидит в оперативной памяти)
 - Точки входа в ядро − системные вызовы

•	+, -	
	– Быстродействие	– Нужно много памяти
		– Невозможность модификации без полной перекомпиляции

- Многоуровневая (Layered) система:
 - Процедура уровня K может вызывать только процедуры уровня K-1
 - [Почти] все уровни работают в привилигировнном режиме
 - Ядро [почти] совпадает со всей операционной системой
 - Точка входа верхний уровнеь

•	+, -	
	– Легкая отладка (при удачном	– Медленно
	проектировании)	– Нужно много памяти
		– Невозможность модификации без
		полной перекомпиляции

- Микроядерная (microkernel) архитектура:
 - Функции микроядра:
 - взаимодействие между программами
 - планирование испльзования процессора

- ..

- ▶ Микроядро лишь малая часть ОС
- ▶ Остальное отдельные программы-"менеджеры", раб в пользовательском режиме
- Всё общение через микроядро

•	+	-
	– Только ядро — «особенное»	– Ядро перезагружено — bottleneck
	– Легче отлаживать и заменять компоненты	– Всё очень-очень медленно работает

- Виртуальные машины
 - У каждого пользователя своя копия hardware
 - Пример:
 - Peaльноe hardware
 - Реальная ОС

- ▶ Виртуальное hardware Linux Пользователь 1
- ▶ Виртуальное hardware Windows 11 Пользователь 1
- ▶ Виртуальное hardware MS-DOS Пользователь 1

•	+	-
	- Удобно	– Медленно из-за многоуровневости

- Экзоядерная (новая микроядерная) архитектура:
 - Функции экзоядра:
 - взаимодействие между программами
 - выделение и высвобождение физических ресурсов
 - контроль прав доступа
 - Весь остальной функционал выкидывается в библиотеки

Подходы не используются в чистом виде

Понятие процесса. Операции над процессами

— Процесс —

Термины «программа» и «задание» были придуманы для статических объектов

Для динамических объектов будем использовать «процесс»

Процесс характеризует совокупность:

- набора исполняющихся команд
- ассоциированных с ним ресурсов
- текущего момента его выполнения (контекст)

Процесс \neq программа, которая исполняется тк:

- одна программа может использовать несколько процессов
- один процесс может использовать несколько программ
- процесс может исполнять код, которого не было в программе

— Состояние процесса —

Процесс сам состояния не меняет, его переводит ОС, совершая «операцию»

2024-09-16

Набор (пар) операций:

- одноразовые:
 - создание завершение
- многоразовые:
 - запуск приостановка
 - блокирование разблокирование
 - изменение приоритета процесса

Process Control Block и контекст процесса

Process Control Block — структура (или набор структур) с информацией о процессе; хранит:

- Регистровый контекст:
 - Программный счетчик
 - Содержимое регистров
- Системный контекст:

- Состояние процесса
- Данные для планирования использования процессора и управления памятью
- Учетная информация

РСВ хранится в адресном пространстве ОС

Код и данные в адресном пространстве — пользовательский контекст

Контекст процесса — совокупность всех трех контекстов

Одноразовые операции

Медленные тк:

- Выполняют много действий
- Выделяют/ освобождают ресурсы
- Меняют число процессов

Первые несколько процессов создаются «хитро»

Всякий новый процесс рождается от другого процесса \rightarrow процессы образуют генеологическое дерево (или лес)

Создание процесса

- 1. Присваивание PID
- 2. Создание РСВ с состоянием «рождение»
- 3. Выделение ресурсов.

Подходы:

- 1. из ресурсов родителя
- 2. из ресурсов ОС (более частый вариант)
- 4. Занесение кода в адресное пространство и установка программного счетчика.

Подходы:

1. Клонирование родителя (в UNIX)

Есть системный вызов, который создает клона

Есть системный вызов, который полностью заменяет пользовательский контекст

- 2. Из файла (в Windows)
- 5. Окончательное заполнение РСВ
- 6. Изменение состояния на «готовность»

Завершение процесса

Состояние «закончил исполнение» нужно, чтобы возможно было узнать причину завершения

- 1. Изменение состояния на «закончил исполнение»
- 2. Освобождение ресурсов
- 3. Очистка элементов РСВ
- 4. Сохранение в РСВ информации о причинах завершения

Процесс выкидывается из системы, когда родитель

• умирает

• интересуется причинами завершение

Если родитель умер раньше ребенка, PID=1 усыновляет ребенка

Zombie-процесс – процесс в состоянии «закончил исполнение»

Запуск процесса

- Изменение состояние на «исполнение»
- Обеспечение наличия в оперативной памяти необходимой информации
- Восстановление значения регистров
- Передача управления по адресу программного счетчика

Приостановка процесса

- Автоматическое сохранение програмного счетчика и части регистров (работа hardware)
- Передача управления по специальному адресу (работа hardware)
- Сохранение динамическойчасти
- Обработка прерывания
- Перевод процесса в состояние «Готовность»

Блокирование процесса

- Сохранение контекста процесса в РСВ
- Обработка системного вызова
- Перевод процесса в состояние «ожидание»

<u>Разблокирование процесса</u>

- Уточнение, какое событие произошло
- Проверка наличия процесса, ожидавшего события
- Перевод ожидающего процесса в состояние «готовность»
- Обработка произошедшего события

Пример цепочки операций

—— Кооперация процессов **——**

Кооперативные (взаимодействующие) процессы— процессы, которые влияют на поведения друг друга путем обмена информацией

Основные причины кооперации:

- Повышение скорости решения задач (для многоядерной системы)
- Совместное использование данных
- Модульная конструкция какой-то системы
- Для удобства работы пользователя

Взаимодействие между процессами происходят через ОС

T/		
— Kateronini	средств взаимо,	пеиствия ——
татстории	средеть взаимо,	деистрии
±	1 ' '	•

- Сигнальные: передача бита
- Канальные: логический канал
- Разделяемая память: общее адресное пространство

— Как устанавливается связь —	
-------------------------------	--

• Нужна ли инициация?

- Обычно нужна для канальной и разделяемой памяти и не нужна для сигнальной
- Способы адресации:
 - Прямая
 - Симметричная: и отправитель, и получатель указывают ID друг друга
 - Асимметричная: только отправитель указывает ID получателя
 - Косвенная: есть вспомогательный объект для передачи

—— Информационная валентность процессов и средств связи ——

- Сколько процессов может одновременно ассоциировать с конкретным видом связи? «It depends».
- Сколько идентичных средств связи может быть задействовано между двумя процессами? «It depends».
- Направленность связи:
 - Симплексная связь: односторонняя
 - Полудуплексная связь: как в рации
 - Дуплексная связь: двусторонняя

2024-09-23

— Особенности канальных средств связи —

<u>Буферизация</u>

Обладает ли канал внутренней памятью

Случаи:

• Буфера нет

Процесс-передатчик блокируется, пока процесс-получатель не считает данные

• Буфер неограниченной емкости (физически не реализуем)

Процесс-передатчик никогда не ждет

• Буфер конечной емкости

Самый частый случай

Модель передачи данных

- Потоковая модель
 - Операции приема/ передачи не интересуются содержанием данных и их происхождением
 - Данные не структурируются
 - Нет разделителей между записываемыми блоками
 - Можно считывать любое количество байт
- Модель сообщений
 - На данные накладывается некоторая структура
 - Отдельные сообщения явно разделены
 - Иногда сообщение хранит дополнительные данные, например, имя процессаотправителя

•	Считывать	можно	только	сообщение	целиком	

—— Примеры средств связи —— Ріре

- Потоковая модель
- Косвенная адресация
- Читать и писать может любое число процессов
- Однонаправленный

Через ріре могут общаться только процессы-родственники, так как вход и выход в ріре не видны остальной ОС.

<u>FIFO (именованный ріре</u>)

Вход и выход именованы

Теперь общаться могут любые процессы, а не только родственники

— Надежность средств связи —

Система считается надежным:

- Нет потери информации
- Нет повреждения информации
- Нет нарушения порядка
- Не появляется лишняя информация

— Как завершить связь? —

Специальное действие для завершение нужно, если было нужно специальное средство для завершения

Если один и процессов больше не будет использовать средство связи, то система оповещает другой

——— Нити исполнения (threads) ———

Ввести массив А
Ожидания ввода А
Ввести массив В
Ожидания ввода В
Ввести массив С
Ожидания ввода С
А = A + B
С = A + C
Вывсети массив С
Ожидание вывода С

Процессор много простаивает — хочется распараллелить: нужен второй процесс:

Процесс 1 Процесс 2

Создание процесса 2

Переключение контекста

Доступ к общей памяти

Ожидание ввода А и В

Переключение контекста

Доступ к общей памяти

TODO

Нужны дополнительные действия:

- Породить процесс 2
- Получить разделяемую память
- Нужны переключения контекста

На одноядерной системе это неэффективно из-за доп расходов

Аналогия с железной дорогой:

- Поезд процессор с регистрами и данными в стеке
- Стрелки условные переходы
- Склады данные вне стрека/ операции ввода-вывода

Если два поезда могут ехать одновременно, то получается мультипроцессорная система

Thread — каждый из поездов

В процессе могут быть несколько thread-ов:

- Общие:
 - Системный контекст (всего процесса)
 - Код
 - Данные вне стека
- Разные:
 - Регистровый контекст
 - Стек
 - Системный контекст thread-a

Для создания нового thread-а используется системный вызов

Между thread-ами есть отношение родитель-ребенок

У thread-ов тоже есть состояния, как и у процессов

Master thread (главная нить) — нить создаваемая при создании процесса

Thread-ы хороши, так как создавать их «дешевле», чем новые процессы

Thread-ы могут создавать либо на уровне библиотек, либо на уровне ядра

Thread 1 Thread 2 Создание нити 2 Ввести массив А Ожидание ввода А Переключение контекста Ожидание ввода А и В Переключение контекста Ввести массив В Ожидание ввода В Ввести массив С Ожидание ввода С Переключение контекста A = A + BПереключение контекста C = A + C

C = II + C

Вывести массив С Ожидание вывода С

- Алгоритмы синхронизации

Активность — последовательное выполнение ряда действий, направленных на достижение определенной цели

Операции внутри активности считаем атомарными (неделимыми): между операциями «отвлекаться» можно, во время операции — нельзя

Активность Р из операций a b c

Активность Q из операций d e f

Последовательное выполнения PQ: a b c d e f

Псевдопараллельное выполнение (режим разделения времени): порядок операций от каждой активности фиксирован, но они могут чередоваться — интерливинг. Например, ${\bf a}$ d e ${\bf b}$ c f

Если активности зависимы, то могут быть проблемы

 ${
m Hegerepmu}$ нированный набор — при одинаковых начальных результатах возможны разные результаты

Детерминированый набор — при одинаковых начальных данных результат всегда один

—— Условие Бернштейна ——

Достаточные условия детерминированности набор

Входные данные активности (W): объединение множеств входных данных всех активностей Выходные данные активности (R): объединение множеств выходных данных всех активностей

Условия (для двух активностей Р и Q):

- $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$
- $W(P) \cap R(Q) = \emptyset$
- $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

— Как чинить? —

Нужно запретить «плохие» чередования

В не детерминированных наборах всегда встречается **race condition** (состояние гонки).

Mutual exclusion (взаимоисключение): если процесс захватил ресурс, то больше никто другой его не использует. Используется, когда не важно, кто первый захватил ресурс

Опр. Критические секции — участки, которые приводят к появлению race condition

Нужно сделать, чтобы критические секции выполнялись, как атомарные операции