Лекция 14

ПРО ПРОЦЕССОРЫ, МАШИННЫЙ КОД А ТАКЖЕ ПРО ЯЗЫК АССЕМБЛЕРА

Что такое программа

Что такое программа

- Программа совокупность инструкций и данных, позволяющая компьютеру решать какие-либо задачи
- Компьютерные инструкции в программе представлены в виде машинного кода, исполняемого напрямую процессором
- В первом приближении можно считать, что программа выполняется исключительно на процессоре (и оперативной памяти)

Что такое программа

- Эта схема действительна только для архитектуры фон Неймана
 - Это архитектура, где данные и код хранятся в одной памяти
 - Архитектура, где это не так, называется Гарвардской

Машинный код программы

Данные программы (например строковые константы)

Память, которую может использовать программа (например динамические массивы)

Оперативная память

Процессор




Нативные программы


- Предыдущее определение было дано для так называемых «нативных» программ
- Нативными считаются программы, которые не содержат байт-кода и не подвергаются интерпретации
- Для нативных языков программирования строго обязателен процесс компиляции

 преобразования исходного кода в программу
- Файлы .exe или исполняемые файлы Linux классические программы, соответствующие этому определению
 - Хотя .exe и могут быть написаны на .NET-языках

Нативные языки

Языки с байткодом или интерпретируемые






Что такое разделяемая библиотека

- Некоторые части программного кода могут быть общими для множества программ, соответственно было бы здорово избавиться от повтора кода в каждой программе
- Разделяемые библиотеки решают эту проблему они так же как и программы предоставляют данные и машинный код, которые можно использовать в своих программах
 - В Windows и Linux они обычно имеют расширения .dll и .so
- Одним из главных примеров разделяемой библиотеки обычно является libc стандартная библиотека языка Си
 - Именно в ней хранятся реализации функций вроде printf и malloc
- Более детально с разделяемыми библиотеками мы встретимся ближе к концу семестра

Что такое разделяемая библиотека



Машинный код и ассемблер

Машинный код

- Самое низкоуровневое представление программного кода
- Обязательно записан в соответствии с какой-то системой команд
 - Обычно у программистов принято отождествлять понятие процессорной архитектуры с системой команд, что мы также далее будем делать
- Не очень удобен для чтения и редактирования, является просто набором байтов

Машинный код

```
000004F0
          48 83 EC 08 48 8B 05 ED
                                   OA 20 00 48 85 CO 74 02 Hfì Hc 1
00000500
          FF D0 48 83 C4 08 C3 00
                                                            ÿÐHfÄ Ã
                                   00 00 00 00 00 00 00 00
00000510
          FF 35 AA 0A 20 00 FF 25
                                   AC 0A 20 00 0F 1F 40 00
00000520
          FF 25 AA 0A 20 00 68 00
                                   00 00 00 E9 E0 FF FF FF
                                                                        éàÿÿÿ
          FF 25 C2 OA 20 00 66 90
00000530
                                   00 00 00 00 00 00 00 00
00000540
00000550
                                   OD 13 01 00 00
00000560
          E6 00 00 00 FF 15 76 0A
                                   20 00 F4 0F 1F 44 00 00
00000570
          48 8D 3D 99 0A 20 00 55
                                   48 8D 05 91 0A 20 00 48
00000580
          39 F8 48 89 E5 74 19
                                   8B 05 4A 0A 20 00 48 85
00000590
          CO 74 OD 5D FF EO 66 2E
                                   OF 1F 84 00 00 00 00 00 At ]ÿàf. "
000005A0
          5D C3 OF 1F 40 00 66 2E
                                   OF 1F 84 00 00 00 00 00
000005B0
          48 8D 3D 59 0A 20 00
                                   8D 35 52 0A 20
000005C0
                                                            ) bH%åHÁb H%ðHÁè?
          29 FE 48 89 E5 48 C1 FE
                                   03 48 89 F0 48 C1 E8 3F
000005D0
          48 01 C6 48 D1 FE 74 18
                                   48 8B 05 11 0A 20 00 48
000005E0
          85 CO 74 OC 5D FF EO 66
                                   OF 1F 84 00 00
000005F0
          5D C3 OF 1F 40 00 66 2E
                                   OF 1F 84 00 00 00 00 00
00000600
          80 3D 09 0A 20 00 00 75
                                                                    u/Hf=c
00000610
                                   8B 3D EA 09 20 00 E8 0D
00000620
00000630
                                   F3 C3 66 OF 1F 44 00 00
00000640
          55 48 89 E5 5D E9 66 FF
                                                            UH%å]éfÿÿÿUH%åH
00000650
          3D 9F 00 00 00 B8 00 00
                                   00 00 E8 C1 FE
                                                                       èÁþÿÿ,
                                                                ]Ãf. "
00000660
          00 00 00 00 5D C3 66 2E
                                   OF 1F 84 00 00 00 00 00
00000670
                                                            AWAVI%×AUATL %6
00000680
          20 00 55 48 8D 2D 36 07
                                   20 00
                                         53 41 89
                                                              UH -6
                                                                      SA%ýI%
00000690
                                                           ÖL) ÅHfì HÁÝ ÈOÞŸ
          F6 4C 29 E5 48 83 EC 08
                                   48 Cl FD 03 E8 4F FE FF
          FF 48 85 ED 74 20 31 DB 0F 1F 84 00 00 00 00 00 VH...it 1Û "
000006A0
```

Ассемблер

- Язык ассемблера является текстовым представлением машинного кода
- Ассемблер утилита, преобразующая текст программы на языке ассемблера в машинный код
 - Довольно часто (как и в заголовке этого слайда) ассемблером называют и сам язык ассемблера
- Дизассемблер утилита, осуществляющая обратный процесс: она преобразует машинный код в программу на языке ассемблера
 - Подробнее о дизассемблерах мы поговорим в следующих лекциях
- Как и машинный код, ассемблер сильно зависит от процессорной архитектуры

Ассемблер

• Пример ассемблера и машинного кода:

```
push
       rbp
                                          55
      rbp, rsp
mov
                                         4889E5
lea
      rdi,[rip+0x9f]
                                          488D3D9F000000
      eax,0x0
                                          B80000000
mov
      520 <printf@plt>
call
                                          E8C1FEFFFF
      eax,0x0
                                          B800000000
mov
       rbp
                                          5D
pop
                                          C3
ret
```

Процессорная архитектура

Процессорная архитектура

- В понятие процессорной архитектуры с точки зрения обратной разработки можно включить следующие понятия:
 - Набор регистров
 - Битность
 - Набор инструкций
 - Порядок байтов

Понятие регистра

- Регистр самая быстрая память процессора, служит для проведения большинства операций над данными (например для сложения чисел)
- Обычно регистров несколько (порядка 16-32)
- Регистры делятся на регистры общего назначения и специальные
 - В регистры общего назначения можно спокойно класть и обрабатывать любые данные
 - У регистров специального назначения обычно есть какой-то особенный смысл
 - Хороший пример регистра специального назначения Instruction Pointer (счетчик команд), он указывает на текущую исполняемую инструкцию в программе
 - Еще один типичный особый регистр Flags, хранящий, например, флаг сравнения результата последней операции с нулем или целочисленного переполнения
- Регистры могут быть разных типов целых и дробных
 - В большинстве случаев для понимания логики программы достаточно только целых

Понятие регистра

Код программы:

$$0: r0 = 10$$

$$1: r1 = 20$$

$$2: r2 = r0 + r1$$

$$3: r2 = r2 * 2$$

$$4: r2 = 0$$

Регистры:

r0	r1	r2	rip
10	20	60	4

Исполняемая в данный момент строка (Instruction Pointer)

Битность

- Разрядность машинного слова процессора в битах
- Размер машинного слова обычно совпадает с:
 - Размерами целочисленных регистров
 - Размером указателя (то есть диапазоном адресуемой памяти)
- Большинство современных процессоров 64-битные или 32-битные

Набор инструкций

- Очень важная для обратной разработки характеристика процессорной архитектуры
 - Для понимания того, что происходит в программе, вам необходимо иметь представление хотя бы о части используемых инструкций
- Набор инструкций совокупность всех команд, которые вы можете использовать при написании программ на языке ассемблера
- Именно набор инструкций определяет, сможете ли вы, например, выполнить на данном процессоре в одну команду операцию умножения или вам придется изобретать его самостоятельно

Базовый набор инструкций для многих архитектур

- Операции работы с регистрами и памятью:
 - Загрузка константы в регистр
 - Чтение и запись из памяти в регистр
- Арифметические операции:
 - Сложение, вычитание, умножение, деление регистров
 - Побитовые операции (AND, OR, XOR) между регистрами
 - Сравнение регистров
- Управление исполнением
 - Условный или безусловный переход по адресу в программе
 - Вызов функции / возврат

Базовый набор инструкций для многих архитектур

Операция	Пример на ассемблере*	Альтернатива на Си
Загрузка константы в регистр	mov r0, #1337	r0 = 1337;
Чтение из памяти	ldr r0, [r1]	r0 = *r1;
Запись в память	str r0, [r1]	*r1 = r0;
Сложение	add r0, r1, r2	r0 = r1 + r2;
Побитовое AND	and r0, r1, r2	r0 = r1 & r2;
Сравнение	cmp r0, r1	zf = (r0 == r1);
Безусловный переход	jmp r0	goto *r0;
Условный переход	je r0	if (f) goto *r0;
Вызов функции	call r0	(*r0)();
Возврат из функции	ret	return;

^{*} в точности такой архитектуры на самом деле не существует, я немного упростил команды

CISC и RISC архитектуры

- CISC complex instruction set computer
- Доступно большое множество различных инструкций, у инструкций больше вариантов использования
 - Можно осуществлять арифметические операции напрямую с данными из памяти, без переноса в регистры
 - Инструкции рассчитаны на написание кода вручную: могут присутствовать избыточные инструкции, например полный набор из сложения, вычитания, и смены знака числа
- Зачастую размер инструкции является переменным
 - Длина инструкции определяется из ее вида

CISC и RISC архитектуры

- RISC reduced instruction set computer
- Меньшее количество инструкций
 - Арифметические операции осуществляются только между регистрами, данные из памяти загружаются отдельной операцией
 - Инструкции рассчитаны на генерацию кода компиляторами
- Размер инструкции обычно постоянный
 - Это позволяет удобно адресовать инструкции без разбора всей программы

Порядок байтов

- Казалось бы, старший байт в хранимых в памяти числах, как и старшая цифра, должен идти вначале
 - В конце концов, в обычной математике 1002 < 2001
- У вычислительных систем свое мнение на этот счет
- Порядок байтов (endianness) обычно бывает двух видов:
 - Big-endian (от старшего к младшему) обычный порядок, как в математике
 - Little-endian (от младшего к старшему) обратный порядок
- Порядок байтов тоже свойство процессорной архитектуры
 - Некоторые архитектуры могут работать в обоих режимах
- Обратный порядок позволяет удобно приводить типы (особенно к более коротким типам), а также, например, складывать числа, работая с байтами по порядку

Порядок байтов



Порядок байтов

- Это самый простой способ наступить на грабли при попытке перевести байты памяти в числа (или числа в байты, например в строки)
- B little-endian число 0х41424344 будет записано в памяти в виде строки DCBA
- B big-endian число 0х41424344 будет записано в памяти в виде строки ABCD

Популярные архитектуры

Популярные архитектуры

- Наиболее популярная архитектура на ПК и ноутбуках х86 / х86-64
 - Именно к этой архитектуре принадлежат процессоры, производимые Intel и AMD
 - CISC архитектура, переменный размер инструкции
 - 8 / 16 регистров общего назначения
 - Little-endian порядок байтов
 - Около 1000 различных инструкций (в случае х86-64)
- Именно с этой архитектурой мы будем в основном иметь дело

Популярные архитектуры

- Наиболее популярная архитектура в мобильных устройствах ARM / Aarch64
 - К этой архитектуре принадлежат процессоры Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei и Apple
 - RISC архитектура, постоянный размер инструкции
 - 15 / 31 регистров общего назначения
 - Переменный порядок байтов, но в подавляющем большинстве случаев little-endian
- Эта архитектура тоже может оказаться полезной в мобильной разработке

Ассемблер х86

Регистры х86-64

- У регистров х86-64 немного необычные названия:
 - RAX, RBX, и т.д., казалось бы, почему бы не назвать их R0-R15 как у ARM
- Дело в том, что эти регистры появились очень давно, в 16-битном варианте архитектуры в процессорах 8086 80286
 - Тогда их звали АХ, ВХ, СХ, DX, SP, BP, SI, DI и они были 16-битными
 - К тому же АХ-DX можно было использовать по 8-битным половинкам AL/AH DL/DH
- Затем, когда архитектура стала 32-битной, их расширили до 32-битных, дописав букву E (Extended):
 - EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI
- В конечном итоге их расширили до 64-битных, дописав букву R (Register) вместо Е и добавили еще 8 регистров с нормальными названиями (как у ARM):
 - RAX, RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, RSI, RDI, R8-R15

Регистры х86-64

• Естественно, добрая традиция использования половин регистров никуда не делась:



- Таким образом, для RAX = 0x1234567890ABCDEF:
 - EAX = 0x90ABCDEF
 - AX = 0xCDEF
 - AH = 0xCD
 - AL = 0xEF

Сюрприз

- Если вы решите записать что-нибудь в EAX, то вся остальная часть RAX тоже занулится (остальных регистров это тоже касается)
 - Даже если вы решили просто что-нибудь прибавить к ЕАХ
- Однако, если вы решите записать в АХ или AL / AH, то этого не произойдет
- Такое поведение было введено в x86-64 (предположительно) с целью ускорения выполнения операций над 32-битными числами: отбрасывание старшей половины 64-битных регистров позволяет не вычислять / вспоминать, что там было раньше
 - Физические регистры могут вполне не соответствовать логическим, более того половинки регистров тоже могут быть выделены в отдельные физические регистры, что потребует при обращении к полному регистру операции их синхронизации (т.н. "partial register stall")

Инструкции

- Вообще в х86 очень много инструкций, мы пока рассмотрим только основные
 - Причем тоже не все, некоторые будут оставлены на следующие лекции
- Сегодня мы рассмотрим следующие инструкции:
 - MOV
 - ADD, SUB, OR, XOR, AND
 - INC, DEC, NOT
 - MUL, DIV, IMUL, IDIV
 - SHL, SHR, ROL, ROR
 - XCHG
 - CMP, TEST
 - JMP, JE, JNE
 - CALL, RET

Инструкция MOV

- Служит для загрузки из памяти и в память и перемещения регистров
- Для записи чего-нибудь в регистр, пишем следующий код:

• В роли чего-нибудь вполне может выступить константа, другой регистр или значение по адресу в памяти:

Код ассемблера	Альтернатива на Си
MOV RAX, 123	RAX = 123;
MOV RAX, RBX	RAX = RBX;
MOV RAX, [RBX]	RAX = *((long long*)RBX);

Инструкция MOV

• Впрочем, можно записать и наоборот из регистра в память:

• В этот раз в роли чего-нибудь может выступить регистр или константа:

Код ассемблера	Альтернатива на Си
MOV [RAX], RBX	*((long long*)RAX) = RBX;
MOV [RAX], BL	*((char*)RAX) = BL;
MOV [RAX], 123	*((long long*)RAX) = 123;

- Впрочем, тут может возникнуть проблема: что если вам нужно записать только один байт, а не сразу 8?
 - В случае с регистрами вы можете просто указать часть регистра (например BL), но что делать с константами?

Инструкция MOV

• Здесь на помощь приходит явное указание размера для записи: byte ptr, word ptr, dword ptr и qword ptr:

• Примеры:

Код ассемблера	Альтернатива на Си
MOV byte ptr [RAX], 123	*((char*)RAX) = 123;
MOV word ptr [RAX], 123	*((short*)RAX) = 123;
MOV dword ptr [RAX], 123	*((int*)RAX) = 123;
MOV qword ptr [RAX], 123	*((long long*)RAX) = 123;

Инструкции ADD, SUB, OR, XOR, AND

• Применяются для осуществления арифметических и побитовых операций:

Команда	Операция
ADD	Сложение
SUB	Вычитание
OR	Побитовое ИЛИ
XOR	Побитовое исключающее ИЛИ
AND	Побитовое И

• Операция выполняется с первым аргументом и записывается в него:

Код ассемблера	Альтернатива на Си
ADD RAX, RBX	RAX += RBX;

Инструкции ADD, SUB, OR, XOR, AND

• Правила использования соответствуют MOV (в том числе и фокусы с byte ptr и т.д.):

Код ассемблера	Альтернатива на Си
ADD RAX, 123	RAX += 123;
SUB RAX, RBX	RAX -= RBX;
OR RAX, [RBX]	RAX = *((long long*)RBX);
XOR [RAX], RBX	*((long long*)RAX) ^= RBX;
AND [RAX], 123	*((long long*)RAX) &= 123;
ADD byte ptr [RAX], 123	*((char*)RAX) += 123;

Инструкции INC, DEC, NOT

• Эти инструкции принимают только один аргумент, так как являются унарными операциями:

Команда	Операция
INC	Увеличение на 1
DEC	Уменьшение на 1
NOT	Побитовое отрицание

- Операция выполняется над единственным аргументом и пишется в него же
- Можно также использовать регистры и адреса в памяти (и byte ptr и т.д.):

Код ассемблера	Альтернатива на Си
INC [RAX]	*((long long*)RAX)++;
NOT RAX	RAX = ~RAX;

Инструкции MUL, DIV

- Осуществляют беззнаковые умножение и деление соответственно
- На удивление принимают только один операнд (хотя казалось бы)
 - В роли первого операнда всегда выступает RAX или RDX:RAX
- RDX:RAX?!
 - Ага, у умножения двух 64-битных чисел 128-битный результат
 - Делить тут тоже можно 128-битные числа на 64-битные (но результат будет 64-битным, другой регистр будет использован для остатка от деления)
 - Старшая часть 128-битного числа лежит в RDX, младшая в RAX
 - В случае если операнды 32-битные и меньше, результат умножения все равно будет лежать в двух регистрах (например паре EDX:EAX)
 - К счастью, у ARM такого нет
- Единственный аргумент может быть как у INC, DEC, NOT (регистр или адрес)

Инструкции MUL, DIV

Код ассемблера	Альтернатива на Си
MUL RCX	RDX = ((uint128_t) RAX * RCX) >> 64; RAX *= RCX;
DIV RCX	uint128_t Temp = (((uint128_t) RDX << 64) + RAX); RAX = Temp / RCX; RDX = Temp % RCX;

Инструкции IMUL, IDIV

- Осуществляют знаковые умножение и деление соответственно
- Наиболее примечательна инструкция IMUL в отличие от MUL у нее есть не только варианты с одним аргументом, а и с двумя и даже тремя
- В этих вариантах IMUL не считает старшую половину числа (то есть умножение двух 64-битных чисел считается 64-битным, прямо как обычно в Си), поэтому знаковое умножение тут становится эквивалентным беззнаковому
 - Эффекты от знаковости заметны только в старшей половине результата, а ее как раз нет
 - Поэтому компиляторы предпочитают именно IMUL для беззнакового умножения
- Вариант с двумя аргументами позволяет перемножить регистр и регистр / память / константу и положить результат в регистр первого аргумента
- Вариант с тремя аргументами позволяет перемножить регистр / память и константу, положив результат в регистр результата

Инструкции IMUL, IDIV

Код ассемблера	Альтернатива на Си
IMUL RCX, RBX	RCX *= RBX;
IMUL RCX, RBX, 123	RCX = RBX * 123;
IDIV RCX	int128_t Temp = (((int128_t) RDX << 64) + RAX); RAX = Temp / RCX; RDX = Temp % RCX;

Инструкция XCHG

• Меняет местами два регистра или регистр и память:

Код ассемблера	Альтернатива на Си (xorswap)
XCHG RAX, RBX	RAX ^= RBX; RBX ^= RAX; RAX ^= RBX;


Инструкции SHL, SHR

- Осуществляют двоичные сдвиги влево и вправо соответственно
- Также у них есть и варианты SAL / SAR, осуществляющие арифметический сдвиг (для чисел со знаком), (SAL == SHL)
- Сдвиг может применяться к регистрам и памяти, размер сдвига может быть как константным, так и зависеть от регистра CL

Код ассемблера	Альтернатива на Си
SHL RAX	RAX <<= 1;
SHR RAX, 10	RAX >>= 10;
SHR RAX, CL	RAX >>= CL;

Инструкции ROL, ROR

- Также, однако, присутствует и другая операция сдвига, гораздо менее знакомая программистам на высокоуровневых языках циклический сдвиг
- Циклический сдвиг очень похож на логический, однако он не теряет выдвинутые из регистра биты, а задвигает их с другой стороны
- На x86 циклический сдвиг реализуется инструкциями ROL и ROR
 - Их использование аналогично SHL и SHR
- Эти функции часто можно встретить в криптографии, потому что они не теряют информацию



Инструкции СМР, TEST

- Обе эти инструкции могут использоваться для сравнения
 - Правда, вторая в основном с нулем
- Инструкции являются полными аналогами SUB и AND, но не сохраняют результат
 - Основная их цель установка флагов процессора, ранее мы их игнорировали
- В частности, для равных аргументов СМР мы получим значение флага ZF=1
 - Потому что при их вычитании получится ноль, а ZF zero flag
- TEST обычно используется с одним и тем же аргументом дважды
 - Hanpumep TEST EAX, EAX
 - В результате получим ZF=1 если EAX=0


Инструкция ЈМР

- Эта инструкция используется для перехода на другую часть программы
 - Это один из немногих способов влиять на регистр RIP (Instruction Pointer) на х86
- В качестве аргумента могут выступать:
 - Абсолютные числа, тогда прыжок будет относительным (считается относительно следующей инструкции)
 - Регистры и значения памяти по регистрам, тогда прыжок будет абсолютным

Код ассемблера	Альтернатива на Си
JMP 10	RIP += 10 + sizeof(jmp_instr);
JMP RAX	RIP = RAX;
JMP [RAX]	RIP = *((long long*)RAX);

Инструкции JE, JNE

- Эти инструкции то же самое, что и JMP, но зависят от значения флага ZF
- Также у этих инструкций есть вторые имена: JZ и JNZ
- В случае выполнения условия, осуществляется прыжок по адресу, в противном случае переход к следующей инструкции
 - Для JE таким условием является ZF = 1
 - Для JNE таким условием является ZF = 0



Метки

- Для того чтобы облегчить указание места, куда прыгнуть, ассемблер предлагает такую сущность как метки
 - Метки не выполняются процессором, это абстракция времени компиляции
- Метки могут использоваться по имени, а создаются в любом месте программы указанием имени с двоеточием на конце:
- Пример:

jmp label mov eax, 10


label:

mov ebx, 30

- В этом примере строка "mov eax, 10" будет перепрыгнута
 - A "label" будет являться меткой

Инструкции CALL и RET

- CALL то же самое, что и JMP, только сохраняет информацию об адресе возврата
 - Используется при создании функций
 - Варианты, зависящие от флагов (как у JMP / JE / JNE) отсутствуют
- Сохранение адреса возврата позволяет вернуться к следующей инструкции командой RET
- Аргументы функции можно передавать разными способами, на Linux x86-64 это принято делать через регистры (RDI, RSI, RDX, RCX и т.д.)
- Куда именно сохраняется адрес возврата будет рассказано в следующей лекции



Некоторые директивы GNU Assembler

- .byte, .short, .int, .quad, .octa позволяют прямо в текущем месте программы записать число (или несколько, через запятую), принимаемое в качестве аргумента
 - Так можно создавать массивы с данными или же писать прямо в машинных кодах
- .(l)comm имя, длина, [выравнивание] позволяет создать массив определенной длины с опциональным выравниванием адреса
- .ascii, .asciz позволяет создать в текущем месте программы ASCII строку, asciz еще
 и добавит на конце нулевой символ (как в Си, очень удобно)
- .text, .data, .bss, .section имя позволяет переключиться в определенную секцию (кода, данных и т.д.), что это такое мы узнаем в следующих лекциях
- offset позволяет получить адрес метки или символа в программе, часто используется для того чтобы положить соответствующий адрес в регистр

Время задач

Simple CrackMe

Категория: Lesson 14 / Assembly basics

Решивших: 0

Время: 00:00:02

• Доступ к задачам можно получить как обычно на nsuctf.ru

Очередные грабли

- У х86-ассемблера существует несколько синтаксисов
- По умолчанию у GNU Assembler (и GCC) на x86 используется синтаксис AT&T
- Во всех примерах и задачах этой лекции, однако, я использовал синтаксис Intel
 - Также он используется дизассемблером IDA, о котором мы позже узнаем
 - Считается, что синтаксис Intel более популярен в Windows-среде, а AT&T в Linux-среде
- Самым фундаментальным отличием синтаксисов является порядок операндов:
 - Чтобы поместить в Intel-синтаксисе 0 в регистр EAX, можно использовать mov eax, 0
 - В AT&T-синтаксисе, однако, это будет выглядеть как mov \$0x0,%eax
- Включить синтаксис Intel в GNU AS можно директивой .intel_syntax noprefix

Очередные грабли

	x86 (AT&T)	x86 (Intel)		ARM	
push mov lea mov callq mov pop retq	<pre>%rbp %rsp,%rbp 0x9f(%rip),%rdi \$0x0,%eax 520 <printf@plt> \$0x0,%eax %rbp</printf@plt></pre>	push mov lea mov call mov pop ret	<pre>rbp rbp,rsp rdi,[rip+0x9f] eax,0x0 520 <printf@plt> eax,0x0 rbp</printf@plt></pre>	push add ldr bl mov mov pop	<pre>{fp, lr} fp, sp, #4 r0, [pc, #12] 102e0 <printf@plt> r3, #0 r0, r3 {fp, pc}</printf@plt></pre>

Полезные программы

- Для сборки программ, в том числе и на языке ассемблера, можно использовать GCC компилятор по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux
 - Или, если у вас есть дух приключений, напрямую ассемблер GNU AS
- Для того чтобы преобразовать ваш код на языке Си в ассемблер, можно использовать флаг -S этого компилятора:
 - gcc main.c -S создаст файл main.s с листингом на языке ассемблера
- Также для просмотра ассемблерного кода, генерируемого различными компиляторами, можно использовать сайт Compiler Explorer (https://godbolt.org/)

Спасибо за внимание! Задачи доступны на

nsuctf.ru

- Пожалуйста, используйте имя пользователя формата "Фамилия Имя"
 - e-mail можно забить любой, сервером он не проверяется
- Для вопросов по задачам рекомендую присоединиться к @NSUCTF в Telegram
 - Только, пожалуйста, без спойлеров