

### Administration et Sécurité Des SE (UNIX)

**TP** : Chargeur de démarrage GRUB 2

Niveau: 3A

**AU**: 2022-2023

# **Objectifs:**

Le but de ce TP est de :


- ✓ Manipuler le EFI Boot manager
- ✓ Manipuler les différents fichiers de configuration Grub2.
- ✔ Personnaliser le menu de démarrage.
- ✓ Protéger Grub2 par un mot de passe.

#### **Environnement de travail :**

✓ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Ubuntu 22.

#### Travail demandé:

Croun snapshot de la machine virtuelle pour sauvegarder l'état actuel de la machine.




#### 1. UEFI BOOT MANAGER

1. Vérifier que l'ordinateur démarre avec une session EFI

### Remarque:

Si le démarrage est en mode classique (le résultat de la commande est "Session non-EFI"), soit le BIOS n'est pas de type UEFI, soit le BIOS est de type UEFI mais n'est pas réglé pour démarrer sur le disque dur en mode UEFI (ou bien qu'il n'y a pas de partition EFI pour démarrer).

Si la session est non EFI, il faut changer les paramètres de la machine virtuelle comme indiqué dans la figure ci-dessous :



- **2.** Lister les entrées de démarrage de la machine (boot devices)
- 3. Lister les entrées de démarrage avec leurs chemins
- **4.** Changer l'ordre de démarrage

#### 2. Affichage de menu GRUB

- 1. Lors du démarrage du système, afficher le menu de Grub2 sans modifier les fichiers de configuration.
- **2.** Faire les modifications nécessaires pour rendre le menu grub2 visible par défaut avec une durée de temporisation de 10 secondes.

**Remarque**: Suite à chaque modification du fichier /etc/default/grub, on doit exécuter la commande update-grub pour mettre à jour le fichier de configuration /boot/grub/grub.cfg puis redémarrer.

#### 3. Intitulé dans le menu

1. Renommer l'intitulé du système d'exploitation « Old Kernel»

2. Expliquer pourquoi le nom personnalisé est toujours accompagné par GNU/Linux

**Indication :** Rechercher dans le répertoire /etc/grub.d le mot clé "GNU/Linux"

**3.** Ajouter deux nouvelles entrées dans le menu GRUB2 : la première pour arrêter le système et la deuxième pour redémarrer le système

**Indication**: Les nouvelles entrées sont ajoutées dans le fichier /etc/grub.d/40\_custom en utilisant le menu menuentry{}

### 4. Ajout d'un nouveau noyau

- 1. Afficher la version actuelle du noyau
- **2.** Télécharger à partir du lien ci-dessous le noyau mainline **v5.19** approprié à l'architecture de votre machine.

https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/?C=N;O=D

Installer les packages correspondants comme indiqué ci-dessous:

```
amd64/linux-headers-5.19.0-051900-generic 5.19.0-051900.202207312230 amd64.deb
amd64/linux-headers-5.19.0-051900 5.19.0-051900.202207312230 all.deb
amd64/linux-image-unsigned-5.19.0-051900-generic 5.19.0-051900.202207312230 amd64.deb
amd64/linux-modules-5.19.0-051900-generic 5.19.0-051900.202207312230 amd64.deb
```

**Remarque**: Installer le noyau stable au lieu de rc (release candidate).

3. Installer le noyau déjà téléchargé

```
souha@souha-virtual-machine:~/Téléchargements$ sudo dpkg -i ./*.deb
```

- 4. Redémarrer le système
- **5.** Ajouter une nouvelle entrée nommée « **New Kernel** » qui fait référence au noyau récemment installé.

```
ual-machine:~$ cat /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 SO
 This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
 menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change the 'exec tail' line above.
nenuentry (New kernel')--class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnu
.inux-5.19.0-051900-generic-advanced-1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa9e' {
                   recordfail
                   load video
                   gfxmode $linux_gfx_mode
                    insmod gzio
                   if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
                   insmod part_gpt
                    insmod ext2
                    set root='hd0,gpt3'
 if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hin
-baremetal=ahci0,gpt3 1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa9e
                      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa9e
                   fi
                              'Loading Linux 5.19.0-051900-generic ...'
                   echo
                              /boot/vmlinuz-5.19.0-051900-generic root=UUID=1f43d56e-1503-4a73-8ae0-14a87eb3fa
                   linux
9e ro quiet splash $vt_handoff
                   echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-5.19.0-051900-generic
```

**6.** Définir « New Kernel » en tant que système d'exploitation par défaut

## 5. Démarrage en mode « Recovery »

Le mode recovery est un outil qui permet de démarrer sur un système d'exploitation temporaire afin de diagnostiquer et de résoudre les problèmes. Pour accéder à ce mode, on suit les étapes suivantes:

- Pendant le démarrage, lorsque le menu GRUB apparaît, Sélectionner « Advanced options ».
- 2. Sélectionner « Recovery Mode ».
- **3.** Choisir l'option **root** pour ouvrir une session super-utilisateur en console.
- **4.** Changer le mot de passe du compte administrateur, qu'est-ce que vous remarquez?

```
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
                              Resume normal boot
           resume
           clean
                              Try to make free space
           dpkg.
                              Repair broken packages
           fsck
                              Check all file systems
                              Update grub bootloader
           grub
           network
                              Enable networking
                              Drop to root shell prompt
           root
                              System summary
           system-summary
                               <0k>
```

### 6. Protection de grub2 par un mot de passe

1. Faire le nécessaire pour protéger le grub 2: Créer un mot de passe chiffré en SHA1

```
souha@souha-virtual-machine:~/Bureau$ grub-mkpasswd-pbkdf2
Entrez le mot de passe :
Entrez de nouveau le mot de passe :
Le hachage PBKDF2 du mot de passe est grub.pbkdf2.sha512.10000.063D6AE0A3B62A6F7
6425E314C975E7E5C4A138647E5C9D96514BC6FC4B222F649D9E9B77383494FE950ACE1F6130BCF6
086E15427F1F2E3A5DCC43638AB430D.B72D8A5A2EBDD0C35FF7ADB259F11BF63DE539BB1F30020F
85C8745300CC6773F238CBCDFABC8640D3EE04EDC36EA099A46E02D6C532175B7FCA1ECA3D812560
```

2. Ajouter à la fin du fichier /etc/grub.d/00\_header le mot de passe crypté

```
cat <<EOF
set superusers="root"

password_pbkdf2 root grub.pbkdf2.sha512.10000.D48C4CF4C5B4E5076576024EE9DA7640D3C04672F4898AB5F1F8264536023BB1699AA64CB
6B6F4F8102D78ACC5EC3032D39DE393F97B7E4C5474CCCA6360FEC9.B70B385E01FEC8301CC8B2CD7402718683DC0A6DEE208BF94972D2D1BE7F973
B81A5C5CA774AD279A22529ED283057C9C06260FF6BF36CAAA3597FF1A282C6F5
EOF
```

# 7. Modifier les paramètres de démarrage de noyau

1. Redémarrer le système en forçant la quantité de mémoire vive à 256 Mo et vérifier le résultat une fois connecté en tant que root. (édition du grub2).

```
setparams 'Ubuntu'

recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3

21466f33-6a5d-44b6-b895-d8ee41f1dc9b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 21466f33-6a5d-44b6-b895-d8ee41f1dc9b
fi
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-48-generic root=UUID=21466f33-6a5d-44b6-b895-d8ee41f1dc9b ro
mem=2000M_quiet
splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-5.15.0-48-generic
```

**2.** Faire le nécessaire pour que la modification persiste pour chaque démarrage. **Indication :** utiliser la commande free