

Lecture 2: Elementary Sockets

Ren Liyong

School of Software

www.uestc.edu.cn



Contents


- 1. Basic of Sockets
- 2. Structure of Sockets
- 3. Socket APIs
- 4. TCP C/S example
- 5. UDP C/S example
- 6. Name and Address Conversions







- 1. UNIX网络编程的两个方向: Socket, TLI
- 2. 套接字是一种网络API,程序员可以用之开发网络程序。





1. 套接字支持多种通信协议:

- ① Unix: Unix系统内部协议
- ② INET: IP版本4
- ③ INET6: IP版本6

2. 套接字类型,即应用程序希望的通信服务类型

- ① SOCKET_STREAM: 双向可靠数据流,对应TCP
- ② SOCKET_DGRAM: 双向不可靠数据报,对应UDP
- ③ SOCKET_RAW: 是低于传输层的低级协议或物理网络提供的套接字类型,可以访问内部网络接口。



Socket Address Structures (IPv4)

Most socket functions require a pointer to a socket address structure as an argument. Each supported protocol suite defines its own socket address structure. (netinet/in.h)

```
typedef uint32_t in_addr_t;
typedef uint16_t in_port_t;
typedef unsigned short sa_family_t;
struct in_addr{
  in_addr_t s_addr;
};
```



Socket Address Structures (IPv6)

IPv6 address length is 128。 (netinet/in.h)

```
typedef uint16_t in_port_t;
typedef unsigned short sa_family_t;
struct in6_addr{
 uint8 t s6 addr[16];
```

```
struct sockaddr_in6{
 uint8_t sin6_len;
 sa_family_t sin6_family;
 in_port_t sin6_port;
 uint32_t sin6_flowinfo;
 struct in6_addr sin6_addr;
```



Comparison of socket address Sockets

sockaddr_in{ }

长度 AF_INET 16位端口号

32位IP地址

未用

固定长度(16字节)

sockaddr_in6{ }

长度 AF_INET6 16位端口号

32位流标签

128位IPv6地址

固定长度(24字节)



Generic Socket Address Structures

1. 由于套接字函数需接收来自不同协议的地址结构,ANSI的办法是使用通用的指针类型,即(void*),但套接字函数先于ANSI之前定义,其方法是定义一个通用的套接字地址结构。<sys/socket.h>


2. This requires that any calls to these functions must cast the pointer to the protocol-specific to be a generic. Examp.:

```
struct sockaddr_in serv
```

bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serv,sizeof(serv));



Byte Ordering Functions



Byte Ordering Functions (cont.)

```
#include <netinet/in.h>
uint16_t htons(uint16_t hostshort)
uint32_t htonl(uint32_t hostlong)
both return: value in network byte order

uint16_t ntohs(uint16_t netshort)
uint32_t ntohl(uint16_t netlong)
both return: value in host byte order
```



Byte Manipulation Functions

```
#include <string.h>
void bzero(void *dest, size t nbyte);
void bcopy(const void *src, void *dest, size_t nbyte);
int bcmp(const void *src, void *dest, size_t nbyte);
                    these functions come from BSD
void *memset(void *dest, int c, size_t len);
void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t nbyte);
     memcmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t nbyte)
int
                    these functions come from ANSI
```



Address Transform Functions

```
#include <arpa/inet.h>
```

int inet_aton(const char *cp, struct in_addr *inp);

返回: 1-串有效, 0-串有错

in_addr_t inet_addr(const char *cp);

返回: 若成功, 返回32位二进制的网络字节序地址, 若有错, 则返回INADDR_NONE. 过时函数

- inet_aton函数将cp所指的字符串转换成32位的网络字节序二进制,并通过指针inp来存储。这个函数需要对字符串所指的地址进行有效性验证。但如果cp为空,函数仍然成功,但不存储任何结果。
- inet_addr进行相同的转换,但不进行有效性验证,也就是说,所有2³²种可能的二进制值对inet_addr函数都是有效的。



地址转换函数(续)

char *inet_ntoa(struct in_addr in);

返回: 指向点分十进制数串的指针

- 函数inet_ntoa将32位的网络字节序二进制IPv4地址转换成相应的点分十进制数串。但由于返回值所指向的串留在静态内存中,这意味着函数是不可重入的。
- 需要注意的是这个函数是以结构为参数的,而不是指针。
- ■上述三个地址转换函数都只能处理IPv4协议,而不能处理IPv6地址。



地址转换函数(cont.)

#include <arpa/inet.h>

int inet_pton(int family, const char *src, void *dst);

返回: 1-成功, 0一输入无效, -1:出错


const char *inet_ntop(int family, const void *src, char *dst, size_t cnt);


返回:指向结果的指针——成功,NULL—出错


- family参数可以是AF_INET,也可以是AF_INET6。
- 如果长度参数cnt太小,无法容纳表达式格式结果,则返回一个空串。另外, 目标指针dst调用前必须先由调用者分配空间。



地址转换函数小结









基本的套接字函数



基本套接字函数一socket

#include <sys/socket.h>

int socket(int family, int type, int protocol)

返回: 非负描述字一成功; -1一出错。

family:协议族; type:套接字类型; protocol: 一般为0, 除原始套接字外。

family

AF_INET

AF_INET6

AF LOCAL

AF ROUTE

AF_KEY

type

SOCK_STREAM

SOCK_DGRAM

SOCK_RAW



基本套接字函数一bind

#include <sys/socket.h>
int bind(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_len len)

返回: 0一成功; -1一出错

- 该函数给套接字分配一个本地协议地址,注意:协议地址addr是通用地址。
- 一般而言,服务器调用此函数,而客户则很少调用它。
- 绑定地址时,可以指定地址和端口号,也可以指定其中之一,甚至一个也不指定。通配地址:INADDR_ANY

IP地址	端口	结果
通配地址	0	内核选择IP地址和端口号
通配地址	非0	内核选择IP地址,进程指定端口
本地IP	0	进程指定IP地址,内核选择端口
本地IP	非0	进程指定IP地址和端口号



■ 另外,需要注意以下几点:

- ●参数addr中的相关字段在初始化时,必须是网络字节序;
- 如果由内核来选择IP地址和临时端口号,函数并不返回所选择的值。为了获得这些值,进程必须调用getsockname函数
- 函数bind返回的一个常见错误是: EADDRINUSE, 我们可以通过设置套接口选项SO REUSEADDR。



bind函数的用法

```
struct sockaddr_in addr;
int port = 1234;
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
addr.sin_port = htons(port);
if (bind(fd, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == -1)
    /* 错误处理 */
```



基本套接字函数一listen


#include <sys/socket.h>
int listen(int sockfd, int backlog)

返回: 0一成功; -1一出错;

- 函数listen仅被服务器调用,它完成两件事情:
 - 函数listen将未连接的套接字转化成被动套接字,指示内核应接受指向此套接字的连接请求:
 - 函数的第二个参数规定了内核为此套接字排队的最大连接个数;
- 对于给定的监听套接字,内核要维护两个队列
 - 未完成连接队列
 - 已完成连接队列
 - 两个队列之和不超过backlog;



listen函数(续)



TCP为监听套接口维护的两个队列



■ 另外几点说明:

- 不同的实现对backlog有不同的解释,如源自Berkeley的实现将backlog增加一个模糊因子,把它乘以1.5,再作为两个队列之和;
- 不要把backlog定义为0,因为有些实现允许1个连接排队,而有些实现不允许连接排队;
- 当一个客户SYN到达时,若两个队列都是满的,tcp就忽略此分节,且不发送RST。这是因为,这种情况是暂时的,客户tcp将重发SYN,期望不久的将来就能在队列中找到空闲条目。如果发送RST,将会出现?

2020/9/27 23



基本套接字函数一connect

#include <sys/socket.h>

int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

返回: 0一成功; -1一出错;

- 函数connect激发TCP的三路握手过程;仅在成功或出错返回;错误有以下几种情况:
 - 如果客户没有收到SYN分节的响应(总共75秒,这之间需要可能需要重发若干次SYN),则返回ETIMEDOUT。
 - 如果对客户的SYN的响应是RST,则表明该服务器主机在该端口上没有进程在等待。函数 返回错误ECONNREFUSED;
 - 如果客户发出的SYN在中间路由器上引发一个目的地不可达ICMP错误,则如第一种情况, 连续发送SYN,直到规定时间,返回EHOSTUNREACH或ENETUNREACH。



connect函数(续)

- 客户在调用connect前不必非得调用bind函数,此时,内核会选择一个合适的 IP地址和临时端口号;
- 如果函数connect失败,则套接字不可再用,必须关闭。不能再对此套接字再调用函数connect。



基本套接字函数一accept

#include <sys/socket.h>

int accept(int sockfd, struct sockaddr *cliaddr, socklen_t *addrlen);

返回: 非负描述字-OK; -1-出错;

- accept函数由TCP服务器调用;从已完成连接队列头返回下一个已完成连接;如果该队列空,则进程进入睡眠状态。
- 函数返回的套接字为连接套接字,应与监听套接字区分开来
- 该函数最多返回三个值:一个既可能是新套接字也可能是错误指示的整数,一个客户进程的协议地址(由cliaddr所指),以及该地址的大小(这后两个参数是值一结果参数);也就是说,服务器可以通过参数cliaddr来得到请求连接并获得成功的客户的地址和端口号;



accept函数示例

```
struct sockaddr_in
                           servaddr, cliaddr;
socklen_t
            len;
            listenfd, connfd;
int
connfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *)&cliaddr, &len);
if (connfd == -1)
    /* 出错处理 */
printf(" connection from %s, port = %d\n",
    inet_ntop(AF_INET, cliaddr.sin_addr, buff, sizeof(buf)),
    ntons(cliaddr.sin_port));
```



■客户端:

●从命令行读入服务器的IP地址;并连接到服务器;

■服务器端:

●接收客户的连接请求,并显示客户的IP地址和端口号;



基本套接字函数一close

#include <unistd.h>

int close(int sockfd);

返回:0-OK; -1-出错;

- close函数缺省功能是将套接字做上"已关闭"标记,并立即返回到进程。这个套接字不能再为该进程所用。
- 正常情况下, close将引发向TCP的四分节终止序列, 但在终止前将发送已排队的数据;
- 如果套接字描述符访问计数在调用close后大于0(在多个进程共享同一个套接字的情况下),则不会引发TCP终止序列(即不会发送FIN分节);



基本套接字函数-shutdown

#include <sys/socket.h>
int shutdown(int sockfd, int howto);

返回:0-OK; -1-出错;

- 该函数立即发送FIN分节(无论其访问计数是否大于0)。shutdown根据参数 howto关闭指定方向的数据传输;
 - SHUT_RD: 关闭连接的读这一半,不再接收套接字中的数据且现留在接收缓冲区的数据作废;
 - SHUT_WR:关闭连接的写这一半,当留在套接字发送缓冲区中的数据都被发送,后跟tcp连接终止序列,不管访问计数是否大于0;此后将不能在执行对套接字的任何写操作;
 - SHUT_RDWR:连接的读、写都关闭,这等效于调用shutdown两次,一次调用是用 SHUT_RD,第二次用SHUT_WR。



基本套接字函数一read

#include <unistd.h>
int read(int fd, char *buf, int len);
返回:大于0一读写字节大小; -1一出错;

- 调用函数read时,有如下几种情况:
 - 套接字接收缓冲区接收到数据,返回接收到的字节数;
 - tcp协议收到FIN数据,返回0;
 - tcp协议收到RST数据,返回一1,同时errno为ECONNRESET;
 - 进程阻塞过程中接收到信号,返回一1,同时errno为EINTR。

基本套接字函数一write

```
#include <unistd.h>
int write(int fd, char *buf, int len);
返回:大于0一读写字节大小; -1一出错;
```

- ■调用函数write,有如下几种情况:
 - 套接字发送缓冲区有足够空间,返回发送的字节数;
 - tcp协议接收到RST数据,返回一1,同时errno为ECONNRESET;
 - 进程阻塞过程中接收到信号,返回一1,同时errno为EINTR。

数据传输函数一send

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t send (int s, const void *msg, size_t len, int flags);
返回:非0一发送成功的数据长度;-1一出错;
```

- flags 是传输控制标志,其值定义如下:
 - 0: 常规操作,如同write()函数
 - MSG_OOB,发送带外数据。
 - MSG_DONTROUTE: 忽略底层协议的路由设置,只能将数据发送给与发送机处在同一个网络中的机器上。

数据传输函数一recv

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t recv(int s, void *buf ,size_t len, int flags);
返回:大于0表示成功接收的数据长度; 0:对方已关闭, -1:出错。
```

- flags是传输控制标志,其值定义如下:
 - 0: 常规操作,如同read()函数;
 - MSG_PEEK: 只查看数据而不读出数据,后续读操作仍然能读该数据;
 - MSG_OOB: 忽略常规数据,而只读带外数据;
 - MSG_WAITALL: recv函数只有在将接收缓冲区填满后才返回。



■ 实现TCP套接字基本步骤分为服务器端和客户端两部分:

■ 服务器端

- ① 创建套接字;
- ② 绑定套接字;
- ③ 设置套接字为监听模式,进入被动接受连接状态;
- ④ 接受请求,建立连接
- ⑤ 读写数据
- ⑥ 终止连接



TCP套接字编程(cont.)


■ 客户端步骤

- ① 创建套接字
- ② 与远程服务器建立连接
- ③ 读/写数据;
- ④ 终止连接



TCP套接字编程(cont.)

TCP服务器端





TCP服务器模板

```
int main(void)
  int sockfd,connect_sock;
if((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==-1) {
       perror("create socket failed.");
       exit(-1);
  }
/* bind sockfd to some address */
  /* listen */
  loop
       /* read and process request */
       close(connect_sock);
  close(sockfd);
```



TCP客户模板

```
/* include some header files */
int main(void)
   int sockfd;
   if((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))=-1)
         perror("Create socket failed.");
        exit(-1);
   /* connect to server */
   /* send requst and receive response */
   close(sockfd);
```



■采用客户/服务器模式,完成下列功能:

- ●客户根据用户提供的IP地址,连接相应的服务器;
- ●服务器等待客户的连接,一旦连接成功,则显示客户的IP地址, 并发欢迎信息给客户;
- ●客户接收服务器发送的信息并显示;



TCP服务器程序

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#define PORT 1234
#define BACKLOG
int main(void)
                         listenfd, connectfd;
   int
  struct sockadd_in
                         server, client;
   int
                         sin_size;
   if((listenfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0))==-1)
        perror("Create socket failed.");
        exit(-1);
2020/9/27
```



TCP服务器程序(cont.)

```
int opt = SO_REUSEADDR
setsockopt(listenfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
bzero(&server, sizeof(server));
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_port = htons(PORT);
serv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
if (bind(listenfd, (struct sockaddr*)&server, sizeof(struct sockaddr))-1) {
     perror("Bind error.");
     exit(-1);
if (listen(listenfd, BACKLOG) == -1) {
     perror("listen error.");
     exit(-1);
```



TCP服务器程序(cont.)

```
sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
while(1) {
     if ((connectfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *)&client, &sin_size)) == -1) {
              perror("accept error.");
              exit(-1);
     printf("You get a connection from %s\n", inet_ntoa(client.sin_addr));
     send(connectfd, "Welcome to my server.\n", 22, 0);
     close(connectfd);
} /* while */
close(listenfd);
```



2020/9/27

TCP客户程序

```
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#define PORT
                        1234
#define MAXDATASIZE 100
int main(int argc, char *argv[])
   int fd, numbytes;
   char
                buf[MAXDATASIZE];
   struct hostent *
                        he;
   struct sockaddr_in server;
   if (argc != 2)
        printf("Usage: %s <IP address>\n", argv[0]);
        exit(-1);
```

TCP客户程序(cont.)


```
if ((he = gethostbyname(argv[1])) == NULL) {
     perror("gethostbyname error.");
     exit(1);
if ((fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
     perror("Create socket failed.");
     exit(1);
bzero(&server, sizeof(server);
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_port = htons(PORT);
server.sin_addr = *((struct in_addr *) he->h_addr);
```



TCP客户程序(cont.)

```
if (connect(fd, (struct sockaddr*)&server, sizeof(struct sockaddr)) == -1) {
     perror("connect failed.");
     exit(1);
if( ((numbytes = recv(fd, buf, MAXDATASIZE, 0)) == -1) {
     perror("recv error.");
     exit(1);
buf[numbyrtes] = '\0';
printf("Server Message: %s\n",buf);
close(fd);
```





F 202, 115, 28, 198 - SecureCRT

2020/9/27

SIGPIPE信号



- 当一个客户向接收了RST的套接口进行写操作时,内核将给该进程发一个SIGPIPIE信号。该信号缺省动作是终止进程。同样,往没有建立连接的tcp套接口发送数据,也会出现上述问题。
- 我们可以做如下试验:
 - ●服务器accept后立即返回;
 - 客户连接成功后,发送两次数据,中间睡眠一小段时间
- ■或者,创建tcp套接字,但并不执行connect操作就发送报文,也 会产生SIGPIPE信号。



■ 实现UDP套接字基本步骤分为服务器端和客户端两部分:

- 服务器端
 - ① 建立UDP套接字;
 - ② 绑定套接字到特定地址;
 - ③ 等待并接收客户端信息;
 - ④ 处理客户端请求;
 - ⑤ 发送信息回客户端;
 - ⑥ 关闭套接字;



UDP套接字编程(Cont.)


■ 客户端步骤

- ① 建立UDP套接字;
- ② 发送信息给服务器;
- ③ 接收来自服务器的信息;
- ④ 关闭套接字



2020/9/27

UDP套接字编程(Cont.)





UDP数据传输函数一sendto

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t sendto(int s, const void *msg, size_t len, int flags, const struct sockaddr *to, int
```

tolen); 返回:大于0一成功发送数据长度;-1一出错;

- UDP套接字使用无连接协议,因此必须使用sendto函数,指明目的地址;
- flags是传输控制标志,其值定义如下:
 - 0: 常规操作,如同write()函数;
 - MSG_OOB: 发送带外数据;
- MSG_DONTROUTE: 忽略底层路由协议,直接发送。



UDP数据传输函数一recvfrom

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t recvfrom(int s, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *from, int *fromlen);
返回:大于0一成功接收数据长度;-1一出错;
```

- UDP套接字使用无连接协议,因此必须使用recvfrom函数,指明源地址;
- flags是传输控制标志,其值定义如下:
 - 0: 常规操作,如同read()函数;
 - MSG_PEEK: 只察看数据而不读出数据;
 - MSG_OOB: 忽略常规数据,而只读取带外数据;
- from 和 fromlen 是 "值一结果"参数。



UDP服务器模板

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#inlcude <netinet/in.h>
int main(void)
   int socketfd;
   if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) {
        perror("Create socket failed.");
        exit(1);
   /* Bind socket to address */
  loop {
        /* receive and process data from client */
       /* send resuts to client */
   close(sockfd);
2020/9/27
```



UDP客户模板

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#inlcude <netinet/in.h>
int main(void)
   int sockfd;
   if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) {
        perror("Create socket failed.");
        exit(1);
   /* send data to the server */
        receive data from the server */
   close(sockfd);
```



UDP套接字例程

■本例程分为服务器和客户两部分,主要完成如下功能:

- ●服务器循环接收客户发来的消息,并显示客户IP地址和相应消息;
- ●如果服务器收到"quit",则退出循环,并关闭套接字;
- ●客户向服务器发送消息,并接收服务器响应,显示该消息,并关 闭套接字。





```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#define PORT 1234
#define MAXDATASIZE 100
int main(void)
                        sockfd;
   int
   struct sockaddr_in
                        server, client;
                        sin_size, num;
   int
                        msg[MAXDATASIZE];
   char
   if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) {
        perror("Create socket failed.");
        exit(1);
2020/9/27
```



UDP服务器(Cont.)

```
bzero(&server, sizeof(server));
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_port = htons(PORT);
server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
if (bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server, sizeof(struct sockaddr)) == -1) {
     perror("Bind error.");
     exit(1);
sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
while(1) {
     num = recvfrom(sockfd, msg, MAXDATASIZE, 0, (struct sockaddr
     *)&client, &sin_size);
     if (num < 0) {
             perror("recvfrom error.");
```



UDP服务器(Cont.)

```
exit(1);
}
msg[num] = '\0';
printf("You got a message (%s) from %s\n", msg,
inet_ntoa(client.sin_addr));
sendto(sockfd, "Welcom.", 8, 0, (struct sockaddr *)&client, sin_size);
if (!strcmp(msg, "quit")) break;
}
close(sockfd);
}
```





```
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#define PORT
                        1234
#define MAXDATASIZE 100
int main(int argc, char *argv[])
   int fd, numbytes;
  char
                buf[MAXDATASIZE];
  struct hostent *
                        he;
  struct sockaddr_in server, reply;
   if (argc != 3)
        printf("Usage: %s <IP address> <Message>\n", argv[0]);
        exit(-1);
2020/9/27
```



UDP客户(cont.)

```
if ((he = gethostbyname(argv[1])) == NULL) {
     perror("gethostbyname error.");
     exit(1);
if ((fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
     perror("Create socket failed.");
     exit(1);
bzero(&server, sizeof(server);
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_port = htons(PORT);
server.sin_addr = *((struct in_addr *) he->h_addr);
sendto(fd, argv[2], strlen(argv[2]), 0, (struct sockaddr *)&server, sizeof(struct
sockaddr));
while(1) {
     int len;
     numbytes = recvfrom(fd, buf, MAXDATASIZE, 0, (struct sockaddr
     *)reply, &len);
```




UDP客户(cont.)

```
if (numbytes == -1) {
              perror("recvfrom error.");
              exit(1);
     if (len != sizeof(struct sockaddr) || memcmp((const void *)&server,
void *)&reply, len) != 0)
              printf("receive message from other server.\n");
              continue;
     buf[numbytes] = '\0';
     printf("Server Message: %s\n",buf);
     break;
} /* while(1) */
close(fd);
```

(const









■客户端:

- 从命令行读入服务器的IP地址;并连接到服务器;
- 循环从命令行读入一行字符串,并传递给服务器,由服务器对字符串反转, 并将结果返回客户程序;
- 客户程序显示反转后的字符串;

■服务器端:

- ●接收客户的连接请求,并显示客户的IP地址和端口号;
- ●接收客户传来的字符串,反转后传递给客户;

域名系统: DNS

■DNS中的条目称为资源记录,常用的有以下几类:

●A: 记录将主机名映射为32位的IPv4地址;


●AAAA: 记录将主机名映射成128的IPv6地址;

●MX: 指定一主机作为邮件交换器;

●CNMAE: 指定服务器的规范名字;



名字解析过程





域名解析函数一gethostbyname

#include <netdb.h>
struct hostent *gethostbyname(const char *hostname)
返回: 非空指针一成功; 空指针一出错, 同时设置h_error

- ■该函数既可解析IPv4地址,也可解析IPv6地址;
- 该函数既可接收域名,也可接收点分十进制参数
- 当hostname为点分十进制时,函数并不执行网络查询,而是直接 将其拷贝到结果字段中。
- ■此函数返回的非空指针指向下面的hostent结构




结构hostent

```
struct hostent {
   char *h_name;
                          /* official (canonical) name of host */
                          /* pointer to array of pointers to alias names */
   char **h__aliases;
                          /* host address type: AF_INET or AF_INET6 */
        h_addrtype;
   int
                          /* length of address :4 or 16 */
        h_length;
   int
   char **h_addr_list;
                         /* ptr to array of ptrs with IPv4 or IPv6 address */
};
#define h_addr h_addr_list[0]
                                  /* first address in list */
```



gethostbyname 返回的信息





反向域名解析函数一gethostbyaddr

#include <netdb.h>
struct hostent *gethostbyaddr(const char *addr, size_t len, int family);
返回:非空指针一成功;空指针一出错,同时设置h_error

- ■该函数取一个二进制的IP地址,并试图找到相应的主机名;
- ■参数addr不是char *类型,而实际上是一个真正指向IPv4或IPv6地址结构in_addr或in6_addr,因此当输入是点分十进制串时,需先调用inet_aton或inet_pton函数



地址转换例子

```
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
int main(int argc, char *argv[])
   struct sockaddr_in
                         addr;
   struct hostent
                         *he;
                         **alias;
   char
   if(argc<2) {
        perror("Usage :%s name | IP",argv[0]);
        exit(1);
```




地址转换例子(cont.)

```
argv++;
for(; *argv != NULL; argv++) {
     if (inet_aton( *argv, &addr.sin_addr) != 0) {
              he = gethostbyaddr((char *)&addr.sin_addr, 4, AF_INET);
              printf("address information of IP %s:\n", *argv);
     } else {
              he = gethostbyname(*argv);
              printf("address information of host %s:\n", *argv);
     if (he == NULL) {
              fprintf(stderr, "no address information of %s\n",*argv);
              continue;
```



地址转换例子(cont.)





2020/9/27

74





```
#include <sys/utsname.h>
int uname(struct utsname *name);
返回: 非负值一成功; -1一出错。
```

- 该函数返回本机的名字,它不是解析器库中的一部分,但它经常与 gethostbyname函数一起用来确定本地主机IP地址;
- 函数的参数是"值一结果"参数,其类型如下:



获取本机IP地址


```
#include <netdb.h>
#include <sys/utsname.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
  struct hostent *he;
  struct utsname myname;
  struct in_addr addr;
  char temp[100];
  if(uname(&myname) < 0)</pre>
    return(0);
```



获取本机IP地址(续)

```
if (( he = gethostbyname(myname.nodename)) == NULL)
  perror("error.");
  exit(1);
printf("OS name is %s\n",myname.sysname);
printf("node name is %s\n",myname.nodename);
printf("OS version level is %s\n",myname.version);
printf("hardware type is %s\n",myname.machine);
memcpy(&addr, he->h_addr, sizeof(addr));
printf("host IP is %s\n", inet_ntoa(addr));
return(0);
```





2020/9/27

78

gethostname函数

```
#include <unistd.h>
int gethostname(char *name, size_t namelen);
返回: 0一成功; -1一出错
```

- 该函数也返回当前主机的名字;
- name指向主机名存储位置的指针;



获取服务名字函数

```
#include <netdb.h>
struct servent *getservbyname(const char *servname, const char *protoname);
     返回: 非空指针一成功; 空指针一出错。
■ 该函数根据服务器提供的服务名字获取服务器的有关信息;
■ 参数servname指向服务的名字,如"domain","ftp","www";
■ 函数返回的结构如下:
struct servent {
                /* official service name */
  char *s_name;
  char **s_aliases;
               /* alias list */
                  /* port number, net-byte order */
  int s port;
  char *s_proto;
                   /* protocol to use */
如: struct servent *ptr;
sptr = getservbyname("FTP", "TCP");
```

获取服务名字函数(cont.)

```
#include <netdb.h>
struct servent *getservbyport(int port, const char *protoname);
返回:非空指针一成功;空指针一出错。
```

- 该函数根据端口号和可选的协议查找相应的服务;
- 参数port必须为网络字节序;

```
如:
struct servent *sptr;
sptr = getservbyport(htons(53), "UDP); /*DNS using UDP */
sptr = getservbyport(htons(21), "TCP"); /* FTP using TCP */
sptr = getservbyport(htons(21), NULL); /* FTP using TCP */
sptr = getservbyport(htons(21), "UDP"); /* this call will fail */
```



获取套接字的地址信息

#include <sys/socket.h>
int getsockname(int sockfd, struct sockaddr *localaddr, socklen_t *len);
int getpeername(int sockfd, struct sockaddr *peeraddr, socklen_t *len);
均返回: 0一成功; -1一出错

- getsockname函数返回套接字的本地地址;而后者返回套接字对应的远程地址;
- 一般在以下三中情况下调用这两个函数:
 - 客户机在connect后,用getsockname获取系统选择的ip和端口号;
 - 以INADDR_ANY调用bind的服务器,在接收到连接后(即accept后),调用 getsockname获取系统选择的IP地址;
 - 服务器获得连接后,并exec真正的程序后。只能用getpeername获取客户套接字地址;