
Лабораторная работа 6. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЧЕРТЕЖА ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ

Задание. Выполнить проекции трёхмерной модели (фронтальной, горизонтальной и диметрической), выполненной по индивидуальному варианту.

Порядок работы


Создание фронтальной и горизонтальной проекций

- Запустить систему AutoCAD и открыть чертёж «ПЧ фамилия группа № 1. вар.dwg».
- Лист2 Щелкнуть мышью по ярлычку Лист1 (Layout1) 2.
- 3. Для построения вида спереди:
 - в командной строке ввести команду **Т-вид (Solview)**; a)
 - ввести опцию ПСК (UCS); b)
 - подтвердить < Текущая> c) (Current), нажав **Enter**;
 - d) подтвердить Масштаб вида <1> (Enter view scale), нажав **Enter**



- Рис.5.11
- на запрос центра вида (Specify e) view center) щёлкнуть прицелом точку на листе (в левой части листа – рис.5.11) – центр вида можно щёлкать многократно до приемлемого варианта, для подтверждения - Enter;
- на запрос первого угла видового экрана (Specify first corner of f) viewport) щёлкнуть точку слева над проекцией (рис.5.12);

g) на запрос противоположного угла видового экрана (Specify opposite corner of viewport) щёлкнуть точку внизу под проекцией, захватив чуть больше половины модели






Рис.5.12

Рис.5.13

(рис.5.13) – в последствии будет выполнено соединение половины вида и половины разреза;

- h) ввести имя вида (Enter view name) *Главный*, **Enter**;
- i) закрыть команду нажатием **Enter**.
- 4. Выполнить построение вида сверху:
 - а) в командной строке повторить нажатием клавиши «Enter» команду Т-вид (Solview);
 - b) ввести опцию Орто (Ortho);
 - с) на запрос указания стороны видового экрана для проекции (Side of viewport) щёлкнуть точку (с привязкой *Середина (Midpoint)*) на верхней границе рамки главного вида (рис.5.14);
 - d) на запрос указания центра вида (View center) щелкнуть точку под главным видом (рис.5.15), расположив проекцию так, чтобы позже можно было нанести размеры и обозначить горизонтальный разрез (центр вида можно щелкать многократно до приемлемого варианта), для фиксации центра вида нажать **Enter**;
 - е) задать мышью границы нового вида (чуть больше половины модели) рис. 5.16;
 - f) ввести название вида (Enter view name) Ceepxy, Enter;






Рис.5.15




Рис.5.16

- g) завершить команду нажатием клавиши **Enter** (рис.5.17).
- 5. Для построения фронтального разреза:
 - а) в командной строке ввести команду Т-вид (Solview);
 - b) ввести опцию <u>С</u>ечение (Section);
 - с) на запрос первой точки секущей плоскости указателем мыши щёлкнуть вид сверху (его рамка станет активной), затем щелкнуть точку на ребре с помощью привязки Конточка





Рис.5.17






Рис.5.18

Рис.5.19

(**Endpoint**) (рис.5.18);

- d) на запрос второй точки секущей плоскости щёлкнуть точку в центре основания с помощью привязки
 Центр (Center) (рис.5.19);
- е) на запрос стороны просмотра щёлкнуть точку <u>ниже</u> только что указанной секущей плоскости (см. примечание 4.1) рис.5.20;




Рис.5.20

Примечание 4.1. Выбор стороны просмотра не должен нарушать проекционную связь между изображениями чертежа.

- f) подтвердить **Масштаб вида** <**1**> (Enter view scale), нажав **Enter**;
- g) на запрос центра вида (Specify view center) щелкнуть прицелом точку внутри главного вида





Рис.5.21

- рис.5.21) центр можно щёлкать многократно, при этом <u>не нужно</u> точно выравнивать проекции, для подтверждения **Enter**;
- h) на запрос первого угла видового экрана (Specify first corner of viewport) щелкнуть точку <u>над</u> проекцией разреза (вверху слева от середины новой проекции рис.5.22);
- i) на запрос противоположного угла видового экрана (Specify opposite corner of viewport) щелкнуть точку внизу справа под новой проекцией рис.5.23;



- j) ввести имя разреза (Enter view name) Фронтальный разрез, Enter;
- k) закрыть команду нажатием **Enter**.
- 6. Для выравнивания изображений главного вида и фронтального разреза:
 - а) ввести в командной строке команду Форматл (Mvsetup);
 - b) ввести опцию $\underline{\mathbf{B}}$ ыровнять ($\underline{\mathbf{A}}$ lign);
 - с) ввести опцию $\underline{\Gamma}$ оризонтальное ($\underline{\mathbf{H}}$ ог);




Рис.5.24

- d) далее, если рамка видового экрана главного вида не выделена (левая рамка видового экрана), щёлкнуть по ней указателем мыши (рис.5.24);
- е) на запрос базовой точки с помощью кнопки

Середина (Midpoint) (на панели однократной объектной привязки) щёлкнуть середину основания призмы на главном виде (рамка видового экрана должна быть активной, т.е. выделена) (рис.5.25);




Рис.5.25

f) на запрос указания точки на другом видовом экране сначала указателем мыши щёлкнуть по видовому экрану разреза (находится справа - рис.5.26) – он будет выделен, а затем щёлкнуть с помощью кнопки Середина(Midpoint) (на панели однократной объектной привязки) середину основания призмы на разрезе (правая выделенная рамка видового




Рис.5.26

Enter, Enter. g)

экрана);

7. Щёлкнуть мышью индикатор Модель (Model)

(ШАГ СЕТКА ОРТО ОТС-ПОЛЯР ПРИВЯЗКА ОТС-ОБЪЕКТ ДПСК ДИН ВЕС МОДЕЛЬ), находящийся внизу экрана, он сменит свой вид на Лист (Layot), и *только затем* отмасштабировать изображение колесом мыши, посмотрев качество выравнивания изображений вида и разреза (рис.5.27).




Рис.5.27

Примечание 4.2. Если изображения не выровнены по вертикали необходимо применить команду Форматл

(Mvsetup) с опцией выравнивания Вертикальное (Ver), также взяв с привязкой одну и ту же точку на призме сначала в одном, а затем в другом видовом экране (например, середину основания).

- 8. Для построения горизонтального разреза:
 - a) в командной строке ввести команду Т-вид (Solview);
 - ввести опцию $\underline{\mathbf{C}}$ ечение ($\underline{\mathbf{S}}$ ection); b)
 - c) на запрос первой точки режущей плоскости щёлкнуть с помощью привязки *Конточка*




Рис.5.28

- (*Endpoint*) точку на ребре в вырезе на видовом экране фронтального разреза (рис.5.28);
- d) на запрос второй точки секущей плоскости щёлкнуть произвольно точку <u>правее</u> (<u>при</u> <u>включенном индикаторе</u> **Орто (Ortho)**) (рис.5.29);
- е) на запрос стороны просмотра щёлкнуть точку <u>выше</u> только что указанной секущей плоскости (см. примечание 4.1);




Рис.5.29

- f) подтвердить **Масштаб вида** <1> (Enter view scale), нажав **Enter**;
- д) на запрос центра вида (Specify view center) щёлкнуть прицелом точку внутри вида сверху центр можно щёлкать
 многократно, при этом не нужно точно выравнивать проекции, для подтверждения нажать Enter;
- h) на запрос первого угла видового экрана (Specify first corner of viewport) щёлкнуть точку 1 над проекцией разреза (вверху слева от середины проекции рис.5.30);




Рис.5.30

- i) на запрос противоположного угла видового экрана (Specify opposite corner of viewport) щёлкнуть точку 2 под новой проекцией (внизу справа рис.5.30);
- j) ввести имя разреза (Enter view name) –Горизонтальный разрез, Enter;
- k) закрыть команду нажатием **Enter**.
- 9. Самостоятельно выровнять изображения вида сверху и горизонтального разреза командой **Форматл (Mysetup)** (рис.5.31 и примеч.4.2), *после*




Рис.5.31

выравнивания перейти в пространство листа (см. п. 7).

- 10. На панели Слои (Layers)

 Щёлкнуть кнопку

 (Layer Properties Manager).
- 11. В окне диспетчера слоев:
 - а) для слоев с окончанием -VIS(видимые линии) установить *Цвет(Color)*-Красный, *Вес линий (Line weight)*—1 мм;
 - b) для слоев с окончанием **-HID**(невидимые линии) установить *Цвем* (*Color*) синий, *Тип линии (Linetype*) Загрузить (Load) образец **Acad iso02w100**, **ОК**, сделать <u>текущим</u> для слоя (выделить), **ОК**, **ОК**
- 12. Для установки образца штриховки в разрезах:
 - в командной строке ввести имя системной переменной **HPNAME**,
 Enter;
 - b) на запрос имени образца ввести **ANSI31**, **Enter**.
- 13. Для установки масштаба штриховки в разрезах:
 - в командной строке ввести имя системной переменной **HPSCALE**,
 Enter;
 - b) на запрос масштабного коэффициента проверить значение по умолчанию: если установлена <1>, то нажать **Enter**, иначе ввести значение **1**.
- 14. Для установки масштаба типа линий (длины штрихов для невидимых линий) по отношению к листу:
 - а) в командной строке ввести имя системной переменной LTSCALE,
 Enter;
 - b) на запрос масштабного коэффициента ввести значение **0.7** (через точку), **Enter**.
- 15. В командной строке ввести команду **Т-рисование (Soldraw)** и выбрать прицелом <u>поочередно все</u> рамки видовых экранов, **Enter**.

Фронтальный разрез -HID, Горизонтальный разрез -HID щёлкнуть индикатор , тем самым <u>выключив</u> слои невидимых линий на разрезах.

- 17. Включить отображение веса линий, щёлкнув по индикатору **Bec** (**LWT**) внизу экрана.
- 18. Для изменения размера рамки главного вида:
 - а) щёлкнуть прицелом рамку главного вида

Рис. 5.32 Рис.5.33 Рис.5.34


(рис.5.32);

b) щёлкнуть правую верхнюю «ручку» рамки и с привязкой *Середина* (*Midpoint*) щелкнуть точку на середине верхнего основания призмы (рис.5.33);

с) при <u>включенном</u> индикаторе **Орто (Ortho**) щёлкнуть эту же ручку и

чуть вытянуть вверх (рис.5.34).

- 19. Самостоятельно изменить размер рамки видового экрана фронтального разреза с привязкой *Конточка (Endpoint)* к угловой точке рамки главного вида (рис.5.35), получив половину вида и половину разреза.
- 20. Самостоятельно изменить размер рамки горизонтального разреза с привязкой *Конточка (Endpoint)* к угловой точке рамки вида сверху (рис.5.36).
- 21. В списке слоев панели **Cлои(Layers**) выключить слой **Vports** (щёлкнуть по



индикатору) – рамки видовых экранов исчезнут.

Создание диметрической проекции

22. Перейти в пространство модели, щёлкнув по ярлычку Модель(**Model**)


Модель Лист1 / Лист2 / внизу экрана


23. На панели Слои (Layers)



открыть (с помощью ▼) список слоев и

<u>выключить</u> слои (щёлкнуть индикатор ^ы), относящиеся:






24. Для построения тела с вырезом 1/4 части модели переместить ПСК (UCS) в основание модели кнопкой Начало (Origin UCS) панели ПСК (UCS) с привязкой в центру нижнего основания цилиндра – рис. 5.47.

25. Кнопкой X (X Axis Rotate UCS) выполнить поворот ПСК (UCS) вокруг оси X на минус 90 градусов – рис.5.48.

26. Кнопкой **Полилиния (Polyline)** панели **Рисование(Draw)** вычертить замкнутый контур (рис.5.49) с привязкой:

— точка **1** - *Конточка (Endpoint)*:






Рис.5.47




Рис.5.48




Рис.5.49

- точка 2 *Центр (Center)*;
- точка 3 к середине грани, для чего использовать кнопку
 Середина (Midpoint) панели Объектная привязка (Object snap)



- точка **4** *Конточка* (*Endpoint*);
- для замыкания полилинии ввести опцию $\underline{3}$ амкнуть ($\underline{\mathbf{C}}$ lose).
- 27. Ввести в командной строке команду **Выдавить(Extrude):**
 - а) щёлкнуть прицелом объект для выдавливания (Select objects) построенный многоугольник,

Enter;

- b) ввести высоту (Specify height of extrusion) -100 рис.5.50.
- 28. В командной строке ввести команду **Вычитание** (Subtract):
 - а) на запрос выбора тел, **из которых** будет проводиться вычитание (Select objects), прицелом щёлкнуть шестигранную призму, **Enter**;
 - b) на запрос выбора тел, **которые** будут вычитаться (Select solids and regions to subtract), прицелом щёлкнуть четырехгранную призму, полученную выдавливанием, **Enter** рис.5.51.




Рис.5.52

29. В командной строке ввести команду Тзрения

(**Vpoint**) с опцией <u>П</u>оверни (<u>R</u>otate), ввести угол в плоскости **XY** относительно оси X (angle in XY plane from X axis) **минус 110.67** (через точку), затем - угол с плоскостью XY (angle from XY plane) **19.45** (через точку) – рис.5.52.

- 30. Кнопкой **Вид (View UCS)** панели **ПСК** (**UCS**) расположить плоскость XY системы координат параллельно текущему виду рис.5.53 (ПСК располагается параллельно экрану).
- 31. Перейти на лист, щёлкнув мышью по ярлычку **Лист1(Layout1)**, на котором видны




Рис.5.53

только объекты находящиеся в пространстве листа. Изображения в рамках, как и сами рамки, находятся в выключенных слоях (выключение было сделано для удобства работы с моделью при построения диметрии), отключенные слои - не выключать.

- 32. В командной строке ввести команду **Т-вид (Solview)**:
 - а) вести опцию $\underline{\Pi}$ CK (\underline{U} CS);
 - b) подтвердить < **Текущая** > (Current), нажав **Enter**;
 - с) подтвердить **Macштаб вида** <1> (Enter view scale), нажав **Enter**;
 - d) на запрос центра вида (Specify view center) щёлкнуть прицелом точку на свободной правой части листа (центр можно щелкать многократно), для подтверждения нажать Enter;
 - e) на запрос первого угла видового экрана (Specify first corner of viewport) щёлкнуть точку 1 слева над проекцией (рис.5.54);




Рис.5.54


- f) на запрос противоположного угла видового экрана (Specify opposite corner of viewport) щёлкнуть точку 2 справа под проекцией (рис.5.54);
- g) ввести имя вида (Enter view name) **Диметрия**;
- h) закрыть команду нажатием Enter

33. На панели Слои (Lavers)



Диспетчер свойств слоёв (Layer Properties Manager).

- 34. В диспетчере слоев:
 - а) для слоя Диметрия –VIS (видимые линии) установить *Цвет (Color)*-Красный, *Вес линий (Line weight)*–1 мм;
 - b) для слоя Диметрия –HID (невидимые линии) установить *Цвет* (*Color*) Синий, *Тип линии (Linetype)* Acad iso02w100, OK.
- 35. В командной строке ввести команду **Т-рисование (Soldraw)** и прицелом щёлкнуть рамку видового экрана с диметрией, **Enter** (рис.5.55).
- 36. На панели **Cлои** (**Layers**) с поле списка открыть (с помощью ▼) список слоев и у слоя **Диметрия-НІО** щёлкнуть индикатор ♀, тем самым выключив слой невидимых линий (рис.5.56).






Рис.5.55

- - а) к **Фронтальному разрезу**, к **Горизонтальному разрезу** (с окончанием **–VIS**, **–HAT**);
 - b) к Главному виду и к виду Сверху (с окончанием -VIS, HID).
- 38. Сохранить чертёж кнопкой 🗐 панели Стандартная (Standart).