# Лабораторная работа 2. Двумерное проектирование

Задание: построить плоские контуры по размерам (типовые примеры) - рис. 2.




Рис. 2. Построение деталей с сопряжениями и конусностью

#### План лабораторной работы

- 1. Изучение команд рисования и редактирования.
- 2. Вычерчивание в пространстве «модели» плоских контуров с помощью базовых примитивов (окружностей, отрезков, прямых), а именно, построение деталей с сопряжениями и конусностью.

#### Порядок работы

- 1. Создать новый чертёж на основе шаблона «Формат АЗ»: дать команду меню Файл(File)> Новый(New), далее через поле Папка(Folder) выбрать папку, куда был сохранён шаблон (в данном случае папка вашей группы), выбрать шаблон (например, «Шаблон АЗ + Фамилия.dwt») и щёлкнуть кнопку Открыть (Open)..
- 2. Щёлкнуть ярлычок **Модель** (**Model**) (внизу экрана).
- 3. Включить ортогональный режим черчения с помощью индикатора **Орто** (**Ortho**), расположенного внизу окна на панели индикации под командной строкой.
- 4. С помощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 


  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Толстые 

  Опомощью Толс
- 5. Открыть команду **Полилиния (Pline)** кнопкой на панели **Рисование** (**Draw**).
  - а) щёлкнуть мышью произвольно начальную точку полилинии (чертим от точки **1**, против часовой стрелки рис.2.1);



через опцию <u>Ш</u>ирина
 <u>(Width)</u> задать ширину полилинии 1 (сначала ввести начальную 1, нажать Enter, затем конечную 1, Enter);

- с) через опцию <u>Дуга</u> (<u>A</u>rc) вычертить первый дуговой сегмент (правый),
   указав:
  - через опцию  $\underline{\mathbf{P}}$ адиус ( $\underline{\mathbf{R}}$ adius) значение  $\mathbf{40}$ ;
  - через опцию  $\underline{\mathbf{y}}$ гол ( $\underline{\mathbf{A}}$ ngle) значение центрального угла 180;
  - указать направление хорды 90 (+90) направить мышь вверх и щёлкнуть ею (Enter не нажимать, команду не закрывать);

<u>Примечание 2.1.</u> Отмена вычерчивания сегмента производится через опцию <u>Отменить</u> (<u>Undo</u>).

- d) через опцию <u>Л</u>инейный (<u>L</u>ine) вычертить линейный сегмент полилинии длиной 105, переместив указатель мыши влево и введя с клавиатуры 105;
- е) через. опцию  $\underline{\mathbf{\Pi}}$ уга ( $\underline{\mathbf{A}}$ rc) вычертить второй дуговой сегмент (левый), указав:
  - через опцию <u>Радиус</u> (<u>Radius</u>) значение 40;
  - через опцию  $\underline{\mathbf{y}}$ гол ( $\underline{\mathbf{A}}$ ngle) значение центрального угла 180;
  - направление хорды **90**(минус) направить мышь <u>вниз</u> и щелкнуть ею;
- f) ввести опцию  $\underline{\mathbf{J}}$ инейный ( $\underline{\mathbf{L}}$ ine);
- g) ввести опцию  $\underline{\mathbf{3}}$ амкнуть ( $\underline{\mathbf{C}}$ lose) (в результате создан замкнутый контур как итог выполнения <u>одной</u> команды).

Задание 2 (самостоятельное):
Создать замкнутый плоский контур
на свободном месте согласно
размерам рис.2.2 с помощью
команды Полилиния (Pline)
шириной линии 1.1 в левой нижней
части формата.





Рис.2. 2

**Задание 3.** Создать замкнутый плоский контур согласно размерам рис.2.3 с помощью команды **Полилиния** (**Pline**), шириной линии **1.2**, выполнив вспомогательные построения.

## Порядок работы:

1. Ввести в командной строке команду Единицы или открыть данную команду с помощью меню Формат



(Format)>Единицы (Units) и выбрать через ▼ Точность (Precision) 0.0, ОК.

2. На панели Слои (Layers) выбрать слой Построения

🤝 🧖 🎱 👣 🔳 Построения , сделав его текущим.

3. С помощью кнопки **Круг** (**Circle**) на панели **Рисование** (**Draw**) вычертить окружность радиусом **40**, задав произвольно (в верхней правой четверти формата) щелчком мыши положение центра и введя значение радиуса с клавиатуры **40**, нажать **Enter**.

Примечание 2.2. Постоянная объектная привязка включается индикатором (OSNAP), а её настройка производится щелчком мыши по стрелке выбора 


т на данном индикаторе и установкой режимов привязки, например, 

↓ □ Центр (Center).

*Примечание 2.3.* Для повторения команды достаточно нажать клавишу Enter на клавиатуре.

- 4. Включить режим постоянной привязки (см. примеч. 2.2).
- 5. Щёлкнуть мышью по стрелке выбора **▼** на индикаторе **(OSNAP)** и установить щелчком мыши флажки **У Конточка (Endpoint)**, **УЦентр** (Center), **УПересечение (Intersection)**, остальные <u>снять</u>.

- 6. С помощью кнопки **Круг** (**Circle**) на панели **Рисование** (**Draw**) вычертить окружность радиусом 30:
  - а) задать положение центра окружности через отслеживание объекта:
    - включить мышью индикатор (OTRACK), расположенный внизу окна на панели индикации;
    - зацепить мышью (<u>не щёлкая</u>) с помощью привязки *Центр(Center):* центр первой окружности (рис.2.4);
    - протянуть мышь <u>вправо</u> и ввести с клавиатуры значение 115, Enter



(можно, ориентируясь на подсказку 115<0° в текстовом окне отслеживания, щёлкнуть центр новой окружности - рис.2.5);

- b) ввести значение радиуса с клавиатуры 30, нажать Enter.
- 7. <u>Отключить</u> режим *постоянной* привязки щелчком мыши по индикатору (**Osnap**).

<u>Примечание 2.5.</u> Панели инструментов включаются через список, который открывается щелчком <u>правой</u> кнопкой мыши по любой другой панели инструментов.

- 8. Вычертить прямую, касательную к двум окружностям:
  - а) щёлкнуть кнопку **Отрезок (Line)** на панели **Рисование(Draw)**;
  - b) включить режим <u>временной</u> привязки касательной: одновременно нажать клавишу Shift на клавиатуре и щёлкнуть <u>правой</u> кнопкой мыши, далее к открывшемся контекстном меню панели **Объектная** привязка следует выбрать Касательная;

с) щёлкнуть мышью точку на <u>верхней</u> части первой окружности в момент появления привязки *Касательная (Deferred Tangent)* (рис.2.6) и аналогично




(с помощью режима *временной* привязки касательной Касательная - п. 8b) указать точку на второй окружности (рис.2.7)

- d) нажать Enter.
- 9. Вычертить дугу, касательную к двум окружностям, <u>поочередно используя</u> оба способа, при этом удалив \_\_\_\_

построенную дугу после 1-го:

1 способ (применяется для построения только



#### внутренних

сопряжений):

- а) щёлкнуть кнопку **Сопряжение(Fillet)** на ленте в разделе Редактирование или на панели Редактирование(Modify) (см. примеч.2.5)
- b) щёлкнуть мышью опцию Ра<u>Л</u>иус (<u>R</u>adius) или ввести вручную в командную строку значение <u>радиуса</u> сопряжения;
- выделить щелчком мыши сначала одну окружность, затем другую окружность;
- d) удалить построенную дугу и применить второй способ.
- **2 способ** (применяется для построения **внешних** и **внутренних** сопряжений):


- а) щёлкнуть кнопку **Круг(Circle)** на панели **Рисование(Draw)**;
- b) щёлкнуть мышью в командной строке или ввести с клавиатуры опцию **ККР (TTR)** (касательная,



Рис.2.8


касательная, радиус), нажать Enter;

- с) щёлкнуть мышью точку на <u>нижней внутренней</u> четверти первой окружности в момент появления привязки *Касательная* (*Deferred Tangent*) рис.2.8 и *аналогично* точку на второй окружности;
- ввести значение радиуса 100, нажать Enter.
   В результате вычерчена окружность, касательная к двум другим (рис.2.9)
- 10. На панели Слои (Layers) выбрать Толстые Толстые.
- 11. <u>Включить</u> режим *постоянной* Рис.2.9 привязки щелчком мыши по индикатору (OSNAP).
- 12. Вычертить полилинию по линиям вспомогательных построений:
  - а) открыть команду **Полилиния (Pline**) кнопкой на панели **Рисование (Draw)**;
  - b) в момент появления привязки *Конточка* (*Endpoint*) щёлкнуть мышью начальную точку на большей окружности (рис.2.10);




слой


- с) через опцию <u>Ш</u>ирина (<u>W</u>idth) задать ширину полилинии **1.2** (сначала ввести начальную **1.2**, нажать **Enter**, затем конечную **1.2**, **Enter**);
- Центр
- d) ввести опцию <u>Луга (А</u>rc), затем опцию <u>Пентр</u>
  (<u>С</u>enter) и щелкнуть мышью в момент появления
  привязки **Центр** (*Center*) центр первой окружности (рис.2.11);
- e) на запрос конечной точки через привязку **Пересечение (Intersection)** щелкнуть точку касания (рис.2.12);
- f) щёлкнуть через привязку *Пересечение* (*Intersection*) точку касания на другой окружности (рис.2.13);



g) на запрос конечной точки через привязку *Конточка (Endpoint)* щелкнуть точку касания (рис.2.14);



- h) ввести опцию  $\underline{\mathbf{3}}$ амкнуть ( $\underline{\mathbf{C}}$ lose). В результате получен контур (рис.2.15).
- 13. Щёлкнуть <u>правой</u> кнопкой мыши по индикатору (OSNAP) и установить флажок *Квадрант* (Quadrant), ОК.




- Рис.2.15
- 14. С помощью кнопки **Отрезок(Line)** на панели **Рисование (Draw)** в слое **Оси** вычертить:
  - а) горизонтальную ось, пользуясь привязкой к квадрантам (рис.2.16);



Рис.2.16

- вертикальные оси с привязкой от центров окружностей вниз до квадрантов (рис.2.17).
- Рис.2.17
- 15. Пользуясь «ручками» объектов в режиме ортогонального черчения (см. индикатор Орто (Ortho) внизу окна на панели индикации) растянуть осевые, так чтобы


они выходили за контур, для чего:



а) щёлкнуть прицелом горизонтальную ось, в результате она будет


выделена;

b) щёлкнуть мышкой по крайней левой «ручке» (рис.2.18), протянуть мышь <u>влево</u> и




ввести с клавиатуры 3 (значение до 5 мм) (рис.2.19).

16. Через панель **Слои (Layers)** найти слой **Построения** и выключить его, щёлкнув индикатор ♀ «Включение/отключение слоя» -



**Задание 4 (самостоятельное):** Создать замкнутый плоский контур согласно размерам рис.2.20 с помощью команды **Полилиния (Pline)** шириной линии 1.3, согласно рекомендациям:



- a) вычертить предварительно вспомогательные построения в слое **Построения** согласно рис.2.21 (не забудьте <u>включить</u> слой **Построения**):
  - при этом вычертить окружность радиуса R25 командой Круг ( );
  - вычертить другую окружность R35 с расстоянием 80 между центрами (см. задание 3, п.6);
  - командой **Круг** или командой **Сопряжение** (Fillet) построить сопряжения (см. задание 3, п.9.);
- b) вычертить осевые линии в слое **Оси** (рис.2.21);
- с) выполнить обводку полилинией шириной 1.3 в слое Толстые (рис.2.22).




Рис.2.22

Задание 5. Создать замкнутый плоский контур пробки согласно размерам

рис.2.23 с помощью команды Полилиния (Pline), шириной линии 1.4, выполнив вспомогательные построения.

## Порядок работы:

В слое Построения с помощью кнопки Отрезок(Line) / самостоятельно вычертить:




Рис.2.23

- горизонтальный отрезок длиной 10; a)
- вертикальный отрезок длиной 15, взяв при b) этом в качестве начальной точки середину горизонтального отрезка - с помощью кнопки временной объектной



Середина (*Midpoint*) (п.8b) - рис.2.24

- c) вспомогательное построение конусности с использованием привязки *Конточка (Endpoint)*, соединив концы построенных отрезков (рис.2.25).
- 2. С помощью кнопки Прямая (Xline) вычертить уровень нижнего основания пробки:
  - ввести опцию Отступ a) (Offset);
  - b) задать высоту смещения (высоту пробки) 40;




Рис.2.25

- прицелом выбрать линейный объект горизонтальную линию; c)
- d) указать сторону смещения – щёлкнуть ниже построенной горизонтальной линии, Enter.
- 3. Пользуясь «ручками» (угловые конечные маркеры на выделенном объекте) объектов в ортогональном режиме (индикатор 💷 - должен быть «нажат»), растянуть

горизонтальную линию в каждую сторону на 15 (до величины диаметра верхнего основания пробки 40).

- С помощью команды Прямая 4. (Xline) , вычертить образующую пробки:
- Конточка Конточка

Рис.2.26 Рис.2.27

- ввести опцию  $\underline{\mathbf{y}}$ гол ( $\underline{\mathbf{A}}$ ng); a)
- с помощью привязки *Конточка (Endpoint*) указать первую точку b) (рис.2.26);

- с) с помощью привязки *Конточка (Endpoint)* указать вторую точку(рис.2.27);
- d) с помощью привязки *Конточка (Endpoint)* щёлкнуть точку на диаметре основания конической детали рис.2.28, **Enter**.



**Примечание 2.6.** Для задания конкретного значения угла в команде **Прямая(Xline)** через опцию **У**гол (**A**ng) с клавиатуры вводится его значение, например, 35, при этом положительное значение угла считается против часовой стрелки от горизонтали.




Рис.2.29

- 6. Выполнить обводку контура пробки с использованием привязки командой **Полилинией** шириной **1.4** в слое **Толстые** (для вычерчивания последнего сегмента опция <u>Замкнуть</u> (<u>C</u>lose)).
- 7. Командой **Отрезок(Line)** вычертить осевую линию в слое **Оси** с с помощью кнопки <u>временной</u> объектной привязки (*Midpoint*) (п.8b).
- 8. Слой **Построения** по окончании работы <u>выключите</u> через индикатор **Слои (Layers)**.
- 9. Сохранить чертеж кнопкой **п**од именем «**Геометрическое черчение** + **своя фамилия**» в папке группы.

## Вопросы по лабораторной работе № 2

- 1. Как перейти в пространство «модели»?
- 2. Как задать границы черчения?
- 3. Как вычертить полилинию (дугообразный сегмент)?
- 4. Как вычертить полилинию (линейный сегмент)?
- 5. Как вычертить полилинию с переходом от дугообразного к линейному сегменту?

- 6. В чем разница между отрезком и полилинией?
- 7. Каковы способы вычерчивания круга?
- 8. Каковы способы вычерчивания прямой?
- 9. Как работает инструмент «объектная привязка»?
- 10. Как работает инструмент «отслеживанипе объектов»?
- 11. Как вычертить объект в определённом слое?
- 12. Как перенести объект из слоя в слой?
- 13. Как изменить длину линии?
- 14. Как отключить слой?
- 15. Как переместить объект в другое место чертежа?
- 16. Как удлинить отрезок на заданную длину?