3调度算法

2018年10月22日 9:00

◆ 作业和作业调度

1. 多道批处理系统中,作业是用户提交给系统的一项相对独立的工作

一. 批处理系统中的作业

- 1. 作业和作业步
 - 作业(Job)除了包含通常的程序和数据, 还应配有一份作业说明书, 系统根据说明书控制程序的运行
 - (1) 批处理系统中,以作业为基本单位从外存调入内存
 - 2) 作业步(Job Step): 作业的每一个加工步骤
 - (1) 往往把一个作业步的输出作为下一个作业步的输入。 例如,一个 典型的作业可分成三个作业步:编译、连接装配、运行
- 2. 作业控制块(Job Control Block)
 - 1) 是作业在系统中存在的标志
 - 2) 包含:标识符、用户名、用户帐户、作业类型(CPU繁忙型、I/O繁忙型、批量型、终端型)、作业状态、调度信息(优先级、作业已运行时间)、资源需求(预计运行时间、要求内存大小、要求 I/O 设备类型和数量等)、进入系统时间、开始处理时间、作业完成时间、作业退出时间、资源使用情况等
 - 3) 由系统的"作业注册"程序建立JCB,排到后备队列;由系统的调度程序按算法调度它们进入内存;执行时系统根据JCB和说明书对作业进行控制;结束后由系统回收资源,撤销JCB
- 3. 作业运行的三个阶段和三种状态
 - 1) 收容阶段: 作业输入到硬盘, 创建JCB, 放入后备队列
 - (1) 此时是后备状态
 - 2) 运行阶段:分配资源,建立进程,放入就绪队列
 - (1) 第一次就绪到运行结束前都是运行状态
 - 3) 完成阶段: 系统的"终止作业"程序回收JCB和资源,并将运行结果信息形成文件并输出
 - (1) 运行结束后进入完成状态

二. 作业调度的主要任务

- 1) 作业调度的主要功能是根据JCB,审查系统资源,从外存的后备队列中选取某些作业调入内存,并创建进程、分配资源,再插入就绪队列。有时把作业调度称为接纳调度(Admission Scheduling)
- 1. 接纳多少作业,取决于多道程序度(Degree of Multiprogramming)
 - 1) 多道程序度:允许多少个作业同时在内存中运行
 - 2) 太多容易内存不足而中断运行; 太少使平均周转时间显著延长
 - 3) 取决于系统规模、运行速度、作业大小、系统性能
- 2. 接纳哪些作业, 取决于采用的调度算法
 - 1) 最易: FCFS; 最常用: SJF; 较常用: PSA; 最好: HRRN
 - 2) 作业进入批处理系统后总是先驻留在外存的后备队列上,因而需要作业调度。分时系统无需作业调度,直接将命令或数据送入内存以实现及时响应,只需用接纳控制措施限制进入系统的用户数

三. FCFS和SJF

- 1. 先来先服务调度算法(First-come first-served)
 - 1) 相当于只考虑等待时间最长的作业
 - 2) 可组合使用,如先按优先级设多个队列,每个队列里FCFS

2. 短作业优先(Short job first)

- 1) 长短以作业要求的运行时间来衡量, 多数是短的
- 2) 缺点:
 - (1) 运行时间估计短了会提前终止作业
 - (2) 不考虑等待时间,长作业周转时间明显增长,出现饥饿现象
 - (3) 无法实现人机交互
 - (4) 不考虑紧迫度, 高紧迫性作业不能保证及时处理

四. PSA和HRRN

- 1. 优先级调度算法(Priority-scheduling algorithm),详见进程调度
 - 1) 外部基于作业紧迫度,赋予作业一个优先级,保证高紧迫性作业先运行
- 2. 高响应比优先调度算法(High Response Ratio Next)
 - 1) 是唯一一个基本只用于作业调度的算法
 - 2) 优先权 = 等待时间 + 要求服务时间 要求服务时间
 - 3) $R_P = \frac{$ 等待时间 + 要求服务时间 $}{$ 要求服务时间 $} = \frac{$ 响应时间 $}{$ 要求服务时间 $}$
 - 4) 以上两个公式本质上是一个,但前者称为优先权,后者称为**响应比**
 - 5) 实现了FCFS和SJF的折中:等待时间差不多时,类似SJF;要求服务时间差不多时类似FCFS;长作业不会饥饿
 - 6) 同时考虑了等待时间和运行时间,改善了处理机调度性能,但每次调度 前都要计算Rp增加了系统开销

•

- ◆ 进程调度
- 一. 进程调度的任务、机制和方式
 - 1. 进程调度的任务:保存处理机现场、按算法选取进程、把处理器分配进程
 - 2. 进程调度机制
 - 1) 排队器: 把转为就绪状态的进程插入对应就绪队列
 - 2) 分派器: 从就绪队列取出应调度的进程,并选新进程的上下文切换
 - 3) 上下文切换器:
 - (1) 保存当前进程的上下文到PCB, 再装入分派程序的上下文
 - (2) 移出分派程序的上下文,把新进程的CPU现场装入各CPU寄存器
 - (3) 需要执行大量load和store等操作指令,执行一次上下文切换大约 可执行上干条其他指令
 - (4) 或用两套硬件分别供系统态、应用程序使用,则上下文切换只需 改变指针指向不同寄存器组
 - 3. 进程调度方式
 - 1) 非抢占方式(Nonpreemptive Mode)
 - (1) 决不会因为时钟中断等原因而抢占正在运行进程的处理机
 - (2) 引起调度的原因:执行完毕,或因发生某事件不能继续执行;因 提出 I/O 请求而暂停执行;执行了 wait、Block、Wakeup 等原语

- 2) 抢占方式(Preemptive Mode)
 - (1) 允许调度程序根据以下原则去暂停正在执行的进程
 - i. 优先权原则、短作业(进程)优先原则、时间片原则
 - (2) 实现了分时系统的人机交互、实时系统的HRT

二. 轮转调度算法Round Robin

- 1) 分时系统中基于时间片的轮转使n个就绪进程都约获得1/n的处理机时间
- 1. 轮转法的基本原理
 - 1) 按FCFS排就绪队列,隔一定时间(如30ms)产生一次中断,调度队首进程
 - 2) 老师说默认刚结束的进程出现在队尾,即新到进程可能在倒数第二
- 2. 进程切换时机: 执行中程序提前完成、时间片结束 (然后移至队尾)
- 3. 时间片大小的确定
 - 1) 太短导致频繁调度、切换,增加系统开销
 - 2) 太长相当于退化成FCFS, 无法满足短作业和交互
 - 3) 因此时间片一般取略大于一次交互的时间,缩小响应时间

三. 优先级调度算法Priority-scheduling algorithm

- 1) 轮转法没有考虑紧迫性,即默认紧迫性相同
- 1. 调度算法类型
 - 1) 非抢占式: 直至执行完成或自行放弃, 都不重新分配处理机
 - 抢占式:一旦出现新进程,立刻比较优先级,若高于执行中进程,立即 重新分配处理器。适用于实时性要求高的系统
- 2. 优先级的类型
 - 1) 静态优先级: 创建进程时确定, 是一个不变的整数
 - (1) 确定依据:
 - i. 讲程类型: 如系统讲程优先权高(接收、对换、磁盘1/0等进程)
 - ii. 讲程对资源的要求: 要求少的, 优先级高
 - iii. 用户要求: 紧迫度及用户所付费用的多少
 - (2) 简单易行、系统开销小、不精确、低优先级进程可能饥饿
 - 2) 动态优先级: 先赋初值, 再随进程推进/时间增加而改变
 - (1) 相同初值时,类似FCFS
 - (2) 若随等待时间增加而增加优先级,则短优先级能获得处理机
 - (3) 若采用抢占式,还能防止长作业长期垄断处理机

四. 多队列调度算法

- 将不同类型或性质的进程分配在不同的就绪队列,不同队列采取不同调度算法,不同进程可以设置不同优先级,不同队列也可以有不同优先级
- 2. 多处理机系统可以为每个处理机设置一个单独的就绪队列
- 3. 需相互合作的讲程或线程也可分配到—组处理机的多个就绪队列,实现并行
- 五. 多级反馈队列(multileved feedback queue)调度算法
 - 1) 它不用事先安排各进程所需的执行时间,公认较好的进程调度算法
 - 1. 调度机制
 - 1) 设置多个就绪队列,优先级逐个降低,时间片逐个增倍




图 3-7 多级反馈队列调度算法

- 2) 各队列内采用FCFS,新进程放入第一个队列末尾。时间片结束后若未完成,则进入下一队列末尾,到某个队列N后开始轮转
- 3) 按队列优先级调度,即只有1~(i-1)队列都为空时才调用i队列首进程。若有新进程进入高优先级队列,应立即把当前进程放入原队列末尾

2. 调度算法的性能

- 1) 一般规定第1队列时间片略大于交互所需处理时间,满足用户需求
 - (1) 终端型用户: 交互型小作业, 一般第1队列就能完成
 - (2) 短批处理作业用户:一般在前三队列都能完成,周转时间仍短
 - (3) 长批处理作业用户: 第n队列中RR, 一般不必担心长期无法处理

六. **基于公平原则**的调度算法

- 1) 其他算法并不保证作业占用多少处理机时间,不一定公平
- 1. 保证调度算法:向用户保证性能,n个同类型进程各获得处理机时间1/n,需要这些功能:
 - 1) 跟踪计算每个进程实际获得的处理时间
 - 2) 计算应获得的处理时间,即创建以来的时间除以进程数n
 - 3) 计算执行时间比率, 即1) /2)
 - 4) 比较各进程的比率
 - 5) 将处理机分配给比率最小的进程,运行到超过第二小的比率
- 2. 公平分享调度算法
 - 1) 若各用户所拥有的进程数不同,保证调度算法对用户就不公平
 - 2) 同一用户有多个进程,则该用户的每个进程活动的时间会减少

◆ 实时调度

一. 实现实时调度的基本条件

- 1. 提供必要信息
 - 1) 就绪时间:成为就绪态的起始时间、周期任务是预知的一串时间序列
 - 2) 开始截止时间和完成截止时间,一般只需一个
 - 3) 处理时间:开始执行到完成所需时间
 - 4) 资源要求: 执行时所需的一组资源
 - 5) 优先级: 错过截止时间会引起故障,则有"绝对"优先级,无重大影响的就赋予"相对"优先级,供调度程序参考。(即硬/软实时任务)

2. 系统处理能力强

1) m 个周期性的硬实时任务,处理时间为 Ci,周期时间为 Pi,在单处理

机情况下,必须满足下面的限制条件,系统才可调度

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{m} \frac{C_i}{P_i} \leq 1$$

2) 若是N个处理机的多处理机系统, 限制条件改为

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{m} \frac{C_i}{P_i} \leqslant N$$

- 3) 都只是最低要求,需要留有余地给调度算法、任务切换、消息传递等
- 3. 采用抢占式调度机制: 满足HRT任务
 - 1) 如果已知任务开始截止时间,也可用非抢占机制,执行完关键程序和临界区后,进程及时阻塞自己
- 4. 具有快速切换机制
 - 1) 对外部中断的快速响应能力:快速硬件中段机构,保证紧迫任务
 - 2) 快速的任务分派能力:减少切换任务的时间开销

二. 实时调度算法的分类

- 1. 非抢占式调度算法
 - 1) 非抢占轮转: 时间片结束后挂在轮转队列末
 - (1) 偏软,有数秒至数十秒的响应时间
 - 2) 非抢占优先:新到的高优先级排在队首
 - (1) 偏硬,响应时间数秒至数百毫秒
- 2. 抢占式调度算法
 - 1) 基于时钟中断的抢占式优先级: 等时钟中断发生时调度高优先级任务
 - (1) 偏软,调度延迟几十至几毫秒
 - 2) 立即抢占优先级(Immediate Preemption): 快速响应外部事件中段,只要当前任务未处于临界区,就能立即剥夺处理器给请求中断的紧迫任务




图 3-8 实时进程调度

三. 最早截止时间优先(Earliest Deadline First)算法

- 1) 截止时间越早,优先级越高
- 1. 非抢占: 用于非周期实时任务(假设截止时间3<4<2)




图 3-9 EDF 算法用于非抢占调度的调度方式

2. 抢占: 用于周期实时任务 (第一行是要求, 二三行是任务固定优先级, 第四行是正解)




图 3-10 最早截止时间优先算法用于抢占调度方式之例

四. 最低松弛度优先(Least Laxity First)算法

- 1. 紧急程度=松弛度=必须完成时间-其本身的运行时间-当前时间
 - 1) 相当于距离deadline还剩的时间
- 2. 主要用于可抢占调度,完成周期性实时任务
- 3. 老师们认为每当有新进程进入,就应当比较松弛度,但图上是每当有进程松弛度为零才调度




图 3-12 利用 LLF 算法进行调度的情况

- 五. 优先级倒置问题(priority inversion problem)
 - 1. 优先级倒置的形成: 低优先级进程/线程, 延迟或阻塞了高优先级进程/线程。如占用了互斥资源
 - 2. 其解决方法
 - 1) 进入临界区后不允许处理机被抢占。仍可能导致高优先级进程等待很久
 - 2) 动态优先级继承:若低优先级进程抢占了高优先级进程想要的资源,则让低优先级进程继承到该阻塞进程的优先级,防止被中优先级插入

i.

ii.

iii.

iv.

٧.

vi.

vii. ------我是底线------