1目标、作用、特性

2018年9月19日 13:21

•

- ◆ 操作系统的目标和作用
- 1. 操作系统是计算机硬件上的第一层软件,是首次扩充,是**系统软件**

一. 操作系统的目标

- 1. 有效性
 - 1) 提高系统资源利用率:使 CPU 和 I/O 设备由于能保持忙碌状态而得到有效的利用,且可使 内存和外存中存放的数据因有序而节省了存储空间
 - 2) 提高系统的吞吐量:通过合理地组织计算机的工作流程,而进一步改善资源的利用率,加速程序的运行,缩短程序的运行周期,从而提高单位时间内完成的作业数

2. 方便性

1) 通过 OS 所提供的各种命令来使用计算机系统。比如,用编译命令可方便地把用户用高级语言书写的程序翻译成机器代码,大大地方便了用户,从而使计算机变得易学易用

3. 可扩充性

- 1) 随着 VLSI 技术和计算机技术的迅速发展,计算机硬件和体系结构也得到迅速发展,相应地,它们也对 OS 提出了更高的功能和性能要求
- 2) 多处理机系统、计算机网络,特别是 Internet 的发展,又对 OS 提出了一系列更新的要求

4. 开放性

- 1) 为使来自不同厂家的计算机和设备能通过网络加以集成化,并能正确、有效地协同工作,实现应用的可移植性和互操作性,要求操作系统必须提供统一的开放环境,进而要求 os 具有开放性
- 2) 凡遵循开放系统互连(OSI)国际标准所开发的硬件和软件,均能彼此兼容,可方便地实现互连
- 3) 开放性已成为 20 世纪 90 年代以后计算机技术的一个核心问题,也是新推出的系统或软件能否被 广泛应用的至关重要的因素

二. 操作系统的作用

1. 用户与计算机硬件系统之间的接口




图 1-1 OS 作为接口的示意图

- 1) 用户可通过以下三种方式使用计算机
 - (1) 命令方式:由 OS 提供了一组联机命令接口,以允许用户通过键盘输入有关命令来取得操作系统的服务,并控制用户程序的运行
 - (2) 系统调用方式: OS提供了一组系统调用,用户可在自己的应用程序中通过相应的系统调用,来实现与操作系统的通信,并取得它的服务
 - (3) 图形、窗口方式:通过屏幕上的窗口和图标实现与操作系统的通信,并取得服务

2. 计算机系统资源的管理者

- 1) 资源:处理器、存储器、I/O设备以及信息(数据和程序)
- 2) 是当今世界上广为流行的一个关于 OS 作用的观点
- 3. 实现计算机资源的抽象




图 1-2 I/O 软件隐藏了 I/O 操作实现的细节

- 2) 通常把覆盖了上述软件的机器称为扩充机器或虚机器。它向用户(进程) 提供了一个对硬件操作的抽象模型,用户可利用抽象模型提供的接口使用计算机,而无需了解物理接口实现的细节,从而使用户更容易地使用计算机硬件资源
- 3) 为了方便用户使用文件系统,人们又在第一层软件上再覆盖上一层用于文件的管理软件,同样由它来实现对文件操作的细节,并向上提供一组对文件进行存取操作的命令,用户可利用这组命令进行文件的存取。该层软件实现了对硬件资源操作的第二个层次的抽象
- 4) 而当人们又在文件管理软件上再覆盖一层面向用户的窗口软件后,用户便可在窗口环境下方便地 使用计算机,形成一台功能更强的虚机器
- 5) 对一个硬件在底层进行抽象后,在高层还可再次对该资源进行抽象,成为更高层的抽象模型。随着抽象层次的提高,抽象接口所提供的功能就越来越强,用户使用起来也更加方便

三. 推进发展的主要动力

- 1. 提高计算机资源利用率
 - 1) 计算机发展的初期,计算机系统特别昂贵,人们必须千方百计地提高计算机系统中各种资源的利用率,这就是 os 最初发展的推动力
 - 2) 形成了能自动地对一批作业进行处理的多道批处理系统

2. 方便用户

- 1) 利用率问题基本解决后,用户在上机、调试程序时的不方便性便又成为主要矛盾
- 2) 便形成了允许进行人机交互的分时系统,或称为多用户系统

3. 器件更新换代

- 1) 微电子技术的迅猛发展,推动着计算机器件,特别是微机芯片的不断更新,使得计算机的性能 迅速提高,规模急剧扩大,从而推动了 os 的功能和性能也迅速增强和提高
- 2) **外部设备**也在迅速发展。例如,磁盘价格的不断降低且小型化,很快在中、小型机以及微型机上也无一例外地配置了磁盘系统。 现在的微机操作系统(如 Windows XP)能支持种类非常多的外部设备,除了传统的外设外,还可以支持光盘、移动硬盘、闪存盘、扫描仪等

4. 计算机体系结构的发展

- 1) 如,计算机由单处理机系统发展为多处理机系统,操作系统也由单处理机 OS 发展为多处理机 OS
- 2) 又如,当出现了计算机网络后,配置在计算机网络上的网络操作系统也就应运而生,它不仅能有效地管理好网络中的共享资源,而且还向用户提供了许多网络服务

5. 新应用需求的提出

1) 如:工业控制:实时系统;娱乐:多媒体功能;信息保存:安全性

•

◆ 操作系统的基本特性

并发、共享、虚拟、异步

一. 并发性Concurrence

- 1. 并发性: 两个或多个事件在同一时间间隔内发生;
 - 1) 并行性: 两个或多个事件在同一时刻发生
 - 2) 在多道程序环境下,并发性是指在一段时间内宏观上有多个程序在同时运行

3) 在单处理机系统中,每一时刻却仅能有一道程序执行,故微观上这些程序只能是分时地交替执行。多处理机系统,则可并发执行程序,将其分配到多个处理机上,实现并行执行,即利用每个处理机来处理一个可并发执行的程序,这样,多个程序便可同时执行

2. 引入进程

- 1) 通常的程序是静态实体(Passive Entity), 在多道程序系统中, 不能独立运行, 更不能和其它程序并发执行。引入进程的目的, 就是为了使多个程序能并发执行
- 2) 在引入进程后,若分别为计算程序和 I/O 程序各建立一个进程,则这两个进程便可并发执行。由于在系统中具备使计算程序和 I/O 程序同时运行的硬件条件,因而可将系统中的 CPU 和 I/O 设备同时开动起来,实现并行工作,从而有效地提高了系统资源的利用率和系统吞吐量,并改善系统的性能
- 3) 可以在内存中存放多个用户程序,分别为它们建立进程后,这些进程可以并发执行,亦即实现前面所说的多道程序运行。这样便能极大地提高系统资源的利用率,增加系统的吞吐量。
- 4) 进程是**在系统中能独立运行并作为资源分配的基本单位**,由机器指令、数据和堆栈等组成的,活动实体。多进程间可并发执行和交换信息。进程在运行时需要一定的资源,如 CPU、存储空间及 I/O 设备等

3. 引入线程(Threads)

- 1) 长期以来,进程都是操作系统中可以拥有资源并独立运行的基本单位。 当一个进程因故不能继续运行时,操作系统便调度另一进程运行。由于进程拥有自己的 资源,故使调度付出的开销较大。直到 20 世纪 80 年代中期,人们才又提出了比进程 更小的单位—— 线程
- 2) 通常在一个进程中可以包含若干个线程,它们可以利用进程所拥有的资源。在引入线程的 OS 中,通常都是把进程作为分配资源的基本单位,而把线程作为独立运行和独立调度的基本单位。由于线程比进程更小,基本上不拥有系统资源,故对它的调度所付出的开销就会小得多,能更高效地提高系统内多个程序间并发执行的程度。因而近年来推出的通用操作系统都引入了线程,以便进一步提高系统的并发性,并把它视作现代操作系统的一个重要标致

二. 共享性Sharing

1) 共享:系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程(线程)共同使用,相应地,把这种资源共同使用称为资源共享,或称为资源复用。由于各资源的属性不同,进程对资源复用的方式也不同,目前主要实现资源共享的方式有如下两种

1. 互斥共享方式

- 1) **互斥式共享**: 当一个进程 A 要访问某资源时,必须先提出请求。如果此时该资源空闲,系统便可将之分配给请求进程 A 使用。此后若再有其它进程也要访问该资源时(只要 A 未用完),则必须等待。仅当 A 进程访问完并释放该资源后,才允许另一进程对该资源进行访问
- 2) **临界资源/独占资源:在一段时间内只允许一个进程访问的资源**,它们要求被互斥地共享
- 3) 计算机系统中的大多数物理设备,以及某些软件中所用的栈、变量和表格,都属于临界资源

2. 同时访问方式

- 1) 另一类资源,允许在一段时间内由多个进程"同时"对它们进行访问。这里所谓的"同时",在单处理机环境下往往是宏观上的,而在微观上,这些进程可能是交替地对该资源进行访问
- 2) 如磁盘设备,一些用重入码编写的文件也可以被"同时"共享,即若干个用户同时访问该文件
- 3. 并发和共享是操作系统的两个最基本的特征,互为存在的条件。一方面,资源共享以程序(进程)的并发执行为条件,不允许程序并发执行,自然不存在资源共享问题;另一方面,不能有效

管理资源共享,协调好诸进程对共享资源的访问,也必然影响到并发执行的程度,甚至根本无法并发执行

三. 虚拟技术Virtual

- 1) 虚拟:通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体(前者)是实际存在的,而后者是虚的,仅是用户感觉上的东西
- 1. 时分复用技术/分时使用方式:提高资源利用率。最早用于电信业中。为了提高信道的利用率,人们利用时分复用方式,将一条物理信道虚拟为多条逻辑信道,将每条信道供一对用户通话
 - 1) 虚拟处理机技术:利用多道程序设计技术,为每道程序建立一个进程,让多道程序并发地执行,以此来分时使用一台处理机。虽然系统中只有一台处理机,但它能同时为多个用户服务,使每个终端用户都认为是有一个处理机在专门为他服务。亦即,利用多道程序设计技术,把一台物理上的处理机虚拟为多台逻辑上的处理机,在每台逻辑处理机上运行一道程序。把用户所感觉到的处理机称为虚拟处理器
 - 2) 虚拟设备技术: 将一台物理 I/O 设备虚拟为多台逻辑上的 I/O 设备,并允许每个用户占用一台逻辑上的 I/O 设备,这样便可使原来仅允许在一段时间内由一个用户访问的设备(即临界资源),变为在一段时间内允许多个用户同时访问的共享设备。例如,原来的打印机属于临界资源,而通过虚拟设备技术,可以把它变为多台逻辑上的打印机,供多个用户"同时"打印。关于虚拟设备技术将在第五章中介绍
- 2. 空分复用技术:提高存储空间的利用率。电信业将一个频率范围非常宽的信道,划分成多个频率范围较窄的信道,其中的任何一个频带都只供一对用户通话
 - 1) 虚拟磁盘技术:将一台硬盘虚拟为多台虚拟磁盘
 - 1) 将硬盘划分为若干个卷,例如 1、2、3、4 四个卷,再通过安装程序将它们分别安装在C、D、E、F 四个逻辑驱动器上,这样,机器上便有了四个虚拟磁盘
 - 2) 虚拟存储器技术:用存储器的空闲空间存放程序,提高内存的利用率
 - (1) 单纯的空分复用存储器只能提高内存的利用率,并不能实现在逻辑上扩大存储器容量的功能,必须引入虚拟存储技术才能达到此目的。而虚拟存储技术在本质上就是使内存分时复用。它可以使一道程序通过时分复用方式,在远小于它的内存空间中运行
 - (2) 设 N 是某物理设备所对应的虚拟的逻辑设备数,时分复用的每台虚拟设备的平均速度必然<=物理设备速度的 1/N; 空分复用每台虚拟设备平均占用的空间必然也<=物理设备所拥有空间的 1/N

四. 异步性Asynchronism

- 1. 多道程序环境下允许多个进程并发执行,只有进程在获得所需的资源后方能执行。在单处理机环境下,由于系统中只有一台处理机,因而每次只允许一个进程执行,其余进程只能等待。由于资源等因素的限制,使进程的执行通常都不是"一气呵成",而是以"停停走走"的方式运行
- 2. 异步性:进程以人们**不可预知的速度向前推进**。只要在操作系统中配置有完善的进程同步机制,且运行环境相同,作业经多次运行都会**获得完全相同的结果**。因此,异步运行方式是允许的,而且是操作系统的一个重要特征

| i. | |
|------|------|
| ii. | |
| iii. | |
| iv. | |
| ٧. | |
| vi. | 我是底线 |