6中断、驱动、软件


2018年12月17日 10:45

•

◆ 中断机构和中断处理程序

一. 中断简介

- 1. 中断和陷入
 - 1) 中断/外中断: CPU对外部IO设备发来的中断信号的响应
 - 2) 陷入trap/内中断: CPU内部时间引起的中断,如运算溢出、地址越界、电源故障
- 2. 中断向量表和中断优先级
 - 1) 中断向量表:为每种设备匹配以相应的中断处理程序,把其入口放在一个表项,为每个中断请求规定一个中断号,对应一个表项。由中断控制器根据中断号查找中断向量表,再转入中断处理程序
 - 2) 中断优先级:根据服务紧急度给不同中断信号源排级,如键盘<打印机<磁盘
- 3. 对多中断源的处理方式
 - 1) 屏蔽/禁止中断: 处理一个中断时让所有新到中断请求都等待
 - 2) 嵌套中断: 优先响应高优先级的中断请求, 高级的可以抢占低的处理机



二. 中断处理程序

- 1. 请求IO操作的进程会被挂起,IO完成后,设备控制器会向cpu发送中断请求
- 2. 中断处理步骤
 - 1) 测定是否有未响应的中断信号。每当设备完成字符操作,设备控制器便发出中断请求,将数据在设备和内存缓冲之间交换。因此cpu每执行完一条指令都要测定是否有中断
 - 2) 保护被中断进程的cpu环境。把处理机状态字psw和程序计数器pc的下条 指令的地址存到中断保留栈,把cpu寄存器内容压入中断栈




图6-10 中断现场保护示意图

- 3) 转入相应的设备处理程序。cpu确认中断信号源,向它发送确认信号,让设备取消中断请求信号,之后把中断程序地址装入程序计数器
- 4) 中断处理。cpu从程序计数器找到中断程序,从设备控制器读设备状态, 判断正常完成中断/异常结束中断,在内存和设备间交换数据/处理异常
- 5) 恢复cpu线程并退出中断
 - (1) 若是屏蔽中断方式,就回到被中断的进程,从中断栈读出现场
 - (2) 若是嵌套中断, 会处理优先级更高的中断请求



图6-11 中断处理流程

- 3. 除了4) 外都是相同的, 所以unix把1235集中起来, 形成中断总控程序
 - 、 ◆ 设备驱动程序

一. 设备驱动程序概述

- 1. 设备驱动程序的功能
 - 1)接受设备无关软件发来的命令、参数,转换成设备相关操作序列
 - 2) 检查请求合法性、了解设备工作状态、传递参数、设置设备工作方式
 - 3) 发出IO命令,根据设备空闲与否,立即启动或挂在设备队列
 - 4) 及时响应设备控制器的中断请求,调用对应中断处理程序
- 2. 设备驱动程序的特点
 - 1) 是低级的系统例程
 - 2) 是负责在设备无关软件和设备控制器之间通信和转换的程序
 - 3) 与设备控制器及IO硬件特效紧密相关,不同设备应有不同驱动
 - 4) 与IO设备的IO控制方式紧密相关,主要有中断驱动和DMA两种
 - 5) 一部分必须有汇编写,以做到与硬件紧密相关,有的还固化在ROM中
 - 6) 可重入,可能会在一次调用完成前再次被调用
- 3. 设备处理方式
 - 1) 为每类设备设一个进程,执行其IO,适用于大系统,如交互终端,打印机各一个
 - 2)整个系统只有一个IO进程,或IO各一个
 - 3) 不专门设置设备处理进程,直接给用户或系统调用驱动,目前较常用

二. 设备驱动程序的处理过程

- 1. 将抽象要求转换为具体命令、参数。如盘块号转换成盘面、磁道号、扇区,只有驱动能做到
- 2. 校验服务请求是否合法,并终止进程或通知有错。如从打印机读数据,修改只读文件

3. 检查设备状态,指启动设备前,测试状态寄存器各状态,可能使进程等待




图6-12 状态寄存器中的格式

- 4. 向各寄存器传送命令、参数。如控制命令、传送速率、字符长度
- 5. 启动IO设备, 向控制器的命令寄存器传控制命令
 - 1) 多道程序中,驱动程序一旦发出IO命令,启动操作后,驱动就把控制返回给IO系统,阻塞自己,到下个中断来时再被唤醒,IO操作是在设备控制器的控制下进行的,此时处理机可以并行于其他事

三. 对IO设备的控制方式

- 1. **轮询的可编程IO**方式: cpu向控制器发出IO指令时,把状态寄存器的忙闲标志busy置1,之后不断循环测试busy,是0时表示操作完成了
 - 1) 绝大部分时间在轮询测试, 浪费cpu
- 2. **使用中断的可编程IO**方式: cpu发出IO命令后立即继续执行其他任务,由控制器完成指令后用控制线发送中断信号,cpu确认是正常完成中断后再处理
 - 1) cpu与io并行,利用率一般成百倍以上的提升




图6-13 程序I/O和中断驱动方式的流程

- 3. **直接存储器访问**方式(Direct Memory Access)
 - 1) 直接存储器访问方式的引入
 - (1) 数据传输基本单位是数据块,每次至少传一个数据块
 - (2) 传输数据时直接在设备和内存间交换的
 - (3) 仅在传送数据块的开始和结束时才需cpu干预,由DMA控制传输
 - 2) DMA控制器的组成:与主机的接口、与块设备的接口、IO逻辑




图 5-8 DMA 控制器的组成

(2) 命令/状态寄存器CR: cpu发来的IO命令、控制信息、设备状态

(3) 内存地址寄存器MAR: 输入的内存起址, 或输出的设备源址

(4) 数据寄存器DR: 暂存待交换的数据

(5) 数据计数器DC: 存放要操作的字数

3) DMA工作过程

(1) cpu向磁盘控制器发送命令,命令存进CR,地址存进MAR,字数存进DC,磁盘源址送进IO逻辑,启动DMA,数据送入DR,传到MAR指向的单元,--DC的内容,直至为0后发出中断请求




图 5-9 DMA 方式的工作流程图

4. **IO通道控制**方式

1) 通道方式的引入: DMA的发展, 读写单位由一个数据块变成一组数据块

2) 通道程序:由一系列通道指令/命令构成,每条都包含:操作码(读/写/控制)、内存首地址、字数、通道程序结束位P(是不是通道最后一条指

令)、记录结束标志(是不是一段指令的最后一条)

(1)	操作	P	R	计 数	内存地址
	WRITE	0	0	80	813
	WRITE	0	0	140	1034
	WRITE	0	1	60	5830
	WRITE	0	1	300	2000
	WRITE	0	0	250	1650
	WRITE	1	1	250	2720

•

◆ 与设备无关的IO软件

- 一. 与设备无关软件的基本概念(Device Independence)
 - 1) 设备独立性/设备无关性: 应用程序独立于具体使用的物理设备
 - 2) 为提高 os 的可适应性和可扩展性, 在现代 os 中都毫无例外地实现了它
 - 1. 以物理设备名使用设备:早期OS必须用物理名称来控制设备

- 1) 不灵活,不利于提高IO设备利用率
- 2. 引入逻辑设备名,实现IO重定向:不必更改程序,也可更换设备
- 3. 逻辑设备名到物理设备名的转换:程序执行时,需把逻辑地址转换为物理地址

二. 与设备无关的IO软件

- 设备驱动程序的同一接口:方便添加新设备驱动程序,将抽象设备名映射到合适的驱动程序,保护设备,防止无权用户的访问
- 2. 缓冲管理:配置字符设备、块设备的缓冲
- 3. 差错控制: 暂时性错误如电源波动等,用重试操作来纠正;持久错误如掉电,磁盘划痕、除以零等。磁盘盘块遭破坏只需记录其块号,以后不再使用即可
- 4. 对独立设备的分配与回收
 - 1) 确认空闲再分配, 否则阻塞它, 等被释放了再唤醒
- 5. 独立于设备的逻辑数据块: 隐藏不同设备的不同数据交换单位, 向高层软件提供统一大小的逻辑数据块

三. 设备分配

- 1. 设备分配中的数据结构
 - 1) 设备控制表DCT





图 5-20 设备控制表

- (2) 表项包含:设备类型、设备标识、忙闲状态、控制器表指针、重复 执行次数(达到指定大小后认为传送失败)、请求PCB队列指针
- 2) 控制器控制表(COCT)、通道控制表(CHCT)和系统设备表(SDT)



2. 设备分配时应考虑的因素

- 1) 设备的固有属性:独占设备:直至进程释放前都由当前进程独占、共享设备:对访问先后次序合理调度、虚拟设备:同共享设备
- 2) 设备分配算法: 先来先服务、高优先级优先
- 3) 设备分配中的安全性
 - (1) 安全分配方式:发出 I/O 请求后,便进入阻塞状态,直到其 I/O 操作完成时才被唤醒。摒弃了造成死锁的的"请求和保持"条件。缺点是进程进展缓慢,即 CPU 与 I/O 设备是串行工作的
 - (2) 不安全分配方式:发出 I/O 请求后仍继续运行,需要时又发出新请求,仅当进程所请求的设备已被另一进程占用时,才进入阻塞状态。这种分配方式的优点是,一个进程可同时操作多个设备,推进迅速。缺点是可能造成死锁。因此,还应进行安全性计算

3. 独占设备的分配程序

- 1) 基本的设备分配程序
 - (1) 分配设备:根据 I/O 请求中的物理设备名,查找系统设备表(SDT),从中找出其 DCT,若 DCT 中的设备状态字段为忙,或不通过安全性计算,便将 PCB 挂在设备队列上;安全才将设备分配给请求进程
 - (2) 分配控制器: 把设备分配给请求 I/O 的进程后, 再到其 DCT 中找出与该设备连接的控制器的 COCT, 根据忙闲字段, 将 PCB 挂在该控制器的等待队列上或将该控制器分配给进程
 - (3) 分配通道:在 COCT 中又可找到与该控制器连接的通道的 CHCT, 再根据 CHCT 的忙闲字段,将 PCB 挂在该通道的等待队列上,或将该通道分配给进程
 - (4) 只有在设备、 控制器和通道三者都分配成功时, 这次的设备分配才算成功。 然后, 便可启动该 I/O 设备进行数据传送
- 2) 设备分配程序的改进
 - i. 上述程序不具备设备无关性: 以物理设备名来提出 I/O 请求; 采用单通路的 I/O 系统结构,容易产生"瓶颈"现象。为此, 应从以下两方面改进,提高灵活性和分配的成功率
 - (1) 增加设备的独立性: 用逻辑设备名请求 I/O。系统先从 SDT 中找出空闲的该类设备的 DCT, 仅当所有该类设备都忙时, 才把进程挂在其的等待队列上
 - (2) 考虑多通路情况: 仅当所有的控制器(通道)都忙时, 此次的控制器 (通道)分配才算失败, 才把进程挂在控制器(通道)的等待队列上

四. 逻辑设备名到物理设备名映射的实现

- 1. 逻辑设备表(Logical Unit Table)
 - 1) 每个表目中包含三项: 逻辑设备名、物理设备名和设备驱动程序的地址
 - 2) 当系统为进程分配设备时,将在LUT上建立一个表目
 - 3) 以后再有进程请求该逻辑设备名时,系统便可查找 LUT,找到物理设备

2. LUT的设置问题

- 1) 只设一张:不允许重复逻辑设备名,只适合单用户系统,左图
- 2) 每个用户设一张: 每个PCB设一张, 右图

	逻辑设备名	物理设备名	驱动程序 入口地址
	/dev/tty	3	1024
2)	/dev/printe	5	2046
3)	:	:	:

(a)

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/printe	5
÷	

(b)

图 5-19 逻辑设备表

i.

ii.

iii.

iv.

٧.

vi.	
vii.	
viii.	
ix.	
х.	
xi.	我是底线