3处理机调度

2018年10月22日 9:00

•

- ◆ 处理机调度的层次和调度算法的目标
- 1. 系统吞吐量、资源利用率、作业周转时间、响应及时性很大程度上取决于处理机调度性能好坏
- 2. 调度的实质是一种资源分配
- 一. 处理机调度的层次
 - 1. 高级调度(High Level Scheduling)
 - 作业调度:调度对象是作业,决定将哪些作业**从外存**的后备队列调入内存,并创建进程、分配资源、放入就绪队列
 - 2) 长程调度(LongTerm Scheduling): 周期长,约几分钟,一批作业完成才重新调,运行频率低因而算法可以花较多时间
 - 3) 出现在多道批处理系统
 - 2. 低级调度(Low Level Scheduling)
 - 1) 进程调度:调度对象是进程或内核级线程,决定哪个进程分配到处理机
 - 2) 短程调度(ShortTerm Scheduling):运行频率高,耗时极短,算法不复杂
 - 3) 是最基本的调度, 多道批处理、分时、实时系统都须配置这级调度
 - 3. 中级调度(Intermediate Level Scheduling)
 - 内存调度:为提高内存利用率和系统吞吐量而挂起进程/改为就绪驻外存状态,再由中级调度调入内存
 - 2) 中程调度(Medium-Term Scheduling):以上两者之间
 - ✓ 3) 本质上就是存储管理器对换功能
- 二. 处理机调度算法的目标
 - 1. 各系统共同的目标:
 - 1) 资源利用率: 让处理机等资源尽可能的保持忙碌状态
 - (1) cpu利用率=CPU有效工作时间/

(CPU有效工作时间+CPU空闲等待时间)

- 2) 公平性: 诸进程都应获得合理的CPU时间, 不发生进程饥饿现象
 - (1) 相对: 同类进程同服务, 不同紧急程度或重要性提供不同服务
- 3) 平衡性: 尽可能使各种CPU和外部设备处于忙碌状态
- 4) 策略强制执行:包括安全策略,需要时,即使会延迟某些工作,也要对 所有制订的策略都准确执行
- 2. 批处理系统特有的目标
 - 1) 平均周转时间短: 尽可能提高系统资源利用率, 使大多数用户都满意
 - (1) 作业周转时间: 作业被提交给系统开始, 完成为止的时间间隔
 - (2) 包括:外存后备队列上等、就绪队列上等,CPU上执行、阻塞时
 - (3) ↑只有第一项只会发生一次
 - (4) 平均周转时间&**平均带权周转时间**(Ti是周转时间,Ts是系统提供

(处理机)服务时间)

$$T = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^{n} T_i \right] \qquad W = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{T_i}{T_s} \right]$$

- 2) 系统吞吐量高: 尽可能单位时间内完成更多作业
 - (1) 尽可能选择短作业
- 3) 处理机利用率高,这是衡量系统性能十分重要的指标
 - (1) 尽可能选择计算量大的作业
- 3. 分时系统特有的目标
 - 1) 响应时间快:分时系统调度算法重要准则
 - (1) 响应时间:从键盘提出请求到屏幕上显示出处理结果为止的时间
 - (2) 包括:键入信息并传送进处理机、处理机处理信息、响应信息回送到终端显示器
 - 2) 均衡性:响应时间快慢与服务的复杂性相适应
- 4. 实时系统特有的目标
 - 1) 截止时间保证:尤其是HRT任务必须保证,否则会有难以预料的后果,SRT也基本要保证
 - (1) 截止时间:某任务开始执行/完成执行的最迟时间
 - 2) 可预测性: 为了提高实时性, 需要预测
 - (1) 如多媒体系统最好用双缓冲,提前处理下一帧

三. *调度队列模型*

- 1. 仅有进程调度的调度队列模型
 - 1) 分时系统,通常仅设置进程调度,用户键入的命令和数据都直接送入内存。对于命令,由 OS 为之建立一个进程
 - 2) 系统可根据调度算法把处于就绪状态的进程组织成栈、树或无序链表
 - (1) 如,分时系统中,常把就绪进程组织成 FIFO 队列形式,新进程被 挂在就绪队列的末尾,按时间片轮转方式运行
 - 3) 每个进程在执行时都可能出现以下三种情况
 - (1) 任务在给定时间片内完成, 进程便在释放处理机后进入完成状态
 - (2) 任务在本次时间片内未完成, OS 便将该任务再放入就绪队列末尾
 - (3) 进程被阻塞,被 OS 放入阻塞队列



图 3-1 仅具有进程调度的调度队列模型

2. 具有高级和低级调度的调度队列模型

- 1) 批处理系统,不仅需要进程调度,而且还需有作业调度。先由作业调度从外存的后备队列中选择一批作业调入内存,并为它们建立进程,送入就绪队列,再由进程调度按照一定的进程调度算法选择一个进程,把处理机分配给该进程
- 2) 批处理系统最常用的是最高优先权优先调度算法,其就绪队列的形式:
 - (1) 优先权队列:新进程根据优先权高低,插入相应位置,调度程序总把处理机分配给队首进程

- (2) 无序链表:新进程总挂在链尾,每次调度时,依次比较该链中各进程的优先权,选出最高优先权。显然,效率较低
- 3) 设置多个阻塞队列: 大、中型系统通常都按阻塞事件设置若干阻塞队列。系统较大时,阻塞队列中的进程数可以达到数百个,这将严重影响对阻塞队列操作的效率




图 3-2 具有高、低两级调度的调度队列模型

3. 同时具有三级调度的调度队列模型

1) 当在 OS 中引入中级调度后,人们可把进程的就绪状态分为内存就绪(表示进程在内存中就绪)和外存就绪(进程在外存中就绪)。类似地,也可把阻塞状态进一步分成内存阻塞和外存阻塞两种状态。 在调出操作的作用下,可使进程状态由内存就绪转为外存就绪,由内存阻塞转为外存阻塞;在中级调度作用下,又可使外存就绪转为内存就绪




图 3-3 具有三级调度时的调度队列模型