# 2进程描述、控制

2018年10月8日 8:00

**♦** 

- ◆ 前趋图和程序执行
- 1. 操作系统四大特征都是基于进程而形成的

## 一. 前趋图

- 1. 前趋图Precedence Graph
  - 1) 有向无循环图Directed Acyclic Graph
  - 2) 每个结点可用于描述一个程序段或进程,乃至一条语句
  - 3) 有向边表示两个结点之间存在的偏序关系(Partial Order) 或前趋关系(Precedence Relation)"→"
  - 4) (Pi, Pj)∈→, 可写成 Pi→Pj


#### 2. 结点

- (1) 把没有前趋的结点称为初始结点(Initial Node)
- (2) 把没有后继的结点称为终止结点(Final Node)
- 1) 每个结点有一个重量(Weight),表示该结点所含有的程序量或执行时间

## 二. 程序顺序执行

- 1. 顺序执行:仅当前一操作(程序段)执行完后,才能执行后继操作
- 2. 程序顺序执行时的特征
  - (1) 顺序性: 处理机严格按程序规定顺序执行操作: 每一操作必须在上一操作结束后开始
  - (2) 封闭性:程序运行时独占全机资源,资源的状态(除初始状态外)只有本程序才能改变。程序一旦 开始执行,其执行结果不受外界因素影响
  - (3) 可再现性: 只要程序执行时的环境和初始条件相同,当程序重复执行时,不论它是从头到尾不停顿地执行,还是"停停走走"地执行,都将获得相同的结果

## 三. 程序并发执行



- 1) 在该例中存在下述前趋关系: li→Ci, li→li+1, Ci→Pi, Ci→Ci+1, Pi→Pi+1
- 2) 而 li+1和 Ci及 Pi-1是重迭的,在 Pi-1和 Ci以及 li+1 之间,可以并发执行




图 2-4 四条语句的前趋关系

- 1) S3必须在 a 和 b 被赋值后方能执行
- 2) S4必须在S3之后执行
- 3) S1和 S2则可以并发执行,因为它们彼此互不依赖

### 3. 程序并发执行时的特征

- 1) 间断性: 并发执行的程序之间, 有相互制约的关系, 导致"执行—暂停—执行"的活动规律
- 2) 失去封闭性: 共享资源的状态将由多个程序来改变。这样,某程序在执行时,必然会受到其它程序的 影响。例如,当处理机这一资源已被某个程序占有时,另一程序必须等待。

- 3) 不可再现性: 由于失去了封闭性, 执行时的环境和初始条件相同, 但得到的结果却不相同
  - **♦**

## ◆ 进程的描述

## 一. 进程的定义和特征

- 1. 进程控制块(Process Control Block)
  - 1) 为使程序(含数据)能独立运行,应为之配置一进程控制块
  - 2) 进程实体/进程映像: 由程序段、相关的数据段和 PCB 三部分构成
  - 3) 创建进程实质上是创建PCB; 而撤消进程实质上是撤消PCB

## 2. 讲程的定义

- 1) 进程是程序的一次执行
- 2) 进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动
- 3) 进程是程序在一个数据集合上运行的过程,它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位
- 4) 进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的独立单位

## 3. 进程的特征

- 1) 动态性
  - (1) 进程的实质是进程实体的一次执行过程,因此,动态性是进程的最基本的特征
  - (2) 由创建而产生,由调度而执行,由撤消而消亡
  - (3) 进程实体有生命期,而程序则只是一组存放于某种介质上有序指令的集合,是静态的
- 2) 并发性: 多个进程实体同存于内存中, 且能在一段时间内同时运行
- 3) 独立性: 独立运行、独立分配资源和独立接受调度
- 4) 异步性: 进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进,或说进程实体按异步方式运行
  - (1) 应通过配置相应的进程同步机制,保证进程并发执行的结果是可再现的

#### 1. 进程和作业

- 1) 进程总在内存,作业刚提交时在外存等待
- 2) 作业可由多个进程组成, 反之不然
- 3) 作业的概念主要出现在批处理系统中,进程用在几乎所有多道系统中
- 2. 进程和程序
  - 1) 进程动态,程序静态
  - 2) 程序可对应多个进程,进程可包含多个程序

#### 二. 进程的基本状态及转换

- 1. 讲程的三种基本状态
  - 1) 就绪(Ready)状态
    - (1) 已分配到除 CPU 以外的必要资源,只要获得 CPU,便可立即执行
    - (2) 通常将它们按一定策略排成一个就绪队列
  - 2) 执行(Running)状态
    - (1) 进程已获得 CPU, 其程序正在执行
    - (2) 处理机数量决定处于执行状态的进程的数量
  - 3) 阻塞(Block)状态/等待状态/封锁状态
    - (1) 发生某事件而暂时无法继续执行时,放弃处理机而暂停
    - (2) 此时引起进程调度, OS把处理机分配给另一个就绪程序
    - (3) 根据请求 I/O, 申请缓冲空间等阻塞原因把处于阻塞状态的进程排成多个队列




图 2-5 进程的三种基本状态及其转换

## 2. 创建状态和终止状态

# 1) 创建状态

- (1) 创建过程: 创建 PCB,并填写必要的管理信息;分配运行时必要的资源;把该进程转入就绪状态并插入就绪队列之中
- (2) 1若已创建PCB, 而资源尚未分配完, 此时的状态即为~
- (3) 可以根据系统性能或主存容量的限制,推迟创建状态进程的提交

## 2) 终止状态

- (1) 当一个进程到达了自然结束点,或出现了无法克服的错误,或被操作系统所终结,或被其他有终止权的进程所终结,将进入~
- (2) 终止过程: 善后处理, 将其 PCB 清零, 并将 PCB 空间返还系统
- (3) 进入终止态以后不能再执行,但在操作系统中依然保留状态码和一些计时统计数据,供其它进程 收集,一旦其它进程完成了对终止状态进程的信息提取,操作系统将删除该进程




图 2-7 进程的五种基本状态及转换

## 三. 挂起操作和进程状态的转换

## 1. 挂起操作的引入原因

- 约端用户的请求:终端用户在程序运行期间发现有可疑问题时,希望程序暂停执行,以便用户研究其执行情况或对程序进行修改
- 2) 父进程请求:考查和修改该子进程,或者协调各子进程间的活动
- 3) 负荷调节的需要:系统把一些不重要的进程挂起,以保证正常运行
- 4) 操作系统的需要:检查运行中的资源使用情况或进行记账


## 2. 进程状态的转换

- 1) 活动就绪→静止就绪
  - (1) 未被挂起的就绪状态,称为活动就绪,表示为 Readya
  - (2) 用挂起原语 Suspend 将该进程挂起后,该进程便转变为静止就绪状态, 表示为 Readys

## 2) 活动阻塞→静止阻塞

- (1) 未被挂起的阻塞状态,称活动阻塞状态,表示为 Blockeda
- (2) 用 Suspend 原语将它挂起后,进程便转变为静止阻塞状态,表示为 Blockeds。处于该状态的进程在其所期待的事件出现后,将从静止阻塞 变为静止就绪

- 3) 静止就绪→活动就绪:处于 Readys 状态的进程,用激活原语 Active 激活后,转为 Readya 状态
- 4) 静止阻塞 → 活动阻塞:处于 Blockeds 状态的进程,用激活原语 Active 激活后,转为 Blockeda 状态



#### 四. 进程管理中的数据结构

#### 1. 操作系统中用于管理控制的数据结构

- 1) 资源信息表/进程信息表:标识、描述、状态等信息和一些指针
- 2) 内存、设备、文件、进程都有表,其中进程表又被称为进程控制块

## 2. 进程控制块的作用

- 1) 作为独立运行基本单位的标识
- 2) 实现间断性运行的方式 (保存cpu现场信息)
- 3) 提供进程管理所需的信息 (保存数据指针、文件设备等资源的访问、资源清单)
- 4) 提供进程调度所需的信息(保存状态信息、优先级、等待时间、执行时间等)
- 5) 实现与其他进程的同步与通信(实现进程通信的区域或通信队列指针)

## 3. 进程控制块中的信息

## 1) 进程标识符

- (1) 内部标识符: 为方便调用每一个进程赋予一个惟一的数字标识符, 通常是一个序号
- (2) 外部标识符: 由创建者提供,通常是字母、数字组成,往往是在访问该进程时使用
  - i. 为了描述讲程的家族关系,还应设置父讲程标识及子讲程标识
  - ii. 还可设置用户标识,以指示拥有该进程的用户

#### 2) 处理机状态/处理机上下文

- (1) 通用寄存器/用户可视寄存器: 它们是用户程序可以访问的, 用于暂存信息
- (2) 指令计数器: 其中存放了要访问的下一条指令的地址
- (3) 程序状态字 PSW: 其中含有状态信息, 如条件码、执行方式、中断屏蔽标志等
- (4) 用户栈指针: 存放过程和系统调用参数及调用地址的栈的指针, 指向该栈的栈顶

# 3) 进程调度信息

- (1) 进程状态: 指明进程的当前状态, 作为进程调度和对换时的依据
- (2) 进程优先级:一个整数,优先级高的进程应优先获得处理机
- (3) 其它信息: 与进程调度算法有关, 如, 等待 CPU 的时间总和、已执行时间总和
- (4) 阻塞原因: 进程由执行状态转变为阻塞状态所等待发生的事件

## 4) 进程控制信息

- (1) 程序和数据的地址: 程序和数据所在地址, 以便从 PCB 中找到其程序和数据
- (2) 进程同步和通信机制:消息队列指针、信号量等
- (3) 资源清单:除 CPU 以外的、进程所需的全部资源及已经分配到该进程的资源的清单
- (4) 链接指针:给出本进程(PCB)所在队列中的下一个进程的 PCB 的首地址

## 4. 进程控制块的组织方式

- 1) 线性方式: 所有PCB组织在一张线性表。只适合进程数目不多的系统
- 2) 链接方式: 把同状态的 PCB用链接字链接成就绪队列、若干阻塞队列和空白队列等




图 2-9 PCB链接队列示意图

3) 索引方式:根据所有进程的状态建立几张索引表,并把各索引表在内存的首地址记录在内存的一些专用单元中。在每个索引表的表目中,记录具有相应状态的某个 PCB 在 PCB 表中的地址




图 2-10 按索引方式组织 PCB

**♦** 

◆ 进程控制

#### 一. 操作系统内核

- 1) 通常与硬件紧密相关的模块、常用设备的驱动程序、运行频率较高的模块都 安排在紧靠硬件的软件层次中,将他们常驻内存,称其OS**内核**
- 2) 处理机系统态/管态/内核态: 有较高特权, 能执行一切指令, 访问所有寄存器和存储区
- 3) 用户态/目态: 仅能执行规定指令, 访问指定寄存器和存储区, 是一般情况的执行状态

## 1. 支撑功能

- 1) 中断处理: 最基本的功能,系统调用、键盘命令的输入、进程调度、设备驱动等都需要它
- 2) 时钟管理: 如时间片结束后,时钟管理会产生一个中断信号
- 3) 原语操作: 链表操作、进程同步等
  - (1) 原语Primitive: 若干条指令组成的,有一定功能的一个过程
    - i. 是原子操作Action Operation: 不可分割
    - ii. 要么全做, 要么不做, 不能被中段
    - iii. 在系统态下执行, 常驻内存

# 2. 资源管理功能

- 1) 进程管理:调度分派、创建撤销、同步通信等
- 2) 存储器管理:逻辑/物理地址转换、内存分配回收、内存保护对换等
- 3) 设备管理:设备驱动程序、缓冲管理、设备分配和独立性功能模块等

#### 二. 讲程的创建

- 1. 讲程的层次结构: 父讲程、子讲程、孙讲程组成的讲程家族
- 2. 进程图Process Graph
  - 1) 进程图是描述进程家族关系的有向树
  - 2) 结点(圆圈)代表进程
  - 3) 进程 D 创建了进程 I ,称 D 是 I 的父进程Parent Process,I 是 D 的子进程Progeny Process

- 4) 创建父进程的进程是祖先进程,树的根节点是进程家族的祖先Ancestor
- 5) 由父进程指向子进程的有向边描述了父子关系
- 6) 子进程可以继承父进程的资源,如,父进程打开的文件,父进程所分配到的缓冲区等
- 7) 子进程被撤消时,应将继承的的资源归还给父进程。撤消父进程时,应同时撤消其所有的子进程




图 2-11 进程树

## 3. 引起创建进程的事件

- 1) 系统内核:
  - (1) 用户登录: 分时系统合法用户登陆后,该终端得到一个进程,并被插入就绪队列中
  - (2) 作业调度: 批处理系统调度到某作业时,将为该作业创建进程,再插入就绪队列中
  - (3) 提供服务: 运行中的用户程序提出某请求后, 系统将专门创建一个进程来提供服务
- 2) 应用请求: 进程自己创建一个新进程,以便以并发运行方式完成特定任务,如IO
- 4. 进程的创建(Creation of Process) 即原语 Creat()内容:
  - 1) 申请空白 PCB: 为新进程申请获得惟一的数字标识符,并从 PCB 集合中索取一个空白 PCB
  - 2) 为新进程分配资源: 为新进程的程序和数据以及用户栈分配必要的内存空间
  - 3) 初始化进程控制块
    - (1) 初始化标识信息,将系统分配的标识符和父进程标识符填入新 PCB 中
    - (2) 初始化处理机状态信息,使程序计数器指向程序的入口地址,使栈指针指向栈顶
    - (3) 初始化处理机控制信息,将进程的状态设置为就绪状态或静止就绪状态,对于优先级,通常是将它设置为最低优先级,除非用户以显式方式提出高优先级要求
    - (4) 将新进程插入就绪队列,如果就绪队列能够接纳新进程,便将新进程插入

#### 三. 进程的终止

- 1. 引起讲程终止的事件
  - 1) 正常结束:用于表示进程已经运行完成的指示。批处理系统中,通常在程序的最后安排一条 Halt 指令或终止的系统调用。在分时系统中,用户可利用 Logs off 去表示进程运行完毕
  - 2) 异常结束:某些错误和故障迫使进程终止(Termination of Process)
    - (1) 越界错误:程序所访问的存储区已越出该进程的区域
    - (2) 保护错:进程试图去访问一个不允许访问的资源或文件,或者以不适当的方式进行访问,如,写一个只读文件
    - (3) 非法指令: 试图去执行不存在的指令。可能是程序错误地转移到数据区,把数据当成了指令
    - (4) 特权指令错: 用户进程试图去执行一条只允许 OS 执行的指令
    - (5) 运行超时: 进程的执行时间超过了指定的最大
    - (6) 等待超时: 进程等待某事件的时间超过了规定的最大值
    - (7) 算术运算错: 进程试图去执行一个被禁止的运算, 如被 0 除
    - (8) I/O 故障: I/O 过程中发生了错误等
  - 3) 外界干预: 进程应外界的请求而终止运行
    - (1) 操作员或操作系统干预: 如,发生了死锁,由操作员或操作系统终止该进程
    - (2) 父进程请求: 父进程有终止子孙进程的权力。父进程提出请求时,系统将终止该进程

- (3) 父进程终止: 当父进程终止时, OS 也将它的所有子孙进程终止
- 2. 进程的终止过程
  - 1) 读出进程状态 (根据标识符从 PCB 集合中检索其 PCB)
  - 2) 终止执行,并置调度标志为真,用于指示该进程应重新调度
  - 3) 终止所有子孙进程,以防它们成为不可控的进程
  - 4) 资源归还给其父进程或系统
  - 5) 移出PCB (从所在队列(或链表)) , 等待其他程序来搜集信息
- 3. 讲程的阻塞与唤醒
  - 1) 引起进程阻塞和唤醒的事件:
    - (1) 请求系统资源失败:如打印机,仅在其他进程在释放出打印机的同时,才将请求进程唤醒
    - (2) 等待某种操作:如进程在启动了I/O操作后,便自动进入阻塞状态,在I/O操作完成后,再由中断处理程序或中断进程将该进程唤醒
    - (3) 新数据尚未到达:如A尚未将数据输入完毕,则进程B将因没有所需的处理数据而阻塞;一旦进程A把数据输入完毕,便可去唤醒进程B
    - (4) 无新任务到达:如,系统中的发送进程,已有的数据已全部发送完成而又无新的发送请求,这时 发送进程将使自己进入阻塞状态;仅当有进程提出新的发送请求时,才唤醒
  - 2) 进程阻塞过程:调用阻塞原语 block 把自己阻塞。可见,阻塞是进程自身的一种主动行为
    - (1) 先立即停止执行,把进程控制块中的现行状态由"执行"改为"阻塞"
    - (2) 将 PCB 插入到具有相同事件的阻塞(等待)队列
    - (3) 转调度程序进行重新调度,即,在 PCB 中保留被阻塞进程的处理机状态,再按新进程的 PCB 中的 处理机状态设置 CPU 的环境
  - 3) 进程唤醒过程:调用唤醒原语 wakeup()
    - (1) 把进程从等待该事件的阻塞队列中移出
    - (2) 将其 PCB 中的现行状态由阻塞改为就绪
    - (3) 将该 PCB 插入到就绪队列中

#### 四. 讲程的挂起与激活

- 1. 进程的挂起:利用挂起原语 suspend()将指定进程或处于阻塞状态的进程挂起
  - 1) 检查进的状态,活动就绪状态,改为静止就绪;活动阻塞状态改为静止阻塞
  - 2) 把该进程的 PCB 复制到某指定的内存区域,方便用户或父进程考查该进程的运行情况
  - 3) 若被挂起的进程正在执行,则转向调度程序重新调度
- 2. 进程的激活过程:利用激活原语 active()
  - 1) 将进程从外存调入内存
  - 2) 静止就绪改为活动就绪;静止阻塞改为活动阻塞
    - (1) 插入就绪队列时假如采用的是抢占调度策略,应由调度程序进行优先级的比较,如果被激活进程 的优先级高,立即剥夺当前进程的运行,把处理机分配给刚被激活的进程

# 进程不可能由自己创建/唤醒/激活/终止。可能由自己挂起/阻塞

i.	
ii.	
iii.	
iv.	
٧.	
vi.	
vii.	我是底线