
# 8提速、可靠、一致

22:00 2019年1月5日

- ◆ 提高磁盘IO速度的途径
- 1. 提高文件访问速度的途径:除了改进目录和选好存储结构外就是提快磁盘IO
- 一. 磁盘高速缓冲(Disk Cache)
  - 1) 磁盘高速缓存:物理上内存中的缓存区,逻辑上是某些盘块的副本
  - 1. 数据交付(Data Delivery)方式
    - 1) 数据交互:将高速缓冲的数据传送给请求者进程的内存工作区
    - 2) 指针交互: 指向高速缓存的指针交付给请求进程。节省时间
  - 2. 置换算法: 类似请求调页/段: LRU, NRU, LFU, 具体需要考虑:
    - 1) 访问频率: 高速缓存的访问频率率=磁盘IO频率<快表频率=指令频率
    - 2) 可预见性: 目录块很少再次访问, 未满盘口很可能再次访问
      - (1) 可预见会再次使用的应放在LRU链末
    - 3) 数据一致性: 修改数据未拷回磁盘会导致不一致
      - (1) 应将需要一致性的数据放在LRU链首,优先写回磁盘
  - 3. 周期性写回磁盘
    - 1) UNIX专设了一个update程序,定期30s左右调用SYNC,强制将高速缓 冲中已修改的数据写回磁盘,防止LRU链末损失30s以上工作量
- 二. 提高磁盘I/O速度的其它方法
  - 1. 提前读(Read-ahead): 顺序访问文件时,读入下一盘块
  - 2. 延迟写: 共享资源挂在空闲区链末, 到其他进程申请末区时才写回磁盘
  - 3. 优化物理块分布: 尽量将文件安排得不分散, 减少磁头移动距离
    - 1) 如采用位示图、以簇为单位都不会分散;链表就容易分散
  - 4. 虚拟盘RAM:用内存空间仿真磁盘,存放obj等临时文件
    - 1) 虚拟盘的内容由用户控制; 高速缓存的内容系统控制
- 三. 廉价磁盘冗余阵列(RAID, Redundant Array of Inexpensive Disk)
  - 1) 用一台磁盘阵列控制器管理多个相同磁盘驱动器
  - 2) 大幅增加容量、提快IO、增加可靠性
  - 1. 并行交叉存取interleave
    - 1) 将盘块的数据分成若干子盘块数据,再存储到不同磁盘的同一位置
    - 2) 并行传输N个磁盘, 速度提高N-1倍



- 2. RAID 分级
  - 1) RAID 0。仅提供并行交叉存取。有效地提高磁盘 I/O 速度,但可靠性不好。只要阵列中有一个磁盘损 坏, 便会造成不可弥补的数据丢失
  - 2) RAID 1级。有磁盘镜像功能,访问磁盘时,可利用并行读、写特性,将数据分块同时写入主盘和镜像 盘。故其比传统的镜像盘速度快,但其磁盘容量的利用率只有50%,以牺牲磁盘容量为代价
  - 3) RAID 3级。这是具有并行传输功能的磁盘阵列。它利用一台奇偶校验盘来完成数据校验功能,磁盘的

- 利用率为 n-1/n。常用于科学计算和图像处理
- 4) RAID 5级。具有独立传送功能的磁盘阵列。每个驱动器都有独立的数据通路,独立地进行读/写,无专门的校验盘。用来进行纠错的校验信息以螺旋 (Spiral)方式散布在所有数据盘上。常用于 I/O 较频繁的事务处理中
- 5) RAID 6级。阵列中,设置了一个专用的、可快速访问的异步校验盘。该盘具有独立的数据访问通路,性能改进得很有限,价格昂贵
- 6) RAID 7级是对RAID 6级的改进,在该阵列中的所有磁盘,都具有较高的传输速率和优异的性能,是目前最高档次的磁盘阵列,但其价格也较高
- 3. RAID 的优点
  - 1) 可靠性高。除了 RAID 0 级外都采用了容错技术,可靠性高出了一个数量级
  - 2) 磁盘 I/O 速度高。并行交叉存取方式,课提高磁盘数目N-1倍
  - 3) 性价比高。同体积同容量同速度时,牺牲1/N的容量,3倍速度和3倍便宜


•

# ◆ 提高磁盘可靠性的技术

- 1. 影响数据安全性的因素:人为因素、系统因素、自然因素(详见文件保护)
- 2. 容错技术fault-tolerant tech: 通过在系统中设置冗余部件, 提高系统可靠性
- 3. 磁盘容错技术/系统容错技术SFT: 增加冗余的磁盘驱动器、磁盘控制器等
- 一. 第一级容错技术SFT-I
  - 1. 双份目录和双份文件分配表: 在不同磁盘备份FAT
  - 2. 磁盘表面少量缺陷后的补救:
    - 1) 热修复重定向: 取约2%磁盘做热修复重定向区, 存放发现缺陷时的数据
    - 写后读校验:写完一块数据马上读出,送去另一缓冲区,比较原数据,若不同,则重写,再不同,则 默认该盘块有缺陷,送去热修复重定向区

#### 二. 第二级容错技术SFT-II


- 1. 磁盘镜像(Disk Mirroring):在同一磁盘控制器下增设一完全相同的磁盘驱动器
  - 1) 每次写数据都要写两遍,磁盘利用率低至50%
- 2. 磁盘双工(Disk Duplexing): 将两磁盘驱动器再分别接到两个磁盘控制器上
  - 1) 即两个磁盘都有独立通道,可并行读写



#### 三. 基于集群技术的容错功能 (第三级)

- 1) 集群:一组互连的自主计算机组成的计算机系统,人的感觉是一台机器
- 2) 即能提高系统并行处理能力,又能提高系统可用性,被广泛使用
- 1. 双机热备份模式:备份服务器时刻监视着主服务器运行,一旦主服出现故障,备服立刻接替其工作,成为新 主服,修复后的原主服会成为新备服
  - 1) 为连接两台服务器,需要各装一块网卡,建一条镜像服务器链路mirrored server link。如FDDI单模 纤允许两服务器距离20公里
  - 为保证数据同步,需时刻检测主服数据改变,及时用通信系统同步修改到备服的对应数据,为保证通信的高速和安全,一般选高速通信信道
  - 3) 为保证及时切换,需要配置切换硬件的开关,再备服事先建立好通信配置,迅速处理重新让客户机登录等事宜
  - 4) 提高了系统可用性,易实现,完全独立,可远程热备份;但备服总是被动等待,系统使用效率仅50%
- 2. 双机互为备份模式:均为在线服务器,完成不同的任务
  - 1) 必须先用某专线连接起来,最好再用路由器做备份通信线路
  - 2) 每台服务器需要两份硬盘,一份装程序,一份接另一台发来的备份数据,即作为另一台的镜像盘
  - 3) 镜像盘平常对本地用户锁死,保证其数据正确性
  - 4) 如果通过专线链接检查到了某服务器发生故障,在由路由器验证了故障属实,正常服务器应向连接在 故障服务器的客户机广播:需要切换
  - 5) 而连在非故障服务器上的客户机只会觉得之后网络服务稍慢了些
  - 6) 故障修复并重新连上网后,服务功能才会被迁回

#### 7) 可扩大到更多台服务器,系统效率很高




- 3. 公用磁盘模式:多台计算机连接同一磁盘系统的不同卷
  - 1) 某计算机故障后,系统调度另一计算机接替,转让卷的所有权
  - 2) 消除了复制信息的时间,从而减少网络和服务器的开销

#### 四. 后备系统

- 1) 为防止系统故障和病毒,备份暂时不需要但仍有用的数据和很重要的数据
- 1. 磁带机:容量大,数十G,便宜;但只能顺序存取,秒速几m

#### 1. 硬盘

- 1) 移动磁盘:适用于小型系统、个人电脑。快,脱机方便,保存时间比磁带机稍长,但单位容量贵
- 2) 固定硬盘驱动器:适用于大、中型系统。类似双机互备份,每晚 将两磁盘的数据互相拷贝到对方的备份区。快,有容错



#### 2. 光盘驱动器

- 1) 只读光盘驱动器CD-ROM/DVD-ROM: 音视频,不能写,不能后备
- 2) 可读写光盘驱动器/刻录机: 存数字信息, 可读写
  - (1) CD-RW刻录机:读写CD、VCD
  - (2) COMBO刻录机:读DVD,写CD、VCD
  - (3) DVD刻录机:读写CD、VCD、DVD

**♦** 

## ◆ 数据一致性控制

1. 数据一致性问题:存在不同文件的同一段数据,在任何情况都应相同

### 一.事务

- 1. 事务的定义:访问和修改数据项的程序单位,可视作一系列读写操作
  - 1) 对不同文件的同一数据读写都结束后才能进行托付操作commit operation/提交操作,结束事务
  - 2) 任一逻辑错、系统故障导致读写失败后必须进行夭折操作abort operation/回滚操作/取消操作
  - 3) 夭折事务的数据恢复后,称该事务被退回rolled back
- 2. 事务的属性 (简记为ACID)
  - 1) Atomic原子性:要么全改,要么不改
  - 2) Consistent一致性:完成后,所有数据必须一致
  - 3) Isolated隔离性: 并发事务不能在当前事务操作时访问该数据
  - 4) Durable持久性:事务完成后对系统的影响是永久的
- 3. 事务记录(Transaction Record)/运行记录log: 存储在稳定存储器的数据结构
  - 1) 包括:事务名、数据项名、修改前旧值、修改后新值
  - 2) 事务记录表中每行都描述了事务运行时的重要操作: 开始、修改、托付、夭折
- 4. 恢复算法:利用事务记录表处理故障,不致使故障导致非易失性存储器中信息丢失
  - 1) undo < Ti >: 把事务Ti修改过的所有数据恢复为旧值
  - 2) redo<Ti>: 把事务Ti修改过的所有数据设置为新值
  - 3) 发生故障后,对有开始和托付记录的Ti执行redo;对有开始无托付的Ti执行undo

## 二. 检查点(Check Points)

- 1. 检查点的作用
  - 1) 检查点引入目的:减少发生故障时处理事务记录的视角

- 2) 隔一段时间将内存中的事务记录保存到稳定存储器、修改过的数据输出到稳定存储器、检查点输出到 稳定存储器、执行恢复算法
- 3) 检查点前托付的Ti不用redo
- 2. 新的恢复例程算法: 查找最近检查点前最后事务Ti, 从它开始逐个恢复
- 三. 并发控制(Concurrent Control)
  - 1) 事务顺序性: 各事务修改数据项需按顺序互斥访问
  - 2) 并发控制:实现事务顺序性的技术
  - 1. 利用互斥锁exclusive lock实现顺序性
    - 1) 每个共享对象设一把互斥锁,访问对象前得先获得其锁,完成后再释放锁
    - 2) 没获得锁的事务需要等待锁住它的事务释放锁,只能宣布运行失败
  - 2. 利用互斥锁和共享锁shared lock实现顺序性
    - 1) 若事务只想读对象,发现互斥锁和共享锁都还在,则可获取其共享锁
    - 2) 若想读,但互斥锁不在,也只能等;若想写,但任一锁不在,也必须等
- 四. 重复数据的一致性问题
  - 1. 重复文件的一致性
    - 1) UNIX文件目录项中有ASCII文件名和若干索引结点号,结点数决定重复数
    - 2) 文件被修改时,必须把其他几个拷贝一起修改
      - (1) 查找目录,按索引结点号找到索引,修改该物理位置的数据
      - (2) 或建立新的文件拷贝,取代原来的文件拷贝
  - 2. 链接数一致性检查
    - 1) 共享文件的同一索引结点号可能在目录中多次出现
    - 2) 需要在索引结点中记录其共享次数count,为0时删除该文件
    - 3) 可遍历目录,在计数器表中记录索引结点实际出现次数
    - 4) 若count>实际计数值,则可能永远不删除该文件,浪费空间
    - 5) 若count < 实际计数值,则可能提前删除该文件,造成空索引

i.

ii.

iii.

iv.

٧.

vi.

vii.

viii.

ix.

х.

хi.

xii.

xiii.

xiv. -----我是底线------