# 8外存组织、文件管理


2019年1月2日 14:17

**♦** 

- ◆ 外存的组织方式
- 1. 磁盘管理的主要任务是:有效利用存储空间、提高IO速度、提高可靠性
- 一. 连续组织/分配方式(Continuous Allocation)
  - 1. 通常是一条磁道上连续分配多个盘块,便可不移动磁头地读写
  - 2. 称这些物理文件为顺序文件
  - 3. 保证了逻辑文件中的记录顺序与存储器中盘块顺序一致
  - 4. 目录项的文件物理地址字段中记录首盘块号和长度
  - 5. 外存碎片空间紧凑比内存紧凑慢得多
  - 6. 优点:
    - 1) 易顺序访问, 定长记录文件甚至能随机存取
    - 2) 顺序访问快,磁头移动距离少,文件访问速度高

#### 7. 缺点:

- 1) 碎片空间多,外存空间利用率低,定期紧凑又慢
- 2) 必须估计文件长度,估计小不能拷贝,估计大造成浪费
- 3) 删插不灵活,要物理移动相邻记录
- 4) 难为动态增长的文件分配空间,易导致空间长期空闲
- 二. 链接组织/分配方式(Chained Allocation)
  - 1) 将文件装到多个离散盘块中,链接成链表,称这种物理文件为链接文件
    - (1) 消除了磁盘外部碎片,提高了外存利用率
    - (2) 易插删改
    - (3) 不用估计文件大小,能适应动态增长
  - 1. 隐式链接:每个目录项中都有指向首盘块和末盘块的指针
    - 1) 只能依次按下一盘块的指针顺序访问,随机访问效率低
    - 2) 为提高检索速度和减小指针所占空间,将几个盘块组成一个簇(cluster)
    - 3) 但以簇为单位又容易增大内存碎片
  - 2. 显式链接: 在磁盘中设一张表, 显式存放各物理块的指针
    - 1) 表的序号为物理盘块号,从0开始
    - 2) 文件的首块号需作为文件地址填入FCB物理地址字段中
    - 3) 查找中记录的过程在内存中进行,大大减少了访问磁盘次数
    - 4) 该表即为文件分配表 FAT(File Allocation Table)



- 三. FAT(File Allocation Table)组织方式
  - 1) 卷/分区: 将一物理磁盘分成多个逻辑磁盘, 每个逻辑磁盘是一个卷
    - (1) 卷是被单独格式化和使用的逻辑单元,供文件系统分配空间时使用

- (2) 卷中包含文件系统信息、一组文件、空闲空间
- (3) 每个卷专门划出一个单独区域存放目录和FAT表和逻辑驱动器字母
- (4) 现代OS每物理盘可划分为多个卷, 每卷由多个物理磁盘组成

#### 1. FAT12

- (1) 由于FAT是文件系统最重要的数据结构,为安全起见,配两张
- (2) 只支持8+3格式短文件名
- 1) 早期以盘块为基本分配单位的FAT12
  - (1) 每个表项存下一个盘块号,相当于每个结点的指针
  - (2) 文件只需将首盘块号放入FCB
  - (3) FAT12允许4096=2^12个表项, 若每扇区512字节, 则每卷2M




图 6-10 MS-DOS 的文件物理结构

- 2) 以簇为基本分配单位的FAT12
  - (1) 在物理上是一组相邻扇区,在逻辑上是FAT一个虚拟扇区
  - (2) 簇的大小一般是偶数个盘块
- 2. FAT16: 允许65536=2^16个表项,达到减小簇大小同时减小簇内碎片的目的
- 3. FAT32: 允许4294967296=2^32个表项
  - 1) FAT系列最后一个产品, 支持长文件名
  - 2) 卷容量不大于8G时,每盘块固定为512b,每个簇为最小8盘块=4k
  - 3) 之后卷最大容量每扩大两倍, 簇大小也扩大两倍
  - 4) 只有65537以上个簇的盘才能用FAT32, 运行速度慢
  - 5) 不支持4G以上文件的存储,不向下兼容

	块大小/KB	FAT12/MB	FAT16/MB	FAT32/TB
	0.5	2		
6)	1	4		
	2	8	128	
	4	16	256	1
	8		512	2
	16		1024	2
	32		2048	2

图 6-11 FAT 中簇的大小与最大分区的对应关系

- 四. NTFS(New Technology File System)组织方式
  - 1) Windows NT、2000 和 XP 开始才有 NTFS,因此老系统不兼容它
  - 1. NTFS新特征
    - 1) 64位磁盘地址
    - 2) 支持255字符以内长文件名、32767内路径名
    - 3) 有容错功能,故障或差错后仍能正常运行
    - 4) 能保证数据一致性
    - 5) 还有加密、压缩等功能
  - 2. 磁盘组织

- 1) 以簇为空间分配/回收的基本单位,每簇只属于一个文件,文件可占多簇
- 2) 卷因子: 簇的大小, 在磁盘格式化时确定, 是整数个扇区
- 3) 只需管理簇,因而NTFS具有与磁盘块大小无关的独立性
- 4) 逻辑簇号 LCN(Logical Cluster Number): 以卷为单位,顺序编号卷中所有簇
- 5) 虚拟簇号 VCN(Virtual Cluster Number): 以文件为单位,顺序编号文件的簇
- 6) 用文件首簇地址可将VCN映射到LCN
- 7) 通过计算卷因子\*LCN可得偏移量,得物理地址

#### 3. 文件的组织


- 1) 以卷为单位,将卷中的所有文件信息、目录信息以及可用空间信息,都以 文件记录的方式记录在一张主控文件表 MFT(Master File Table)中
- 2) 每个文件作为一条记录,在 MFT 表中占有一行,每行大小固定为 1 KB
- 3) 每行为对应文件的元数据(metadata)/文件控制字
- 4) MFT表本身也占一行
- 5) 数据量小时,元数据可以记录全部数据,减少磁盘访问次数
- 6) 数据量大的文件按文件属性排成队列,元数据中存放队列指针

#### 五. 索引组织方式

- 1) 之前提到的方式的问题: 存取慢、FAT需整个调入内存才能找盘块号
- 1. 单级索引组织方式
  - 1) 每个文件配一个索引块作为索引表,该文件的所有盘块号计入该块中
  - 2) 只需在文件目录项中记录该索引块的指针即可直接访问
  - 3) 大文件不易产生外部碎片了, 但小文件的索引块利用率极低

#### 2. 多级索引组织方式

- 1) 盘块号装满一块索引块时,需要再申请新索引块,用链指针连接各索引块
- 2) 若索引块很多, 链接效率会很低, 可以用二级索引, 记录所有一级索引块
- 3) 多级索引加快了查找大型文件的速度, 但启动磁盘的次数也增加了
- 4) 由于多数系统是中小文件占多数,多级索引效果并不联想



## 3. 增量式索引组织方式/混合组织方式

- 1) 增量式索引组织方式的基本思想
  - (1) 1~10个盘块的小文件可以把盘块首址计入FCB, 直接寻址
  - (2) 11盘块~几m的中文件可以把一级索引计入FCB, 一次间址
  - (3) 超大、特大型的文件可以把n级索引计入FCB, n次间址
  - (4) 二级索引文件最大长度可达4G, 三级可达4T
- 2) UNIX System V的组织方式:索引结点中设13个地址项i.addr

- (1) 直接地址: i.addr(0)~i.addr(9)存直接盘块号direct blocks
- (2) 一次间接地址single indirect: i.addr(10)存索引块
- (3) 多次间接地址double indirect: i.addr(11)和12存二级、三级索引




图 6-14 混合索引方式

**♦** 

- ◆ 文件存储空间的管理
- 1. 外存可分配存储空间也应设置相应数据结构:磁盘分配表disk allocation table
- 2. 分配单位应是磁盘块而非字节

## 一. 空闲表法和空闲链表法

#### 1. 空闲表法

1) 空闲表:连续分配,每区占一行

	序号	第一空闲盘块号	空闲盘块数
(1)	1	2	4
	2	9	3
	3	15	5
	4	_	

图 6-21 空闲盘块表

- 2) 存储空间的分配与回收: 同内存, 首次适应、最佳适应等
- 3) 连续分配速度快、访问磁盘次数少; 磁头寻道时间少
  - (1) 适用于对换空间、小文件; 多媒体文件

#### 2. 空闲链表法

- 1) 空闲盘块链: 以盘块为单位, 每盘块都有后继盘块的指针
  - (1) 分配时从链首依次摘下合适数量的块; 回收时依次挂在末尾
  - (2) 过程简单但效率低;盘块为单位可能队伍过长
- 2) 空闲盘区链: 以盘区为单位,除指针外还应表明当前盘块大小(盘块数)
  - (1) 首次适应算法可以用显式链接
  - (2) 过程复杂但效率高;队伍段

## 二. 位示图法

- 1. 位示图: 用1/0对应已/未分配, 建立mxn的表, 记录mxn个盘块
  - 1) 占用空间很小,可以全留在内存,常用于微、小型机
- 2. 盘块分配:顺序扫描到一组连续为0的项,首项在 i 行 j 列(从1开始数)
  - 1) 首盘块号b = n(i 1) + j(n为列数)
  - 2) 再将这些0置1
- 3. 盘块回收: 转换出行号列号, 将1置0
  - 1) i = (b 1) / n + 1
  - 2) j = (b 1) % n + 1

## 三. UNIX成组链接法

- 1. 空闲盘块的组织
  - 1) 空闲盘块号栈: 存放当前可用盘块号, 容量100
    - (1) 每个栈需要记录空闲盘块数N, N可视作栈顶指针
    - (2) 栈是临界资源,需设置锁,互斥访问
  - 2) 将空闲盘块分成若干组
  - 3) 每组的N和所有盘块号计入前一组的首盘块的S.free(0)~S.free(99)
    - (1) 于是首盘块可用于将空闲盘块链成链
  - 4) 第一组的盘块总数和盘块号计入空闲盘块号栈,作为当前可分配盘块号
  - 5) 最后一组的0号盘块存放结尾标志,不视作空闲盘块
    - (1) 前一组的S.free(0)为0




图 6-23 空闲盘块的成组链接法

## 2. 空闲盘块的分配与回收

- 1)分配过程:确认未上锁,取出栈顶空闲盘块号,分配对应盘块,--N,若 移到低部S.free(0)则从中取出下一组盘号,调用磁盘读过程将下一组读入 栈,此时原栈底盘块的数据不需要了,也可以分配出去了。新进的一组盘 块需要分配一组缓冲区
- 2) 回收过程:将回收的盘块号计入空盘栈顶,++N,N到100时将当前100个盘块号计入下次新回收的盘块中,将其作为新栈底

i.

ii.

iii.

iv.

٧.

vi.

vii.

viii.

ix. -----我是底线------