

# Disciplina:

Segurança de Redes

## **Professor:**

Roitier Campos



## Aula 04

# Introdução ao Hardening de Servidores



## Introdução

O termo Hardening é utilizado em redes de computadores quando se faz necessário estabelecer parametros de configuração que visam proteger o Sistema Operacional, utilizando de ferramentas específicas para cada tipo de ação.

O Hardenig de Servidores é a aplicação dessas configurações em um Servidor de Rede, visando proteger o Servidor e tudo o que o servidor, eventualmente controla e, quando for o caso, protege.

#### O portal DevMedia.com.br traz a seguinte definição:

Hardening, ou blindagem de sistemas, consiste na utilização de técnicas para prover mais segurança a servidores que disponibilizam serviços externos, como servidores Web, ou até mesmo serviços internos, como servidores de banco de dados, de arquivos, entre outros.

## Caracteristicas dos serviços da rede

De forma geral, um servidor é um computador da rede que dispões de serviços para outros computadores.

Um serviço de rede estar:

- Acessível a qualquer máquina;
- Acessível a apenas algumas máquinas;
- Não estar acessível.

Obs: Para cada serviço há pelo menos um processo (daemon) associado

## Run Level

Runlevel é o nível de inicialização do sistema. Este nível decide qual serviço vai inicializar ou não com o sistema.

Após o carregamento do sistema, o kernel é carregado na memória, junto com os dispositivos que estão no /etc/fstab e no /etc/dev.

Temos então, o carregamento do sistema. Este acontece no /etc/init.d, onde ficam todos os *daemons* que são iniciados como sistema, todos os scripts responsáveis por parar ou iniciar um serviço estão no /etc/init.d.

#### **Daemons**

Daemon é um script que é utilizado para dar start, stop ou restart em um serviço. Quando o sistema é ativado, o primeiro arquivo a ser lido é o /etc/inittab, que armazena o runlevel do sistema na seguinte linha id:x:initdefault, onde x é o runlevel padrão.

#### As opções que podemos colocar no inittab são:

- 0 → Logo após iniciar o sistema o mesmo já finaliza todos os serviços e desliga.
  - 1 → Temos ao iniciar o modo monousuário.
- 2-5 → Temos os modos multiusuários que podem ser tanto gráfico como no modo texto.
  - 6 → Modo que reinicia a máquina.

## Iniciando e Parando serviços

Sintaxe: /etc/init.d/(serviço) start/stop

Ex: /etc/init.d/apache start

Obs: Para cada run-level são executados os scripts do /etc/rcN.d;

- S20shh (inicia o serviço SSH com prioridade 20;
- K20sssh (interrompe o serviço SSH com prioridade 20);

## Inicie apenas quando precisar

Uma das regras básicas da segurança de redes de computadores é:

- Não oferecer serviços desnecessários;
- Um servidor nunca deve conter programas "clientes";
- telnet, rshd, rlogind, rwhod, ftpd, sendmail, identd, wget, dentre outros, deverão ser removidos

OBS: Serviços pouco utilizados costumam ser menos monitorados. Este pode ser uma porta para os atacantes.

Ex real: Porta para cachorros.

#### **RCCONF**

O rcconf é um front-end para o update-rc.d, e normalmente precisa ser instalado:

#apt-get install rcconf

O rcconf permite você controlar que serviços são iniciados quando o sistema inicia (:S), ele irá mostrar uma tela onde você poderá ver o status de cada serviço [\*] ou [].

#rcconf


## Atividade sugerida


Instale e utilize o RCCONF para iniciar a parar serviços no seu Sistema Operacional

## Daemon xinetd

O xinetd carrega seu arquivo de configuração e passa a "ouvir" por conexões em portas específicas.

Quando uma conexão é solicitada, o xinetd executa o programa servidor correspondente para manipular o serviço solicitado. Então, desta forma, existirá apenas um servidor em memória esperando por uma solicitação.





## /etc/xinetd.conf)

Defaults – sessão com configurações referentes a todos os serviços monitorados pelo xinetd:

```
Defaults
       Instances = 25 #controla o número de conexões simultâneas em um serviço
       per source = 10 #Controla o número máximo de conexões originadas de uma
mesma máquina.
       log type = SYSLOG authpriv #Indica como o xinetd irá logar as requisições.
       log on success = HOST PID USERID #Informa ao xinetd quais informações ele
deverá capturar do usuário que conseguir logar.
      log on failure = HOST RECORD USERID #Indica quais informações deverão ser
capturadas dos usuários que não conseguirem logar.
```

## /etc/xinetd.conf

O superservidor ou xinetd é configurado para iniciar a sua execução quando o sistema é inicializado, recebendo a lista de serviços a serem monitorados a partir de um arquivo denominado /etc/xinetd.conf ou através de uma arquivo por serviço.

Neste ultimo caso, o xinetd.conf tem que conhecer a localização dos arquivo individuais de cada serviço. Para isso, inclua a linha a seguir no arquivo /etc/xinetd.conf

includedir /etc/xinetd.d

# /etc/xinetd.d (arquivos por serviço)

- Utiliza-se sempre um arquivo para cada serviço;
- Recomenda-se nomear o arquivo com o nome do serviço;
- Dois arquivos para um mesmo serviço gera inconsistência;

#### Exemplo:

root@roitier-C400-G-BC23P1:/etc/xinetd.d# ls chargen daytime discard echo telnet time

## /etc/xinetd.d/telnet

```
service telnet
flags = REUSE
log_type = FILE /var/log/telnet.log
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/in.telnetd
bind = 200.1.1.20
redirect = 192.168.1.111 23
only_from = 192.168.1.0/24
```

## /etc/xinetd.d/ssh

```
service ssh
 disable
              = no
 socket_type = stream
 port
              = 22
 wait
              = no
              = root
 user
               = /usr/sbin/sshd
 server
               = -i
 server_args
```

## Detalhes do arquivo do serviço

flags: Recebe as opções passadas em linha de comando para o daemon.

socket\_type: Especifica o tipo de socket usado, como: dgram, stream ou raw.

protocol: Indica o protocolo usado pelo serviço.

wait: Diz ao xinetd se ele deve chamar o serviço sobre demanda ou não.

user: Usuário que executará o serviço.

server: Localização do daemon do serviço.

bind: O IP ou host especificado aqui será origem quando um serviço for redirecionado com o uso da opção redirect.

redirect: Host ou IP da máquina que receberá a requisição do serviço.

only\_from: Limita os endereços de IP que terão acesso a determinado serviço

## Localizando o daemon do serviço

O comando **which** é utilizado para mostrar a localização do daemon de um determinado serviço.

#### **Exemplos**

 root@roitier-C400-G-BC23P1:/# which telnet /usr/bin/telnet

 root@roitier-C400-G-BC23P1:/# which telnet /usr/bin/telnet

## Desativando portas desnecessárias

Com a utilização do xinetd, as portas do servidor deverão ficar todas fechadas. Isso porque o xinetd fará requisições às portas à medida que forem ocorrendo requisições aos xinetd.

Para isso, será necessário scannear todas as portas do computador através de um Scanner de portas. Neste caso utilizaremos o **nmap**. Outras opções como: *Advanced Port Scanner*, *NetView Scanner e Free Port Scanner*.

#### **NMAP**

Segudo o Wikipédia, o Nmap é um software livre que realiza port scan desenvolvido pelo Gordon Lyon, autoproclamado hacker "Fyodor". É muito utilizado para avaliar a segurança dos computadores, e para descobrir serviços ou servidores em uma rede de computadores.

#apt-get install nmap

Alternativa com interface gráfica: Zenmap

## Scaneando o localhost (127.0.0.1)

root@roitier-C400-G-BC23P1:/etc/xinetd.d# nmap 127.0.0.1

```
Starting Nmap 6.40 (http://nmap.org ) at 2014-08-29 10:17 BRT Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000024s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
80/tcp open http
631/tcp open ipp
3306/tcp open mysql
9050/tcp open tor-socks
```

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.52 second

## Fechando uma porta

Depois de scannear o servidor, feche a porta desejada e mate o processo que abriu essa porta com os comandos:

- fuser -v 9050/tcp #fecha a porta 9050
- Kill -9 1470 #mata o processo que chama a porta

Obs: Para que o serviço não inicialize após a reinicialização do sistema retire-o do boot através do RCCONF. Haverá caso que matar a porta não resolverá. Retirar do Boot é necessário. (ex: 22/tcp)

# Testando a configuração do xinetd

#### Restart do servidor:

- # service xinetd restart
- # /etc/rc.d/init.d/xinetd restart

Deverá surgir a seguinte informação dizendo que o servidor está sendo paralisado e re-iniciado.

- Stopping xinetd: [ OK ]
- Starting xinetd: [ OK ]

# Cópia de arquivos com SSH (scp)

O SSH é um protocolo que permite o acesso remoto criptografado a sistemas operacionais através da porta 22/tcp.

É possível realizar cópias de arquivos, em rede, através do protocolo SSH. Para isso, utiliza-se o comando scp, que é o tradicional comando "cp" + ssh.

#### **Exemplo:**


• scp roitier@127.0.0.1:/home/roitier/testescp /home

# Algumas variações do "scp"

- scp tux@192.168.254.156:/home/roitier/Images/teste /home/roitier/dir\_teste/
- scp arquivo.txt roitier@192.168.254.92
- scp megaupload roitier@192.168.254.156:/home/roitier/Public
- scp -P 6969 megaupload roitier@192.168.254.156:/home/roitier/Public

## **TCPWrapper**

- TCP Wrapper é visto como uma camada adicionl de proteção;
- Utiliza ACL's específicas para cada serviço;
- TCP Wrapper basea-se no em host/rede (hostbased);
- O executável /usr/sbin/tcpd (TCP Wrapper Daemon) é instalado através pelo **tcpd** e a biblioteca libwrap pelo pacote **libwrap0**;



# Verificação de Suporte

Para saber se um serviço oferece suporte para **libwrap** utilizamos o comando **ldd**.

#type -P sshd | xargs ldd | fgrep libwrap

## Arquivos Hosts (allow e deny)

As configurações do TCPwrapper podem sem manipuladas através dos arquivos:

- /etc/hosts.allow
- /etc/hosts.deny

## Arquivos

- tftpd: 192.168.0.1 # permite acesso ao computador 192.168.0.1 acessar o serviço tftp
- tftpd: 192.168.0. # permite acesso a todos os computadores da rede 192.168.0.0 acessar o serviço tftp
- ALL: ALL # permite acesso a todos os computadores acessar todos os serviços
- ALL: LOCAL # permite acesso a todos os computadores da rede local acessar todos os serviços
- tftpd: .linuxbrasil.org.br # permite acesso a todos os computadores do domínio linuxbrasil.org.br acessar o serviço tftp
- ALL 192.168.1. EXCEPT sshd: 192.168.1.2 # permite acesso a todos os computadores da rede 192.168.1.0 acessar todos os serviços, exceto o serviço sshd para o host 192.168.1.2
- ALL: .linuxbrasil.org.br EXCEPT pc01.linuxbrasil.org.br # permite acesso a todos os computadores do domínio linuxbrasil.org.br

## **Atividade Complementar**

- 1) Interrompa o ssh;
- 2) Remova-o da inicialização do sistema (rcconf);
- 3) Configure o seu xinetd;
- 4) Teste serviços aleatóriamente em duplas;
- 5) Desabilite os serviços configurados no xinetd da inicialização do Sistema.
- 6) Configure o Tcpwrapper (definição de permissões) hosts.allow e hosts.deny
  - 7) Teste com o comando scp;