Guide d'entretien de votre pelouse

APRÈS HYDROENSEMENCEMENT · À GARDER PRÈS DU PROGRAMMATEUR

Votre terrain vient d'être hydroensemencé : semences, mulch de fibres de bois, fixateur et starter ont été projetés en une seule passe. Les huit premières semaines décident de la densité de votre gazon. Ce guide vous dit quoi faire, et quand.

Les trois règles des 3 premières semaines
1. Le sol reste humide en surface, sans flaque. 2. Personne ne marche sur la zone, animaux compris. 3. Pas de tonte, pas d'engrais, pas de désherbant.

Le calendrier, semaine par semaine

Période	Ce qui se passe	Ce que vous faites
Jours 0 à 3	Le mulch vert sèche en surface et forme une croûte souple.	Arrosage court 2 à 3 fois par jour, environ 3 à 4 mm au total par jour. Aucune circulation.
Jours 7 à 21	Levée : un duvet vert apparaît, plus vite au soleil.	Même rythme. Si une zone sèche reste claire, ajoutez un passage court en milieu de journée (hors restrictions).
Semaines 3 à 6	Les brins s'épaississent, le mulch se décompose.	Un arrosage par jour, plus long (5 à 6 mm), puis tous les deux jours. Vous pouvez marcher avec précaution.
Herbe à 8–10 cm	Première tonte.	Coupez à 6–7 cm, jamais plus d'un tiers de la hauteur. Lame affûtée, sol ressuyé, herbe ramassée.
Semaines 6 à 8	Le gazon s'installe.	Premier engrais gazon à libération lente. Tonte hebdomadaire.
Après 3 tontes	Le gazon est établi.	Désherbage sélectif possible si nécessaire. Arrosage 2 à 3 fois par semaine, en profondeur.

Arroser juste

- Arrosez tôt le matin : moins d'évaporation, feuillage sec avant la nuit, moins de maladies.
- Visez un sol humide sur 10 à 15 cm une fois le gazon établi. Un arrosage profond et espacé vaut mieux que des passages courts quotidiens : les racines descendent chercher l'eau.
- Repère : un gobelet posé sur la pelouse. 10 mm d'eau = 1 cm dans le gobelet.
- Avec l'arrosage connecté KREÖN, les programmes « levée », « installation » puis « entretien » sont préréglés. Le capteur de pluie suspend l'arrosage automatiquement.

Tondre juste

- Hauteur courante : 5 à 6 cm. En été et à l'ombre : 7 à 8 cm, le gazon résiste mieux à la chaleur.
- Ne retirez jamais plus d'un tiers de la hauteur en une fois.
- Laisser l'herbe finement broyée sur place (mulching) nourrit le sol et réduit les besoins en eau.

Saison par saison

Saison	Gestes clés
Printemps	Reprise des tontes dès 8 cm. Engrais de printemps. Remise en route de l'arrosage et contrôle des arroseurs (contrat d'entretien).
Été et canicule	Arrosage avant 8 h, 2 à 3 fois par semaine en profondeur. Tonte plus haute, pas d'engrais azoté. Un gazon qui jaunit en plein été entre en dormance : il repart aux pluies d'automne.
Automne	Meilleure saison pour regarnir les zones claires. Engrais d'automne riche en potasse. Ramassage des feuilles.
Hiver	Ne marchez pas sur une pelouse gelée. Hivernage et purge du réseau d'arrosage avant les premières gelées.

Restrictions d'eau

En période de sécheresse, la préfecture peut limiter ou interdire l'arrosage des pelouses selon un niveau d'alerte (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). Les horaires et les exceptions changent d'un arrêté à l'autre. Vérifiez la situation de votre adresse sur **vigieau.gouv.fr** et adaptez la programmation : nous pouvons le faire à distance pour vous.

Garantie de levée KREÖN

Nous garantissons une levée homogène sous 4 à 6 semaines selon la saison, sous réserve du respect du suivi d'arrosage. Si, à l'issue de ce délai, des zones restent dégarnies alors que les consignes d'arrosage et de non-circulation ont été respectées, nous les ressemons sans frais. La garantie ne couvre pas les dégâts liés au piétinement, aux animaux, à un arrosage interrompu, aux intempéries exceptionnelles ou à une restriction d'eau. Les conditions exactes figurent sur votre devis.

Une question, un doute ? Utilisez le formulaire « SAV et intervention » sur le site KREÖN, avec une photo de la zone concernée. Nous répondons sous 48 h ouvrées.