Szintaxis

ftp [kapcsolók] [host]

Kapcsolók

-d

Engedélyezi a debuggolást úgy, hogy bekapcsolja a 'logging' jellemzot.

-c

kikapcsolja a metakarakter kiterjesztést a file-nevekben

- j

kikapcsolja az interaktív közlésmódot miközben több file-t másolunk.

-r

megakadályozza az autómatikus bejelentkezést a kezdeti kapcsolatteremtéskor. Egyébként az ftp megkeresi a \$home/.netrc filet, amely leírja a bejelentkezési- és az inicializációs processzeket a távoli host részére.

-t

felfüggeszti a csomagok nyomkövetését.

-v

Kiírja a távoli server-rol érkezo összes választ, és statisztikát készít az adatátvitelrol. Ez az alapbeállítás mikor az ftp output-ja egy consol, vagy egy monitor.

Használata

Az ftp protokollt arra az esetre tervezték, ha adatot szeretnénk mozgatni két olyan gép között, melyek különböző file-rendszert használnak. Így, bár a protokoll nagyon rugalmas az adatátvitel tekintetében, nem képes átadni a file-attributumokat. Ezenfelül az ftp protokoll feltételez néhány dolgot a file-rendszer felépítésével kapcsolatban, és nem képes, vagy nem enged olyan dolgokat csinálni, mint például rekurzívan másolni alkönyvtárakat.

Megjegyezzük, hogyha OSF/1 rendszerek között dolgozunk (vagy egyéb rendszerek között, melyek kompatibilisak a UNIX operációs rendszerrel) és szükségünk lenne a file attributumok átvitelére, vagy szükségünk lenne alkönyvtárrendszerek rekurzív másolására, akkor használjuk az rop parancsot.

Az ftp parancs rendelkezik belső parancsokkal, melyekkel például listázhatjuk a távoli könyvtárakat, mozoghatunk a helyi vagy a távoli könytárrendszerben, másolhatunk több file-t egyszerre egy parancs kiadásával, létrehozhatunk, vagy éppen törölhetünk könyvtárakat, és kiléphetünk a helyi shell-be, és kiadhatunk shell parancsokat. Az ftp ezenkívül a biztonságra is ügyel, lehetőseget ad a távoli géphez jelszó küldésére, és engedélyezi az automatikus belépést, adatmozgatást, illetve kilépést.

Ha az ftp parancsot úgy indítjuk el, hogy nem adjuk meg a távoli gép nevét, akkor az ftp> promptot adja, és vár egy parancs begépelésére. Ha egy távoli géphez szeretnénk csatlakozni, akkor az open parancsot adjuk ki. Amikor az ftp megteremti a kapcsolatot a távoli géphez kéri a bejelentkezési nevet és a jelszót, mielott visszaadná az ftp> promptot. Az ftp hibát jelez, ha nincs jelszó definiálva a távoli gépen a bejelentkezési névhez.

Ha az ftp sikeresen megteremtette a kapcsolatot a távoli géppel, megkeresi a helyi \$home/.netro file-t az aktuális vagy a home könyvtárban. Ha megtalálta, lefuttatja a a file-ban található bejelentkezési és inicializációs processzeket, makró definíciókat beállítja.

Az ftp parancsértelmezője, amely kezeli az összes ftp> promptnál begépelt parancsot, biztosít olyan lehetőségeket is, amelyekre más file mozgató program nem képes, mint például a file nevek paraméterként kezelése, makrók készítése, betöltése a \$HOME/.netrc file-ból.

A parancsértelmező a következo szabályok szerint képes a file neveket argumentumként kezelni:

- Ha a (mínusz) jel szerepel az argumentumban, a standard inputot használja olvasásra, a standard outputot pedig az írásra.
- Ha a file-névben az első karakter | (függőleges vonal), akkor az argumentum fennmaradó részét úgy értelmezi, mint shell-parancsot.
- A get és az mget parancsok esetén, ha nem adjuk meg a helyi file nevet, akkor az meg fog egyezni a távol file nevével, mely módosulhat, ha a case, ntrans, nmap parancsokat használtuk előtte.
- A put és az mput parancsok esetén, ha nincs meghatározva a távoli file neve, akkor az meg fog egyezni a helyi file nevével.

Megjegyezzük, hogy az ftp parancsértelmezője nem támogatja a csöveket.

Kilépéshez a bye, quit parancsok használatosak. Ha az adatátvitelt szeretnénk megszakítani, azt a ctrl-c-vel tehetjük meg.

Az ftp parancs alapesetben a Type-of-Service értékeit használja, melyek szükségesek az RFC1060-hoz. Ezek a következőek:

ftp-control

• Minimális várakozás

ftp-data

Magas teljesítmény

Ezeket a /etc/iptos file-ban tudjuk beállítani.

Parancsok

Az alábbi ftp parancsokat az ftp> promptnál gépelhetjük be. Ha az argumentumban szóközök szerepelnek, akkor az argumentumot idézőjelek közé kell zárni.

![parancs[argumentumok ...]]

Meghív egy interaktív shell-t a helyi gépen. Egy opcionális parancs egy vagy több argumentummal megadható. \$ macro [argumentumok ...]

Meghívia a megadott makrót, amelyet elozoleg definiáltunk a macdef paranccsal.

? [parancs]

Segítséget ad a megadott parancs használatáról. Ha nem adtunk meg argumentunként parancsot, akkor kilistázza az összes ftp-ben használható parancsot.

account [jelszó]

Küld egy kiegészítő jelszót, amelyet a távoli gép kérhet, ha hozzá szeretnénk férni az erőforrásaihoz. Ha nem adtunk meg jelszót, akkor azt promptnál kell begépelni, mely így nem jelenik meg a képernyőn.

append helyi_file [távoli_file]

Hozzácsatolja a helyi file-t egy távoli gépen lévő file-hoz. Ha a távoli file nevét nem adtuk meg, akkor az meg fog egyezni a helyi file nevével, módosítva az ntrans, nmap által kiadott beállításokkal.

ascii

Az átvitel módját ASCII típusúra állítja. Ez az alapbeállítás, ha a távoli gép nem UNIX rendszerű. Az átvitel hatékonyabb lehet, ha a bináris átviteli módot használjuk.

bell

Minden egyes file-művelet végrehajtása után csippant egyet a gép.

binary/bir

Az átvitel módját binárisra állítja. Ez az alapbeállítás, ha a távoli gép UNIX rendszerű.

bye

Megszakítja a kapcsolatot a távoli géppel, és kilép az ftp-bol. Megegyezik a quit paranccsal.

case

Átállítja a nagybetű kisbetű megkülönböztetést. Amikor a case be van kapcsolva, akkor ha a távoli gépen lévő file-ok neveiben nagybetű szerepel kisbetűre cseréli, mikor a helyi gépre másolja a file-t. Alapbeállításként ki van kapcsolva.

A távoli gépen megváltoztatja a munkakönyvtárat a megadott könyvtárra.

cdup

A távoli gépen a munkakönyvtárat a jelenlegi szülőkönyvtárára állítja.

close

Megszünteti a kapcsolatot a távoli géppel, de nem lép ki az ftp-bol. A definiált makrókat törli. Megegyezik a disconnect paranccsal.

cr

Levágja a kocsi-vissza karaktert a kocsi-vissza/soremelés sorozatból, mikor ASCII módban másolunk file-okat. Ez a UNIX és OSF/1 alapú rendszerek miatt szükséges, mivel ott a recordok végét csak a soremelés karakter jelzi. A cr parancs ezt a lehetőséget ki/be kapcsolja.

delete távoli_file

Törli a megadott távoli file-t.

debug [on|off]

Kiír minden parancsot, melyet a távoli gépnek küld, a --> jel után, ha a debug on parancsot adtuk ki. dir [távoli könyvtár] [helyi file]

A távoli könyvtár tartalmát a megadott helyi file-ba írja ki. Ha távoli könyvtárnevet nem adtunk meg, akkor az aktuális munkakönyvtárat listázza ki, illetve ha nem adtuk meg a helyi file nevét, akkor a helyi terminálra ír ki.

Lásd close utasítás.

form formátum

Meghatározza az átvitel formátumát. Az egyetlen lehetséges a non-print formátum.

```
get távoli file [helyi file]
```

A távoli file-t a helyi gépre másolja. Ha a helyi file neve nincs megadva, akkor az meg fog egyezni a távoli file nevével, módosítva a case, ntrans, nmap parancsok beállításaival.

hash

Mikor a hash be van kapcsolva, az ftp minden egyes átmozgatott adatblokk után (1024 byte) egy # jelet tesz. help [parancs]

Lásd? parancsot.

lcd [könyvtárnév]

Megváltoztatja a munkakönyvtárat a helyi gépen. Ha nem adtunk meg könyvtárnevet, akkor a home-könyvtárunkat állítja be munkakönyvtárnak.

ls [távoli_könyvtár] [helyi_file]

Lásd a dir parancsot.

macdef makró

Makró definiálása. A rákövetkező sorok az üres sorig (két egymásutáni soremelés karakter) a makró szövegeként lesz elmentve. Összesen 16 makrót definiálhatunk, melyek legfeljebb 4096 byte hosszúak lehetnek. A makrók addig érvényesek, míg újra nem definiáljuk őket, vagy ki nem adunk egy close parancsot.

A speciális karaktereknek (\$ (dollár jel) és a \ (backslash jel)) speciális jelentésük van. A \$ jel utáni szám(ok) a makró argumentumait jelölik. A \ jelet akkor használjuk, ha speciális jelet szeretnénk használni, annak speciális jelentése nélkül.

mdelete távoli file-ok

Távoli file-ok törlése.

mdir [távoli könyvtár ... helyi file]

A távoli könyvtár tartalmát a helyi file-ba írja. Ha a távoli könyvtár nevébe joker-karaktereket adtunk meg, akkor szükséges a helyi file megadása. Ha a távoli könyvtár argumentum könyvtárak listája, szóközökkel elválasztva, az utolsó argumentumnak a helyi file-nak kell lennie, vagy a - (mínusz) karakternek.

mget távoli_file ...

A távoli file(okat) a helyi munkakönyvtárba másolja, módosítva azok neveit a case, ntrans, nmap beállításainak megfelelően. A másolást a type, form, mode, structure beállításainak megfelelően végzi.

mkdir [távoli könyvtár]

Létrehoz egy könyvtárat a távoli gépen, az argumentumban megadott névvel.

mls [távoli_könyvtár ... helyi_file]

A távoli könyvtár tartalmát rövidített formában kilistázza a helyi file-ba. Ha a távoli könyvtár nevében joker-karakterek szerepelnek, illetve ha több távoli könyvtárat is megadtunk, szükséges a helyi file megadása.

mode [mód]

Az átvitel módját állítja be. Az egyetlen lehetséges mód a stream mód.

modtime [távoli_file]

Megmutatja a távoli file utolsó módosításának idejét.

mput [helyi file ...]

A helyi file-t a távoli gépre másolja. A fileneveket az ntrans, nmap parancsoknak megfelelően módosítja. Az adatátvitel a type, form, mode beállításainak megfelelően történik.

nlist [távoli könyvtár] [helyi file]

Kilistázza a távoli könyvtár tartalmát. Ha ezt argumentumban nem adtuk meg, akkor a munkakönyvtárat listázza ki. Ha nincs helyi file megadva, akkor a monitorra listáz.

nmap [bemeneti_minta kimeneti_minta]

Beállítja vagy kikapcsolja a file-nevek módosítását. Ha nem adunk meg argumentumot, akkor kikapcsolja. Ha adtunk meg argumentumot, akkor az mget, mput utasítások használatakor és a get utasítás esetén ha nem adtunk meg cél file-nevet, akkor a forrás file nevét a beállításoknak megfelelően módosítja.

A bemeneti mintában megadott változók a forrás file alapján veszik fel értéküket. Ezek a változók: \$1 ... \$9. Például ha a bemenő minta mydata.dat, akkor \$1 értéke mydata, míg \$2 értéke dat lesz.

A kimeneti minta változói határozzák meg a cél file nevét. Itt a \$0 az eredeti file nevet jelenti. Például a következo parancs a myfile.data néven el a myfile.data vagy myfile.data.old nevu file-okat, illetve myfile.file néven a myfile file-t, illetve myfile.myfile néven a .myfile file-t:

nmap \$1.\$2.\$3 [\$1,\$2].[\$2,file]

ntrans [bemneti_karakterek [kimeneti_karakterek]]

Beállítja vagy kikapcsolja a file nevekben történő karaktercseréket. Ha nem adtunk meg argumentumot, akkor kikapcsolja a cserét. Ha adtunk meg argumentumot, akkor az mget, mput, get, put parancsok esetén a cél file neve a beállításoknak megfelelően módosul. Ha a file nevében szereplő karakter megegyezik a bemeneti karakterekkel, akkor azt az ftp kicseréli a kimeneti karakterekre.

open host [port]

Kapcsolatot létesít a host-on található FTP szerverrel. Ha a port számát megadtuk, akkor a kapcsolat azon a porton keresztül veszi fel. Ha az automatikus bejelentkezést beállítottuk (a -n kapcsolóval), akkor az ftp automatikusan bejelentkezik az adott szerverre.

prompt

Ki/bekapcsolja az interaktív promptot. Ha ez be van kapcsolva (ez az alapállapot), akkor az ftp visszakérdez, ha több file-t mozgatunk egyszerre, máskülönben végrehajtja az utasítást kérdés nélkül.

```
proxy [parancs]
```

Végrehajtja a parancsot ehu másodlagos kapcsolaton. A proxy segítségével mozgathatunk file-okat két távoli server között. Használata előtt egy távoli serverre már be kell jelentkeznünk az open paranccsal. A következő parancsok másként muködnek proxy használatával:

- az open parancs nem definiálja az új makrókat.
- a close parancs nem törli a már definiált makrókat.
- get, mget, put, mput, append parancsok az elsődleges és a másodlagos kapcsolat között mozgatják a fileokat.

```
put helyi file [távoli file]
```

Átmásolja a helyi file-t a távoli gépre. Ha nem adjuk meg a távoli file argumentumot, akkor annak neve meg fog egyezni a helyijével, módosítva az ntrans, nmap által beállítotakkal. Az átvitel módját a form, mode, type, structurebeállításainak megfelelően történik.

quit

Lásd bye parancsot.

quote szöveg

Elküldi a szöveget szó szerint a távoli gépnek.

recv távoli_file [helyi_file]

Lásd get parancs.

reget távoli file [helyi file]

Ugyanúgy működik, mint a get parancs kivéve, ha a helyi file már létezik, és kisebb méretű, mint a távoli file, akkor megpróbálja a helyi file-hoz hozzáfűzni a hiányzó részt. Ez akkor lehet hasznos, ha az adatátvitel megszakadt, és azt folytatni szeretnénk.

remotehelp [parancs]

Segítség kérése a távoli FTP servertől.

rename mit mire

File átnevezése a távoli gépen.

reset

Törli a válaszvonalat, újraszinkronizálja a kapcsolatot.

rmdir távoli könyvtár

Törli a távoli gépen a megadott könyvtárat.

runique

Be/kikapcsolja a file-név módosítást, ha a get, mget paranccsal olyan file-t szeretnénk áthozni, mellyel azonos nevű már létezik a munkakönyvtárban. Ha kikapcsoljuk (ez az alapállapot), akkor ilyen esetekben felülírja a helyi file-t. Ha bekapcsoljuk, az ftp azonos file-nevek esetén a cél file nevét kiegészíti. 1 , jelekkel.

send helyi_file [távoli_file]

Lásd get parancs.

sendport

Ki/bekapcsolja az FTP PORT utasítások használatát. Alapállapotan ez be van kapcsolva.

size távoli file

Megadja a távoli file méretét byte-okban.

status

Kiírja az ftp jelenlegi státuszát.

struct [szerkezet]

Beálltja az átvitel szerkezetét. Az egyetlen szerkezettípus a file tipus.

sunique

Ha a put, mput utasítással olyan file-t másolunk a távoli szerverre, melynek nevén már létezik ott file, akkor a sunique kiadása után a file nevet módosítja az ftp, míg alapállapotban felülírja azt.

system

Megmutatja milyen operációs rendszer fut a távoli gépen.

tenex

Az adatátvitel tipusát olyanra átállítja, mely megfelel a TENEX tipusú gépeknek.

trace

Be/kikapcsolja a csomagok nyomkövetését.

type [tipus]

Az adatátvitel tipusát állítja be. Ha argumentum nélkül adjuk ki, kiírja a jelenlegi típust.

user [jelszó] [account]

Azonosítja a helyi felhasználót a távoli gép számára. Ha a jelszót vagy az account-ot nem adtuk meg, és szükség van rá, akkor az ftp megkérdezi azt.

Ha az automatikus bejelentkezés be van kapcsolva, akkor ez automatikusan megtörtének.

verbose

Ki-bekapcsolja a verbose módot. Ez alapállapotban be van kapcsolva, ekkor az ftp kiírja a távoli szerver válaszait, illetve statisztikát készít az adatátvitelről.

\$ ftp ural2.hszk.bme.hu

```
Connected to ural2.hszk.bme.hu
220 host2 FTP server (Version SunOS 5.6 on 14:40:27) ready.
Name (ural2.hszk.bme.hu:nagy): na218
331 Password required for na218
Password:
230 User na218 logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> pwd
257 "/home/a/stu/na218" is current directory.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for /bin/ls (152.66.83.28,1680) (0 bytes).
total 4904
                                512 Dec 15 17:06.
drwx--x--x 4 na218 students
drwxr-xr-x 1100 root root
                               17920 Sep 15 14:17 ..
                                0 Dec 4 15:06 .addressbook
-rw-r--r 1 na218 students
-rw-r--r-- 1 na218 students 2285 Dec 4 15:06 .addressbook.lu
-rw-r--r 1 na218 students
                              939 Dec 19 10:04 .bash_history
-rw---- 1 na218 students
                                0 Dec 4 15:09 .mc.hot
-rw-r--r-- 1 na218 students
                                0 Dec 4 15:09 .mc.ini
226 ASCII Transfer complete.
ftp> get .mc.hot testfile.tmp
local: testfile.tmp remote: .mc.hot
200 PORT command successful.
150 Binary data connection for .mc.hot (152.66.83.28,1709) (0 bytes).
226 Binary Transfer complete.
ftp> quit
221 Goodbye.
$ ftp test
Connected to test.abc.org
220 test FTP server (Version ...) ready.
Name (test:fred): msith
530 User msith unknown
ftp> user smith
331 Passwd required for smith
Password:
230 User smith logged in
ftp>
$ ftp
ftp> open host1
Connected to host1.abc.org
220 host1 FTP server (Version ...) ready.
Name (host1:fred):
331 Passwd required for fred
Password:
230 User fred logged in
ftp>
```

Készítette: Nagy Attila (nagy[kukac]math.bme.hu)