

claudecode配置教程

Claude Code 全版本配置教程（终端 + 桌面版 + VSCode 插件版）

本教程涵盖 Claude Code 的三种使用方式。令牌配置为公共步骤，三个版本通用，只需配置一次。

ccswitch 配置分为两个入口：桌面版走一个配置口，终端版 + VSCode 插件版走另一个配置口，请按需配置。

目录

- 一、环境准备
 - 二、创建令牌（三版本通用）
 - 三、安装与配置 ccswitch
 - 3A：终端版 + VSCode 插件版的 ccswitch 配置
 - 3B：桌面版的 ccswitch 配置
 - 四、安装 Claude Code
 - 方式 A：终端版（CLI）
 - 方式 B：桌面版
 - 方式 C：VSCode 插件版
 - 五、验证与测试
 - 六、常见问题与注意事项
-

一、环境准备


说明：终端版（CLI）和 VSCode 插件版需要 Node.js 环境；桌面版为独立应用，不依赖 Node.js，可跳过此步。

1. 检查 Node.js 环境

Node.js >= 18.x (推荐 20.x 或更高版本, npm >= 10.x)

Win+R 输入 `cmd` 打开终端, 运行以下命令检查版本:

```
1 node -v
2 npm -v
```



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6691]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>node -v
v24.15.0

C:\Users\Administrator>npm -v
11.12.1

C:\Users\Administrator>
```

2. 安装 / 更新 Node.js

若版本不满足要求, 前往官网下载安装:

- Node.js 官网 (中文): <https://nodejs.org/zh-cn/download/>

Docker 是一个容器化平台。如果遇到任何问题, 请访问 [Docker 的网站](#)

或者获得适用于 Windows x64 平台的 Node.js® 构建。



阅读此版本的 [变更日志](#) 或 [博客文章](#)。

了解有关 Node.js 发布的更多信息, 包括发布时间表和长期支持版本的状态。

了解如何验证 [已签名的 SHASUMS](#)。

正在寻找 Node.js 的源代码? 下载已签名的 [Node.js 源代码压缩包](#)。

检查 [nightly](#) 二进制文件或所有 [之前的版本](#) 或用于其他平台的 [非官方的](#) 二进制文件。

下载安装包, 安装即可。(若是更新 Node 需要先将原版本删除后再安装)

二、创建令牌（三版本通用）


此步骤为终端版、桌面版、VSCode 插件版 共用，只需操作一次。

1. 进入模型广场

打开向量引擎官方网站: <https://api.vectorengine.ai>

进入 **模型广场**，选择需要使用的模型并查看对应分组。

分组说明：不同分组对应不同渠道和成本，分组倍率跟价格挂钩，价格越高的分组并发和稳定性越好。




2. 创建 API 令牌

打开 控制台 -> API 令牌 -> 添加令牌，建议手动选择分组，比较稳定。

推荐分组（按优先级排序，令牌会优先使用前面的分组）：

优先级	分组名称
1	default
2	官转克劳德1
3	claude code专属
4	官转克劳德2

选择后保存，复制生成的密钥，后面配置 ccswitch 时需要用到。



三、安装与配置 ccswitch

重要：ccswitch 中 Claude Code 有 两个配置入口：

- 终端版 + VSCode 插件版 → 对应 ccswitch 中的一个配置口（3A）
- 桌面版 → 对应 ccswitch 中的另一个配置口（3B）

请根据你需要使用的版本，选择对应的配置进行操作。如果多个版本都要用，则两个都需要配置。

0. 下载安装 ccswitch

ccswitch 下载地址：<https://github.com/farion1231/cc-switch/releases>

进入页面往下拉，选择对应系统的安装包下载并安装。

备选：若 GitHub 打不开，使用夸克网盘下载：<<https://pan.quark.cn/s/d6152047213b>


CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.ApplImage	sha256:54d5a398320c00a4a8c222b4c6ca...	86 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.ApplImage.sig	sha256:c10654d98b297f44587acc05107ba...	424 Bytes	last week
CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.deb	sha256:c8b7821ba6611692af4c1f5a04c06...	12.7 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.rpm	sha256:19df906ed321afe6ee2da8f8b6984...	12.7 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.ApplImage	sha256:37fbee77794f45a4ee0e752c3464a...	88.3 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.ApplImage.sig	sha256:972b94f9991e8a6f34a82da50a5e...	424 Bytes	last week
CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.deb	sha256:bd9dd30f1f5aca851fc62078e160e...	13.2 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.rpm	sha256:9259b6b0076054fcec9799fe02cb...	13.2 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-macOS.dmg	sha256:6f9426d597188651492a12f88ba27...	27.1 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-macOS.tar.gz	sha256:01d955e8c5872f888004c1f7696c6...	27.7 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-macOS.tar.gz.sig	sha256:6b49abeb344837a20cc0763f414ca...	408 Bytes	last week
CC-Switch-v3.16.1-macOS.zip	sha256:5ddf130bec6309add00da740d60c9...	27.1 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Windows-Portable.zip	sha256:130ec8c286207868f50b8eb85d5dc...	12.8 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Windows.msi	sha256:021cae08a73e2801cac63bed043b6...	13.1 MB	last week
CC-Switch-v3.16.1-Windows.msi.sig	sha256:b57e341ea2c298461d3ddc9da4ee3...	420 Bytes	last week
latest.json	sha256:359026d6c76943dba2a0d39918633...	2.89 KB	last week
Source code (zip)			last week
Source code (tar.gz)			last week

3A：终端版 + VSCode 插件版的 ccswitch 配置

此配置适用于 终端版（CLI） 和 VSCode 插件版，两者共享同一个 ccswitch 配置口。

3A-1. 添加配置

打开 ccswitch，找到 终端版/VSCode 插件版 对应的 Claude Code 配置入口图标，点击右上角 + 号添加配置。



进入配置页面，选择 自定义配置。

←

添加新供应商

Claude 供应商

统一供应商

预设供应商

自定义配置

Claude Official

胜算云

PatwayAI

火山Agentplan

BytePlus

DouBaoSeed

CCSub

Gemini Native

DeepSeek

OpenCode Go

Zhipu GLM

Zhipu GLM en

Baidu Qianfan Coding Plan

Bailian

Bailian For Coding

Kimi

Kimi For Coding

StepFun

StepFun en

ModelScope

KAT-Coder

Longcat

MiniMax

MiniMax en

BaiLing

AiHubMix

CherryIN

SiliconFlow

SiliconFlow en

DMXAPI

PackCode

APIKEY.FUN

APINebula

AtlasCloud

SudoCode

ClaudeAPI

ClaudeCN

RunAPI

RelaxyCode

Cubence

AlGoCode

RightCode

AIcodeMirror

CrazyRouter

SSSAiCode

优云智算

优云智算Coding Plan

Micu

CTok.ai

E-FlowCode

OpenRouter

TheRouter

Novita AI

GitHub Copilot

Codex

LemonData

Nvidia

PIPELLM

Xiaomi MiMo

Xiaomi MiMo Token Plan (China)

AWS Bedrock (AKSK)

AWS Bedrock (API Key)

取消

+ 添加

填写配置信息：

配置项	填写内容
API Key	第二步创建的令牌密钥（复制粘贴）
API 请求地址	<code>https://api.vectorengine.ai</code> （claude模型)或者 <code>https://api.vectorengine.ai/v1</code> （其他模型）

← 编辑供应商

向量引擎 随便填

示例 随便填

官网链接

https://api.vectorengine.ai 可填可不填

API Key

..... 令牌秘钥复制

请求地址

↔ 完整 URL ☐

↗ 管理与测速

https://api.vectorengine.ai 必填

💡 填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

高级选项

API 格式

Anthropic Messages (原生)

选择供应商 API 的输入格式

认证字段

ANTHROPIC AUTH TOKEN (默认)

保存

3A-2. 配置模型

点击 获取模型列表，选择令牌配置时对应的模型，点击 保存并启用。

API 格式选项	原生支持	需额外路由	说明与适用场景
Anthropic Messages (原生)	✅ 是	❌ 否	直接使用 Anthropic 原生 Messages API 协议，适配 Claude 系列模型。

OpenAI Chat Completions (需开启路由)	✗ 否	✓ 是	使用 OpenAI <code>/v1/chat/completions</code> 协议来对接模型，需要中间层路由 / 转发服务做格式转换。适合 gpt 模型，和国产模型
OpenAI Responses API (需开启路由)	✗ 否	✓ 是	使用 OpenAI 新的 Responses API 协议，同样需要路由层做格式转换。
Gemini Native generateContent (需开启路由)	✗ 否	✓ 是	使用 Gemini 原生 <code>generateContent</code> 协议，需要路由 / 转发服务适配。适合 Gemini 模型

← 编辑供应商

💡 填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

高级选项

API 格式

Anthropic Messages (原生)

选择供应商 API 的输入格式

认证字段

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN (默认)

选择写入配置的认证环境变量名

模型映射

🔗 一键设置

📄 获取模型列表

显示名称只影响 /model 菜单；1M 只是给 Claude Code 的上下文能力声明。

模型角色	显示名称	实际请求模型	声明支持 1M
Sonnet	claude-opus-4-7	claude-opus-4-7	☐ 1M
Opus	claude-opus-4-6	claude-opus-4-6	☐ 1M
Haiku	claude-haiku-4-5-20251001	claude-haiku-4-5-20251001	


📁 保存

3A-3. 开启路由

⚠️ claude模型及选的Anthropic Messages (原生)api格式不用开路由

打开 设置 -> 开启终端版/VSCode 插件版对应的 Claude Code 路由。

CC Switch






至此，终端版和 VSCode 插件版的 ccswitch 配置完成！

3B：桌面版的 ccswitch 配置

此配置适用于 Claude Code 桌面版，与终端版/VSCode 插件版是不同的配置入口。

3B-1. 添加配置

打开 ccswitch，找到 **桌面版** 对应的 Claude Code 配置入口图标，点击右上角 + 号添加配置。



进入配置页面，选择 自定义配置。

预设供应商

自定义配置

Claude Desktop Official

胜算云

PatwayAI

火山Agentplan

BytePlus

DouBaoSeed

CCSub

Gemini Native

GitHub Copilot

Codex

DeepSeek

OpenCode Go

Zhipu GLM

Zhipu GLM en

Baidu Qianfan Coding Plan

Bailian

Bailian For Coding

Kimi

Kimi For Coding

StepFun

StepFun en

ModelScope

Longcat

MiniMax

MiniMax en

BaiLing

AiHubMix

CherryIN

SiliconFlow

SiliconFlow en

DMXAPI

PackCode

APIKEY.FUN

APINebula

AtlasCloud

SudoCode

ClaudeAPI

ClaudeCN

RunAPI

RelaxyCode

Cubence

AlGoCode

RightCode

AI CodeMirror

CrazyRouter

SSSAiCode

优云智算

优云智算Coding Plan

Micu

CTok.ai

E-FlowCode

OpenRouter

TheRouter

Novita AI

LemonData

Nvidia

PIPELLM

Xiaomi MiMo

Xiaomi MiMo Token Plan (China)

选择预设后可继续调整下方字段。

P

取消

+ 添加

填写配置信息：

配置项	填写内容
API Key	第二步创建的令牌密钥（复制粘贴）
API 请求地址	https://api.vectorengine.ai/v1



供应商名称

xlyq

随便填

备注

例如：公司专用账号 可填可不填

官网链接

https://api.vectorengine.ai

可填可不填

API Key

.....

密钥

请求地址

https://api.vectorengine.ai

💡 填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

需要模型映射

Claude Desktop 只接受 claude-sonnet-* / claude-opus-* / claude-haiku-* 三档角色 ID。开启后 CC Switch 会把这三档映射到供应商的实际模



📁 保存

3B-2. 配置模型映射

打开 需要本地路由映射 -> 点击 添加模型 -> 点击 获取模型列表，选择令牌配置时对应的模型，点击保存并启用。

⚠ 填写兼容 Claude API 的服务端地址，不要以斜杠结尾

需要模型映射

Claude Desktop 只接受 claude-sonnet-* / claude-opus-* / claude-haiku-* 三档角色 ID。开启后 CC Switch 会把这三档映射到供应商的实际模型，并在使用期间保持本地路由开启。

API 格式

Anthropic Messages (原生)

模型映射

⬇ 获取模型列表


为 Sonnet、Opus、Haiku 三档分别填写实际请求模型；菜单显示名可写 DeepSeek、Kimi 等品牌名。留空的档会自动沿用 Sonnet（或第一个已填档）的模型，确保子 agent 调用的 Haiku 始终可用。

模型角色	菜单显示名	实际请求模型	声明支持 1M
Sonnet	claude-opus-4-7	claude-opus-4-7	☐ 1M
Opus	claude-sonnet-4-6	claude-sonnet-4-6	☐ 1M
Haiku	claude-haiku-4-5-20251001	claude-haiku-4-5-20251001	☐ 1M

📁 保存

3B-3. 开启路由

打开 设置 -> 开启桌面版对应的 Claude Code 路由。





至此，桌面版的 ccswitch 配置完成！

四、安装 Claude Code

以下三种方式任选其一或多选，对应的 ccswitch 配置完成后即可使用。

方式 A：终端版（CLI）

适合喜欢命令行操作的用户，轻量快速，功能最全。

前提：已完成 [3A 终端版/VSCode 插件版的 ccswitch 配置](#)。

A-1. 安装

打开终端，运行：

```
1 npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```


如果安装速度慢，可以使用国内镜像源：

```
1 npm install -g @anthropic-ai/claude-code --registry=https://registry.npmirror.com
```

A-2. 验证安装

```
1 claude --version
```

出现版本号即安装成功。

A screenshot of a Windows command prompt window titled "管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe". The window shows the output of the command "claude code -version". The output is "2.1.173 (Claude Code)". The prompt is "C:\Users\Administrator>".

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6691]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>claude code -version
2.1.173 (Claude Code)

C:\Users\Administrator>
```

A-3. 启动使用

在终端中进入你想要操作的项目目录，然后输入 `claude` 回车启动：

```
1 cd 你的项目路径
2 claude
```

启动后即可在聊天框中输入内容进行对话，Claude Code 会自动读取当前目录的项目文件作为上下文。

A-4. 常用命令

命令	说明
<code>claude</code>	启动交互式对话
<code>claude "你的问题"</code>	直接提问，无需进入交互模式
<code>claude -p "问题"</code>	单次提问（print 模式，不进入交互）
<code>claude config</code>	打开配置界面
<code>claude update</code>	更新到最新版本
<code>/help</code>	在交互模式中查看帮助
<code>/model</code>	切换模型
<code>/clear</code>	清空对话历史
<code>Esc</code> 两次	退出 Claude Code

方式 B：桌面版


独立桌面应用，图形界面操作，适合不熟悉命令行的用户。

前提：已完成 [3B 桌面版的 ccswitch 配置](#)。

B-1. 下载安装

前往官方下载页：<>（需要魔法）

选择对应系统版本下载安装。



B-2. 登录配置


安装完成后打开 Claude Code 桌面版，需要跳过登录。

桌面端配置（免登录）：



1. 不点登录，直接关闭登录弹窗 图片加载失败
2. 顶部菜单栏： `Help → Troubleshooting → Enable Developer Mode` ，确认开启、重启软件
3. 重启后菜单栏出现 `Developer → Configure Third-Party Inference`
4. 填入 Claude 中转 API 地址 (<https://api.vectorengine.ai>) ** + API Key(令牌秘钥)**，点击 `apply changes`，彻底跳过账号登录直接聊天

注意：确保 ccs witch 的桌面版 Claude Code 路由已开启（第 3B 步已完成），桌面版才能正常通过 ccs witch 转发请求。



Claude *for* Windows

The fastest way to talk with Claude

Get started

Configure third-party inference

● Default ▼Export ▼

Search settings

Connection

Workspace restrictions

Connectors & extensions

Telemetry & updates

Usage limits

Appearance

Plugins & skills

Egress Requirements

Gateway

GATEWAY CREDENTIALS

● Test connection

Credential kind

Selects the credential source. When set, only that source is used (no fallback).

Static API key ▼

Gateway base URL *

Full URL of the inference gateway endpoint.

https://api.vectorengine.ai

Gateway API key * 🔒

..... 🔑

Gateway auth scheme

How the gateway credential is sent on the wire (Authorization: Bearer vs x-api-key header).

x-api-key ▼

Custom Inference headers 🔒

Extra HTTP headers sent on every inference request to the configured provider. For tenant routing, org IDs, Bedrock Guardrails, etc.

Learn more ▼

X-Header-Name

value

×

+ Add

Discard Changes

Save Changes

Apply Changes


B-3. 选择项目目录

登录后选择一个本地项目文件夹，Claude Code 会以该目录为工作区进行代码操作。

B-4. 开始使用

在对话框中输入任务描述，Claude Code 即可帮你编写、修改代码。桌面版支持：

- 图形化界面，操作直观
- 文件浏览与编辑预览
- 自动读取项目文件作为上下文




方式 C：VSCode 插件版

直接在编辑器内使用，与代码编辑无缝衔接，适合日常开发。

前提：已完成 [3A 终端版/VSCo](#) 插件版的 `ccswitch` 配置。

C-1. 安装插件

打开 VSCode -> 侧边栏 **扩展**（快捷键 `Ctrl+Shift+X`）-> 搜索 "Claude Code" -> 找到 **Claude Code**（发布者为 Anthropic）-> 点击 **安装**。



Cursor、Windsurf 等 VSCode 兼容编辑器也可使用同一插件。

C-2. 打开 Claude Code 面板


安装完成后，VSCode 侧边栏会出现 Claude Code 图标，点击打开即可。

首次打开时，插件会自动检测 Node.js 环境和 Claude Code CLI。如果尚未安装 CLI，插件会提示你安装。

C-3. 使用插件

在 Claude Code 面板的聊天框中输入问题即可开始使用。插件功能包括：

- 支持选中代码后直接让 Claude 分析或修改
- 自动读取当前工作区文件作为上下文
- 支持内联代码编辑和 Diff 预览
- 可以直接执行终端命令
- 上下文感知当前打开的文件，提示更精准



如果安装后看不到 Claude Code 图标，请重启 VSCode。

五、验证与测试

无论使用哪个版本，完成安装后发送一条测试消息，收到正常回复即表示配置成功。

排查思路（如无法正常使用）：

1. 检查 ccs witch 是否已启动且对应版本的路由为开启状态
2. 检查令牌是否有效、余额是否充足
3. 检查模型映射是否已正确配置
4. 终端版 / VSCode 插件版：确认 Node.js 版本 $\geq 18.x$
5. 桌面版：确认使用的是桌面版对应的 ccs witch 配置口
6. 插件版：尝试重启 VSCode

六、常见问题与注意事项

问题	说明
安装 Claude Code 时报错	确保 Node.js >= 18.x, 并且网络可以访问 npm 仓库。可尝试使用国内镜像源安装。
ccswitch 中两个配置口有什么区别?	桌面版走独立的配置口, 终端版和 VSCode 插件版共享另一个配置口。使用哪个版本就配置哪个, 都要用就两个都配。
ccswitch 路由开启后仍无法连接	检查 API 请求地址是否正确填写为 <code>https://api.vectorengine.ai/v1</code> , 以及模型映射是否已保存启用。确认你开启的路由和使用的版本对应。
备用请求地址	<code>https://api.vectorengine.ai</code> 或 <code>https://api.vectorengine.cn</code>
三个版本能同时使用吗?	可以。但需要在 ccswitch 中分别配置对应的配置口 (终端版+VSCode 插件版配一个, 桌面版配一个)。
ccswitch 配置修改后需要重启吗?	修改模型或配置后, 建议重启对应的客户端以确保生效。
VSCode 插件找不到	确保 VSCode 版本较新 (建议 1.80+), 安装后需重启 VSCode。
Claude Code 终端版如何更新	运行 <code>claude update</code> 或 <code>npm update -g @anthropic-ai/claude-code</code>
使用时提示模型不可用	检查 ccswitch 中的模型映射是否包含你需要使用的模型, 以及令牌分组是否有对应模型的权限。

总结: 只需完成 创建令牌 -> 配置 ccswitch (按版本选配置口) 两个步骤, 然后根据个人喜好安装终端版 / 桌面版 / VSCode 插件版即可开始使用。