

codex配置教程

CODEX 全版本配置教程（终端 + 桌面版 + VSCode 插件版）

本教程涵盖 Codex 的三种使用方式。令牌配置和 `ccswitch` 配置为公共步骤，三个版本通用，只需配置一次。

目录

- 一、环境准备
 - 二、创建令牌（三版本通用）
 - 三、安装与配置 `ccswitch`（三版本通用）
 - 四、安装 Codex
 - 方式 A：终端版
 - 方式 B：桌面版
 - 方式 C：VSCode 插件版
 - 五、验证与测试
 - 六、常见问题与注意事项
-

一、环境准备


⚠ 说明：终端版和 VSCode 插件版需要 Node.js 环境；桌面版为独立应用，不依赖 Node.js，可跳过此步。

1. 检查 Node.js 环境

Node.js $\geq 22.x$ (npm $\geq 10.x$)

`Win+R` 输入 `cmd` 打开终端，运行以下命令检查版本：

```
1 node -v
2 npm -v
```



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6691]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>node -v
v24.15.0

C:\Users\Administrator>npm -v
11.12.1

C:\Users\Administrator>
```

2. 安装 / 更新 Node.js

若版本不满足要求，前往官网下载安装：

- Node.js 官网（中文）：<https://nodejs.org/zh-cn/download/>

Docker 是一个容器化平台。如果遇到任何问题，请访问 [Docker 的网站](#)

或者获得适用于  Windows  x64  平台的 Node.js® 构建。

 **Windows 安装程序(.msi)**  独立文件(.zip)

阅读此版本的 [变更日志](#) 或 [博客文章](#)。

了解有关 Node.js 发布的更多信息，包括发布时间表和长期支持版本的状态。

了解如何验证 [已签名的 SHASUMS](#)。

正在寻找 Node.js 的源代码？下载已签名的 [Node.js 源代码压缩包](#)。

检查 [nightly](#) 二进制文件或所有 [之前的版本](#) 或用于其他平台的 [非官方的](#) 二进制文件。

下载安装包，安装即可。（若是更新 Node 需要先将原版本删除后再安装）

二、创建令牌（三版本通用）

此步骤为终端版、桌面版、VSCode 插件版 共用，只需操作一次。

1. 进入模型广场

打开向量引擎官方网站：<https://api.vectorengine.ai>

进入 **模型广场**，选择需要使用的模型并查看对应分组。

分组说明：不同分组对应不同渠道和成本，分组倍率跟价格挂钩，价格越高的分组并发和稳定性越好。

The screenshot displays the 'Model Marketplace' (模型广场) section of the Vector Engine website. It features a sidebar with navigation options like 'Providers' (供应商), 'Model Types' (模型类型), and 'Tags' (标签). The main area shows a grid of model cards for OpenAI, including gpt-image-2, gpt-chat-latest, gpt-5.5-pro, gpt-5.4-nano, and gpt-5.4. Each card lists the model name, version, input/output token limits, and pricing. A detailed view of the gpt-5.5 model is shown on the right, including its basic information, API endpoint details, and a comprehensive pricing table.

基本组价格

不同用户分组的的价格信息

auto分组调用链路 → (纯A2分组) → (官转分组) → (限时特价分组) → (限时体验分组) → (default分组) → (官转OpenAI分组)

分组	计费类型	价格	输入Token数	输出Token数	输入倍率		输出倍率	
					非思考	思考	非思考	思考
Codex专属分组 比官方便宜94%	按量计费		[0, 272,000]	不限	1x	-	1x	-
			(272,000, 1,000,000]	不限	2x	-	1.5x	-
default分组 比官方便宜93%	按量计费		[0, 272,000]	不限	1x	-	1x	-
			(272,000, 1,000,000]	不限	2x	-	1.5x	-
优质官转OpenAI分组			输入Token数	输出Token数	输入倍率		输出倍率	
					非思考	思考	非思考	思考

2. 创建 API 令牌

打开 **控制台** → **API 令牌** → **添加令牌**，建议手动选择分组，比较稳定。

推荐分组（按优先级排序，令牌会优先使用前面的分组）：

优先级	分组名称
1	codex 专属
2	default
3	官转
4	官转 openai

选择后保存，复制生成的密钥，后面配置 ccs witch 时需要用到。



设置令牌的基本信息

设置令牌的基本信息

名称 *

向量引擎gpt模型

智能路由 *

请求级可覆盖



智能自动



综合价格、速度、成功率自动选择



价格优先



优先选择成本更低的渠道



速度优先



优先选择响应更快的渠道



成功率优先



优先选择近期更稳定的渠道

① API 请求中的模型后缀和 provider.sort 会覆盖令牌级智能路由。

智能路由已关闭 — 将按下方手动选择的分组路由请求。

[开启智能路由](#)

分组优先级选择

已选择 4 个分组

Codex专属

0.8×



default

1×



+2



① 选择顺序决定分组优先级；智能路由决定渠道排序；未选择时使用账号默认分组。

当前优先级顺序

拖拽调整顺序



优先级 1

Codex专属

Codex专属特供

0.8倍



优先级 2

def...

支持所有模型:GPT、Claude 它们由Azure+mj...

1倍



优先级 3

官转

az渠道

3倍



优先级 4

官转

OpenAI

OpenAI官方

6倍



三、安装与配置 ccswitch（三版本通用）

此步骤为终端版、桌面版、VSCode 插件版 共用，只需操作一次。

1. 下载安装 ccswitch

ccswitch v3.16 下载地址: <https://github.com/farion1231/cc-switch/releases/tag/v3.16.1>


进入页面往下拉, 选择对应系统的安装包下载并安装。

备选: 若 GitHub 打不开, 使用夸克网盘下载: <https://pan.quark.cn/s/d6152047213b> (选择 3.16 版本)

 CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.ApplImage	sha256: 54d5a398320cc00a4a8c222b4c6ca...		86 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.ApplImage.sig	sha256: c10654d98b297f44587acc05107ba...		424 Bytes	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.deb	sha256: c8b7821ba6611692af4c1f5a04c06...		12.7 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Linux-arm64.rpm	sha256: 19df906ed321afe6ee2da8f8b6984...		12.7 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.ApplImage	sha256: 37fbee77794f45a4ee0e752c3464a...		88.3 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.ApplImage.sig	sha256: 972bb94f9991e8a6f34a82da50a5e...		424 Bytes	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.deb	sha256: bd9dd30f1f5aca851fc62078e160e...		13.2 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Linux-x86_64.rpm	sha256: 9259b6b0076054fcca979efe02cb...		13.2 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-macOS.dmg	sha256: 6f9426d597188651492a12f88ba27...		27.1 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-macOS.tar.gz	sha256: 01d955e8c5872f888084c1f7696c6...		27.7 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-macOS.tar.gz.sig	sha256: 6b49abeb344837a20cc0763f414ca...		408 Bytes	last week
 CC-Switch-v3.16.1-macOS.zip	sha256: 5ddf130bec6309add00da740d60c9...		27.1 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Windows-Portable.zip	sha256: 130ec8c286207868f50b8eb85d5dc...		12.8 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Windows.msi	sha256: 021cae08a73e2801cac63bed043b6...		13.1 MB	last week
 CC-Switch-v3.16.1-Windows.msi.sig	sha256: b57e341ea2c298461d3ddc9da4ee3...		420 Bytes	last week
 latest.json	sha256: 359026d6c76943dba2a0d39918633...		2.89 KB	last week
 Source code (zip)				last week
 Source code (tar.gz)				last week

2. 添加配置

打开 ccswitch, 选择 **Codex** 图标, 点击右上角 + 号添加配置。



进入配置页面，选择 自定义配置。

Codex 供应商

统一供应商

预设供应商

自定义配置

OpenAI Official

胜算云

PathwayAI

Azure OpenAI

AiHubMix

DMXAPI

PackCode

ClaudeCN

RunAPI

RelaxyCode

Cubence

AIGoCode

RightCode

AICodeMirror

AlCoding

CrazyRouter

SSSAiCode

优云智算

优云智算Coding Plan

Micu

CTok.ai

LionCCAPI

E-FlowCode

LemonData

PIPELLM

OpenRouter

TheRouter

自定义配置需手动填写所有必要字段

P

供应商名称

备注

取消

+ 添加

填写配置信息：

配置项	填写内容
API Key	第二步创建的令牌密钥（复制粘贴）
API 请求地址	https://api.vectorengine.ai/v1

← 添加新供应商

问

供应商名称

向量引擎 随便填

备注

测试 可填可不填

官网链接

https://api.vectorengine.ai 可填可不填

API Key

.....



API 请求地址

↔ 完整 URL



⚡ 管理与测速

https://api.vectorengine.ai/v1

💡 填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址

模型名称

↓ 获取模型列表

取消

+ 添加

3. 配置模型映射

打开 需要本地路由映射 → 点击 添加模型 → 点击 获取模型列表，选择令牌配置时对应的模型，点击 保存并启用。



编辑供应商

💡 填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址

需要本地路由映射

Codex 目前仅原生支持 OpenAI Responses API 与 GPT 系列模型；如果您的供应商使用 Chat Completions 协议或非 GPT 模型（如 DeepSeek、Kimi），则需要打开本开关，并在使用过程中保持本地路由开启。



1

> 思考能力（高级·通常自动识别）

预设供应商已自动配置；自定义供应商会按名称/地址自动推断。仅当自动识别不准时才需展开手动覆盖。

模型映射

生成 Codex model_catalog.json，让 /model 命令显示这些第三方模型名；表中条目按填写内容原样保存。修改后需要重启 Codex 才能刷新模型列表。

3
↓ 获取模型列表

2
+ 添加模型

菜单显示名

gpt-5.5

实际请求模型

gpt-5

上下文窗口

例如: 128000




4

auth.json (JSON) *

```
1 {  
2   "OPENAI_API_KEY": "sk-hTNKCgJE6zHXtyROkVxs3LuqZZTfgEvLQ2NbK17NFDmsgu3p"
```


5

保存



4. 开启路由

打开 设置 → 开启 Codex 路由。





✅ 至此，公共配置完成！下面根据你需要的版本，选择对应安装方式即可。

四、安装 Codex

以下三种方式任选其一或多选，ccswitch 配置完成后均可直接使用。

方式 A：终端版

适合喜欢命令行操作的用户，轻量快速。

A-1. 安装


打开终端，运行：

```
1 npm install -g @openai/codex
```

A-2. 验证安装

```
1 codex --version
```

出现版本号即安装成功。




```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6691]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>codex --version
codex-cli 0.137.0

C:\Users\Administrator>
```

A-3. 启动使用

终端输入 `codex` 回车启动，在聊天框输入内容即可对话。



```
Administrator
C:\Users\Administrator>codex

>_ OpenAI Codex (v0.137.0)
model:      gpt-5.5 medium  /model to change
directory:

Tip: GPT-5.5 is now available in Codex. It's our strongest agentic coding model yet, built to reason through large
codebases, check assumptions with tools, and keep going until the work is done.
Learn more: https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/


> 你好

⚠ Your conversations have multiple flags for possible cybersecurity risk. Responses may take longer because extra safety
checks are on. To get authorized for security work, join the Trusted Access for Cyber program:
https://chatgpt.com/cyber

- 你好。需要我帮你处理什么？

> Implement {feature}

gpt-5.5 medium ·
```



```
Administrator
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6691]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>codex

>_ OpenAI Codex (v0.137.0)

model:      gpt-5 medium    /model to change
directory:

Tip: GPT-5.5 is now available in Codex. It's our strongest agentic coding model yet, built to reason through large
codebases, check assumptions with tools, and keep going until the work is done.

Learn more: https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/

> 你好

⚠ Model metadata for `gpt-5` not found. Defaulting to fallback metadata; this can degrade performance and cause issues.
• 你好! 有什么我可以帮你的吗?

> Use /skills to list available skills

gpt-5 medium . ~
```

方式 B：桌面版

独立桌面应用，支持多线程并行开发、Git worktree 管理，功能最全面。

B-1. 下载安装

前往官方下载页：<https://developers.openai.com/codex/app>（需要魔法）

选择 **Windows** 版本下载安装。也可从 [Microsoft Store](#) 获取。

B-2. 登录配置

安装完成后打开 Codex 桌面版，登录方式选择 **使用 API Key 登录**（填写 ****令牌秘钥****）。

⚠ 注意：确保 ccs witch 的 Codex 路由已开启（第三步已完成），桌面版才能正常通过 ccs witch 转发请求。



B-3. 选择项目目录

登录后选择一个本地项目文件夹，Codex 会以该目录为工作区进行代码操作。

B-4. 开始使用

在对话框中输入任务描述，Codex 即可帮你编写、修改代码。桌面版支持：


- 多线程并行处理
- Git worktree 隔离
- 文件浏览与编辑预览

方式 C：VSCode 插件版

直接在编辑器内使用，与代码编辑无缝衔接，适合日常开发。

C-1. 安装插件

打开 VSCode → 侧边栏 **扩展**（快捷键 `Ctrl+Shift+X`）→ 搜索 "Codex" → 找到 **Codex — OpenAI's coding agent**（发布者为 OpenAI）→ 点击 **安装**。



💡 Cursor、Windsurf 等 VSCode 兼容编辑器也可使用同一插件。

C-2. 登录配置

安装后插件会若提示登录，选择 **使用 API Key 登录**（与桌面版相同，复制令牌密钥即可）。

⚠️ 注意：确保 ccs witch 的 Codex 路由已开启（第三步已完成）。

C-3. 使用插件

安装完成后，VSCode 右侧边栏会出现 Codex 图标，点击打开即可使用。

- 支持选中代码后直接让 Codex 分析或修改
- 默认为 Agent 模式，可自动读写文件、运行命令
- 上下文感知当前打开的文件，提示更精准

如果安装后看不到 Codex 图标，请重启 VSCode。

五、验证与测试

无论使用哪个版本，完成安装后发送一条测试消息，收到正常回复即表示配置成功。

排查思路（如无法正常使用）：

- 1.  检查 ccswitch 是否已启动且路由为开启状态
- 2.  检查令牌是否有效、余额是否充足
- 3.  检查模型映射是否已正确配置
- 4.  终端版：确认 Node.js 版本 $\geq 22.x$
- 5.  桌面版 / 插件版：尝试重启应用或 VSCode

六、常见问题与注意事项

问题	说明
使用 GPT 模型时不需要路由？	使用 GPT 模型时，可以不开「需要本地路由映射」开关，此时不需打开路由也能使用 Codex，但输入 <code>/model</code> 切换模型时，仅能选择官方固定的 Codex 配置模型。
备用请求地址	<code>https://api.vectorengine.ai</code> 或 <code>https://api.vectorengine.cn</code>
三个版本能同时使用吗？	可以。终端版、桌面版、VSCode 插件版共享同一份 ccswitch 配置，互不冲突。
ccswitch 配置修改后需要重启吗？	修改模型或供应商后，建议重启对应的 Codex 客户端以确保生效。

 **总结：** 只需完成 **创建令牌** → **配置 ccswitch** 两个公共步骤，然后根据个人喜好安装终端版 / 桌面版 / VSCode 插件版即可开始使用。