
Esercizio 15—Esercitazione con i vincoli di distanza e di angolo

1 Iniziare un nuovo modello usando il modello template Oggetti piccoli - Millimetri.3dm. Salvare il file con il nome Freccia.

Visto che si tratta di un oggetto simmetrico, verrà tracciata solo la parte inferiore del modello.



Disegnare la freccia con una polilinea, usando una combinazione di: coordinate assolute (X,Y), coordinate relative (rX,Y), coordinate polari (rdistanza<angolo) e vincolo di distanza.

Esempi di prompt che possono apparire sulla linea di comando:

Assolute x,y

- 2 Dal menu Curve, cliccare su Polilinea e quindi su Polilinea.
- 3 Per Inizio della polilinea, digitare -11,0.

Relative x,y


- 4 Per Punto successivo, digitare r-2,-2. Vincolo di distanza
- 5 Per Punto successivo, digitare 8 e premere *Invio*, quindi attivare Orto e selezionare un punto sulla destra.
 Relative x,y
- **6** Per **Punto successivo**, digitare **r1,1**.

Relative polari

7 Per Punto successivo, digitare r11<0.

Vincolo di distanza

- **8** Per **Punto successivo**, digitare **1** e premere **Invio**, quindi attivare Orto e selezionare un punto verso il basso.
- 9 Per Punto successivo, digitare r6,2.
- 10 Per Punto successivo, premere *Invio* per terminare il comando.
- 11 Salvare il modello.



Per realizzare una copia della polilinea:


Robert McNeel & Associates 55

MODELLAZIONE DI PRECISIONE

- Selezionare la polilinea.
- 2 Dal menu **Trasforma**, cliccare su **Copia**.




- **4** Al prompt **Punto in cui copiare**, digitare **6** e premere **Invio**, quindi attivare Orto e specificare un punto sopra la polilinea selezionata.
- **5** Premere *Invio* per terminare il comando.




Per realizzare un'immagine speculare della polilinea:

- Selezionare la polilinea originale.
- 2 Dal menu Trasforma, cliccare su Copia speculare.
- 3 Per Inizio del piano di riflessione, digitare 0 e premere Invio.
- **4** Per **Fine del piano di riflessione**, attivare Orto e quindi selezionare un punto sulla destra.



Per rendere tridimensionale l'oggetto:

- 1 Cliccare con il **tasto destro sul titolo della vista** "Prospettica" ed impostare la modalità di visualizzazione su **Ombreggiata**.
- **2** Selezionare la polilinea originale e la copia speculare.
- 3 Dal menu **Solidi**, cliccare su **Estrudi curva planare** e quindi su **Lineare**.
- 4 Per la **Distanza di estrusione**, digitare **1** e premere **Invio**.



La freccia ora è un modello tridimensionale.

Per rendere tridimensionale l'oggetto (opzione alternativa):

della polilinea lungo la linea centrale.

7 Premere *Invio* per usare l'angolo iniziale predefinito.

La freccia ora è un modello tridimensionale.

56 Robert McNeel & Associates