
# Задание экзамена «Администрирование сетей передачи информации»



1. Имена хостов в созданных ВМ должны быть установлены в соответствии со схемой.

Адресация должна быть выполнена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Имя BM	ІР-адрес
RTR-L	100.100.100.10/28 – для подсети в сторону ISP
	10.10.10.1/24 – для подсети офиса LEFT
RTR-R	150.150.150.10/28 – для подсети в сторону ISP
	20.20.20.1/24 – для подсети офиса RIGHT
SRV-L	10.10.10.100/24
WEB-L	10.10.10.110/24
WEB-R	20.20.20.100/24
ISP	100.100.100.1/28 – для подсети в сторону RTR-L
	150.150.150.1/28 – для подсети в сторону RTR-R
	35.35.35.1/28 – для подсети в сторону CLI
	DHCР -для выхода в общественную сеть
CLI	35.35.35.10/28

# CLI:

hostnamectl set-hostname cli.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens19/options vim /etc/net/Haces/ens19/ipv4address меняем на static 35.35.35.10/28

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route default via 35.35.35.1

reboot

## **ISP:**

hostnamectl set-hostname isp.au.team; exec bash cp -r /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens19/ vim /etc/net/ifaces/ens19/options меняем на static cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens20/cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens21/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address100.100.100.1/28vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address150.150.150.1/28vim /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address35.35.35.1/28

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route 10.10.10.0/24 via 100.100.100.10 vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4route 20.20.20.0/24 via 150.150.150.10

reboot

## RTR-L:

hostnamectl set-hostname rtr-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options меняем на static vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address 100.100.100.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address 10.10.10.1/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route default via 100.100.100.1

reboot

### RTR-R:

hostnamectl set-hostname rtr-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options меняем на static vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address 150.150.150.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address 20.20.20.1/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route default via 150.150.150.1

reboot

#### **SRV-L:**

hostnamectl set-hostname srv-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address10.10.10.100/24vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4routedefault via 10.10.10.1

reboot

### **WEB-L:**

hostnamectl set-hostname web-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address10.10.10.110/24vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4routedefault via 10.10.10.1

reboot

#### WEB-R:

hostnamectl set-hostname web-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address20.20.20.100/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route default via 20.20.20.1

reboot

- 2. Настройка динамической трансляции адресов на всех роутерах.
  - Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов сторону ISP и с ISP в сторону общественной сети.
  - Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

#### ISP:

```
apt-get update
apt-get install nftables -y
vim /etc/nftables/nftables.nft
В конфиге прописать ниже после всего:
table ip nat {
     chain postrouting {
           type nat hook postrouting priority 0;
           oifname ens18 masquerade;
     }
                           /etc/nftables/nftables.nft
  chain input
    type filter hook input priority 0;
   chain forward
    type filter hook forward priority 0
  chain output {
     type filter hook output priority 0
  able ip nat {
       chain postrouting {
               type nat hook postrouting priority 0
              oifname enp0s3 masquerade
```

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок) systemctl enable --now nftables

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

### IPV4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.

# This variable is special, its change resets all configuration

# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for # routers).

# net.ipv4.ip forward = 1
```

reboot


vim /etc/net/sysctl.conf

# RTR-L:

```
apt-get update
apt-get install nftables -y
vim /etc/nftables/nftables.nft
В конфиге прописать ниже после всего:
table ip nat {
     chain postrouting {
           type nat hook postrouting priority 0;
           oifname ens18 masquerade;
                            /etc/nftables/nftables.nft
  GNU nano 7.2
   chain input
    type filter hook input priority 0;
   chain forward {
    type filter hook forward priority 0
  chain output {
     type filter hook output priority 0
       chain postrouting
             type nat hook postrouting priority 0;
oifname enp0s3 masquerade;
```

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок) systemctl enable --now nftables

vim /etc/net/sysctl.conf



reboot

#### RTR-R:

```
apt-get update
apt-get install nftables -y
vim /etc/nftables/nftables.nft
В конфиге прописать ниже после всего:
```


```
table ip nat {
    chain postrouting {
```

type nat hook postrouting priority 0; oifname ens18 masquerade;

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок) systemctl enable --now nftables

vim /etc/net/sysctl.conf

}



reboot

# ПРОВЕРКА 1-2 ПУНКТА.

- 1)На каждой машине пишем ping 8.8.8. Должен быть везде интернет.
- 2) Пингуем каждую машину. К примеру, с WEB-L все машины. ISP:

```
apt-get update && apt-get install nftables chrony -y
CLI:
apt-get update && apt-get install chrony yandex-browser -y
RTR-L:
apt-get update && apt-get install nftables chrony strongswan -y
RTR-R:
apt-get update && apt-get install chrony nftables strongswan -y
WEB-L:
apt-get update && apt-get install chrony docker-io docker-compose nfs-clients -y
WEB-R:
apt-get update && apt-get install chrony bind bind-utils nfs-clients -y
SRV-L:
apt-get update && apt-get install chrony bind bind-utils nfs-server -y
```

- 3. Между офисами должен быть установлен защищенный туннель, позволяющий осуществлять связь между регионами с применением внутренних адресов.
  - Трафик, проходящий по данному туннелю, должен быть защищен:
  - Платформа ISP не должна иметь возможности просматривать содержимое пакетов, идущих из одной внутренней сети в другую.
  - Туннель должен позволять защищенное взаимодействие между офисами управления трафиком по их внутренним адресам
  - Взаимодействие по внешним адресам должно происходит без применения туннеля и шифрования.
  - Трафик, идущий по туннелю между регионами по внутренним адресам, не должен транслироваться.

### RTR-L:

vim /etc/gre.up

Пишем:

#!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 100.100.100.10 remote 150.150.150.10 ip addr add 10.5.5.1/30 dev tun0

ip link set up tun0

ip route add 20.20.20.0/24 via 10.5.5.2

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

#!/bin/bash
ip tunnel add tun0 mode gre local 100.100.100.10 remote 150.150.150.10
ip addr add 10.5.5.1/30 dev tun0
ip link set up tun0
ip route add 20.20.20.0/24 via 10.5.5.2
```

Coxpaняем файл chmod +x /etc/gre.up /etc/gre.up vim /etc/crontab

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

run-parts

01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly

02 4 * * root run-parts /etc/cron.daily

22 4 * 0 root run-parts /etc/cron.weekly

42 4 1 * root run-parts /etc/cron.monthly

@reboot root /etc/gre.up
```

apt-get install strongswan vim /etc/strongswan/ipsec.conf Пишем:

conn vpn

auto=start type=tunnel authby=secret left=100.100.100.10 right=150.150.150.10 leftsubnet=0.0.0.0/0 rightsubnet=0.0.0.0/0 leftprotoport=gre rightprotoport=gre ike=aes128-sha256-modp3072 esp=aes128-sha256

```
# Sample VPN connections

conn vpn

auto=start

type=tunnel

authby=secret

left=100.100.100.10

right=150.150.150.10

leftsubnet=0.0.0.0/0

rightsubnet=0.0.0.0/0

leftprotoport=gre

rightprotoport=gre

ike=aes128-sha256-modp3072

esp=aes128-sha256

#conn sample-self-signed
```

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

Пишем:

100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"

```
GNU nano 7.2 /etc/strongswan/ipsec.secrets

ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"
```

systemctl enable --now strongswan-starter.service systemctl enable --now ipsec.service

## RTR-R:

vim /etc/gre.up

Пишем:

#!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 150.150.150.10 remote 100.100.100.10

ip addr add 10.5.5.2/30 dev tun0

ip link set up tun0

ip route add 10.10.10.0/24 via 10.5.5.1

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

#!/bin/bash
ip tunnel add tun0 mode gre local 150.150.10 remote 100.100.100.10
ip addr add 10.5.5.2/30 dev tun0
ip link set up tun0
ip route add 10.10.10.0/24 via 10.5.5.1
```

Coxpаняем файл chmod +x /etc/gre.up

# /etc/gre.up vim /etc/crontab

```
тоот@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

run-parts

01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly

02 4 * * root run-parts /etc/cron.daily

22 4 * * o root run-parts /etc/cron.weekly

42 4 1 * root run-parts /etc/cron.monthly

@reboot root /etc/gre.up

~
```

```
apt-get install strongswan
vim /etc/strongswan/ipsec.conf
Пишем:
conn vpn
auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=150.150.150.10
right=100.100.100.10
leftsubnet=0.0.0.0/0
rightsubnet=0.0.0.0/0
leftprotoport=gre
rightprotoport=gre
ike=aes128-sha256-modp3072
esp=aes128-sha256
```

```
# Sample VPN connections

conn vpn

auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=150.150.150.10
right=100.100.100.10
leftsubnet=0.0.0.0/0
rightsubnet=0.0.0.0/0
leftprotoport=gre
rightprotoport=gre
ike=aes128-sha256-modp3072
esp=aes128-sha256
```

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

Пишем:

100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"

```
GNU nano 7.2 /etc/strongswan/ipsec.secrets
ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"
```

systemctl enable --now strongswan-starter.service systemctl enable --now ipsec.service

# Проверка:

Должен идти ping с RTR-L до RTR-R с туннеля. К примеру с RTR-L пингуем 10.5.5.2

ipsec status

Должно быть так:

```
Security Associations (1 up, 0 connecting):
	vpn[2]: ESTABLISHED 26 seconds ago, 150.150.10[150.150.150.10]...10
0.100.100.10[100.100.10]
	vpn{2}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: cc032917_i c4a1b4cf_o
	vpn{2}: 0.0.0.0/0[gre] === 0.0.0.0/0[gre]
```

Если не так то пробуем ipsec update ipsec restart

- 4. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах WEB-L и WEB-R:
  - Для подключения используйте порт 2024
  - Разрешите подключения только пользователю sshuser
  - Ограничьте количество попыток входа до двух
  - Настройте баннер «Authorized access only»

#### WEB-L и WEB-R:

apt-get install openssh-server vim /etc/openssh/sshd\_config Port 2024

AllowUsers sshuser

MaxAuthTries 2

Banner /etc/openssh/banner

PasswordAuthentication yes

```
Port 2024
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner
PasswordAuthentication yes
#AddressFamily any
```

Vim /etc/openssh/banner

Authorized access only

```
GNU nano 7.2 /etc/openssh/banner
Authorized access only
```

systemctl enable --now sshd useradd sshuser passwd sshuser (P@ssw0rd)

# Проверка:

С CLI пытаемся подключится по ssh к Web-L. Ssh <u>sshuser@10.10.110.110</u> -р 2024. Также для WEB-R только айпи другой.

- 5. Настройка DNS для офисов HQ и BR.
  - Основной DNS-сервер реализован на SRV-L. Дочерний сервер DNS на WEB-R.
  - Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2
  - В качестве DNS сервера пересылки используйте 94.232.137.104 DNS сервер.
  - Для устройств офиса RIGHT DNS сервер WEB-R, для устройств офиса LEFT DNS сервер SRV-L

Таблица 2

Имя ВМ	Запись	Тип
RTR-L	rtr-l.au.team	A,PTR
RTR-R	rtr-r.au.team	A,PTR
SRV-L	srv-l.au.team	A,PTR
WEB-L	web-l.au.team	A,PTR
WEB-R	web-r.au.team	A,PTR
ISP	isp.au.team	A,PTR
CLI	cli.au.team	A,PTR

#### **SRV-L:**

#### apt-get update && apt-get install bind bind-utils

```
systematle enable -- now bind
```

# vim /etc/bind/options.conf

```
listen-on { any; };
forwarders { 94.232.137.104; };
dnssec-validation no;
recursion yes;
allow-query { any; };
allow-recursion { any; };
```

```
pid-file none;

listen-on { any; };

forwarders { 94.232.137.104; };

dnssec-validation no;

recursion yes;

allow-query { any; };

allow-recursion { any; };
```

В качестве DNS-сервера для самого себя должен быть 127.0.0.1:

## vim /etc/resolv.conf

В конфигурационном файле /etc/bind/local.conf описываем необходимые зоны согласно требованию задания:

#### vim /etc/bind/local.conf

```
allow-transfer {20.20.20.100;};
zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
         type master;
         file "right.reverse";
         allow-transfer {20.20.20.100;};
};
zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
         type master;
         file "cli.reverse";
         allow-transfer {20.20.20.100;};
                               root@srv-l:/root
                                                                           ۶__
 Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
        type master;
file "db.au.team";
allow-transfer {20.20.20.100; };
zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "left.reverse";
allow-transfer {20.20.20.100; };
 zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
        allow-transfer {20.20.20.100; };
 zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
        type master;
        allow-transfer {20.20.20.100; };
};
                                                                      0кончание
cd /etc/bind/zone/
                      cd /etc/bind/zone
                          ls
                         empty localdomain localhost slave
 127.in-addr.arpa
                          cp localhost au.team
                          cp localhost left.reverse
                          cp localhost right.reverse
                          cp localhost cli.reverse
```

#### Задаём необходимые права:

```
[root@srw-l zone]# chmod 777 au.team
[root@srw-l zone]# chmod 777 right.reverse
[root@srw-l zone]# chmod 777 left.reverse
[root@srw-l zone]# chmod 777 cli.reverse
[root@srw-l zone]#
```

vim /etc/bind/zone/au.team

```
GNU nano 7.2
                                           au.team
$TTL
        1D
         IN
                 SOA
                          au.team. root.au.team. (
                                   2024021400
                                                     ; serial
                                   12H
                                                     ; refresh
                                   1H
                                                     ; retry
                                   1W
                                                     ; expire
                                                     ; ncache
                          )
        IN
                 NS
                          au.team.
        IN
                 Α
                          10.10.10.100
isp
         IN
                 Α
                          100.100.100.1
rtr-1
         IN
                 Α
                          10.10.10.1
rtr-r
         IN
                 Α
                          20.20.20.1
web-l
        IN
                 Α
                          10.10.10.110
web-r
        IN
                 Α
                          20.20.20.100
        IN
srv-l
                 Α
                          10.10.10.100
cli
        IN
                 Α
                          35.35.35.10
        IN
dns
                 CNAME
                          srv-1
ntp
        IN
                 CNAME
                          isp
mediawiki
                  IN
                          CNAME
                                   web-l
```

```
vim /etc/bind/zone/left.reverse
                          терминал помощь
   GNU nano 7.2
                                                                               Изменён
                                         left.reverse
          1D
 $TTL
 @
          IN
                  SOA
                           10.10.10.in-addr.arpa. root.10.10.10.in-addr.arpa. (
                                    2024021400
                                                      ; serial
                                    12H
                                                      ; refresh
                                    1H
                                                      ; retry
                                    1W
                                                      ; expire
                                                      ; ncache
          IN
                  NS
                           au.team.
 @
          IN
                  A
                           10.10.10.100
                  rtr-l.au.team.
          PTR
 100
                  srv-l.au.team.
          PTR
 110
          PTR
                  web-l.au.team.
```

vim /etc/bind/zone/right.reverse

```
GNU nano 7.2
                                      right.reverse
                                                                            Изменён
$TTL
        1D
        IN
                 SOA
                         20.20.20.in-addr.arpa. root.20.20.20.in-addr.arpa. (
@
                                  2024021400
                                                   ; serial
                                                   ; refresh
                                  12H
                                                   ; retry
                                  1W
                                                   ; expire
                                                   ; ncache
                         au.team.
        IN
                 NS
        IN
                         20.20.20.100
                 rtr-r.au.team.
        PTR
100
        PTR
                 web-r.au.team.
```

```
Фаил правка бид поиск терминал помощь
  GNU nano 7.2
                                      cli.reverse
                                                                          Изменён
        1D
$TTL
        IN
                         35.35.35.in-addr.arpa. root.35.35.in-addr.arpa. (
                SOA
                                 2024021400
                                                  ; serial
                                 12H
                                                  ; refresh
                                 1H
                                                  ; retry
                                 1W
                                                  ; expire
                                 1H
                                                  ; ncache
        IN
                NS
                        au.team.
                        35.35.35.1
        IN
                A
        PTR
                isp.au.team.
        PTR
                cli.au.team.
```

systemctl restart bind named-checkconf named-checkconf -z

vim /etc/resolv.conf

```
# GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
#nameserver 62.112.113.170
#nameserver 62.112.106.130
nameserver 127.0.0.1
```

reboot

## <u>WEB-R</u>:

apt-get update && apt-get install bind bind-utils

systemctl enable --now bind

vim /etc/bind/options.conf

```
// disables the use of a PID file
pid-file none;
listen-on { any; };
forwarders { 10.10.10.100; };
dnssec-validation no;
recursion yes;
allow-query { any; };
allow-recursion { any; };
```

#### vim /etc/bind/local.conf

```
GNU nano 7.2
                                  /etc/bind/local.conf
                                                                          Изменён
 zone "au.team" {
                 type slave;
                 file "slave/au.team";
                 masters {10.10.10.100;};
 zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
                 type slave;
                 file "slave/left.reverse";
                 masters {10.10.10.100;};
≅};
 zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
                 type slave;
                 file "slave/right.reverse";
                 masters {10.10.10.100;};
 zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
                 type slave;
                 file "slave/cli.reverse";
                 masters {10.10.10.100;};
 };
```

chown named:named /var/lib/bind/zone/slave/ chown named:named /etc/bind/zone/slave/ systemctl restart bind systemctl status bind

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
#nameserver 62.112.113.170
#nameserver 62.112.106.130
nameserver 127.0.0.1
```

reboot

#### CLI:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

#### ISP:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

#### RTR-L:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

#### RTR-R:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
#nameserver 62.112.113.170
#nameserver 62.112.106.130
nameserver 20.20.20.100
```

reboot

#### WEB-L:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

# ПРОВЕРКА:

Ha SRV-L и WEB-R перезагружаем bind. Systemetl restart bind.

Далее проверяем зоны. Желательно на каждой машине. К примеру на RTR-R nslookup au.team. И так каждую зону.

| nslookup au.team | Server: 20.20.20.100 | Address: 20.20.20.100#53 | Name: au.team | Address: 10.10.10.100

- 6. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony
  - В качестве сервера выступает ISP
  - На ISP настройте сервер chrony, выберите стратум 5
  - В качестве клиентов настройте RTR-L, RTR-R, SRV-L, WEB-L, WEB-R, CLI

## Настройка на ISP

Открываем файл /etc/chrony.conf

### В конце файла пишем

```
server 127.0.0.1
allow 35.35.35.0/28
allow 100.100.100.0/28
allow 150.150.150.0/28
allow 20.20.20.0/24
allow 10.10.10.0/24
local stratum 5
```

#### Сохраняем его

systemctl restart chronyd

На всех остальных машинах

В файле /etc/chrony.conf комментируем строчки

#### pool pool.ntp.org iburst

#### Ha RTR-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1 iburst

#### Ha RTR-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1 iburst

#### Ha CLI

В конце файла пишем server 35.35.35.1 iburst


## Ha SRV-L и WEB-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1 iburst

### Ha WEB-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1 iburst

Сохраняем и выходим из файла



## ПРОВЕРКА:

[root@isp -]# chronyc cli	ents								
Hostname	NTP	Drop	Int	IntL	Last	Cmd	Drop 1	Int	Last
=======================================	=======		====	=====				====	=====
localhost.localdomain	0	0				7	0	0	527
35.35.35.10	6	0	6		48	0	0		
100.100.100.10	15	0	5		8	0	0		
150.150.150.10	9	0	6		2	0	0		
[root@isp ~]#									


Также для проверки можно поменять время и оно должно поменятся как на ISP.

- 7. Сконфигурируйте файловое хранилище:
  - При помощи четырёх дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на SRV-L сконфигурируйте дисковый массив уровня 5
  - Имя устройства md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf
  - Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5
  - Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4
  - Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону WEB-L, WEB-R.
  - Ha WEB-L, WEB-R настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs


Пишем lsblk, смотрим диски

```
1sb1k
NAME
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
        8:0
              0 40G 0 disk
       8:1
              0 959M 0 part [SWAP]
-sda1
└─sda2 8:2
            0 39,1G 0 part /
        8:16 0
                  1G 0 disk
sdc
        8:32 0
                  1G 0 disk
sdd
        8:48 0
                  1G 0 disk
       8:64 0
                  1G 0 disk
sde
       11:0
             1 1024M 0 rom
              cfdisk /dev/sdb
```


Команда: cfdisk /dev/sdc




Нажимаем enter




Выбираем Новый




Нажимаем enter




#### Нажимаем Тип




Выбираем Linux Raid, нажимаем enter



Выбираем Запись



Пишем уеѕ



Выбираем Выход и нажимаем enter

То же самое делаем для /dev/sdb /dev/sdd /dev/sde

Получилось

```
lsblk
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
NAME
sda
                40G 0 disk
       8:1 0 959M 0 part [SWAP]
 -sda1
sda2 8:2 0 39,1G 0 part /
sdb
       8:16 0 1G 0 disk
∟sdb1
       8:17   0 1022M   0 part
       8:32
            0 1G
                      0 disk
sdc
∟sdc1
       8:33
             0 1022M
                      0 part
sdd
       8:48 0
                  1G 0 disk
∟sdd1
       8:49 0 1022M 0 part
sde
       8:64 0
                  1G 0 disk
Lsde1
       8:65 0 1022M 0 part
       11:0
              1 1024M 0 rom
sr0
```

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1


```
2...
                              root@srv-l:/root
                                                                        Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
                mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /de
v/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 1044480K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
                cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
3133440 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
                              root@srv-l:/root
                                                                        2
 Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
               mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=4 metadata=1.2 name=srv-l.au.team:0 UUID=
1fab12e8:38653a86:b3e7d28b:bcd49ad9
   devices=/dev/sdb1,/dev/sdc1,/dev/sdd1,/dev/sde1
                              root@srv-l:/root
 Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
                make-initrd
[00:00:00] Config file: /etc/initrd.mk
[00:00:02] Generating module dependencies on host ...
[00:00:19] Used features: add-modules add-udev-rules cleanup compress depmod-ima
ge gpu-drm kbd locales network plymouth rdshell rootfs system-glibc ucode
[00:00:19] Packed modules: af_packet ahci drm_drm_kms_helper drm_ttm_helper evde
v hid hid-generic input-leds intel-agp intel-gtt libahci libata scsi_common scsi
_mod sd_mod serio_raw sis-agp ttm via-agp vmwgfx
[00:00:19] Unpacked size: 56M
[00:00:19] Image size: 16M
[00:00:19] Image is saved as /boot/initrd-6.1.79-un-def-alt1.img
                lsblk
NAME
        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
          8:0
               0 40G 0 disk
          8:1
                0 959M 0 part
 -sda1
                                 [SWAP]
 -sda2
          8:2
                0 39,1G 0 part
                         0 disk
sdb
          8:16
                0
                    1G
 ∟sdb1
          8:17
                0 1022M 0 part
                     3G 0 raid5
  ∟md0
         9:0
sdc
          8:32 0
                     1G 0 disk
 ∟sdc1
         8:33 0 1022M 0 part
  └md0 9:0
               0
                     3G 0 raid5
                     1G 0 disk
sdd
         8:48
 ∟sdd1
          8:49
                0 1022M 0 part
  ∟md0
          9:0
                0
                     3G 0 raid5
          8:64
                     1G 0 disk
sde
          8:65 0 1022M 0 part
  -sde1
```

∟md0


9:0

0

3G 0 raid5




Открываем файл /etc/fstab




(последняя строчка)

Перезагружаем машину reboot




## NFS-сервер - установка

\$ apt-get install nfs-server rpcbind nfs-clients



Systemctl enable --now nfs-server

Ha web-l и web-r прописываем apt-get install nfs-clients



vim /etc/fstab

```
root@web-l:/root
۶_
                                                                              Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
oroc
                /proc
                                         proc
                                                  nosuid, noexec, gid=proc
devpts
                /dev/pts
                                                  nosuid, noexec, gid=tty, mode=620
                                         devpts
tmpfs
                                          tmpfs
                /tmp
                                                  nosuid
UUID=85af0e0b-2739-4f64-b468-9ae01a0842cc
                                                                   relatime
                                                          ext4
UUID=2b9a7b33-ec8f-4661-ad6f-92ce6371dc4c
                                                  swap
                                                          swap
                                                                  defaults
/dev/sr0
                /media/ALTLinux udf,iso9660
                                                  ro, noauto, user, utf8, nofail, comme
nt=x-gvfs-show 0 0
10.10.10.100:/raid5/nfs /mnt/nfs
                                                  defaults
                                         nfs
```

(последняя строчка)

В конце прописываем mount -a

# ПРОВЕРКА:

Создадим файлы в папке и они должны виднется.

- 8. Запустите сервис MediaWiki используя docker на сервере WEB-L.
  - Установите Docker и Docker Compose.
  - Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki:
  - Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных
  - Используйте два сервиса;
  - Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki;
  - Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ;
  - Контейнер с базой данных должен называться db и использовать образ mysql;
  - Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, для пользователя wiki с паролем DEP@ssw0rd;
  - База должна храниться в отдельном volume с названием dbvolume.
  - MediaWiki должна быть доступна с WEB-R по порту 8080 и имени midiawiki.au.team


#### ▼ WEB-L

- systemctl disable --now ahttpd systemctl disable --now alteratord
- 2. vim ~/wiki.yml
  - а. пишем это:

```
version: '3'
services:
 MediaWiki:
    container_name: wiki
   image: mediawiki
   restart: always
   ports:
      - 8080:80
   links:
      - database
    volumes:
      - images:/var/www/html/images
      # - ./LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php
  database:
   container_name: db
   image: mysql
   restart: always
    environment:
     MYSQL_DATABASE: mediawiki
     MYSQL USER: wiki
     MYSQL_PASSWORD: DEP@ssw0rd
     MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: 'toor'
   volumes:
      - dbvolume:/var/lib/mysql
volumes:
  images:
  dbvolume:
    external: true
```

3. systemctl enable --now docker

- 4. docker volume create dbvolume
- 5. cd ~
- 6. docker-compose -f wiki.yml up -d
- 7. заходим в mozila, пишем в строке url: localhost:8080








# MediaWiki 1.41.0

LocalSettings.php not found.

Please set up the wiki first.

9. далее

## Установка MediaWiki 1.41.0



#### 10. далее

#### Проверка внешней среды была успешно проведена. Вы можете установить MediaWiki.

#### Авторские права и условия

Эта вики работает на движке MediaWiki, copyright © 2001-2024 Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel I Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz, Andrew Garrett, F Horohoe, Roan Kattouw, Trevor Parscal, Bryan Tong Minh, Sam Reed, Victor Vasiliev, Rotem Liss, Platonides, ✓ Bartosz Dziewoński, Ed Sanders, Moriel Schottlender, Kunal Mehta, James D. Forrester, Brian Wolff, Adam Shc Hartman, Petr Pchelko, другие и переводчики translatewiki.net.


MediaWiki — свободное программное обеспечение, которое вы можете распространять и/или изменят опубликованной фондом свободного программного обеспечения; второй версии, либо любой более п

MediaWiki распространяется в надежде, что она будет полезной, но **без каких-либо гарантий**, даже би пригодности для определённой цели. См. лицензию GNU General Public License для более подробной


Вы должны были получить копию GNU General Public License вместе с этой программой, если нет, то на Floor, Boston, MA 02110-1301, USA или прочтите её онлайн.

— Назад Далее —


11. Пароль: DEP@ssw0rd



#### 12. Далее




#### 13. List



14. Пароль: DEP@ssw0rd почту не указываем



16. Жмем до конца далее и скачается файл, надо найти куда этот файл скачался, скорее всего вот сюда /home/user/3arpy3ки/



- 17. Копируем скачанный файл:
  - cp /home/user/Загрузки/LocalSettings.php ~/LocalSettings.php
- 18. vim ~/wiki.yml
  - а. расскоментируем
    - ./LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php
- 19. vim ~/LocalSettings.php
  - a. \$wgServer = "http://mediawiki.au.team:8080"
- 20. docker-compose -f wiki.yml stop
- 21. docker-compose -f wiki.yml up -d
- ▼ WEB-R
  - systemctl disable --now ahttpd systemctl disable --now alteratord
- 9. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузере для организаций на ССІ

Ha cli apt-get update apt-get install yandex-browser-stable