

Etap 3 — Uruchom automatyzację (program

Cel: uruchomić na serwerze program, który sam, całą dobę pobiera auta z IAAI do bazy. To najbardziej „techniczny” etap — ale przygotowaliśmy instalator, który robi wszystko za Ciebie jednym poleceniem. Wystarczy kopiuj-wklej.

[!] Ten etap wymaga serwera VPS z dostępem do terminala (SSH). Jeśli masz tylko zwykły hosting współdzielony — napisz do dostawcy: *„Potrzebuję VPS z dostępem SSH i możliwością uruchomienia Pythona oraz usług systemd”*. Bez tego program nie ruszy (sama strona z Etapów 1-2 będzie działać, ale nie będzie skąd brać aut).

Co musi być na serwerze (poproś hosting, jeśli czegoś brak)

- Python 3.10+ (sprawdzenie: `python3 --version`)
- WP-CLI — narzędzie wp (instrukcja)
- Dostęp sudo (uprawnienia administratora serwera)

Krok po kroku

1. Połącz się z serwerem przez SSH. Z komputera (Windows: program „PowerShell” lub „PuTTY”; Mac/Linux: „Terminal”):

```
ssh uzytkownik@adres-twojego-serwera
```

(dane logowania dostajesz od dostawcy VPS).

2. Wgraj paczkę na serwer. Najłatwiej:

```
# będąc w terminalu serwera, w swoim katalogu:  
git clone <ADRES-REPO> iaai-importer  
cd iaai-importer
```

Jeśli nie używasz git — wgraj rozpakowaną paczkę przez program FTP (np. FileZilla) do katalogu na serwerze, a potem wejdź do niego: `cd /ściezka/do/iaai-importer`.

3. Uruchom instalator — podaj ścieżkę do swojego WordPressa (zwykle `/var/www/html`; jeśli nie wiesz — zapytaj hosting):

```
sudo bash deploy/install.sh /var/www/html
```

Instalator sam:

- sprawdzi wymagania,
- zainstaluje program zbierający i przeglądarkę,
- wgrywa i włączy wtyczkę (założy tabelę),
- ustawi automatyczne uruchamianie (co 15 minut „nowe auta” + raz dziennie „pełna synchronizacja”).

Na końcu zobaczysz „GOTOWE [OK]”.

4. (Opcjonalnie) Odpal pierwsze pobranie od razu, nie czekając 15 minut:

```
sudo systemctl start iaai-importer-live.service
```

[OK] Gotowe. Od tej chwili auta same trafiają na stronę i same z niej znikają.

Skąd wiem, że działa?

```
# podgląd na żywo (Ctrl+C aby wyjść):  
journalctl -u iaai-importer-live.service -n 40 --no-pager  
  
# kiedy następne automatyczne uruchomienie:  
systemctl list-timers 'iaai-importer-*
```

Po chwili wejdź na stronę z Etapu 2 — powinny pojawić się auta.

Ważne (zgodność / prawo)

Pobieranie danych z serwisu zewnętrznego podlega jego regulaminowi (ToS). Decyzja o uruchomieniu i zakresie pobierania należy do Ciebie jako właściciela strony. Program respektuje ograniczenia tempa i wykrywa blokady (gdy serwis zacznie blokować — sam zwalnia/odpuszcza).

Następnie: Etap 4 — jak to działa i obsługa ->.