プラグインのインストール方法、機能について説明しています。

# 目次

- MIDI Plugin for Mobile and Desktop
- <u>プラットフォームで利用可能なMIDIインタフェース</u>
  - 。 制限事項
- プラグインのインストール
- <u>ビルドの後処理(PostProcessing)について</u>
  - <u>iOS</u>
  - Android
- 機能の実装方法
  - プラグインの初期化
  - プラグインの終了
  - o RTP-MIDIを使う (iOS以外のプラットフォームでの試験的な機能)
  - MIDIデバイスの接続・切断のイベントハンドリング
  - o MIDIイベントの受信
  - MIDIイベントの送信
  - シーケンサーの作成と開始
  - o SMFをシーケンスとして読み出し、再生する
  - o <u>シーケンスを記録する</u>
  - o <u>シーケンスをSMFとして書き出す</u>
  - Android: BLE MIDIデバイスの検索にCompanionDeviceManagerを使う
  - o Android, iOS, macOS: Nearby Connections MIDIの利用
- テストしたデバイス
- バージョン履歴
- 連絡先
  - GitHubでの不具合報告、サポート
  - プラグイン作者
  - 使用した自作のオープンソースソフトウェア
  - 他者提供による、使用したサンプルMIDIデータ

# MIDI Plugin for Mobile and Desktop

このプラグインはモバイルアプリ(iOS, Android)、デスクトップアプリ(Windows, OSX, Linux)、WebGLアプリにMIDI送受信の機能を追加します。

現在は「MIDI 1.0プロトコル」のみ実装されています。

# プラットフォームで利用可能なMIDIインタフェース

各プラットフォームで対応しているMIDIインタフェースは下記の通りです。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	0	0	0	0
Android	0	0	△(試験的に対応)	0
Universal Windows Platform	-	0	△(試験的に対応)	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	0	0	0	0
Standalone Linux, Unity Editor Linux	0	0	△(試験的に対応)	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	0	△(試験的に対応)	-
WebGL	0	0	-	-

## 制限事項

#### Android

- USB MIDI は API Level 12 (Android 3.1) 以上で利用できます。
- Bluetooth MIDI は API Level 18 (Android 4.3) 以上で利用できます。
- Mono backend でのビルドでは遅延の問題が発生し、 armeabi-v7a アーキテクチャしかサポート されません。
  - この問題を解消するためには、Unityの設定 Project Settings > Player > Configuration
     > Scripting Backend を IL2CPP に変更します。
- Nearby Connections MIDI の機能を使う場合はAPI Level 28以降が必要です。この機能を使う場合、アプリは API Level 33 (Android 13.0) 以上でコンパイルする必要があります。

### iOS / OSX

- iOS 11.0 以上で動作します。
- Bluetooth MIDIはCentralモードのみサポートします。

- UWPのバージョン 10.0.10240.0 以上で動作します。
- Bluetooth MIDIはサポートしていません。
- Network MIDI(RTP-MIDI) 機能を使う場合は、 Project Settings > Player > Capabilities の設定にある PrivateNetworkClientServer を有効にしてください。

#### Windows

• Bluetooth MIDIはサポートしていません。

#### WebGL

- サポートされるMIDIデバイスはOSやブラウザに依存します。
- WebGL はUnityWebRequestを使って他のサーバーのリソースにアクセスできない場合があるので、SMFなどのリソースファイルを StreamingAssets に置いてください。
- WebGLTemplates ディレクトリの index.html ファイルを下記のように変更する 必要があります。 unityInstance 変数を経由してUnityのランタイムにアクセスできようにしています。
  - 。 もしくは、 MIDI/Samples/WebGLTemplates のファイルを Assets/WebGLTemplates にコピーし、 Project Settings > Player > Resolution and Presentation > WebGL Template の設定から、 Default-MIDI か Minimal-MIDI のテンプレートを選択します。
  - 詳しくは、<u>Unity公式のWebGL Templatesドキュメント</u>を参照してください。

#### オリジナルの抜粋:

```
script.onload = () => {
  createUnityInstance(canvas, config, (progress) => {
    progressBarFull.style.width = 100 * progress + "%";
  }).then((unityInstance) => {
```

### 修正後: グローバル変数 unityInstance を追加

```
var unityInstance = null; // <- HERE
script.onload = () => {
  createUnityInstance(canvas, config, (progress) => {
    progressBarFull.style.width = 100 * progress + "%";
  }).then((unityInst) => { // <- HERE
    unityInstance = unityInst; // <- HERE</pre>
```

### **Network MIDI**

• エラー訂正(RTP MIDIジャーナリング)プロトコルは上記に示された「試験的」のプラットフォームでは 実装されていません。

# プラグインのインストール

- 1. アセットストアViewからunitypackageをインポートします。
  - パッケージを更新した場合、 Assets/MIDI/Plugins/Android に古いバージョンのファイルがある場合があります。その場合は古いバージョンのaarファイルをすべて削除してください。
- 2. プラットフォーム(iOSやAndroid)を選択して、サンプルアプリをビルドします。
  - o サンプルシーンは Assets/MIDI/Samples ディレクトリにあります。

# ビルドの後処理(PostProcessing)について

# PostProcessing: iOS

- ビルドの後処理によって、追加のフレームワークが自動的に追加されます。
  - 。 追加のフレームワーク: CoreMIDI framework , CoreAudioKit.framework
- Info.plist が自動的に調整されます。
  - 。 追加のプロパティ: NSBluetoothAlwaysUsageDescription

## PostProcessing: Android

- ビルドの後処理によって、 AndroidManifest.xml が自動的に調整されます。
  - 追加のパーミッション: android.permission.BLUETOOTH,
     android.permission.BLUETOOTH\_ADMIN, android.permission.ACCESS\_FINE\_LOCATION,
     android.permission.BLUETOOTH\_SCAN, android.permission.BLUETOOTH\_CONNECT,
     android.permission.BLUETOOTH\_ADVERTISE.
- Oculus Quest 2 でUSB MIDI機能を使いたい場合、接続を検知するために下記のコードをコメントアウト解除する必要があります。

PostProcessBuild.cs の一部

```
public class ModifyAndroidManifest : IPostGenerateGradleAndroidProject {
    public void OnPostGenerateGradleAndroidProject(string basePath)
    {
        :
        // androidManifest.AddUsbIntentFilterForOculusDevices(); // Oculus
Quest 2のためには、この行をコメント解除する
```

# 機能の実装方法

## プラグインの初期化

- 1. MonoBehaviourの Awake メソッドから MidiManager.Instance.InitializeMidi メソッドを呼び 出します。
  - 。 MidiManager という名前の GameObject が、ヒエラルキービューの DontDestroyOnLoad の下に自動的に作成されます。

```
NOTE: EventSystem コンポーネントが既に他の場所に存在する場合には、
gameObject.AddComponent<EventSystem>() メソッドの呼出を
MidiManager.Instance.InitializeMidi メソッドから削除してください。
```

- 2. (BLE MIDI のみ)
  - 。 MidiManager.Instance.StartScanBluetoothMidiDevices メソッドを呼び出して、周囲 の BLE MIDI デバイスを探します。
    - このメソッドは InitializeMidi メソッドのコールバックAction内から呼ばれるべきです。
- 3. (RTP-MIDI のみ)
  - MidiManager.Instance.StartRtpMidi メソッドに セッション名 と udpポート番号 を指定して呼び出すと、RTP-MIDI セッションの受け付けが開始されます。

```
private void Awake()
{
    MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);
    MidiManager.Instance.InitializeMidi(() =>
    {
        MidiManager.Instance.StartScanBluetoothMidiDevices(0);
    });
}
```

図1 Awake メソッドはこのようになります

# プラグインの終了

- 1. MonoBehaviour の OnDestroy メソッド内で MidiManager.Instance.TerminateMidi を呼び出します。
  - 。 このメソッドはMIDI機能を使い終わって、シーンが終了する際に呼ばれるべきです。
- 2. (RTP-MIDI のみ)
  - MidiManager.Instance.StopRtpMidi メソッドを呼び出して、RTP-MIDIセッションの通信を終了します。

```
private void OnDestroy()
{
    MidiManager.Instance.TerminateMidi();
}
```

### 図2 MidiManager 終了時の記述

## RTP-MIDI を使う (iOS以外のプラットフォームでの試験的な機能)

- RTP-MIDIセッションの開始:
  - MidiManager.Instance.StartRtpMidi メソッドに セッション名 と udpポート番号 をを指定して呼び出すと、RTP-MIDI セッションの受け付けが開始されます。
  - 。 これにより 指定したポート番号でUDPポートの受信が開始され、他のコンピュータからアプリ に接続できるようになります。
- RTP-MIDI セッションの停止:
  - MidiManager.Instance.StopRtpMidi メソッドを呼び出すと、RTP-MIDIセッションの通信が終了します。
- RTP-MIDIが実行されている他のコンピュータに接続:
  - MidiManager.Instance.ConnectToRtpMidiClientメソッドを呼び出すと、他のコンピュータとの接続を行います。

```
// UDP 5004 ポートで、"RtpMidiSession" というセッション名で受け付けを開始
MidiManager.Instance.StartRtpMidi("RtpMidiSession", 5004);
...
// セッションの停止
MidiManager.Instance.StartRtpMidi(5004);

// RTP-MIDIが実行されている他のコンピュータに接続
MidiManager.Instance.ConnectToRtpMidiClient("RtpMidiSession", 5004, new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.0.111"), 5004));
```

## MIDIデバイスの接続・切断のイベントハンドリング

- 1. MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject メソッドを用いてイベントを受信するためのGameObjectを登録します。
- 2. イベントを受信するため、インタフェース IMidiDeviceEventHandler を実装します。
  - 新しいMIDIデバイスが接続された際には、OnMidiInputDeviceAttached
     OnMidiOutputDeviceAttached
     が呼ばれます。
  - MIDIデバイスが接続解除された際には、OnMidiInputDeviceDetached,
     OnMidiOutputDeviceDetached
     が呼ばれます。

```
public void OnMidiInputDeviceAttached(string deviceId)
{
   public void OnMidiOutputDeviceAttached(string deviceId)
{
      receivedMidiMessages.Add($"MIDI device attached. deviceId: {deviceId}, name:
   {MidiManager.Instance.GetDeviceName(deviceId)}");
}

public void OnMidiInputDeviceDetached(string deviceId)
{
   public void OnMidiOutputDeviceDetached(string deviceId)
{
      receivedMidiMessages.Add($"MIDI device detached. deviceId: {deviceId}, name:
   {MidiManager.Instance.GetDeviceName(deviceId)}");
}
```

#### 図4 デバイスの接続・切断イベント処理

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

## deviceIdからMIDIデバイスの情報を取得する

- MidiManager.Instance.GetDeviceName(string deviceId) メソッドを呼び出して、指定された デバイスIDからデバイス名を取得します。
- MidiManager.Instance.GetVendorId(string deviceId) メソッドを呼び出して、指定されたデバイスIDからベンダーIDを取得します。
  - 。 いくつかのプラットフォーム・MIDIの接続種別(BLE MIDI, RTP MIDI)ではサポートされていません。これらの環境では空文字列が返却されます。
- MidiManager.Instance.GetProductId(string deviceId) メソッドを呼び出して、指定されたデバイスIDからプロダクトIDを取得します。
  - いくつかのプラットフォーム・MIDIの接続種別(BLE MIDI, RTP MIDI)ではサポートされていません。これらの環境では空文字列が返却されます。

デバイスが切断された場合には、これらのメソッドは空文字列を返却します。

# GetVendorld / GetProductIdメソッドが利用可能な環境

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	0	0	-	-
Android	0	0	-	-
Universal Windows Platform	-	0	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	0	0	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	0	-	-
WebGL	-	$\triangle$ (GetVendorld only)	-	-

# Vendorldの例

APIが異なるため、プラットフォームによって取得されるVendorldが異なります。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	QUICCO SOUND Corp.	Generic	-	-
Android	QUICCO SOUND Corp.	1410	-	-
Universal Windows Platform	-	VID_0582	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	QUICCO SOUND Corp.	Generic	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	1	-	-
WebGL	QUICCO SOUND Corp.	Microsoft Corporation	-	-

# ProductIdの例

APIが異なるため、プラットフォームによって取得されるProductIdが異なります。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	mi.1	USB2.0- MIDI	-	-
Android	mi.1	298	-	-
Universal Windows Platform	-	PID_012A	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	mi.1	USB2.0- MIDI	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	102	-	-
WebGL	mi.1	UM-ONE	-	-

## MIDIイベントの受信

- 1. IMidiEventHandler.cs に定義されている受信インタフェースを実装します。実装するクラス名 は→のようなものです IMidiXXXXXEventHandler.
  - Note On イベントを受信したい場合には、 IMidiNoteOnEventHandler インタフェースを実 装します。
- 2. イベント受信をするGameObjectを登録するため、

MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject メソッドを呼び出します。

3. MIDIイベントが受信されたら、実装したメソッドが呼ばれます。

```
public class MidiSampleScene : MonoBehaviour, IMidiAllEventsHandler,
IMidiDeviceEventHandler
{
    private void Awake()
    {
        MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);
        ...
```

### 図5 IMidiAllEventHandler の実装の記述と、 Awake内で RegisterEventHandlerObject メソッドを呼び出す 例です。

```
public void OnMidiNoteOn(string deviceId, int group, int channel, int note, int
velocity)
{
    receivedMidiMessages.Add($"OnMidiNoteOn channel: {channel}, note: {note},
    velocity: {velocity}");
}

public void OnMidiNoteOff(string deviceId, int group, int channel, int note, int
velocity)
{
    receivedMidiMessages.Add($"OnMidiNoteOff channel: {channel}, note: {note},
    velocity: {velocity}");
}
```

### 図6 MIDI Note On/ Note Offイベントを受信するハンドラ

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

## MIDIイベントの送信

1. コードのどこかで MidiManager.Instance.SendMidiXXXXXX メソッドを呼び出します。 一例:

```
MidiManager.Instance.SendMidiNoteOn("deviceId", 0/*groupId*/, 0/*channel*/,
60/*note*/, 127/*velocity*/);
```

2. 指定する deviceId は MidiManager.Instance.DeviceIdSet プロパティから取得できま す。 (型は HashSet<string>です)

```
if (GUILayout.Button("NoteOn"))
{
    MidiManager.Instance.SendMidiNoteOn(deviceIds[deviceIdIndex], 0, (int)channel,
    (int)noteNumber, (int)velocity);
}
```

#### 図7 MIDI Note Onメッセージの送信

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

## シーケンサーの作成と開始

```
var isSequencerOpened = false;
var sequencer = new SequencerImpl(() => { isSequencerOpened = true; });
sequencer.Open();
```

### 図8 SequencerImplのインスタンス生成と開始

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

# SMFをシーケンスとして読み出し、再生する

```
sequencer.UpdateDeviceConnections();

using var stream = new FileStream(smfPath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
sequencer.SetSequence(stream);
sequencer.Start();
...
sequencer.Stop();
```

## シーケンスを記録する

```
sequencer.UpdateDeviceConnections();
sequencer.SetSequence(new Sequence(Sequence.Ppq, 480));
sequencer.StartRecording();
...
sequencer.Stop();
```

### 図10 記録するためのシーケンスを設定し、MIDIデータの記録を開始する

## シーケンスをSMFとして書き出す

```
var sequence = sequencer.GetSequence();
if (sequence.GetTickLength() > 0)
{
    using var stream = new FileStream(recordedSmfPath, FileMode.Create,
FileAccess.Write);
    MidiSystem.WriteSequence(sequence, stream);
}
```

### 図11 記録したシーケンスからSMFを書き出す

# Android: BLE MIDIデバイスの検索にCompanionDeviceManagerを使う

AndroidのBLE MIDIデバイスの接続にCompanionDeviceManagerが使えます。

この機能を有効にするには、 Scripting Define Symbols の設定に FEATURE\_ANDROID\_COMPANION\_DEVICE を追加します。

Project Settings > Other Settings > Script Compilation > Scripting Define Symbols

# Android, iOS, macOS: Nearby Connections MIDIの利用

GoogleのNearby Connectionsライブラリを使ったMIDIの送受信です。 (現状ではこれは独自実装のため、類似のライブラリとの互換性はありません)

### 依存パッケージの追加

UnityのPackage Managerビューを開き、左上にある + ボタンを押し、 Add package from git URL... メニューを選択します。

以下のURLを指定します。

ssh://git@github.com/kshoji/Nearby-Connections-for-Unity.git

### Scripting Define Symbolの設定

Nearby Connections MIDIの機能を有効にするには、Player settingsにてScripting Define Symbolを追加します。

ENABLE\_NEARBY\_CONNECTIONS

### Android向けの設定

Unityの Project Settings > Player > Identification > Target API Level 設定を API Level 33 以上に設定します。

### 近隣のデバイスへの広報(Advertise)

近隣のデバイスに対して自分のデバイスを広報するために、

MidiManager.Instance.StartNearbyAdvertising() メソッドを呼びます。

広報を停止するには、 MidiManager.Instance.StopNearbyAdvertising() メソッドを呼びます。

### 広報されたデバイスを見つける

Nearby Connections MIDIデバイスを見つけるために、

MidiManager.Instance.StartNearbyDiscovering() メソッドを呼びます。

探索を止めるには、 MidiManager.Instance.StopNearbyDiscovering() メソッドを呼びます。

# テストしたデバイス

- Android: Pixel 7, Oculus Quest2
- iOS: iPod touch 7th gen
- UWP/Standalone Windows/Unity Editor Windows: Surface Go 2
- Standalone OSX/Unity Editor OSX: Mac mini 3,1
- Standalone Linux/Unity Editor Linux: Ubuntu 22.04 on VirtualBox
- MIDI devices:
  - Quicco mi.1 (BLE MIDI)
  - Miselu C.24 (BLE MIDI)
  - TAHORNG Elefue (BLE MIDI)
  - Roland UM-ONE (USB MIDI)
    - NOTE: このデバイスはiOSでは動きませんでした。
  - Gakken NSX-39 (USB-MIDI)
  - MacOS Audio MIDI Setup (RTP-MIDI)

# バージョン履歴

- v1.0 初期リリース
- v1.1 更新リリース
  - 。 追加: MIDI シーケンサ(MIDIシーケンスの再生・録音)
  - 。 追加: SMFの読み取り・書き出し
  - 。 追加: AndroidでのBLE MIDI Peripheral機能
  - 。 修正: AndroidでのUSB MIDI受信時の問題
  - 。 修正: Android・iOSでのBLE MIDI送信時の問題
  - 。 修正: AndroidでのBLE MIDI送信(velocity = 0でのNoteOn)の問題
- v1.2.0 更新リリース
  - 追加: Androidほかプラットフォーム向けの、試験的な RTP-MIDIサポート
  - 。 追加: Universal Windows Platform(UWP)向けのUSB MIDIサポート
  - 。 追加: Android 12の新しいBluetoothパーミッションのサポート
  - 修正: iOS, AndroidでのMIDI送受信のパフォーマンス向上
  - 。 修正: シーンが複数回追加された際にEventSystemが複数個作成されるエラー
  - 修正: AndroidのBLE MIDIでのタイムスタンプの問題
- v1.2.1 バグ修正
  - 修正: シーケンサーのスレッドが閉じたあとも残る問題
  - 。 修正: AndroidでのProgramChangeメッセージの受信が失敗する
  - 。 修正: サンプルシーンでのSystem exclusiveのログが正しく表示されない
  - 修正: UWPでThreadInterruptExceptionが発生する
  - 修正: SMFでSystem exclusiveを読み書きすると起きる問題
  - 。 修正: いくつかのパフォーマンス改善
- v1.3.0 更新リリース
  - 。 追加: Standalone OSX, Windows, Linuxプラットフォーム対応
  - 。 追加: WebGLプラットフォーム対応
  - 。 追加: Unity Editor OSX, Windows, Linux対応
  - 。 変更: シーケンサーの実装を Thread から Coroutine に
  - 修正: iOS/OSX でのデバイス接続・切断時の問題
- v1.3.1 バグ修正
  - o <u>Issue connecting to Quest 2 via cable</u>
  - o Sample scene stops working.
  - Byte is obsolete on android
  - Any way of negotiating MTU?
  - Can't get it to work on iOS
  - Have errors with sample scene
  - o Androidのパーミッション要求についての問題を解消
  - AndroidのCompanionDeviceManager経由での接続をサポート
- v1.3.2 バグ修正
  - Androidのコンパイルエラーを修正
  - SMF再生時のMIDIイベントの順序が正しくなるよう修正
- v1.3.3 バグ修正
  - 。 WebGLのMIDI送信失敗を修正
- v1.3.4 バグ修正

- 過去に接続していたデバイスIDと同じで、デバイス名が違うものが接続されたときに、間違ったデバイス名を取得する不具合を修正
- iOS: BLE MIDIデバイス検索のポップアップに「完了」ボタンを追加
- 。 サンプルシーン: BLE MIDIデバイスの検索は Android/iOS のみ使えるよう調整
- 。 MidiManager のシングルトンの設計を調整
- v1.4.0 更新リリース
  - 。 追加: Android, iOS, macOS向けの Nearby Connections MIDI サポート
  - 。 追加: WebGL向けの Bluetooth LE MIDI サポート
  - 修正: iOSデバイスでのデバイス接続/切断時のコールバックが間違っていたのを修正
- v1.4.1 更新リリース
  - 修正: Linuxプラットフォームでのリンクエラーを修正
  - 。 追加: WebGLプラットフォームでベンダ名/デバイス名をサポート
  - 追加: iOS/MacOS/Linux/Android プラットフォームでアプリ間MIDI接続(仮想MIDI)をサポート
  - 。 修正: サンプルシーンのメモリリークを修正
- v1.4.2 バグ修正
  - 。 修正: WebGLのサンプルシーンの初期化が失敗する
- v1.4.3 バグ修正
  - 。 修正: Bluetooth がオフの場合、Android プラグインの初期化が失敗する
  - 修正: Android 14 で USB MIDI デバイスを開けない
  - 。 修正: Windows プラグインがMIDIデバイスの更新に失敗する
  - 。 修正: Linux プラグインが MidiManager の終了時にクラッシュする
  - 。 修正: ゲームプレイを停止した後、Unity エディターが MIDI 機能を停止する
  - 。 追加: 入出力の deviceld を取得する機能 (全 deviceld の取得メソッドとは別に追加)
  - 追加: MIDI シーケンサーへのデバイス接続を指定する機能
  - 追加: MIDI シーケンサーの再生終了イベントを受信するコールバック
  - 。 追加: MIDI シーケンサーのイベント タイミングの精度を向上
  - 追加: MIDI シーケンサーの再生位置をマイクロ秒時間で指定できるように

## GitHubでの不具合報告、サポート

- GitHubのサポートリポジトリ https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports
  - 。 問題の検索と報告: <a href="https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports/issues">https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports/issues</a>

## プラグイン作者

- Kaoru Shoji/庄司 薫: <u>0x0badc0de@gmail.com</u>
- github: https://github.com/kshoji

## 使用した自作のオープンソースソフトウェア

- Android Bluetooth MIDI library: <a href="https://github.com/kshoji/BLE-MIDI-for-Android">https://github.com/kshoji/BLE-MIDI-for-Android</a>
- Android USB MIDI library: <a href="https://github.com/kshoji/USB-MIDI-Driver">https://github.com/kshoji/USB-MIDI-Driver</a>
- Unity MIDI Plugin Android (Inter App MIDI): <a href="https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Android-Inter-App">https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Android-Inter-App</a>
- iOS MIDI library: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-iOS
- MidiSystem for .NET(sequencer, SMF importer/exporter): <a href="https://github.com/kshoji/MidiSystem-for-.NET">https://github.com/kshoji/MidiSystem-for-.NET</a>
- RTP-MIDI for .NET: https://github.com/kshoji/RTP-MIDI-for-.NET
- Unity MIDI Plugin UWP: <a href="https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-UWP">https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-UWP</a>
- Unity MIDI Plugin Linux: <a href="https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Linux">https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Linux</a>
- Unity MIDI Plugin OSX: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-OSX

# 他者提供による、使用したサンプルMIDIデータ

UnityWebRequest's URLとして指定しています。SMFのバイナリデータ自体はパッケージには含まれていません。 オリジナルのウェブサイトが https のサービスを提供していないため、サンプルコードでは別のサイトのURLを指定しています。(https://bitmidi.com/uploads/14947.mid)

- Prelude and Fugue in C minor BWV 847 Music by J.S. Bach
  - The MIDI, audio(MP3, OGG) and video files of Bernd Krueger are licensed under the cc-by-sa Germany License.
  - o This means, that you can use and adapt the files, as long as you attribute to the copyright holder
  - Name: Bernd Krueger
  - Source: http://www.piano-midi.de
  - The distribution or public playback of the files is only allowed under identical license conditions.