最新的文档在 GitHub 上。

如果有任何问题或问题,请在 GitHub 上发布问题。

https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports

本文档解释了如何安装插件,以及如何使用插件的功能。

这是机器翻译的文件。更多详细信息,请参阅原始英文文档。

目录

- 移动和桌面的 MIDI 插件
- 适用于平台的 MIDI 接口
 - 。 关于限制
- 安装插件
- <u>关于构建 PostProcessing</u>
 - <u>iOS</u>
 - Android
 - o Android: 使用 CompanionDeviceManager 查找 BLE MIDI 设备
- 实现功能
 - 。 初始化插件
 - o 终止插件
 - o 连接/断开 MIDI 设备的事件处理
 - 从deviceId获取MIDI设备信息
 - GetVendorld / GetProductId方法可以使用的环境
 - Vendorld示例
 - ProductId示例
 - o MIDI 信号接收
 - MIDI 信号发送
 - 使用定序器功能
 - <u>创建并开始使用 Sequence</u>
 - 将 SMF 读取为 Sequence, 并播放它
 - <u>记录一个 Sequence</u>
 - 将序列写入 SMF 文件
- 其他功能、实验性功能
 - 使用 RTP-MIDI
 - 使用 MIDI Polyphonic Expression (MPE) 功能
 - <u>定义 MPE 区域</u>
 - <u>发送 MPE 事件</u>
 - 接收 MPE 事件
 - Android: 使用 CompanionDeviceManager 查找 BLE MIDI 设备
 - o Android, iOS, macOS: 使用Nearby Connections MIDI
 - 添加依赖包
 - <u>Scripting Define Symbol设置</u>
 - <u>Android设置</u>
 - 向附近的设备发布广告
 - 找到您广告的设备

- <u>与Nearby的设备发送和接收 MIDI 数据</u>
- 使用 Meta Quest (Oculus Quest) 设备
 - <u>连接到 USB MIDI 设备</u>
 - <u>连接 Bluetooth MIDI 设备</u>
- 测试设备
- 联系
 - <u>在 GitHub 上报告问题</u>
 - 。 <u>关于插件作者</u>
 - 使用的开源软件由我创建
 - o 其他人使用的示例 MIDI 数据
- 版本历史

移动和桌面的 MIDI 插件

此插件为您的移动应用程序(iOS、Android、通用 Windows 平台)、桌面应用程序(Windows、OSX、Linux)和 WebGL 应用程序提供 MIDI 收发功能。 当前仅实现了"MIDI 1.0 协议"。

适用于平台的 MIDI 接口

下面列出了每个平台可用的 MIDI 接口。

平台	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	0	0	0	0
Android	0	0	△(实验 特征)	0
Universal Windows Platform	-	0	△(实验 特征)	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	0	0	0	0
Standalone Linux, Unity Editor Linux	0	0	△(实验特征)	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	0	△(实验特征)	-
WebGL	0	0	-	

关于限制

Android

- API 级别 12 (Android 3.1) 或更高版本支持 USB MIDI。
- API 级别 18 (Android 4.3) 或更高版本支持蓝牙 MIDI。
- 使用 Mono backend 构建会导致延迟问题,并且仅支持 armeabi-v7a 架构。
 - 要解决此问题,请将 Unity 设置 Project Settings > Player > Configuration > Scripting Backend 更改为 IL2CPP 。
- 要使用 Nearby Connections MIDI 功能,需要 API 级别 28 或更高版本。 要使用此功能,您的应用必须在 API 级别 33 (Android 13.0) 或更高版本上进行编译。

iOS / OSX

- 支持 iOS 11.0 或更高版本。
- Bluetooth MIDI 支持仅限于 Central 模式。

UWP

- 支持的 UWP 平台版本 10.0.10240.0 或以上。
- 不支持 Bluetooth MIDI。
- 要使用网络 MIDI(RTP-MIDI) 功能,请在 Project Settings > Player > Capabilities 设置中启用 PrivateNetworkClientServer。

Windows

• 不支持 Bluetooth MIDI。

WebGL

- 支持的 MIDI 设备取决于运行的操作系统/浏览器环境。
- WebGL 可能无法通过 UnityWebRequest 访问其他服务器资源,因此请将资源文件(例如 SMF)放入 StreamingAssets 。
- 您 应该修改 WebGLTemplates 目录的 index.html 文件,如下所示。这可以从 unityInstance 变量访问 Unity 的运行时。
 - o 或者,将 MIDI/Samples/WebGLTemplates 文件复制到 Assets/WebGLTemplates ,然后从 Project Settings > Player > Resolution and Presentation > WebGL Template 设置 中选择 Default-MIDI 或 Minimal-MIDI 模板。
 - o 有关更多信息,请参阅 WebGL 模板的 Unity 官方文档。

原文:

```
script.onload = () => {
  createUnityInstance(canvas, config, (progress) => {
    progressBarFull.style.width = 100 * progress + "%";
}).then((unityInstance) => {
```

修改的: 添加 unityInstance 全局变量。

```
var unityInstance = null; // <- HERE
script.onload = () => {
  createUnityInstance(canvas, config, (progress) => {
    progressBarFull.style.width = 100 * progress + "%";
}).then((unityInst) => { // <- HERE
    unityInstance = unityInst; // <- HERE</pre>
```

Network MIDI

• 上面指定的实验支持不支持纠错(RTP MIDI Journaling)协议。

安装插件

- 1. 从 Asset Store 视图导入 unitypackage。
 - 如果您更新了软件包,则 Assets/MIDI/Plugins/Android 中可能有旧版本的文件。 在这种情况下,请删除所有旧版本的aar文件。
- 2. 选择应用的平台; iOS 或安卓。并构建示例应用程序。
 - 。 示例场景位于 Assets/MIDI/Samples 目录中。
- 3. Nearby Connectionsのパッケージがインストールされていれば、最新版への更新が必要になる場合があります。

关于构建 PostProcessing

PostProcessing: iOS

• 在构建后期处理时会自动添加额外的框架。

○ 附加框架: CoreMIDI.framework 、 CoreAudioKit

- Info.plist 将在构建后期处理时自动调整。
 - 附加属性: NSBluetoothAlwaysUsageDescription

PostProcessing: Android

- AndroidManifest.xml 将在构建后处理时自动调整。
 - o 附加权限: android.permission.BLUETOOTH, android.permission.BLUETOOTH_ADMIN, android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.permission.BLUETOOTH_SCAN, android.permission.BLUETOOTH_CONNECT, android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE.
 - 附加功能: android.hardware.bluetooth_le, android.hardware.usb.host
- 如果您想在 Oculus(Meta) Quest 2 上使用 USB MIDI 功能,请在下方取消注释以检测 USB MIDI 设备连接。

PostProcessBuild.cs 的部分

```
public class ModifyAndroidManifest : IPostGenerateGradleAndroidProject {
    public void OnPostGenerateGradleAndroidProject(string basePath)
    {
        :
        // 为 Oculus Quest 2 取消注释此行
        // androidManifest.AddUsbIntentFilterForOculusDevices();
```

Android: 使用 CompanionDeviceManager 查找 BLE MIDI 设备

您可以使用 CompanionDeviceManager 在 Android 上连接 BLE MIDI 设备。

要后用此功能,请将「FEATURE_ANDROID_COMPANION_DEVICE」添加到「Scripting Define Symbols」设置。

Project Settings > Other Settings > Script Compilation > Scripting Define Symbols

NOTE: 此功能允许您的 Meta(Oculus) Quest 设备发现并连接到蓝牙 MIDI 设备。

实现功能

解释如何使用基本 MIDI 功能。

初始化插件

- 1. 调用 MidiManager.Instance.InitializeMidi 方法 Awake 在 MonoBehaviour 中
 - 一个名为 MidiManager 的游戏对象将 DontDestroyOnLoad 在层次视图

注意:如果 EventSystem 组件已经存在于另一个代码中,请删除在 MidiManager.Instance.InitializeMidi 方法中调用的 gameObject.AddComponent() 方法。

- 2. (仅限BLE MIDI)
 - 调用 MidiManager.Instance.StartScanBluetoothMidiDevices 方法来扫描 BLE MIDI 设备。
 - 此方法应在 InitializeMidi 方法的回调操作中调用。
- 3. (仅限RTP-MIDI)
 - 。 调用 MidiManager.Instance.StartRtpMidiServer 方法 会话名称 和 udp 端口号 以启动RTP-MIDI 会话接受。

```
private void Awake()
{

// 接收此游戏对象上的 MIDI 事件。
// gameObject 必须实现 IMidiXXXXXEventHandLer
MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);

// 初始化 MIDI 功能
MidiManager.Instance.InitializeMidi(() =>
{
#if (UNITY_ANDROID || UNITY_IOS || UNITY_WEBGL) && !UNITY_EDITOR
// 开始扫描 Bluetooth MIDI 设备
MidiManager.Instance.StartScanBluetoothMidiDevices(0);
#endif
});

#if !UNITY_IOS && !UNITY_WEBGL
// 在端口 5004 上言动 RTP MIDI 服务器,会话名称为"RtpMidiSession"
```

```
MidiManager.Instance.StartRtpMidiServer("RtpMidiSession", 5004);
#endif
}
```

终止插件

- 1. 调用 MidiManager.Instance.TerminateMidi 方法 OnDestroy 在 MonoBehaviour 中
 - 。 在完成场景或完成使用 MIDI 功能时应调用此方法。

```
private void OnDestroy()
{
    // 停止所有 MIDI 功能。
    MidiManager.Instance.TerminateMidi();
}
```

连接/断开 MIDI 设备的事件处理

- 1. 使用 MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject 方法注册一个 GameObject 以接收事件。
- 2. 实现接口 IMidiDeviceEventHandler 来接收事件。
 - 连接新 MIDI 设备时会调用 OnMidiInputDeviceAttached 、
 OnMidiOutputDeviceAttached 。
 - 当 MIDI 设备断开连接时,会调用 OnMidiInputDeviceDetached 、
 OnMidiOutputDeviceDetached 。

```
public void OnMidiInputDeviceAttached(string deviceId)
{
    // 已连接 MIDI 接收设备。
}

public void OnMidiOutputDeviceAttached(string deviceId)
{
     // 已连接 MIDI 传输设备。
     receivedMidiMessages.Add($"MIDI device attached. deviceId: {deviceId}, name: {MidiManager.Instance.GetDeviceName(deviceId)}");
}

public void OnMidiInputDeviceDetached(string deviceId)
{
     // MIDI 接收设备已断开连接。
}

public void OnMidiOutputDeviceDetached(string deviceId)
{
     // MIDI 发送设备已断开连接。
     receivedMidiMessages.Add($"MIDI device detached. deviceId: {deviceId}, name: {MidiManager.Instance.GetDeviceName(deviceId)}");
}
```

所有代码都在 Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs 中。

从deviceld获取MIDI设备信息

- 调用 MidiManager.Instance.GetDeviceName(string deviceId) 方法从指定的设备ID中获取设备 名称。
- 调用 MidiManager.Instance.GetVendorId(string deviceId) 方法从指定的设备ID中获取供应商ID。
 - 。 某些平台/MIDI 连接类型(BLE MIDI、RTP MIDI)不支持它。 在这些环境中将返回空字符串。
- 调用 MidiManager.Instance.GetProductId(string deviceId) 方法从指定的设备ID中获取产品 ID。
 - 。 某些平台/MIDI 连接类型(BLE MIDI、RTP MIDI) 不支持它。 在这些环境中将返回空字符串。

如果设备断开连接, 这些方法将返回空字符串。

GetVendorld / GetProductId方法可以使用的环境

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	0	0	-	-
Android	0	0	-	-
Universal Windows Platform	-	0	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	0	0	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	0	-	-
WebGL	-	\triangle (GetVendorId only)	-	-

Vendorld示例

不同平台由于API不同,获取到的Vendorld也不同。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	QUICCO SOUND Corp.	Generic	-	-
Android	QUICCO SOUND Corp.	1410	-	-
Universal Windows Platform	-	VID_0582	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	QUICCO SOUND Corp.	Generic	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	1	-	-
WebGL	QUICCO SOUND Corp.	Microsoft Corporation	-	-

ProductId示例

不同平台由于API不同,获取到的ProductId也不同。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	mi.1	USB2.0- MIDI	-	-
Android	mi.1	298	-	-
Universal Windows Platform	-	PID_012A	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	mi.1	USB2.0- MIDI	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	102	-	-
WebGL	mi.1	UM-ONE	-	-

MIDI 信号接收

- 1. 实现信号接收接口,用 IMidiEventHandler.cs 源码编写,命名为 IMidiXXXXXEventHandler。 如果要接收 Note On 信号,请实现 IMidiNoteOnEventHandler 接口。
- 2. 调用 | MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject | 方法注册 GameObject 接收信号;
- 3. 收到 MIDI 信号后,将调用已实现的方法。

```
public class MidiSampleScene : MonoBehaviour, IMidiAllEventsHandler,
IMidiDeviceEventHandler
{
    private void Awake()
    {
        // 接收此游戏对象上的 MIDI 事件。
        // gameObject 必须实现 IMidiXXXXXEventHandler
        MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);
        ...
```

MIDIイベントの受信:

```
public void OnMidiNoteOn(string deviceId, int group, int channel, int note, int velocity)
{
    // 收到 Note On 事件。
    receivedMidiMessages.Add($"OnMidiNoteOn channel: {channel}, note: {note}, velocity: {velocity}");
}

public void OnMidiNoteOff(string deviceId, int group, int channel, int note, int velocity)
{
    // 收到 Note Off 事件。
    receivedMidiMessages.Add($"OnMidiNoteOff channel: {channel}, note: {note}, velocity: {velocity}");
}
```

所有代码都在 Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs 中。

MIDI 信号发送

1. 调用 MidiManager.Instance.SendMidiXXXXXX 方法。 像这样:

```
// Note On 发送消息
MidiManager.Instance.SendMidiNoteOn("deviceId", 0/*groupId*/, 0/*channel*/,
60/*note*/, 127/*velocity*/);
```

2. deviceId 可以从 MidiManager.Instance.DeviceIdSet 属性 (类型: HashSet<string>) 中获取。

```
deviceIds = MidiManager.Instance.OutputDeviceIdSet().ToArray();
...

if (GUILayout.Button("NoteOn"))
{
    // Note On 发送消息
    MidiManager.Instance.SendMidiNoteOn(deviceIds[deviceIdIndex], 0, (int)channel, (int)noteNumber, (int)velocity);
}
```

所有代码都在 Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs 中。

使用定序器功能

音序器功能从 javax.sound.midi 包移植。

- 音序器可以读取和写入标准 MIDI 文件 (SMF)。
- 音序器可以将 MIDI 事件记录到 Track 对象。
 - 。 录制的 Track 可以导出为 SMF。
- 音序器可以播放录制的 Track 和SMF。

创建并开始使用 Sequence

```
var isSequencerOpened = false;
var sequencer = new SequencerImpl(() => { isSequencerOpened = true; });
sequencer.Open();
```

所有代码都在 | Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs | 中。

将 SMF 读取为 Sequence, 并播放它

```
sequencer.UpdateDeviceConnections();

using var stream = new FileStream(smfPath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
sequencer.SetSequence(stream);
sequencer.Start();
...
sequencer.Stop();
```

记录一个 Sequence

```
// 反映音序器上当前连接的 MIDI 输入/输出设备的信息。
sequencer.UpdateDeviceConnections();

// 添加新的录制序列。
sequencer.SetSequence(new Sequence(Sequence.Ppq, 480));

// 开始录制 MIDI 数据。
sequencer.StartRecording();

...

// 停止录制 MIDI 数据。
sequencer.Stop();
```

将序列写入 SMF 文件

```
var sequence = sequencer.GetSequence();
// 检查序列长度
if (sequence.GetTickLength() > 0)
{
    using var stream = new FileStream(recordedSmfPath, FileMode.Create,
FileAccess.Write);
    MidiSystem.WriteSequence(sequence, stream);
}
```

其他功能、实验性功能

本节介绍如何使用一些高级功能。 还包括实验性功能。

使用 RTP-MIDI

非 iOS 平台的实验功能。

- 启动 RTP-MIDI 会话:
 - 。 调用 MidiManager.Instance.StartRtpMidi 方法 会话名称 和 udp 端口号 以启动RTP-MIDI 会话接受。
 - o 这将开始侦听具有指定端口号的 udp 端口。另一台计算机可以与该应用程序连接。
- 停止 RTP-MIDI 会话:
 - 。 调用 MidiManager.Instance.StopRtpMidi 方法停止 RTP-MIDI 会话通信。
- Connect another RTP-MIDI running computer:
 - 。 调用 MidiManager.Instance.ConnectToRtpMidiClient 方法开始连接另一台电脑。

```
// 开始侦听会话名称为 "RtpMidiSession" 的 UDP 5004 端口。
MidiManager.Instance.StartRtpMidi("RtpMidiSession", 5004);
...
// 停止会话
MidiManager.Instance.StartRtpMidi(5004);

// 连接到另一台机器的 RTP-MIDI 会话
MidiManager.Instance.ConnectToRtpMidiClient("RtpMidiSession", 5004, new
IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.0.111"), 5004));
```

使用 MIDI Polyphonic Expression (MPE) 功能

此功能目前处于实验阶段,尚未经过充分测试。 如果您发现任何错误,请<u>将问题添加到支持存储库</u>。

定义 MPE 区域

在使用 MPE 功能之前,您必须首先为您的 MIDI 设备定义一个"MPE 区域"。

```
// 设置 MPE 区域
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, managerChannel, memberChannelCount);
```

- managerChannel 0:下区, 15:上区
- memberChannelCount 0:禁用该区域中的 MPE 功能。 1 至 15: 启用 MPE。
 - o 如果同时配置了下限和上限区域,并且 memberChannelCount 之和超过 14,则第一个定义的区域将减少。

设置示例:

首先, 定义下部区域。

```
// 定义一个具有 10 个成员频道的下层区域。
// 下层区域的管理者通道为 0 。
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, 0, 10);
```

```
| 下区:10个会员频道 | 普通频道 | 
ch#| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
```

接下来,添加一个包含7个成员频道的上部区域。

```
// 添加一个包含 7 个成员频道的上部区域。
// 上层区域的管理员通道为 15 。
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, 15, 7);
```

下区会员频道由10个减少至7个。

```
| 下区:7个会员频道 | 上区:7个会员频道 | ch#| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
```

接下来,删除下部区域。

```
// 要删除现有区域,请将成员数指定为 0。
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, 0, 0);
```

```
| 普通频道 | 上区:7个会员频道 | ch#| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15|
```

发送 MPE 事件

要发送 MPE 事件,请调用 MpeManager.Instance.SendMpeXXXXXX 方法。 一例:

```
// Note On 发送消息
// 参数 masterChannel 为 O (下区)或 15 (上区)。
MpeManager.Instance.SendMpeNoteOn(deviceId, masterChannel, noteNumber, velocity);
```

接收 MPE 事件

当收到区域配置事件时, MPE 区域会自动配置。

- 1. 实现 IMpeEventHandler.cs 中定义的接收接口。 实现类名称类似于 → IMpeXXXXXEventHandler 。 如果您想接收 Note On 事件,请实现 IMpeNoteOnEventHandler 接口。
- 2. 调用 MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject 方法来注册GameObject以接收事件。
- 3. 当接收到 MPE 事件时,将调用已实现的方法。

```
public class MpeSampleScene : MonoBehaviour, IMpeAllEventsHandler,
IMidiDeviceEventHandler
{
    private void Awake()
    {
        // 接收此游戏对象上的 MPE 事件。
        // gameObject 必须实现 IMpeXXXXXEventHandler。
        MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);
        ...
```

MPE event receiving:

```
public void OnMpeNoteOn(string deviceId, int channel, int note, int velocity)
{
    // 收到 Note On 事件。
    receivedMidiMessages.Add($"OnMpeNoteOn channel: {channel}, note: {note},
    velocity: {velocity}");
}
```

```
public void OnMpeNoteOff(string deviceId, int channel, int note, int velocity)
{
    // 收到 Note Off 事件。
    receivedMidiMessages.Add($"OnMpeNoteOff channel: {channel}, note: {note},
    velocity: {velocity}");
}
```

Android, iOS, macOS: 使用Nearby Connections MIDI

使用 Google 的 Nearby Connections 库发送和接收 MIDI (目前这是一个专有的实现,与类似的库不兼容。)

添加依赖包

打开 Unity 的 Package Manager 视图,按左上角的 + 按钮,然后选择 Add package from git URL... 项。 指定以下 URL。

```
ssh://git@github.com/kshoji/Nearby-Connections-for-Unity.git
或者,
```

git+https://github.com/kshoji/Nearby-Connections-for-Unity

NOTE: 如果之前安装了依赖包,您可能需要将它们更新到最新版本。

Scripting Define Symbol设置

要启用 Nearby Connections MIDI 功能,请在Player Settings中添加Scripting Define Symbol。

```
ENABLE_NEARBY_CONNECTIONS
```

Android设置

将 Unity 的 Project Settings > Player > Identification > Target API Level 设置为 API Level 33 或更高版本。

向附近的设备发布广告

调用 MidiManager.Instance.StartNearbyAdvertising() 方法将您的设备通告给附近的设备。要停止广告,请调用 MidiManager.Instance.StopNearbyAdvertising() 方法。

```
if (isNearbyAdvertising)
{
    if (GUILayout.Button("Stop advertise Nearby MIDI devices"))
    {
        MidiManager.Instance.StopNearbyAdvertising();
        isNearbyAdvertising = false;
    }
}
else
{
    if (GUILayout.Button("Advertise Nearby MIDI devices"))
    {
        MidiManager.Instance.StartNearbyAdvertising();
        isNearbyAdvertising = true;
    }
}
```

找到您广告的设备

调用 MidiManager.Instance.StartNearbyDiscovering() 方法来发现附近连接 MIDI 设备。要停止搜索,请调用 MidiManager.Instance.StopNearbyDiscovering() 方法。

```
if (isNearbyDiscovering)
{
    if (GUILayout.Button("Stop discover Nearby MIDI devices"))
    {
        MidiManager.Instance.StopNearbyDiscovering();
        isNearbyDiscovering = false;
    }
}
else
{
    if (GUILayout.Button("Discover Nearby MIDI devices"))
    {
        MidiManager.Instance.StartNearbyDiscovering();
        isNearbyDiscovering = true;
    }
}
```

与Nearby的设备发送和接收 MIDI 数据

发送和接收MIDI数据的方法与普通MIDI相同。

使用 Meta Quest (Oculus Quest) 设备

目前, 我使用 Oculus Quest 2 作为我的测试设备。

连接到 USB MIDI 设备

取消下面的注释以检测 USB MIDI 设备连接。

摘自 PostProcessBuild.cs :

连接 Bluetooth MIDI 设备

CompanionDeviceManager 可用于连接 Android BLE MIDI 设备。

要后用此功能,请将 FEATURE_ANDROID_COMPANION_DEVICE 添加到 Scripting Define Symbols 设置中。

Project Settings > Other Settings > Script Compilation > Scripting Define Symbols

测试设备

- Android: Pixel 7, Oculus Quest2
- iOS: iPod touch 7th gen
- UWP/Standalone Windows/Unity Editor Windows: Surface Go 2
- Standalone OSX/Unity Editor OSX: Mac mini 3,1
- Standalone Linux/Unity Editor Linux: Ubuntu 22.04 on VirtualBox
- MIDI 设备:
 - Quicco mi.1 (BLE MIDI)
 - Miselu C.24 (BLE MIDI)
 - TAHORNG Elefue (BLE MIDI)
 - Roland UM-ONE (USB MIDI)
 - 注意:此设备不适用于iOS。
 - Gakken NSX-39 (USB-MIDI)
 - MacOS Audio MIDI Setup (RTP-MIDI)

在 GitHub 上报告问题

- GitHub 支持仓库: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports
 - 搜索和报告问题: https://qithub.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports/issues

关于插件作者

- Kaoru Shoji/庄司 薫: <u>0x0badc0de@gmail.com</u>
- github: https://github.com/kshoji

使用的开源软件由我创建

- Android Bluetooth MIDI library: https://github.com/kshoji/BLE-MIDI-for-Android
- Android USB MIDI library: https://github.com/kshoji/USB-MIDI-Driver
- Unity MIDI Plugin Android (Inter App MIDI): https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Android-Inter-App
- iOS MIDI library: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-iOS
- MidiSystem for .NET(sequencer, SMF importer/exporter): https://github.com/kshoji/MidiSystem-for-.NET
- RTP-MIDI for .NET: https://github.com/kshoji/RTP-MIDI-for-.NET
- Unity MIDI Plugin UWP: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-UWP
- Unity MIDI Plugin Linux: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Linux
- Unity MIDI Plugin OSX: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-OSX

其他人使用的示例 MIDI 数据

指定为 UnityWebRequest 的 URL 源。不包括 SMF 二进制文件。 由于原网站不提供 https 服务,因此示例代码指定了另一个网站的URL。(https://bitmidi.com/uploads/14947.mid)

- Prelude and Fugue in C minor BWV 847 Music by J.S. Bach
 - The MIDI, audio(MP3, OGG) and video files of Bernd Krueger are licensed under the cc-by-sa Germany License.
 - This means, that you can use and adapt the files, as long as you attribute to the copyright holder
 - Name: Bernd Krueger
 - Source: http://www.piano-midi.de
 - The distribution or public playback of the files is only allowed under identical license conditions.

版本历史

- v1.0 初始版本
- v1.1 更新版本
 - 添加 MIDI 音序器(播放/录制 MIDI 序列)功能
 - 。 添加 SMF 读/写功能
 - 。 添加 BLE MIDI 外设功能在 Android 上
 - 。 修复 USB MIDI 接收问题 在 Android 上
 - 。 修复 BLE MIDI 在 Android / iOS 上发送问题 在
 - 上修复 BLE MIDI 接收问题(NoteOn with velocity = 0)
- v1.2.0 更新版本
 - 。 添加对 Android 或其他平台的实验性 RTP-MIDI 支持。
 - 。 在通用 Windows 平台 (UWP) 上添加 USB MIDI 支持。
 - 。 添加 Android 12 的新蓝牙权限支持。
 - 。 修复 iOS、Android 上的 MIDI 收发性能改进。
 - 。 修复示例场景多次附加时的 EventSystem 重复错误。
 - 。 修复 Android BLE MIDI 关于固定时间戳的问题。
- v1.2.1 修正版本
 - 。 修复排序器线程在关闭后仍然存在
 - 。 修复 Android ProgramChange 消息失败
 - 修复 System Exclusive 日志记录问题
 - 修复 UWP 上的 ThreadInterruptException 问题
 - 修复围绕 System Exclusive 的 SMF 读/写问题
 - 。 一些性能改进
- v1.3.0 更新版本
 - 。 添加对 Standalone OSX、Windows、Linux 的平台支持
 - 。 添加对 WebGL 的平台支持
 - 。 添加对 Unity Editor OSX、Windows、Linux 的支持
 - 。 将 Sequencer 实现从 Thread 更改为 Coroutine
 - 。 修复 iOS/OSX 设备附加/分离问题
- v1.3.1 修正版本
 - Issue connecting to Quest 2 via cable
 - o Sample scene stops working.
 - Byte is obsolete on android
 - Any way of negotiating MTU?
 - Can't get it to work on iOS
 - Have errors with sample scene
 - Android 权限请求问题
 - 添加对 Android CompanionDeviceManager 支持
- v1.3.2 修正版本
 - 修复 Android 上的编译错误
 - 。 修复播放 SMF 时 MIDI 事件的顺序
- v1.3.3 修正版本
 - 。 修复 WebGL 上 MIDI 发送失败
- v1.3.4 修正版本

- 。 修复:与之前连接的设备ID相同但设备名称不同的设备时, 获取到错误的设备名称。
- 。 iOS: 将"完成"按钮添加到 BLE MIDI 搜索弹出框
- o Sample scene: BLE MIDI 扫描功能仅限 Android/iOS
- MidiManager 单例模式细化

• v1.4.0 更新版本

- 。 追加: 对 Android、iOS、macOS 的 Nearby Connections MIDI 支持
- 追加: 对 WebGL 的 蓝牙 LE MIDI 支持
- 。 修复: 了在 iOS 设备上连接/断开设备时错误的回调。

• v1.4.1 更新版本

- 修复: Linux平台下链接错误
- 。 追加: WebGL 平台添加了对供应商名称和设备名称的支持
- 追加: iOS/MacOS/Linux/Android 上的应用程序间 MIDI 连接(Virtual MIDI)支持
- 。 修复: 了示例场景中的内存泄漏
- v1.4.2 修正版本
 - 。 修复: WebGL Sample scene初始化失败
- v1.4.3 修正版本
 - 。 修复: 如果蓝牙关闭, Android 插件初始化失败
 - 修复: 在 Android 14 上无法打开 USB MIDI 设备
 - 。 修复: Windows 插件无法更新 MIDI 设备
 - 。 修复: 退出 MidiManager 时 Linux 插件崩溃
 - 。 修复: Unity 编辑器在停止游戏后停止 MIDI 功能
 - 。 追加: 获取输入/输出deviceId的能力(与所有deviceId获取方法分开添加)
 - 。 追加: 能够指定与 MIDI 音序器的设备连接
 - 。 追加: 接收 MIDI 音序器播放结束事件的回调
 - 。 追加: 改进了 MIDI 音序器事件计时的准确性
 - 。 追加: 现在可以以微秒为单位指定 MIDI 音序器播放位置。

● v1.4.4 修正版本

- 。 修复: Android插件加载失败时初始化中断
- 。 修复: Android蓝牙MIDI无法发送MIDI消息
- 。 追加: Android平台支持ProGuard minify配置

• v1.4.5 修正版本

- 。 修复: Android Bluetooth MIDI 在重负载时无法发送
- 。 更新: 支持使用Android新的蓝牙LE API
- 修复: Android 上 CompanionDeviceManager 初始化的问题。 从该版本开始, 此功能需要 ACCESS_FINE_LOCATION 权限。

• v1.5.0 更新版本

- 。 追加: MIDI 和弦表达功能(目前处于实验状态)
- 。 完全重构内部实现
- 。 更新: 改进了 SMF 加载兼容性
- 。 修复: SMF 播放在接近开始事件时失败