# DX Suite クラウド API連携説明書

2025年4月17日 第 1.24 版

この仕様書はwith DX Suite / with AI inside 製品にも共通の内容です

### 改版履歴

版数	DX Suite Ver	発行日	変更内容		
第1.0版	1.1.19	2018/06/01	初版		
第1.1版	1.2.3	2018/07/20	<ul><li>各APIのエラーコードを修正しました。</li><li>サンプルコードを修正しました。</li></ul>		
第1.2版	1.2.7	2018/08/28	<ul><li>ページ追加APIのエラーコードを追加しました。</li></ul>		
第1.3版	1.2.18	2018/12/11	<ul><li>ページ追加APIのエラーコードを追加しました。</li></ul>		
第1.4版	1.3.0	2018/12/25	<ul><li>ページ追加APIのパラメータを追加しました。</li><li>ページ追加APIのエラーコードを追加しました。</li></ul>		
第1.5版	1.5.0	2019/03/26	<ul> <li>読取ユニットの検索APIを追加しました。</li> <li>読取ユニット内の全パーツ画像の取得APIを追加しました。</li> <li>仕分けAPIを追加しました。</li> <li>サンプルコードを見直しました。</li> <li>その他、軽微な見直しを行いました。</li> </ul>		
第1.6版	1.5.2	2019/04/09	<ul><li>各アプリケーションのステータス仕様を追加しました。</li><li>サンプルコードを修正しました。</li></ul>		
第1.7版	1.5.5	2019/05/14	<ul> <li>ドキュメント検索APIを追加しました。</li> <li>読取ユニット検索APIのパラメータを追加しました。</li> <li>読取ページの画像取得APIを追加しました。</li> <li>読取パーツの情報取得APIを追加しました。</li> <li>その他、軽微な見直しを行いました。</li> </ul>		
第1.8版	1.5.7	2019/06/11	• その他、軽微な見直しを行いました。		
第1.9版	1.7.0	2019/09/25	<ul><li>読取ユニット削除APIを追加しました。</li><li>仕分けユニット削除APIを追加しました。</li><li>その他、軽微な見直しを行いました。</li></ul>		
第1.10版	1.7.6	2019/12/24	<ul> <li>各API個別の仕様にHTTPリクエストとHTTPレスポンスの例を追加しました。</li> <li>ステータスコードを把握しやすくするためのワークフロー図を追加しました。</li> <li>仕分け処理の実施API・仕分け結果処理をOCRに送信APIの、リクエストパラメータが不正時のエラーコードをAPI全体で統一しました。(199→103)</li> <li>仕分け結果CSVエクスポートAPIのエラーコード記述誤りを修正。(199→103)</li> <li>Elastic Sorter の仕分けステータスから発生しないエラーコード(10,15,105,125)を削除しました。</li> <li>その他、軽微な見直しを行いました。</li> </ul>		

版数	DX Suite Ver	発行日	変更内容
第1.11版	1.8	2020/02/25	<ul> <li>仕分けユニット追加のHTTPリクエストサンプルの誤りを修正しました。</li> <li>読取ページ追加APIのHTTPリクエストサンプルの表記を修正しました。</li> <li>各アプリケーションのステータス仕様のIntelligent OCR の読み取りステータスに、6(自動画像補正・パーツ生成 前処理)を追加しました。</li> <li>読取パーツの情報の取得のレスポンスの誤りを修正しました。</li> </ul>
第1.12版	1.10	2020/04/28	<ul> <li>ドキュメントの検索API パラメータ内の説明誤りを修正しました。</li> <li>読取ユニット内の全パーツ画像取得APIにて、ダウンロードZIPファイル 構造を追記しました。</li> <li>読取パーツの情報取得API エラーコード(103)の意味の誤りを修正しました。</li> <li>読取ページ追加APIに、パラメータとエラーコードを追記しました。</li> <li>仕分けユニット追加APIに、パラメータとエラーコードを追記しました。</li> <li>仕分け処理の実施APIに、パラメータとエラーコードを追記しました。</li> <li>仕分け結果をOCRに送信APIに、パラメータとエラーコードを追記しました。</li> </ul>
第1.13版	1.10	2020/05/26	リクエスト数の集計が部署毎に可能になったため、3 API共通の仕様を更新しました。
第1.14版	1.12	2020/06/30	<ul><li>仕分けユニット検索のレスポンスの誤りを修正しました。</li></ul>
第1.15版	1.15	2020/10/27	<ul> <li>読取ユニット内の全パーツ画像取得APIのサンプルコードを修正しました。</li> <li>読取ページの画像の取得APIのサンプルコードを修正しました。</li> <li>読取ページの画像の取得APIのダウンロード命名規則を追記しました。</li> <li>読取パーツの情報の取得APIの文言を修正しました。</li> </ul>
第1.16版	1.16	2020/11/24	<ul> <li>読取ページ追加APIのhttpリクエスト例を修正しました。</li> <li>仕分けユニット追加APIのhttpリクエスト例、レスポンス例を修正しました。</li> <li>5.各アプリーションのステータス仕様 (1)Intelligent OCRの読み取りステータスに「111:非定型読取中」「112:非定型読取完了」を追加しました。</li> <li>5.各アプリーションのステータス仕様 (3)各ステータス別ワークフロー図で読み取りステータス「4:仕分け処理中、5:仕分け完了、6:仕分けエラー」を削除、「111:非定型読取中」「112:非定型読取完了」を追加しました。</li> </ul>
第1.17版	1.17	2020/12/22	<ul><li>仕分けユニット検索APIのstatusList配列内のstatusCodeの レスポンスと参照先のステータス一覧表を修正しました。</li></ul>

版数	DX Suite Ver	発行日	変更内容
第1.18版	1.21	2021/06/17	<ul> <li>読取ページ追加APIのエラーコード[112]の内容を見直しました。</li> <li>読取ページ追加APIのエラーコード[117]を削除しました。</li> </ul>
第1.19版	1.27	2021/12/14	• 6.サンプルコード (4) 読取結果CSVのエクスポートのタイトル 文言を修正しました。
第1.20版	1.28	2022/01/18	■ 仕分けユニット追加APIのエラーコード[406]に記載のあるパラメータ名を修正しました。
第1.21版	1.29	2022/02/15	<ul> <li>(1)ドキュメントの検索のパラメータの必須項目を修正しました。</li> <li>6.サンプルコード (1)ドキュメントの検索のサンプルコードを修正しました。</li> </ul>
第1.22版	1.100	2022/10/5	<ul> <li>表紙に「この仕様書はwith DX Suite / with AI inside 製品にも共通の内容です」と記載しました。</li> <li>最終ページに発行元情報を追加しました。</li> <li>各ページのフッターを削除しました。</li> </ul>
第1.23版	1.102	2022/11/18	・ 改ページ位置を調整しました。
第1.24版	1.118	2025/04/17	■ 「errCode」の表記を「errorCode」に修正しました。

本書の内容については、 無断転載・無断使用を固く禁じます。

# 目次

1.	. はじめに	6
2.	. APIの一覧	7
3.	. API共通の仕様	8
	(1) APIの概要	8
	(2) リクエストURI	8
	(3) 認証	8
	(4) 処理パラメータの指定	g
	(5) 正常、エラーの判断	g
	(5-1) 正常時の応答	9
	(5-2) エラー発生時の応答	g
	(6) リクエスト数	10
4.	.各API個別の仕様	11
	(1)ドキュメントの検索	11
	a. HTTPリクエスト例	12
	b. HTTPレスポンス ボディ例	12
	(2) 読取ユニット検索	13
	a. HTTPリクエスト例	15
	b. HTTPレスポンス ボディ例	15
	(3) 読取ユニット内の全パーツ画像取得	16
	a. HTTPリクエスト例	17
	b. HTTPレスポンス ボディ例	17
	c. ダウンロードZIPファイル 構造	17
	(4) 読取結果CSVのエクスポート	18
	a. HTTPリクエスト例	19
	b. HTTPレスポンス ボディ例	19
	(5) 読取ユニット削除	20
	a. HTTPリクエスト例	21
	b. HTTPレスポンス ボディ例	21
	(6) 読取ページ追加 - LITTDU 4 エスト(5)	22
	a. HTTPリクエスト例	24
	b. HTTPレスポンス ボディ例	24
	(7) 読取ページの画像の取得 a. HTTPリクエスト例	25
	a. ロロアリケエスト例 b. HTTPレスポンス ボディ例	26 26
	D. ロロアレスホンス ホティ例 c. ダウンロードZIPファイル 名	
	(8) 読取パーツの情報の取得	26
	(8) 読取ハーラの情報の取得 a. HTTPリクエスト例	27 29
	a. HTTPリクエストini b. HTTPレスポンス ボディ例	29
	(9) 仕分けユニット追加	31
	(9) セガリユーット追加 a. HTTPリクエスト例	33
	9. TH H 7.7471179	c) c

	b. HTTPレスポンス ボディ例	33
	(10) 仕分け処理の実施	34
	a. HTTPリクエスト例	35
	b. HTTPレスポンス ボディ例	35
	(11) 仕分け結果をOCRに送信	36
	a. HTTPリクエスト例	37
	b. HTTPレスポンス ボディ例	37
	(12) 仕分け結果 CSV エクスポート	38
	a. HTTPリクエスト例	39
	b. HTTPレスポンス ボディ例	39
	(13) 仕分けユニット検索	40
	a. HTTPリクエスト例	41
	b. HTTPレスポンス ボディ例	41
	(14) 仕分けユニット削除	43
	a. HTTPリクエスト例	44
	b. HTTPレスポンス ボディ例	44
5.	各アプリケーションのステータス仕様	45
	(1) Intelligent OCR の読み取りステータス	45
	(2) Elastic Sorter の仕分けステータス	47
	(3) ステータス別ワークフロー図	48
6.	サンプルコード	49
	(1)ドキュメント検索	49
	(2) 読取ユニット検索	49
	(3) 読取ユニット内の全パーツ画像取得	49
	(4) 読取結果CSVのエクスポート	50
	(5) 読取ユニット削除	50
	(6) 読取ページ追加	50
	(7) 読取ページの画像の取得	50
	(8) 読取パーツの情報の取得	51
	(9) 仕分けユニット追加	51
	(10) 仕分け処理の実施	51
	(11) 仕分け結果をOCRに送信	51
	(12) 仕分け結果 CSV エクスポート	51
	(13) 仕分けユニット検索	51
	(14) 仕分けユニット削除	52


## 1. はじめに

DX Suite API 連携は、お客様が構築された他のアプリケーションや、RPA と DX Suite を Web API を使って自動連携させる機能です。これによりWeb画面のユーザー操作を行わずに DX Suite のシステム処理を自動化することが可能になります。

DX Suite API で操作ができるのは、帳票の読み取りからCSV出力までです。マスタ操作、帳票定義の作成などはできませんので、これらはWeb画面を使ってください。

DX Suite API を使うと、以下のようなことができます。

- RPA を使って帳票のアップロードや結果のダウンロードを自動化する
  - RPA が HTTP による Web API との連携をサポートする場合、DX Suite の操作をロボット化することができます。
- 自社のイメージ基盤などのソリューションと自動連携
  - 自社にあるイメージシステムが Web API との連携をサポートする場合、スキャニングとDX Suite のアップロードを自動化することができます。
- 大量の画像をアップロードする
  - DX Suite クラウドへ大量の画像をアップロードしたい場合、Web API を呼び出すアプリケーションを用意すればタイムアウトを気にすることなくアップロードができます。
- タイマーによるアップロード·ダウンロード
  - 画像をアップロードしたり、CSV をダウンロードしたりするアプリケーションをタイマー起動するように設定すれば、日々の定例業務を忘れることなく実施することができます。



# 2. APIの一覧

現在、提供している API は以下です。

	カテゴリ	処理	概要	提供開始時期
1	ドキュメント	検索	ドキュメントの検索	2019年5月
2	読取ユニット	検索	読取ユニットの検索	2019年3月
3		パーツ画像取得	読取ユニット内の全パーツ画像の取得	2019年3月
4		CSVエクスポート	読取結果CSVのエクスポート	2018年5月
5		ユニットの削除	読取ユニットの削除	2019年9月
6	読取ページ	追加	読取ページの追加(ユニットの追加)	2018年5月
7		ページ画像取得	読取ページの画像の取得	2019年5月
8	読取パーツ	パーツ情報取得	読取パーツの情報を取得	2019年5月
9	仕分けユニット	追加	仕分けユニットの追加	2019年3月
10		仕分け処理	仕分け実施	2019年3月
11		OCR送信	仕分け結果をOCRに送信	2019年3月
12		CSVエクスポート	仕分け結果CSVのエクスポート	2019年3月
13		検索	仕分けユニットの検索	2019年3月
14		ユニットの削除	仕分けユニットの削除	2019年9月

## 3. API共通の仕様

## (1) APIの概要

本APIの概要は以下です。

項目	説明			
プロトコル	HTTPS GET/POSTメソッドにより行います。なお、PUT や DELETE などのメソッドは使用しません。いずれのメソッドを使うかはAPI個別の仕様を参照してください。			
リクエストデータ形式	ファイルのアップロードを行う API は、multipart/form-data 形式でアップロードします。そのほかのリクエストは、application/x-www-form-urlencoded 形式です。			
レスポンスデータ形式	JSONフォーマットです。画像やCSVなどをダウンロードする API はバイト データがダウンロードされます。			
文字コード	JSONの文字コードは UTF-8 です。 CSVファイルの文字コードは Shift_JIS (MS932) または UTF-8 です。 (帳票定義の設定に従います)			

## (2) リクエストURI

リクエストURIは以下のようになります。

https://(サブドメイン名).dx-suite.com/(サービス名)/api/v1/(機能名)

項目	説明			
サブドメイン名	お客様毎に割り当てられた値です。			
サービス名	ConsoleWeb または Sorter になります。			
機能名	API毎に異なります。			

## (3) 認証

本APIを実行するには認証パラメータが必要になります。

認証パラメータにはAPIキーを使用します。

- ・APIキーは、APIキー設定画面より作成・削除することができます。
- ・APIキーは、一意の文字列で組織に紐付けられております。
- ・API実行時にAPIキーを指定するには、HTTPヘッダ「X-ConsoleWeb-ApiKey」を使用します。

例: APIキーが your-api-key... の場合

X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

## (4) 処理パラメータの指定

処理に必要なパラメータは、URIもしくはクエリ文字列として指定します。それぞれのAPI個別の仕様を参照してください。

## (5) 正常、エラーの判断

正常時は HTTPステータスコード 200 を応答します。異常時は異常内容により HTTPステータスコード 4xx/5xx を応答します。

#### (5-1) 正常時の応答

正常時は HTTPステータスコード 200 を応答します。正常に処理された結果は、コンテンツボディとして応答されます。コンテンツは、application/json もしくは、画像のMIMEタイプとなります。

正常時のコンテンツボディの形式はAPI毎の仕様を参照してください。

### (5-2) エラー発生時の応答

エラー時は HTTPステータスコード 4xx/5xx を応答します。エラーの詳細はコンテンツボディにJSON形式で返されます。エラー発生時のJSONは以下の形式となります。

+-	值
status	エラー
errorCode	エラー状態を示すID
message	エラーメッセージ

#### HTTPステータスコードの一覧

ステータスコード	意味
400	Bad Request リクエストが正しく行われなかった
401	Unauthorized 認証パラメータがないか、認証されていない
403	Forbidden 現在の認証では指定されたリソースにアクセスできない
404	Not Found 現在の認証では指定されたリソースが存在しない
405	Method Not Allowed 指定されたメソッドは使うことができない
406	Not Acceptable 指定されたリクエストは受付できない
500	Internal Server Error サーバ側でエラーが発生した

## (6) リクエスト数

APIのリクエスト数は、DX Suite のリクエスト数照会画面で参照することができます。

部署毎にリクエスト数を集計したい場合は、API実行時にユーザーIDを指定してください。

- ・ユーザーIDを指定しない場合は、部署は「未設定」となります。
- ・ユーザーIDを指定可能なAPIや指定方法は、「各API個別の仕様」を確認ください。

## 4. 各API個別の仕様

各APIの個別の仕様は以下になります。

## (1)ドキュメントの検索

ドキュメントを検索します。

トキュメントを検索し URI	/ConsoleWeb/api/v1/documents				
メソッド	GET				
	API+- (X-Co	onsoleWeb-A	piKev	<b>~</b> "/	
パラメータ	以下のパラメー		•		
	パラメータ名	必須		パラメ・	一タ値
	{docsetId}				ダID をカンマ区切りで指定可能 ・在するIDを設定してください。
	{documentNa	ame}	ドキュメント名		メント名 本語で設定する場合は、URLエンコードして だ定します。
				_	→ %e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88
レスポンス	正常の場合は、以下の構造の			ON.	= 2 10
	フィールド	型		説明	
	status		文字	列	success:正常
	errorCode		数值		正常を示すID(0)
	message		文字	列	メッセージ
	documents		配列		ドキュメントの配列
	id		数值		ドキュメントのID
	docsetId		数值		フォルダのID
	name		文字	列	ドキュメントの名前
	エラーの場合は、エラーコー			む以	 .下の構造のJSON。
	フィールド型		説明		
	status 文字列		erro	or∶≖	ラー

	errorCode		数值		エラー状態を示すID				
	message	essage			メッセージ				
エラーコード	HTTPステ	一タス	スコード	と、戻り	りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。				
	HTTP Status	erro	rCode	意味					
	200	200 0		処理は正常に受け付けられた					
	404 103 400 104		該当のフォルダが存在しないか、ドキュメントが存在しないか、アクセス権限がありません。						
				入力パラメータの形式に誤りがあります					
	401     101       500     199			認証エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 方法が正しくありません。					
				その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認い ただき、再度発生する場合はお問い合わせください。					

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

GET /ConsoleWeb/api/v1/documents?docsetId=123 HTTP/1.1

Host: company-name.dx-suite.com X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{
    "status": "success",
    "errorCode": 0,
    "message": "ReadingUnit listing.",
    "documents": [
        {
            "id": 456,
            "docsetId": 123,
            "name": "MyTest"
        }
    ]
}
```

## (2) 読取ユニット検索

読取ユニットを検索します。

URI	/ConsoleWeb/api/v1/reading/units								
メソッド	GET								
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)								
パラメータ	以下のパラメータを設定します。								
	パラメータ名	必須	パラメー	タ値					
	{status}			のステータス値 カンマ区切りで指定可能					
	{docsetId}	<b>※</b> 1	フォルダ 複数を	ID カンマ区切りで指定可能					
	{documentId}	<b>※</b> 1	ドキュメ 複数を	ントID カンマ区切りで指定可能					
	{readingUnitId}	<b>※</b> 1	読取ユニ 複数を	ニットID カンマ区切りで指定可能					
	{name}		読取ユニット名 複数をカンマ区切りで指定可能						
	{createdFrom}		作成日の範囲の開始日時 (yyyy-mm-dd HH:MM:SSで指定)						
			<ul><li>※ スペースが含まれるため、URLエンコードして設定します。</li><li>例)2019-01-01 10:00:00 → 2019-01-01+10%3A00%3A00</li></ul>						
	{createdTo}			D範囲の終了日時 im-dd HH:MM:SSで指定)					
			※ スペ- 定し	ースが含まれるため、URLエンコードして設 ます。					
				dingUnitId} はいずれか1つのみ必須となりま イータエラーとなります。					
レスポンス	正常の場合は、以下の	の構造の	DJSON。						
	フィールド		型	説明					
	status		文字列	success:正常					
	errorCode		数值	正常を示すID(0)					
	message		文字列	メッセージ					
	readingUnits		配列	ユニットの配列					

id	数值	ユニットのID
name	文字列	ユニットの名前
status	数值	ユニットのステータス(詳細は後述)
csvFileName	文字列	ユニットのCSV出力ファイル名
docsetId	数値	ユニットのフォルダID
documentId	数値	ユニットのドキュメントID
documentName	文字列	ユニットのドキュメント名
createdAt	文字列	ユニットの作成日時

ユニットのステータスは「<u>5.1 Intelligent OCR の読み取りステータス」</u>を参照 エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造のJSON。

フィールド	型	説明
status	文字列	error : エラー
errorCode	数値	エラー状態を示すID
message	文字列	メッセージ

#### エラーコード

HTTPステータスコードと、戻りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。

HTTP Status	errorCode	意味
200	0	処理は正常に受付られた
400	104	入力パラメータの形式に誤りがあります
401	101	認証エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 方法が正しくありません。
404	103	指定した{docsetId}, {documentId}, {readingUnitId}に紐づく情報が存在しない
500	199	その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いただき、再度発生する場合はお問い合わせください。

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

```
GET /ConsoleWeb/api/v1/reading/units?documentId=123 HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...
```

### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{
  "status": "success",
  "errorCode": 0,
  "message": "ReadingUnit listing.",
  "readingUnits": [
     {
       "id": 135,
       "name": "サンプル",
       "status": 13,
       "csvFileName": "sample.csv",
       "docsetId": 123,
       "documentId": 789,
       "documentName": "申込書",
       "createdAt": "2019-03-03 12:34:56.0"
    }
  ]
}
```

## (3) 読取ユニット内の全パーツ画像取得

読取ユニット内の全パーツ画像をZIPファイルで取得します。

DL4Xユーフト 71 7 107 3	:パーツ画像をZIPファイルで取得します。 							
URI	/ConsoleWeb/api/v1/reading/units/{id}/partsDownload							
メソッド	GET							
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)							
パラメータ	以下のパ	ラメー	タを設定	Eしま <sup>-</sup>	す。			
	パラメー	タ名	必須	パラ	ラメータ値			
	{id}		0		ッンロードを行うユニットのID RLに指定します)			
レスポンス	正常の場エラーの均				ァイル。 ドを含む以下の構造のJSON。			
	フィール	<b>"</b>	型		説明			
	status	status 文字			success:正常 error:エラー			
	errorCod	ode 数值			エラー状態を示すID			
	message	Э	文字列		メッセージ			
エラーコード	HTTPステ	- 一タ	スコード	と、戻	と、戻りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。			
	HTTP Status	erro	orCode	意味				
	200	0		処理は正常に受付られた				
	401	101		認証エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 方法が正しくありません。				
	404	103	}	該当のユニットIDは存在しないか、アクセス権限がありん。				
	406	105	,	例え	ユニットIDはまだパーツ画像が準備されていません。 ば、ページ追加後にパーツ画像生成がまだ完了してい 場合などです。			
	500	199		_	他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いき、再度発生する場合はお問い合わせください。			
		_						

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

GET /ConsoleWeb/api/v1/reading/units/12345/partsDownload HTTP/1.1

Host: company-name.dx-suite.com X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

#### b. HTTPレスポンス ボディ例

正常時はZIPファイルのため省略し、以下はエラー時のボディです。

※ 実際のJSONには改行やインデントはありません。

```
{
    "status": "error",
    "errorCode": 103,
    "message": "Not found. (Unit not found.)"
}
```

### c. ダウンロードZIPファイル 構造

生成されるZIPファイル名は、以下の命名規則で作成されます。

"parts-" + 読取ユニットID + "\_" + 処理時刻(yyyyMMddHHmmss) + ".zip"

ZIPファイルは、以下のような内容で生成されます。

フォルダ	フォルダ内容
/Org/	パーツ画像(png拡張子)
/Col/	CSVヘッダー名を入れたtxtファイル(出力カラム名を設定した項目のみ出力)
/File/	ページのファイル名とポジションIDを入れたtxtファイル
/Txt/	読取結果を入れたtxtファイル(ページが読取後のみ出力)

また、各フォルダ内に生成されるファイル名は、以下の命名規則で作成されます。

CSV出力先カラム + " " + 読取ページID + " " + 読取パーツID

CSV出力先カラムが設定されていない場合は、読取ページID + " " + 読取パーツID となります。

## (4) 読取結果CSVのエクスポート

読取結果をCSVファイルでエクスポートします。

が 以 加 未 と し ひ V フ	マイルでエグスホートします。							
URI	/ConsoleWeb/api/v1/reading/units/{id}/export							
メソッド	GET							
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)							
パラメータ	以下のパ	ラメー	タを設定	<b>≧しま</b> ⁻	<b>f</b> 。			
	パラメー	タ名	必須	パラ	メータ値			
	{id}		0		ッンロードを行うユニットのID RIで指定します)			
レスポンス	正常の場 エラーの <sup>は</sup>				ファイル。 ドを含む以下の構造のJSON			
	フィール	ř	型		説明			
	status		文字列		success : 正常 error : エラー			
	errorCode		数値		エラー状態を示すID			
	message ス		文字列		メッセージ			
エラーコード				と、戻りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。				
	HTTP Status	erro	rCode	意味				
	200	0		処理は正常に受付られた				
	401	101		認証エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 方法が正しくありません。				
	404	103		該当のユニットIDは存在しないか、アクセス権限がありません。				
	406	105		ませ	ば、ページ追加後に読取がまだ完了していない場合な			
	500	199		_	他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いき、再度発生する場合はお問い合わせください。			
		•						

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

GET /ConsoleWeb/api/v1/reading/units/12345/export HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

### b. HTTPレスポンス ボディ例

正常時はCSVファイルのため省略し、以下はエラー時のボディです。

```
{
    "status": "error",
    "errorCode": 103,
    "message": "Not found. (Unit not found.)"
}
```

## (5) 読取ユニット削除

読取ユニットを削除します。

URI	/ConsoleWeb/api/v1/reading/units/{id}/delete						
メソッド	POST(application/x-www-form-urlencoded)						
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)						
パラメータ	以下のパ	ラメーク	を設定	しまっ	す。		
	パラメー	タ名	必須	パラ	メータ値		
	{id}		0	読取	スユニットID		
レスポンス	以下の構	造のJS	ON.				
	フィール	ド	型		説明		
	status		文字	<b>9</b> ]	success:正常 error:エラー		
	errorCode message id		数值		エラー状態を示すID		
			文字	<b>9</b> ]	メッセージ		
			数值		削除されたユニットのID		
			•				
エラーコード	HTTPスラ	ータス	コードと	<b>上、戻</b> 「	りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。		
	HTTP Status	error	Code 意味				
	200	0		処理	は正常に受付られた		
	401	101			エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 が正しくありません。		
	400	119			処理により該当ユニットが操作されたため、削除に失 ました。		
	400	120		該当のユニットIDは、Elastic Sorter の仕分けユニットから 参照されているため削除ができません。			
	404 103		該当のユニットIDは存在しないか、アクセス権限がありません。				
	404	404 113		該当の組織IDは存在しないか、アクセス権限がありません。			
	500	199		-	他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いき、再度発生する場合はお問い合わせください。		

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

POST /ConsoleWeb/api/v1/reading/units/12345/delete HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{
    "status" : "success",
    "errorCode" : 0,
    "message" : "",
    "id" : 12345
}
```

## (6) 読取ページ追加

読取ユニットに対して、ページ画像を追加します。 読取ユニットとは、1つのCSVファイルを生成する画像の集まりです。

URI	/ConsoleWeb/ap		ng/pages/add					
メソッド	POST(multipart/form-data)							
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)							
パラメータ	以下のパラメータ	を設定し	ます。					
	パラメータ名	必須	パラメータ値					
	{unitld}		追加先のユニットID 登録したいページを追加するユニットIDを指定します。 省略した場合は、新しいユニットが自動生成されます。 指定されるユニットIDは現在のAPIキーからアクセス可 能でなければなりません。					
	{documentId}	<b>※</b> 1	ドキュメントID 登録したいページのドキュメントIDを指定します。					
	{unitName}		読取ユニット名 ドキュメントIDを指定している場合、ユニットを作成する ユニット名を指定します。 省略時は登録した年月日時分秒で設定されます。 {unitId}を指定した場合は無視されます。					
	{file}	0	追加する画像データファイル					
	{userId}		ユーザーID					
			※ リクエスト数照会画面で部署毎に集計したい場合に 設定します。					
			ld} はいずれか必須です。 : {unitld} が優先されます。					
レスポンス	以下の構造のJS	ON。						
	フィールド	型	説明					
	status	文字列	success:正常 error:エラー					
	errorCode	数值	エラー状態を示すID					
	message	文字列	メッセージ					
	id	数値配列	追加されたページのIDの配列。 自動採番されます。 PDFファイルなど複数ページのコンテンツをアップ ロードした場合はページ毎にIDが振られます。					
	unitld	数値	追加されたユニットのID リクエスト時にユニットIDを指定している場合は、その					

				IDです。省略した場合は、新しく作られてユニットIDです。
エラーコード	UTTD 7 =		じし 百	りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。
エノーコード	HTTP Status	errorCod		
	200	0	処理	は正常に受付られた
	400	102	ュー	-ザーIDが数字ではない不正な値です。
	400	104	({ur	ュメントIDが必要です。 nitld}が指定されていない場合で、{documentId}も指定 ていません。)
	400	112		ものドキュメントIDは存在しないか、アクセス権限がない ユニット名に不正文字があります。
	400	114	画像	タデータファイルが添付されていません。
	400	115	~-	-ジの登録に失敗しました。
	400	116	未り	+ポートの画像が添付されています。
	401	101	ます ユー が指	キーが誤っているか、APIキーの有効期限が切れてい。 ・ザーIDが誤っているか、ログインできないユーザーID fi定されています。
	404	103	該当せん	らのユニットIDは存在しないか、アクセス権限がありま い。
	500	199		他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いき、再度発生する場合はお問い合わせ下さい。

#### ※ 青字の値は実行環境によって異なります。

```
POST /ConsoleWeb/api/v1/reading/pages/add HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...
Cache-Control: no-cache
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0g
------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0g
Content-Disposition: form-data; name="documentId"
12345
-------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0g
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="sample.jpg";
Content-Type: image/jpeg
[message-part-body; type: "image/jpeg", size: 920514 bytes]
-------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0g--
```

#### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{
  "status" : "success",
  "errorCode" : 0,
  "message" : "ReadingPage added.",
  "id" : [67890],
  "unitId" : 12345
}
```

## (7) 読取ページの画像の取得

読取ページの画像をZIPファイルで取得します。

URI	/ConsoleW	/eb/api/v1/r	eading	/pages/images				
メソッド	GET							
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)							
パラメータ	以下のパラメータを設定します。							
	パラメータ	'名	必須	パラメータ値				
	{readingU	Jnitld}	<b>※</b> 1	ユニットID 1つのユニットのみ指定可能				
	{readingP	ageld}	<b>※</b> 1	ページID 複数をカンマ区切りで指定可能				
	{filename	Type}		ZIPファイルに含まれる画像のファイル名 1: ページID 2: アップロード時のファイル名 無指定の場合はページIDとなります。				
				ingPageId} はいずれか必須です。 ラメータエラーになります。				
レスポンス	正常の場合は、対象のZIPファイル。 ※ ファイル名にアップロード時のファイル名を指定し、複数ページのPDFをアップロードした場合、PDFのファイル名+(連番)となります。 ※ 画像補正で内部形式が変わった場合、拡張子が変化します。 エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造のJSON。							
	フィールド	型		説明				
	status	文字列	J	success:正常 error:エラー				
	errorCode	e 数值		エラー状態を示すID				
	message	文字列	IJ	メッセージ				
 エラーコード	HTTPステ-	 ―タスコード	と、戻り					
	HTTP Status	errorCode	意味					
	200	0	処理	は正常に受付られた				
	400	100 104		パラメータの形式に誤りがあります				
	401	101		エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 が正しくありません。				
	404	103	該当	のユニットIDまたはページIDは存在しないか、アクセス				

		権限がありません。
500	199	その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いただき、再度発生する場合はお問い合わせください。

※1:{readingUnitId}、{readingPageId} いずれも指定した場合は、104エラーになります。戻り値は以下となります。

{"status":"error","errorCode":104,"message":"Bad Request. (Invalid par ameter : readingUnitId or readingPageIdのいずれか1つのパラメータを設定してください。)"}

#### a. HTTPリクエスト例

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

GET /ConsoleWeb/api/v1/reading/pages/images?readingUnitId=12345 HTTP/1.1

Host: company-name.dx-suite.com X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

#### b. HTTPレスポンス ボディ例

正常時はZIPファイルのため省略し、以下はエラー時のボディです。

※ 実際のJSONには改行やインデントはありません。

```
{
   "status": "error",
   "errorCode": 103,
   "message": "Not found. (Unit not found.)"
}
```

#### c. ダウンロードZIPファイル 名

生成されるZIPファイル名は、以下の命名規則で作成されます。

・パラメータ:{readingUnitId}を指定した場合、

"pages-" + 読取ユニットID + "\_" + 処理時刻(yyyyMMddHHmmss) + ".zip"

・パラメータ{readingPageId} を指定した場合、

"pages--1 " + 処理時刻(yyyyMMddHHmmss) + ".zip"

## (8) 読取パーツの情報の取得

読取パーツの情報を取得します。

URI	/ConsoleWeb/api/v1	/readin	g/parts		
メソッド	GET				
認証パラメータ	APIキー (X-Console)	Neb-Ap	oiKeyへック	<b>À</b> )	
パラメータ	以下のパラメータを設定します。				
	パラメータ名	必須	パラメ	一タ値	
	{readingUnitId}	<b>※</b> 1	ユニッ	トID のユニットのみ指定可能	
	{readingPageId}	<b>※</b> 1		ID をカンマ区切りで指定可能 数のユニットIDにまたがる指定は不可)	
	{readingPartsId}	<b>※</b> 1		/ID をカンマ区切りで指定可能 数のユニットIDにまたがる指定は不可)	
	※1:{readingUnitId 須となります	}、{read 。複数技	dingPagel 指定した場	d}、{readingPartsId} はいずれか1つのみ必 合はパラメータエラーとなります。	
レスポンス	正常の場合は、以下の	の構造の	ກJSON。		
	フィールド		型	説明	
	status		文字列	success:正常	
	errorCode		数值	正常を示すID(0)	
	message		文字列	メッセージ	
	readingParts		配列	パーツの配列	
	id		数値	パーツのID	
	status		数値	パーツのステータス(詳細は後述)	
	docsetId		数値	パーツのフォルダID	
	documentId		数値	パーツのドキュメントID	
	readingUnitId	readingUnitId		パーツのユニットID	
	readingPageId		数值	パーツのページID	
	fileName	fileName		ページのファイル名	
	columnNo		数値	CSV出力のカラム番号 (OはCSVに出力しない。 1がA列、2がB列となる)	

	_	
columnName	文字列	CSV出力のヘッダ名
х	数値	ページ画像に対する座標値(絶対値)
у	数値	ページ画像に対する座標値(絶対値)
width	数値	読取パーツの幅
height	数値	読取パーツの高さ
result	文字列	読取結果値
accuracy	数値	読取尤度(現在、項目尤度は提供されない ため常に0がセットされる)
accuracyRank	数値	エンジンが指定した読取値の正確性に関する補助値。 0:情報なし(デフォルト) 1:低い精度で正確に読めている 2:少し低い精度で正確に読めている 3:少し高い精度で正確に読めている 4:高い精度で正確に読めている ※エントリー画面のクイックチェックでは、1が赤、4が緑の表示となります。
createdAt	文字列	パーツの作成日時

パーツのステータスは「5.1 Intelligent OCR の読み取りステータス」を参照

エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造のJSON。

フィールド	型	説明			
status	文字列	error : エラー			
errorCode	数値	エラー状態を示すID			
message	文字列	メッセージ			

#### エラーコード

HTTPステータスコードと、戻りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。

HTTP Status	errorCode	意味
200	0	処理は正常に受付られた
400	104	入力パラメータの形式に誤りがあります。
401	101	認証エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 方法が正しくありません。
404	103	指定した{readingUnitId},{readingPageId}, {readingPartsId}に紐づく情報が存在しません。

500   199   その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認 いただき、再度発生する場合はお問い合わせください。	406	118	複数の読取ユニットIDにまたがる検索条件となっています。
	500	199	

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

```
GET /ConsoleWeb/api/v1/reading/parts?readingUnitId=12345 HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...
```

#### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
"status": "success",
"errorCode": 0,
"message": "ReadingParts listing.",
"readingParts": [
 {
  "id": 12345,
  "status": 16.
  "docsetId": 1455,
  "documentId": 4236,
  "readingUnitId": 28494,
  "readingPageId": 48876,
  "fileName": "sample.jpg", "columnNo": 1,
  "columnName": "申し込みNo",
  "x": 100,
  "y": 200,
  "width": 120,
  "height": 30,
  "result": "2019-001",
  "accuracy": 0,
  "accuracyRank": 0,
  "createdAt": "2019-01-01 12:34:56"
 },
  "id": 12346,
  "status": 16,
  "docsetId": 1455,
  "documentId": 4236,
  "readingUnitId": 28494,
  "readingPageId": 48876,
  "fileName": "sample.jpg",
  "columnNo": 1,
  "columnName": "注文品番",
```

```
"x": 100,
    "y": 300,
    "width": 240,
    "height": 30,
    "result": "A234567",
    "accuracy": 0,
    "accuracyRank": 0,
    "createdAt": "2019-01-01 12:34:56"
    }
    ]
}
```

## (9) 仕分けユニット追加

仕分けユニットに対して、ページ画像を追加します。

URI	/Sorter/api/v1/add					
メソッド	POST					
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)					
パラメータ	以下のパラメータを	設定します	0			
	パラメータ名	必須	パラメータ値			
	{sorterRuleId}	0	仕分けルールID			
	{sortingUnitName}		ユニット名 ※ 未指定の場合は仕分けルール名+システム日付で設定される ※ 漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、1~128文字で指定してください。			
	{file}		仕分けしたいファイル ※ 複数ファイル同時はできる			
	{runSortingFlag}		継続して仕分け処理を開始する true: 実施する, false: 実施しない ※ デフォルト値はfalse			
	{sendOcrFlag}		継続してOCRに処理結果を送信する true: 送信する, false: 送信しない			
	{userId}		<ul><li>※ デフォルト値はfalse</li><li>※ このパラメータはrunSortingFlagがtrueでないと作用しません。</li></ul>			
			ユーザーID			
			<ul><li>※ リクエスト数照会画面で部署毎に集計したい場合に設定します。</li><li>※ userldを指定する場合、runSortingFlagとsendOcrFlagの両方が true でないと、読取ページ追加が実施されません。</li></ul>			
レスポンス	正常の場合は、下記フィールド	記の構造の型	JSON。 説明			
	status	文字列	success:正常 error:エラー			
	errorCode	数値	エラー状態を示すID			
	message	文字列	メッセージ			

sortingUnitId	数値	ユニットID
---------------	----	--------

エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造のJSON。

フィールド	型	説明
status	文字列	success:正常 error:エラー
errorCode	数值	エラー状態を示すID
message	文字列	メッセージ
sortingUnitId	数値	仕分けユニットID (runSortingFlagまたはsendOcrFlagを指定し、 ユニット登録までは成功している場合に設定され ます)

### エラーコード

HTTPステータスコードと、戻りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。

HTTP Status	errorCode	意味
200	0	処理は正常に受付られた
400	102	ユーザーIDが数字ではない不正な値です。
400	103	sorterRuleId パラメータが指定されていません。
400	114	画像データファイルが添付されていません。
400	116	未サポートの画像が添付されています。
401	101	ューザーIDが誤っているか、ログインできないユーザーID が指定されています。
		※ ユーザーIDを指定した場合のみチェックされます。
403	103	当該のSorter Rule IDは存在しないか、アクセス権限がありません。
404	103	当該のSorter Rule IDは存在しないか、アクセス権限がありません。
406	106	この仕分けユニットIDはまだ仕分け準備がされていません。もしくはOCRへ送信するための準備ができていません。 原因として以下が考えられます。  ページ画像の登録中にエラーが起こった(画像ファイルが不正・破損している場合など)(runSortingFlagを指定している場合)  仕分け処理でエラーが発生した(sendOcrFlagを指定している場合)  仕分けの結果、ユニット内の全ての帳票が仕分け不可

		となった(sendOcrFlagを指定している場合)
500	199	その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いただき、再度発生する場合はお問い合わせください。

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

```
POST /Sorter/api/v1/add HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...
Cache-Control: no-cache
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundarybKfB5vzTGsNQMGe
------ WebKitFormBoundarybKfB5vzTGsNQMGe
Content-Disposition: form-data; name="sorterRuleId"
123
------WebKitFormBoundarybKfB5vzTGsNQMGe
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="sample.jpg";
Content-Type: image/jpeg
[message-part-body; type: "image/jpeg", size: 920514 bytes]
```

### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{
  "status":"success",
  "errorCode":0,
  "message":"SortingUnit add success.",
  "sortingUnitId":1350729
}
```

## (10) 仕分け処理の実施

仕分けユニットIDを元に仕分けを実施します。

URI	/Sorter/ap	oi/v1/sc	orting			
メソッド	POST					
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)					
パラメータ	以下のパ <del>゚</del>	ラメーク	タを設定	をします	<b>.</b>	
	パラメーク	タ名	Ų	<b>必須</b>	パラメータ値	
	{sortingL	{sortingUnitId}		)	仕分けユニットID	
	{sendOc	rFlag}			継続してOCRに処理結果を送信する	
					true: 送信する、false: 送信しない	
					※ 未設定の場合は false が設定されます	
	{userId}				ユーザーID	
					<ul><li>※ リクエスト数照会画面で部署毎に集計したい場合に設定します。</li><li>※ userIdを指定する場合、sendOcrFlagがtrueでないと、読取ページ追加が実施されません。</li></ul>	
レスポンス	下記の構造	構造のJSON。				
	フィールト				説明	
	status				success:正常 error:エラー	
	errorCod				エラー状態を示すID	
	message	)	文字列		メッセージ	
エラーコード	HTTPステ HTTP		Code	き、戻り意味	JJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。	
	Status		TOTOGOGO NEX			
	200	0	102		は正常に受付られた	
	400	102			ユーザーIDが数字ではない不正な値です。	
	400	103	103		リクエストパラメータが不正です。	
	401	101		ます。	Fーが誤っているか、APIキーの有効期限が切れてい。 ザーIDが誤っているか、ログインできないユーザーID	

		が指定されています。
		※ ユーザーIDを指定した場合のみチェックされます。
404	103	当該仕分けユニットIDは存在しないか、アクセス権限があり ません。
406	106	この仕分けユニットIDはまだ仕分け準備がされていません。もしくはOCRへ送信するための準備ができていません。
500	199	その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いただき、再度発生する場合はお問い合わせください。

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

POST /Sorter/api/v1/sorting HTTP/1.1 Host: company-name.dx-suite.com X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 17

sortingUnitId=456

### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{ "status": "success",
 "errorCode": 0,
 "message": "Starting sorting. [sorting_unit_id: 456]"
```

# (11) 仕分け結果をOCRに送信

仕分けユニットIDで仕分けした結果をOCRに転送します。

URI	/Sorter/api/v1/send					
メソッド	POST					
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)					
パラメータ	以下のパ	ラメータ	を設定	をします	<i>f</i> .	
	パラメー	タ名	Ų	<b>必須</b>	パラメータ値	
	{sortingL	Jnitld}		)	仕分けユニットID	
	{userId}				ユーザーID	
					※ リクエスト数照会画面で部署毎に集計したい場合 に設定します。	
レスポンス	下記の構	告の IS	SON			
	フィール		<b>型</b>		説明	
	status	us 文字			success:正常 error:エラー	
	errorCoo	ode 数值			エラー状態を示すID	
	message	je 文字			メッセージ	
エラーコード	HTTPA 7 HTTP Status		.⊐—ド Code	き、戻り意味	りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。	
	200	0		処理	は正常に受付られた	
	400	102		ユーザーIDが数字ではない不正な値です。		
	400	103		リクエストパラメータが不正です。		
	401	101		ます。 ユー が指	ザーIDが誤っているか、ログインできないユーザーID 定されています。	
	404	103	103		-一ザーIDを指定した場合のみチェックされます。 仕分けユニットIDは存在しないか、アクセス権限があり ん。	
	406	106			仕分けユニットIDはまだOCRへ送信するための準備 きていません。	

500	199	その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認い ただき、再度発生する場合はお問い合わせください。

#### a. HTTPリクエスト例

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

```
POST /Sorter/api/v1/send HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 17
sortingUnitId=456
```

#### b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{
    "status": "success",
    "errorCode": 0,
    "message": "Starting sending. [sorting_unit_id: 456]"
}
```

# (12) 仕分け結果 CSV エクスポート

仕分けユニットIDを元にCSV形式でエクスポートを行います。

URI	/Sorter/api/v1/csvDownload						
メソッド	POST						
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)						
パラメータ	以下のパーパラメーク		設定しま <sup>-</sup> 必須	す。 パラメータ値			
	{sortingU	InitId}	0	仕分けユニットID			
レスポンス	正常時は、 エラー時に						
	フィールト	型型		説明			
	status	文字	三列	error : エラー			
	errorCod	e 数值	1	エラー状態を示すID			
	message	message 文字列		メッセージ			
エラーコード	HTTPA <del>T</del> HTTP Status	TP errorCode		りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。			
	200	0	処理	処理は正常に受付られた			
	400	199	リクニ	リクエストパラメータが不正です。			
	401	101		エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 が正しくありません。			
	404	103	当該 ませ	仕分けユニットIDは存在しないか、アクセス権限があり ん。			
	406	106		この仕分けユニットIDはまだCSV DLの準備がされていません。			
	500	199	-	他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いき、再度発生する場合はお問い合わせください。			
				<u> </u>			

#### a. HTTPリクエスト例

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

```
POST /Sorter/api/v1/csvDownload HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 17
sortingUnitId=456
```

## b. HTTPレスポンス ボディ例

正常時はCSVファイルのため省略し、以下はエラー時のボディです。

```
{
    "status": "error",
    "errorCode": 101,
    "message": "Authentication error."
}
```

# (13) 仕分けユニット検索

仕分けユニットのステータスを返却します。

URI	/Sorter/api/v1/status							
メソッド	POST							
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)							
パラメータ	以下のパラメータを設定します。							
	,	ペラメータ名	必須	15	ラメータ値			
	{	sortingUnitId}	0	仕	:分けユニッ	y FID		
レスポンス	푣	常の場合は、下記	の構造	のJ	ISON。			
		ソイールド			型	説明		
	s	tatus			文字列	success:正常 error:エラー		
	s	statusCode			数値	仕分けステータスを表すコード値 (詳細は後述)		
	statusName				文字列	仕分けステータス名称		
	errorCode				数值	エラー状態を示すID		
	message				文字列	メッセージ		
	pageCountAll				数值	仕分け対象の全頁数		
	statusList				配列	仕分け先別のOCR処理一覧		
		readingUnitId			数値	仕分け先の読み取りユニットID ※ 仕分けされたページが無いか、 OCRに送信していない仕分け先は 0 が設定されます。		
		sendCountSucc	ess		数值	OCR送信済み件数		
		sendCountFailu	re		数值	OCR送信エラー件数		
		sendCountAll			数值	OCR送信対象件数		
		statusCode		数値	仕分けステータスを表すコード値 (詳細は後述)			
		statusName			文字列	ステータス名称		
	仕	分けステータスの:	ーード表	:はl	√5-2 Elasti	c Sorter の仕分けステータス」を参照		

エラーの場合は、下記の構造のJSON。						
フィールド	型	説明				
status	文字列	error:エラー				
errorCode	数値	エラー状態を示すID				
message	文字列	メッセージ				

#### エラーコード

HTTPステータスコードと、戻りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。

11111777	77.	<u> </u>
HTTP Status	errorCode	意味
200	0	処理は正常に受付られた
401	101	認証エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 方法が正しくありません。
404	103	該当の仕分けユニットIDは存在しないか、アクセス権限がありません。
500	199	その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認いただき、再度発生する場合はお問い合わせください。
I		

#### a. HTTPリクエスト例

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

POST /Sorter/api/v1/status HTTP/1.1 Host: company-name.dx-suite.com X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 17

sortingUnitId=456

#### b. HTTPレスポンス ボディ例

正常時はCSVファイルのため省略し、以下はエラー時のボディです。

```
{
  "status": "success",
  "statusCode": 150,
  "statusName": "CSV出力完了",
  "errorCode": 0,
  "message": "",
  "pageCountAll": 2,
  "statusList": [{
  "readingUnitId": 0,
  "sendCountSuccess": 0,
```

```
"sendCountFailues": 0,
"sendCountAll": 0,
"statusCode": 0,
"statusName": ""
},
{
"readingUnitId": 1,
"sendCountSuccess": 2,
"sendCountFailues": 0,
"sendCountFailues": 0,
"sendCountAll": 2,
"statusCode": 130,
"statusName": "OCRベリファイ完了"
}]
}
```

# (14) 仕分けユニット削除

仕分けユニットのステータスを返却します。

URI	/テータスを返却します。 /Sorter/api/v1/delete						
メソッド	POST						
認証パラメータ	APIキー (X-ConsoleWeb-ApiKeyヘッダ)						
パラメータ	<u>以下のパ</u>	ラメータを	設定	Eしま <sup>っ</sup>	す。 <u></u>		
	パラメー	タ名	ú	必須	パラメータ値		
	{sortingL	Jnitld}		)	仕分けユニットID		
レスポンス	下記の構	造のJSO	N.				
	フィール	型型			説明		
	status	文字列			success:正常 error:エラー		
	errorCoo	de 数值			エラー状態を示すID		
	message	文字列			メッセージ		
エラーコード	HTTPステ	ータスコ	ード	と、戻	りJSONのerrorCodeにセットされるコードは以下です。		
	HTTP Status	errorCo	de	意味			
	200	0		処理は正常に受付られた			
	401	101	101		認証エラーです。APIキーが誤っているか、APIキーの指定 方法が正しくありません。		
	404	103		該当の仕分けユニットIDは存在しないか、アクセス権限が ありません。			
	500	199			その他の不明なエラーです。リクエストが正しいかを確認い ただき、再度発生する場合はお問い合わせください。		

#### a. HTTPリクエスト例

※ 青字の値は実行環境によって異なります。

```
POST /Sorter/api/v1/delete HTTP/1.1
Host: company-name.dx-suite.com
X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key...
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 17
sortingUnitId=456
```

## b. HTTPレスポンス ボディ例

```
{
  "status" : "success",
  "errorCode" : 0,
  "message" : ""
}
```

# 5. 各アプリケーションのステータス仕様

以下に各アプリケーションで利用しているステータスを掲載します。

## (1) Intelligent OCR の読み取りステータス

読み取りステータスを表すコード値は以下の通りです。

読み取りステータスを表すコード値は以下。 ステータスコード	ステータス名称
1	ユニットのみ登録された状態
2	ページの追加処理中
3	ページの追加完了
121	自動画像補正中
122	自動画像補正エラー
123	自動画像補正完了
6	自動画像補正・パーツ生成 前処理
7	パーツ生成エラー
8	パーツ生成中
9	パーツ生成完了
10	NX読取エラー
11	NX読取中(定型の場合)
111	非定型読取中(Multiformの場合)
12	NX読取完了(定型の場合)
112	非定型読取完了(Multiformの場合)
13	エントリー中
14	エントリーエラー
15	エントリー完了(仮入力)
115	ベリファイ中
16	ベリファイ完了(承認済)
17	加工処理エラー
18	加工処理中
19	加工処理完了


20	CSV出力エラー
21	CSV出力中
22	CSV出力完了

# (2) Elastic Sorter の仕分けステータス

仕分けステータスを表すコード値は以下の通りです。

在分けステータスを表すコート値は以下の <sub>退</sub> ステータスコード	ステータス名称
20	ユニット完了
30	ページ登録中
35	ページ登録エラー
40	ページ登録完了
50	仕分け中
55	仕分けエラー
60	仕分け完了
65	仕分け一部確定
70	仕分け確定
990	仕分け不可
80	OCR送信準備中
85	OCR送信準備エラー
87	OCR送信中
88	OCR送信エラー
90	OCR送信完了
100	OCRエントリー中
110	OCRエントリー完了
120	OCRベリファイ中
130	OCRベリファイ完了
140	CSV出力中
145	CSV出力エラー
150	CSV出力完了

## (3) ステータス別ワークフロ一図



# 6. サンプルコード

各APIを呼び出すcurlコマンドのサンプルを掲載します。環境に合わせて、青字部分を変更して実行ください。

※ curl(カール)とは、ファイルを送受信するコマンドラインツールです。公式ウェブサイトからダウンロードし利用することができます。

### (1)ドキュメント検索

フォルダID「123」を指定した場合

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." "https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/documents?docsetId=123 &documentName=MyTest"

※ documentNameに日本語を設定する場合は、URLエンコードしてから設定します。

(日本語等の2バイトの言語(マルチバイト言語)をURL文字列に変換します。)

例)「テスト」の場合→「%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88」

### (2) 読取ユニット検索

ドキュメントID「123」を指定した場合

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/units?documentId=123

ドキュメントID「123」と作成日の範囲「2019-01-01 10:00 ~ 14:00」を指定した場合

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

"https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/units?documentId=123&createdFro m=2019-01-01+10%3A00%3A00&createdTo=2019-01-01+14%3A00%3A00"

- ※ createdFrom / createdToに日時を設定する場合は、URLエンコードしてから設定します。
- 例)「2019-01-01 10:00:00」の場合→「2019-01-01+10%3A00%3A00」

### (3) 読取ユニット内の全パーツ画像取得

ユニットID「12345」を指定した場合(デフォルトのファイル名で取得 <u>※参照</u>)

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/units/12345/partsDownload -J -O

#### ユニットID「12345」を指定し、任意のダウンロードファイル名を指定する場合

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/units/12345/partsDownload -o your-filename.zip

#### (4) 読取結果CSVのエクスポート

#### ユニットID「12345」を指定した場合

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/units/12345/export

### (5) 読取ユニット削除

ユニットID「12345」を指定した場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/units/12345/delete

#### (6) 読取ページ追加

新しいユニットとして追加する場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -F "documentId=123" -F "file=@test.pdf" https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/pages/add

既存ユニットID「12345」に追加する場合

※ "documentId"パラメータの代わりに、"unitId" パラメータを指定します。

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -F "unitId=12345" -F "file=@test.pdf" https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/pages/add

### (7) 読取ページの画像の取得

ユニットID「12345」を指定した場合(デフォルトのファイル名で取得 <u>※参照</u>)

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/pages/images?readingUnitId=12345-J-O

#### ユニットID「12345」を指定し、任意のダウンロードファイル名を指定する場合

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/pages/images?readingUnitId=12345 -o your-filename.zip

#### (8) 読取パーツの情報の取得

ユニットID「12345」を指定した場合

curl -X GET -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..."

https://company-name.dx-suite.com/ConsoleWeb/api/v1/reading/parts?readingUnitId=12345

#### (9) 仕分けユニット追加

仕分けルールID「123」を指定した場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -F "file=@test.pdf" -F "sorterRuleId=123" https://company-name.dx-suite.com/Sorter/api/v1/add

### (10) 仕分け処理の実施

仕分けユニットID「456」を指定した場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -d "sortingUnitId=456" https://company-name.dx-suite.com/Sorter/api/v1/sorting

### (11) 仕分け結果をOCRに送信

仕分けユニットID「456」を指定した場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -d "sortingUnitId=456" https://company-name.dx-suite.com/Sorter/api/v1/send

### (12) 仕分け結果 CSV エクスポート

仕分けユニットID「456」を指定した場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -d "sortingUnitId=456" https://company-name.dx-suite.com/Sorter/api/v1/csvDownload

### (13) 仕分けユニット検索

仕分けユニットID「456」を指定した場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -d "sortingUnitId=456" https://company-name.dx-suite.com/Sorter/api/v1/status

# (14) 仕分けユニット削除

#### ユニットID「456 を指定した場合

curl -X POST -H "X-ConsoleWeb-ApiKey: your-api-key..." -d "sortingUnitId=456" https://company-name.dx-suite.com/Sorter/api/v1/delete

以上



〈 発行元 〉 AI inside 株式会社 〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング4階