Al inside Cube コンソールツール API 説明書 (全文 OCR)

Ver 1.0.0

作成者	AI inside 株式会社
作成日	2024年11月11日
最終更新日	2024年11月11日

改訂履歴

改定日	版数	章・節・項	改定内容
2024/11/11	1.0.0		初版

目次


改訂履歴	1
目次	2
1 はじめに	3
2 API 概要一覧	4
3 API 共通の仕様	5
3.1 API の概要	5
3.2 リクエスト URI	5
3.3 認証	5
3.4 正常時の応答	6
3.5 エラー発生時の応答	6
4 各 API 個別の仕様	7
4.1 ウイルススキャン実行	7
4.2 MAC アドレス照会	8
4.3 サービスステータスチェック	9
4.4 サービス起動停止	11
4.5 サービス有効無効	13
4.6 clamav パターンファイルアップロード	15
4.7 CubeConsoleTool アクセスログダウンロード	17
4.8 Cube 状態監視	18
6 サポート窓口	21

1 はじめに

コンソールツール API は、Cube アプリケーション(コンソールツール)の制御を Web API から利用します。本書では、API 説明に関して記載いたします。

コンソールツールに関しましては、「AI inside Cube アプリケーション説明書(全文 OCR)」をご参照ください。

APIに関しては、「2 API 概要一覧」をご参照ください。



2 API 概要一覧

提供している API は以下です。

API 名称	処理内容	レスポンス
		タイミング
ウイルススキャン実行	2:00AM に実行しているウィルススキャンを即時で実行	処理完了後
	します。	
MAC アドレス参照	MAC アドレスを参照します。	処理完了後
ログダウンロード	各種ログファイルを zip 形式で取得します。	処理完了後
サービスステータスチェック	パラメータで指定されたサービスの状態を確認します。	処理完了後
	● 現在の起動状態 (起動/停止)	
	● デフォルトの起動設定(有効/無効)	
サービス起動停止	パラメータで指定されたサービスについて、以下の操作	処理完了後
	を実行します。	
	● 起動	
	● 停止	
	● 再起動	
サービス有効無効	パラメータで指定されたサービスについて、以下の操作	処理完了後
	を実行します。	
	● 有効化	
	● 無効化	
ClamAV パターンファイルア	ClamAV のパターンファイルをアップロードします。	処理完了後
ップロード		
Cube ConsoleTool アクセス	Cube ConsoleTool のアクセスログをダウンロードしま	処理完了後
ログダウンロード	す。	

レスポンスタイミングについて

処理完了後:サービスの実行完了を待って API がレスポンスを返却します。

処理受付後:処理の受付後、API がレスポンスを返却します。

3 API 共通の仕様

3.1 API の概要

項目	説明
プロトコル	НТТР
コンテンツタイプ	multipart/form-data
レスポンスデータ形式	JSON フォーマット (Content-Type: text/html)
文字コード	UTF-8

3.2 リクエスト URI

コマンド実行による基本書式

\$ curl -H "X-Cube-Apikey: <API キー>" -X <メソッド> "http:// <IP アドレス>:<ポート番号>/ <パス>"

項目	説明		
X-Cube-Apikey	認証用ヘッダー (必須)		
API ‡—	認証用 API キー (必須)		
メソッド	POST メソッドを使用		
IP アドレス	Cube に設定された IP アドレス		
ポート番号	8000 番固定		
パス	各 API のリクエスト URL 「4 各 API 個別の仕様」参照		

3.3 認証

認証には、32 バイトの 16 進数ランダム API キーを利用します。

API キーについては、AI inside Cube コンソールツールから発行をお願いします。

3.4 正常時の応答

正常に処理された結果は、コンテンツボディとして応答されます。コンテンツは、application/json となります。

正常時のコンテンツボディの形式は API 毎の仕様を参照してください。

3.5 エラー発生時の応答

エラー時は HTTP ステータスコード 4xx/5xx を応答します。エラーの詳細はコンテンツボディに JSON 形式で返されます。エラー発生時の JSON は以下の形式となります。

項目	必須	型	值
status	0	文字列	エラー情報
errorCode	0	文字列	エラー状態を示す ID (2桁の整数からなる文字列)
message	0	文字列	エラーメッセージ
info		オブジェクト	処理対象の状態

4 各 API 個別の仕様

4.1 ウイルススキャン実行

ウイルススキャンを実施します。

パス	/Clamscan						
メソッド	POST						
レスポンス	正常の場合は、	以下の構造のこ	JSON.				
	項目	型	説明				
	status	文字列	success:成功				
	errorCode	文字列	正常を示す ID				
	message	文字列	メッセージ				
	エラーの場合は	、エラーコート	ドを含む以下の構造の JSON。				
	項目	型	説明				
	status	文字列 error: エラー 文字列 エラー状態を示す ID					
	errorCode						
	message	文字列 メッセージ					
エラーコード	HTTP ステータ	スコードと、返	慰却される JSON の errorCode にセットされるコードは以下				
	です。						
	errorCode	説明					
	00	処理は正常に受け付けられた、又は、正常に終了した					
	01	対象サービス	対象サービスが既に実行している				
	10	対象サービス	スが見つからない				
		•					

コマンド実行例

```
$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST "http://0.0.0.0:8000/Clamscan"
{
    "status": "success",
    "errorCode": "00",
    "message": ""
```

4.2 MAC アドレス照会

任意の NW インタフェースの MAC アドレスを取得します。

パス	/MACadd					
メソッド	POST					
リクエスト	device パラメ-	-夕に取得した	:いネットワーク	7インタフェース名を指定		
パラメータ	対象筐体			device 設定値		
	Cube			eno1		
	Cube Pro			eno1		
	Cube Pro 4U	/ 4U+		eno1		
				eno2		
	※IPMI ポートに	には対応してお	りません。			
レスポンス	正常の場合は、	以下の構造のこ	JSON。			
	項目	型	説明			
	status	文字列	success:成耳	カ		
	errorCode	文字列	文字列 正常を示す ID			
	message	文字列	取得した MAC	こアドレス		
	エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造の JSON。					
	項目 型 説明					
	status	status 文字列 error: エラー				
	errorCode	文字列	エラー状態を	示す ID		
	message	文字列	メッセージ			

エラーコード	HTTP ステータスコードと、返却される JSON の errorCode にセットされるコードは以下です。						
	errorCode	説明					
	00	00 処理は正常に受け付けられた、又は、正常に終了した					
	10 API キーが正しくありません						
	11 ネットワークインタフェースが指定されていない						
	20 mac アドレスが取得できなかった						

```
$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST -F "device=eno1"
"http://0.0.0.0:8000/MACadd"
{
    "status": "success",
    "errorCode": "00",
    "message": "3c:ec:ef:ba:64:de"
}
```

4.3 サービスステータスチェック

パラメータで指定されたサービスの状態を確認します。

現在の起動状態(起動/停止)とデフォルトの起動設定(有効/無効)が確認可能です。

パス	/ServiceStatus					
メソッド	POST					
リクエスト パラメータ	svc パラメータに状態確認を行いたいサービスを指定してください。 対象となるサービスが下記となります。					
	サービス名	サービス名 説明				
	FullocrAPI AI-OCR を実行する為のサービス					
	snmpd 監視サービス					
	clamav-freshclam	アンチウィルスパターンファイル自動アップデートサービス				

	Systemd timesyned 時刻同期サービフ						
	systemd-timesyncd 時刻同期サービス						
レスポンス	正常の場合は、以下の構造の JSON。						
	項目			型	説明		
	status	5		文字列	success:成功		
	error	Code		文字列	正常を示す ID		
	mess	age		文字列	メッセージ		
	info	service	e_name	文字列	svc パラメータで	指定したサービス名	
		conditi	on	文字列	現在の起動状態		
					値	説明	
					active	稼働中	
					inactive	停止中	
		defaul	t	文字列	デフォルトの起動	b設定値	
					値	説明	
					enable	有効(サービス起動)	
					disable	無効(サービス停止)	
				1	1		
	エラー	の場合は	、エラーコー	- ドを含む以	人下の構造の JSON。		
	項目			型	説明		
	status	5		文字列	error : エラー		
	error	Code		文字列	エラー状態を示す ID		
	mess	age		文字列	メッセージ		
	info service_name		e_name	文字列	svc パラメータで指定したサービス名		
エラーコード	返却される JSON の errorCode にセットされるコードは以下です。						
	error	Code	説明				
	<u> </u>			は正常に受け付けられた、又は、正常に終了した			
				が正しくありません			
	30		サービス名	るの指定が正しくありません			
	-					<u>'</u>	

```
$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST -F "svc=FullocrAPI"
"http://0.0.0.0:8000/ServiceStatus"
{
    "status": "success",
    "errorCode": "00",
    "message": "",
    "info": {
        "service_name": "FullocrAPI",
        "condition": "active",
        "default": "enable"
    }
}
```

4.4 サービス起動停止

パラメータで指定されたサービスの操作を実施します。

サービスの起動/停止/再起動の操作が可能です。

パス	/ServiceStartStop						
メソッド	POST						
リクエスト	ctl パラメータに下記の操	作アクションを指定					
パラメータ	操作内容	説明					
	start	停止しているサービスを起動する					
	stop 起動しているサービスを停止する						
	restart 起動しているサービスを再起動する						
	svc パラメータに操作を適応させるサービスを指定してください。						
	対象となるサービスは下記となります。						
	サービス名	説明					
	FullocrAPI	AI-OCR を実行する為のサービス					

snmpd	監視サービス
clamav-freshclam	アンチウィルスパターンファイル自動アップデートサービス
systemd-timesyncd	時刻同期サービス

レスポンス

正常の場合は、以下の構造の JSON。

項目		型	説明		
status		文字列	success:成功		
errorC	Code	文字列	正常を示す ID		
messa	ige	文字列	メッセージ		
info service_name		文字列	svc パラメータで指定したサービス名		
result		文字列	success		

エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造の JSON。

項目		型	説明			
status		文字列	error:エラー			
errorC	Code	文字列	エラー状態を示す ID			
messa	ige	文字列	メッセージ			
info service_name		文字列	svc パラメータで指定したサービス名			
	result	文字列	fail			

エラーコード

返却される JSON の errorCode にセットされるコードは以下です。

errorCode	説明			
00	処理は正常に受け付けられた、又は、正常に終了した			
10	API キーが正しくありません			
20	ctl パラメータが正しくありません			
30	サービス名の指定が正しくありません			
40	その他のエラー			

```
$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST -F "ctl=restart" -F "svc=FullocrAPI"
"http://0.0.0.0:8000/ServiceStartStop"
{
    "status": "success",
    "errorCode": "00",
    "message": "",
    "info": {
        "service_name": "FullocrAPI",
        "result": "success"
    }
}
```

4.5 サービス有効無効

パラメータで指定されたサービスのデフォルトの起動状態を変更します。

サービスのデフォルトの起動状態は有効/無効に変更可能です。

有効に変更した場合はサービスが起動し、無効に変更した場合はサービスが停止します。

パス	/ServiceEnableDisable					
メソッド	POST					
リクエスト	ctl パラメータに下記の操	作アクションを指定				
パラメータ	操作内容	説明				
	enable	サービスのデフォルト起動を有効にし、サービスを起動する				
	disable サービスのデフォルト起動を無効にし、サービスを停止する					
	svc パラメータに操作を適応させるサービスを指定してください。 対象となるサービスは下記となります。					
	サービス名 説明 snmpd 監視サービス					
	clamav-freshclam	アンチウィルスパターンファイル自動アップデートサービス				

	systemd-timesyncd 時刻同期サービス						
レスポンス	正常の場合は、以下の構造の JSON。						
	項目			型	説明		
	status			文字列	success:成功		
	error	Code		文字列	正常を示す ID		
	messa	age		文字列	メッセージ		
	info	service	e_name	文字列	svc パラメータで指定したサービス名		
		result		文字列	success		
	エラーの	の場合は、	、エラーコー	- ドを含むり	V下の構造の JSON。		
	項目			型	説明		
	status	5		文字列	error:エラー		
	error	Code		文字列	エラー状態を示す ID		
	messa	age		文字列	メッセージ		
	info	service	e_name	文字列	svc パラメータで指定したサービス名		
		result		文字列	fail		
エラーコード	返却され	าる JSO	N の errorCo	ode にセッ	トされるコードは以下です。		
	error	Code	説明				
	10 API キーカ			処理は正常に受け付けられた、又は、正常に終了した			
				正しくあり	ません		
				-タが正しく	くありません		
	30		サービス名	の指定が正	しくありません		
	40		その他のエ	その他のエラー			

\$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST -F "ctl=enable" -F "svc=FullocrAPI" "http://0.0.0.0:8000/ServiceEnableDisable"

4.6 clamav パターンファイルアップロード

アンチウィルスソフト (ClamAV) のパターンファイルをアップロードします。

パス	/ClamavPatternUpload				
メソッド	POST				
リクエスト パラメータ	File パラメータにアップロードするファイル名を設定。同時に 3 ファイルまで送信可能。 以下の名称のファイルのみ指定可能です。 ファイル名 bytecode.cld(または bytecode.cvd) daily.cld(または daily.cvd) main.cvd(または main.cld)				
レスポンス	正常の場合は、以下の構造の JSON。 項目				

エラーコード

返却される JSON の errorCode にセットされるコードは以下です。

errorCode	説明				
00	処理は正常に受け付けられた、又は、正常に終了した				
10	API キーが正しくありません				
20	アップロードされたファイルの数が正しくありません				
30	アップロードされたファイルが正しくありません				
40	その他のエラー				

コマンド実行例

```
$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST -F "file=@bytecode.cld" -F "file=@daily.cld" -F
"file=@main.cvd" "http://0.0.0.0:8000/ClamavPatternUpload"
{
    "status": "success",
    "errorCode": "00",
    "message": "",
    "info": {
        "bytecode.cld version": "335/335",
        "daily.cld version": "27461/27461",
        "main.cvd version": "62/62"
    }
}
```

4.7 CubeConsoleTool アクセスログダウンロード

CubeConsoleTool のアクセスログをダウンロードします。

パス	/ConsoleToolAccessLog					
メソッド	POST					
リクエスト パラメータ	date_from パラメータに以下を設定ログ取得開始日の日付YYYYMMDD 形式date_to パラメータに以下を設定date_to パラメータのみ指定した場合は、ログが存在する最初の日付から指定した日付までログ取得終了日の日付YYYYMMDD 形式					
レスポンス	適切に保存先の指定(※ エラー時のメッセ 出力ファイルのフィー	正常の場合は、CSV ファイルがテキストで返却されます。 適切に保存先の指定(〇〇〇).csv等)を行ってください。 ※ エラー時のメッセージも保存先ファイルに出力されます。 出力ファイルのフィールドは以下				
	項目	説明				
	id	ログ ID				
	created_at	作成タイムスタンプ(ログが生成された日時)				
	updated_at	更新タイムスタンプ (ログが更新された日時:通常は空白)				
	deleted_at	削除タイムスタンプ(ログが削除された日時:通常は空白)				
	action_started_at	操作日付(ログの操作が実行された日時)				
	user_id	ユーザーID(ログの操作を実行したユーザ名) 				
	ip_address	IP アドレス(ログの操作を実行したクライアントの IP アドレス)				
	screen_name	画面名(ログの操作を実行した画面の名称)				
	action	操作内容(実行された操作の内容)				
	action_info	補足情報(その他の補足情報)				

	エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造の JSON。					
	項目		型	説明		
	status		文字列	error : エラー		
	errorCode		文字列	エラー状態を示す ID		
	message		文字列	メッセージ		
エラーコード	返却される JSON の errorCode にセットされるコードは以下です。					
	errorCode 説明 10 API キーが正しくありません					
		•				

\$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST -F "date_from=20241001" -F "date_to=20241031" "http://0.0.0.0:8000/ConsoleToolAccessLog" -o ./access-log.csv

4.8 Cube 状態監視

Cube のアクティベーションの状況、ディスク容量、CPU 温度などの情報を取得します。

パス	/CubeStatus							
メソッド	POST							
レスポンス	正常の	正常の場合は、以下の構造の JSON。						
	項目			型	説明			
	statu	S		文字列	success:成功			
					warning : 警告			
	error	Code		文字列	正常を示す ID、または警告を示す ID			
	mess	age		文字列	メッセージ			
	info	fo activation result		文字列	OK: アクティベーション済み			
		expirationDate			NG: 未アクティベーション			
				文字列	アクティベーションの有効期限			
		hw sensors	datetime	文字列	状態監視の時間			

	cpuTemp	文字列	CPU 温度
	boardTemp	文字列	マザーボード温度
	gpuTemp	文字列	GPU 温度
	cpu%	文字列	CPU 使用率
	gpu%	文字列	GPU 使用率
	memFree%	文字列	空きメモリー率
	useStorate%	文字列	ストレージ使用率
	gpu2Temp	文字列	GPU 2 の温度(Cube を除く)
	gpu2%	文字列	GPU 2 の使用率(Cube を除く)

正常終了時、メッセージに表示される内容は下記の通り。

errorCode	message	説明
00	(なし)	正常終了、警告なし
01	The expiration date of activation is	アクティベーションの有効期限
	less than 20 days.	が 20 日以内に到来します。
02	The useage of disk is above 70%.	ストレージの使用率が 70%を超
		えています。

エラーの場合は、エラーコードを含む以下の構造の JSON。

項目	型	説明
status	文字列	error : エラー
errorCode	文字列	エラー状態を示す ID
message	文字列	メッセージ

エラーコード

返却される JSON の errorCode にセットされるコードは以下です。

errorCode	説明
00	処理は正常に受け付けられた。警告なし。
01	警告(アクティベーションキーの有効期限が 20 日以内に到来する)
02	警告(ストレージの使用率が 70%を超えた)
10	API キーが正しくありません
20~70	その他のエラー

```
$ curl -H "X-Cube-Apikey: dummy-key" -X POST "http://0.0.0.0:8000/CubeStatus"
  "status": "success",
  "errorCode": "00",
  "message": "",
  "info": {
     "activation": {
       "result": "OK",
       "expirationDate": "2025-10-01"
     },
     "hw sensors": {
       "datetime": "20241119 19:28:01",
       "cpuTemp": "32",
       "boardTemp": "36",
       "gpuTemp": "32",
       "cpu%": "1%",
       "gpu%": "0 %",
       "memFree%": "71.4%",
       "usedStorage%": "2%"
     }
```

6 サポート窓口 お問い合わせ対応やサポートは、サービス仕様書をご参照ください。

このマニュアルには、AI inside 株式会社の秘密情報(ないし機密情報)が含まれています。 同社による事前の許諾なく、これら情報の一部または全部を複製、使用、公開することはいかなる場合も 禁じられております。