Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности Лабораторная работа №6

Обмен данными с ВУ по прерыванию Вариант 78456

Выполнил: Свечников Константин Денисович, Р3130

Проверил: Саржевский И. А., преподаватель практики

Оглавление

Вадание	2
Ход работы	
Назначение программы:	
Исходные данные:	5
Область представления:	5
Область допустимых значений:	5
Методика проверки программы	5
Заключение	

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- 1. Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 040_{16}) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности BУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-3X-9 на данное BУ,

а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X.

3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Ход работы

Текст исходной программы описан ниже:

ORG 0x040 X: WORD 0

MIN: WORD 0xFFD3; -45, минимальное значение X MAX: WORD 0x0027; 39, максимальное значение X

ORG 0x000; Векторы прерываний

V0: WORD \$default, 0x180V1: WORD \$default, 0x180

V2: WORD \$int2, 0x180; BУ-2 - побитовое И-НЕ

V3: WORD \$int3, 0x180; ВУ-3 - -3X - 9

V4: WORD \$default, 0x180V5: WORD \$default, 0x180V6: WORD \$default, 0x180V7: WORD \$default, 0x180

default: IRET

; Основная программа

ORG 0x100

START: DI; Запрет прерываний

CLA

LD #0xA; Разрешить прерывания для ВУ-2 (MR=1000|0010=1010=A)

OUT 5

LD #0xB; Разрешить прерывания для ВУ-3 (MR=1000|0011=1011=B)

OUT 7

ЕІ; Разрешить прерывания глобально

main: DI LD \$X NOP SUB #2 CALL \$check ST \$X

EI

JUMP main

; Проверка на ОДЗ

check:

CMP \$MIN

BNS set_max

CMP \$MAX

BNS RETURN

set_max: LD \$MAX

RETURN: RET

; Обработка прерывания ОТ ВУ-3 (F(X) = -3X - 9)

int3:

LD \$X

NOP

ASL; *2

ADD \$X; X*3

NEG; -3X

ADD #-9

OUT 6; ВУ-3

NOP

IRET

; Обработка прерывания ОТ ВУ-2 (X := X AND (NOT DR))

int2: NOP

IN 4; DR из ВУ-2

NOT

AND \$X

CALL \$check

ST \$X

IRET

Назначение программы:

По команде готовности ВУ-3 вычисляет результат функции y = -3x - 9 и выводит результат на ВУ-3.

По команде готовности ВУ-2 выполняет операцию побитового 'И-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X и сохраняет результат в переменную X.

Исходные данные:

- Исходные данные: 040. В этих ячейке содержится переменная Х
- Переменные: 041-042. В этих ячейках хранятся минимальное и максимальное допустимые значения переменной X соответственно
- Программа: 100-124 (100 адрес первой команды, 124 последней)
- Векторы прерываний: 000-008

Область представления:

• X, MIN, MAX – знаковые 16-разрядные целые числа

Область допустимых значений:

- $-128 \le -3x 9 \le 127$
- $-119 \le -3x \le 136$
- $-45 \le x \le 39$

Методика проверки программы

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ
- 2. Заменить NOP на HLT в той части программы, которой требуется проверка (в метке main для основной программы, в метке int3 для теста ВУ-3, и в метке int2 для теста ВУ-2).
- 3. Скомпилировать программу
- 4. Запустить программу в режиме РАБОТА

Для проверки основной программы:

- 5. Дождаться останова
- 6. Записать значение аккумулятора (1)
- 7. Нажать «Продолжение»
- 8. Дождаться останова и записать значение аккумулятора (2)
- 9. Сравнить (1) и (2). Если (2) меньше (1) на 2, то программа выполнилась корректно
- 10.Дополнительно можно проверить случаи ОДЗ: если после нескольких циклов значение аккумулятора достигло минимальной границы и при последующем цикле в аккумулятор записалось максимальное значение ОДЗ для X, то все выполнилось верно. Так же можно проверить максимальную границу: перед компиляцией программы (шаг 3) в программе выставить значение X больше верхней границы. Если при первом запуске в аккумуляторе оказывается максимальное значение ОДЗ для X, то программа работает корректно

Для проверки ВУ-3:

- 5. Открыть КВУ-3 и установить готовность
- 6. Дождаться останова
- 7. Записать значение аккумулятора (1)
- 8. Нажать «Продолжение»
- 9. Дождаться останова
- 10.Записать значение аккумулятора (2)
- 11. Вычислить ожидаемое значение функции F(X) = -3X 9 для (1) и сравнить с (2). Если все сошлось, то программа работает верно

Для проверки ВУ-2:

- 5. Открыть КВУ-2 и ввести в РД какое-нибудь число
- 6. Установить готовность ВУ-2
- 7. Дождаться останова
- 8. Записать значение аккумулятора (1)
- 9. Нажать «Продолжение»
- 10. Дождаться останова
- 11.Записать значение аккумулятора (2)

12.Вычислить ожидаемое значение от операции побитового 'И-НЕ' для (1) и значения РД ВУ-2 и сравнить с (2). Если все сошлось, то программа работает верно

Заключение

Мегаприкольная работа.