操作系统

1. 什么是进程?

进程是进程实体的运行过程,是系统资源和调度(引入线程后,线程是调度的基本单位)的基本单位

- 2. PCB有哪些内容
 - a. 进程的描述信息(PID、UID)
 - b. 进程的控制和管理信息(进程的状态、进程CPU、硬盘、网络的使用情况)
 - c. 资源分配清单(打开的文件列表、I/O设备的使用情况)
 - d. 处理机的相关信息
- 3. 进程有哪些部分组成?

PCB、数据段、代码段

4. 进程有哪些特点?

并发性、独立性、异步性、动态性、结构性

5. 如何进行进程的控制?

使用原语。

进程创建原语执行内容:创建空的PCB;分配资源;初始化PCB、加入到就绪队列中。

进程撤销原语执行内容:找到要删除的PCB;如果进程在运行状态,就立刻剥夺 CPU,将CPU分配给其他进程;终止所有子进程;将所有资源归还给父进程或者操 作系统;删除PCB

进程阻塞原语执行内容:找到要阻塞的PCB;保护现场,将 PCB的状态改为阻塞状态,暂时停止进程运行;将PCB插入到阻塞队列中

进程唤醒原语执行内容: 在阻塞队列中找到要唤醒的PCB;从阻塞队列中删除 PCB;将PCB的状态改为就绪态,插入到就绪队列中

进程切换原语执行内容: 将运行环境保存在PCB中;将PCB插入到相应的队列中; 从就绪队列找到下一个PCB运行,恢复运行环境

6. 那些事件会引发创建原语。

- a. 在分时系统中用户登录
- b. 在多道批处理系统中, 作业调度
- c. 在用户向操作系统提出请求时,为请求分配进程
- d. 当进程请求另一个子进程的时候

7. 进程通信

- a. 共享存储。只能互斥的访问内存区。基于数据结构的共享存储,内存区中是特定的数据结构,是一种低级的存储方式。基于内存区的共享存储,没有限定内存中数据的类型,是高级的存储方式
- b. 管道。管道通信是一种半双工通信的方式。一个时间点只有一个方向的数据进行 传输,管道满的时候,写进程被阻塞,当管道空的时候,读进程被阻塞。当管道 还没有被写满的时候,不能读,当管道还没有被读空的时候,不能读。管道被读 走之后,就从管道中删除。所以读进程只能有一个
- c. 消息传递。通过发送、接受原语实现。直接方式的消息传递是发送的进程将结构 化的消息添加到接受进程的消息队列中,接受进程通过接受原语接受结构化的消 息。间接方式,发送进程将消息发送到信箱中,接受进程通过接受原语从信箱中 接受信息。
- 8. 处理机调度有哪些?

进程调度、内存调度、作业调度

9. 哪些时候不能进行进程调度?

在执行中断、原语、访问操作系统内核临界区的时候

10. 进程的调度方式有哪些?

抢占式、非抢占式

- 11. 批处理系统的调度算法有哪些?
 - a. FCFS调度算法。优点:公平、不会产生饥饿、适合长作业和CPU密集型。缺点:有较长的平均周转时间、不利于短作业、I/O密集型
 - b. 最小作业/进程优先。优点:适合短作业,拥有较小的平均周转时间; 缺点:产生饥饿
 - c. 最高响应比。优点:综合了上述两种方法,不会产生饥饿。
- 12. 分时系统的调度算法有哪些?

- a. 时间片轮转。优点:公平、不会产生饥饿。缺点:没有考虑进程的优先级。
- b. 优先级调度。优点:考虑了不同进程的重要情况。 缺点: 会产生饥饿
- c. 多级反馈队列。综合考虑了以上两种,但是会产生饥饿。
- 13. 访问临界资源应该遵循哪些原则?
 - a. 空闲让进
 - b. 忙则等待
 - c. 有限等待
 - d. 让权等待
- 14. 软件方法实现互斥。
 - a. 单标志法 (违反空闲让进)
 - b. 双标志先检查法(违反忙则等待)
 - c. 双标志后检查法(违反空闲让进、有限等待)
 - d. peterson算法(违反让权等待)
- 15. 硬件方法实现互斥
 - a. 中断屏蔽方法
 - b. TS指令、swap指令(不满足让权等待)
- 16. 死锁产生的条件
 - a. 互斥条件
 - b. 不剥夺条件
 - c. 请求保持条件
 - d. 循环等待
- 17. 什么时候会产生死锁
 - a. 竞争互斥资源
 - b. 推进顺序不当
- 18. 死锁处理的三种策略
 - a. 死锁预防

3

- i. 破坏互斥条件:spooling技术
- ii. 破坏不可剥夺条件
- iii. 破坏请求保持条件:静态分配法
- iv. 破坏循环等待条件:顺序资源分配法
- b. 死锁避免

银行家算法

c. 死锁检测和解除

检测:在资源分配图中,依次消除与不阻塞进程相连的边,如果最后能够把边全部消除,那么不存在死锁,反之,存在。

解除的方法: 1. 资源剥夺法; 2. 撤销进程法; 3. 进程回退法

- 19. 程序装入的三种方法。
 - a. 绝对装入
 - b. 静态重定位
 - c. 动态重定位(重定位寄存器)
- 20. 链接的三种方式。
 - a. 静态链接
 - b. 装入时动态链接
 - c. 运行时动态链接
- 21. 程序的运行过程

编译、链接、装入

- 22. 操作系统内存管理应该实现哪些内容
 - a. 内存的分配和回收
 - i. 连续分配
 - 1. 单一连续分配
 - 2. 固定分区分配
 - 3. 动态分区分配(空闲分区表、空闲分区链)

分配内存:首次适应、最佳适应法、最坏适应算法、临近适应算法

ii. 非连续分配

- 1. 基本分页存储管理(地址变换机构需要页表寄存器)
 - a. 页表保存在pcb中。
 - b. 带快表的地址变换机构(局部性原理):

快表是介于cpu、内存之间的高速缓存区,给定的逻辑地址,每次都现在快表中查找页号有没有命中,命中的话就直接产生物理地址,否则,从内存的页表中查找。

- c. 多级页目录表可以解决单级页目录表需要连续的大块内存的问题
- 2. 基本分段存储管理
- 3. 分页和分段的区别。

一个页是物理的单位,段是逻辑单位。分页的时候,地址是一维的,分 段的时候,地址是二维的。分段容易实现内存的共享和保护

4. 段页式存储。

段表存放:页表长度、页的地址

页表存放:内存地址

b. 内存的扩充

i. 覆盖技术

提取出程序的调用结构,把一直要运行的程序放置固定区,把不可能同时调用的程序段放置同一个覆盖区。

ii. 交换技术

通过进程的中程调度,将内存中的部分进程挂起到磁盘的对换区。可以将阻塞的进程、优先级低的进程、驻留时间长的进程进行中程调度。不过,进程的pcb不会交换到磁盘中,而是插入到挂起队列。

iii. 虚拟内存技术

特点: 多次性、虚拟性、对换性

方式:请求分页管理方式、请求分段管理方式、请求段页式管理方式 请求分页的页表增加了哪些字段:状态位、访问字段、修改位、外存地址 置换算法:最佳置换算法(OPT),先进先出置换算法(FIFO),最近最久 未访问(LRU),时钟算法(CLOCK)、改进的时钟算法

- c. 地址转换
- d. 内存的保护
 - i. 上、下界地址寄存器
 - ii. 重定位寄存器、界地址寄存器
- 23. 文件可以分为哪两种文件?

无结构文件、有结构文件(顺序文件、索引文件)

顺序文件:

- 1. 链式存储
- 2. 顺序存储。
 - a. 定长记录(可以随即访问)
 - i. 串结构(不可以快速查找)
 - ii. 顺序结构 (二分查找)
 - b. 变长记录

索引文件:为每一个记录创建一个索引包括长度、地址属性

索引顺序文件:将记录分组,每个组建立一个索引,索引之间、组内记录之间是串结 构连接的

- 24. 有哪几种目录结构?
 - a. 单极目录结构
 - b. 多级目录结构
 - c. 树型目录结构
 - d. 无环图目录结构(实现文件的共享)
- 25. 什么是索引节点,有什么作用?

索引节点是把FCB中除了文件名以外的所有信息放在一起组成的结构,作用是加快文件的查找。因为每次IO操作只能读入一个磁盘块,所以,一个磁盘块能装越多的FCB,就能减少IO次数,从而提高查找速率。引入索引节点后,FCB只需要保存文件

名和指向对应索引节点的指针,大大减少了FCB的大小,从而增加一个磁盘块能装入的索引节点的数量。

- 26. 文件的物理结构。
 - a. 连续分配方式。

优点: 支持顺序存储、随机访问

缺点: 不利于文件的扩展

- b. 链接分配方式。
 - i. 隐式链接

优点:利于文件的拓展、支持顺序访问

缺点: 不支持随机访问、降低存储效率

ii. 显试连接(FAT表常驻内存)

优点: 利于文件扩展、支持顺序访问、随机访问

缺点: FAT表占用内存

- c. 索引分配方式
 - i. 链接索引

当访问索引块的时候,需要顺序查找,查找效率低下

ii. 多层索引

当文件大小很小的时候,仍然需要多层查找

- iii. 混合索引
- 27. 空闲磁盘的组织方式。
 - a. 空闲表(连续分配的方式)
 - b. 空闲链表法
 - i. 空闲盘块链
 - ii. 空闲盘区链
 - c. 位示图法(连续、离散)
 - d. 成组链接法

28. 打开文件的时候,操作系统都干了哪些操作。

将目录项复制到打开文件表中,修改系统的打开文件表,返回文件描述符给用户。

- 29. 文件共享有哪几种方式?
 - a. 硬链接。将FCB中的指针指向同一个索引节点。
 - b. 软连接。指向的文件是LINK型的文件,指向共享文件的路径。
- 30. 实现文件保护的方法有哪些?
 - a. 口令保护
 - b. 加密保护
 - c. 访问控制
- 31. 文件系统的层次结构。

用户接口、文件目录系统、存取控制系统、文件逻辑系统与文件信息缓冲区、物理文 件系统、辅助分配系统、设备管理模块

- 32. 磁盘调度算法
 - a. 先来先服务(FCFS)
 - b. 最短寻找时间算法(SSTF)
 - c. SCAN算法
 - d. LOOK算法
 - e. C-SCAN算法
 - f. C-Look算法
- 33. 磁盘物理地址由哪几部分组成? 柱面号、盘面号、扇区号
- 34. 读取某个扇区需要经过哪些时间 寻道时间、延迟时间、读取时间
- 35. 如何减少延时时间?
采用交替编号、错位命名的方法
- 36. 磁盘初始化有哪些步骤

- a. 划分扇区
- b. 磁盘分区
- c. 逻辑格式化:建立文件系统
- 37. 什么是引导块?

计算机开启需要初始化程序,这些自举程序的装入程序保存在ROM,完整的程序保存在某一个磁盘分区内。这样做的目的是可以方便的更新自举程序。

38. 块设备、字符设备的特点。

块设备:传输速度快、可寻址

字符设备:传输速度慢、不可寻址、采用中断的驱动方式

- 39. IO控制器的主要功能
 - a. 接受和识别CPU发出的命令
 - b. 向CPU报告设备的状态
 - c. 数据交换
 - d. 地址识别
- 40. 有哪几种IO控制方式,有哪些优缺点?
 - a. 程序直接控制方式。

优点:简单

缺点: 需要CPU大量的干预、只能一次只能传输一个字

b. 中断的方式

优点:减少了CPU的干预

c. DMA方式

优点:一次能够传输一个块或者连续的块,CPU干预更少了

d. 通道控制方式

优点:CPU干预极低,一次能够传输一组块

- 41. IO软件的层次结构
 - a. 用户层软件(假脱机技术)

- i. 向用户提供接口
- b. 设备独立性软件(I/O调度、设备保护、设备分配和回收、缓冲区管理)
 - i. 提供系统调用
 - ii. 设备保护
 - iii. 差错处理
 - iv. 设备的分配与回收
 - v. 数据的缓冲区管理
 - vi. 建立逻辑设备表
- c. 设备驱动程序
 - i. 设置设备寄存器
 - ii. 检查设备状态
- d. 中断处理程序
 - i. 处理中断
- 42. 谈谈对spooling技术的理解

spooling技术能够让独占式的打印机设备,转变为共享设备。它实现的过程是:先在输出井中申请一段内存保存数据,然后申请一个打印申请表,并将其添加到假脱机文件队列中,当打印的时候从队列中取出打印申请表,根据里面的内容,从输出井的相应位置取出数据,提交给打印机。

- 43. 分配一个设备需要哪些步骤
 - a. 提供的如果是物理设备名,那么直接查找系统设备表,找到相应的设备控制表。 提供的如果是逻辑设备名,那么查找系统设备表中查找到类型一致且空闲的物理 设备,再把记录插入到逻辑设备表中。
 - b. 通过设备控制表,寻找控制器控制表。
 - c. 通过控制器控制表,找到相应的通道控制表。

只有设备、设备控制器、通道都分配的前提下,设备才可以分配。

44. 单缓冲、双缓冲的平均处理时间

max(C, T) + M, max(T, C + M)

45. 用英语解释一下什么是进程、线程?

A process can be view as a program in execution. consisting of PCB, data, and code.

a thread is a basic unit of CPU utilization, consisting of a program counter, a stack, and a set of registers.

46. 解释死锁

deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process

47. 多线程和多任务有什么区别

多线程是对一个程序而言的,指一个进程可以同时处理多个任务。

多任务是对操作系统而言的,指操作系统同时可以处理多个任务。

48.