## Escrito por Márcio Brener Costa

#### Revisão Técnica

Fernanda Magalhães Favilla

Paulo Afonso Israel Freire


Patrícia Alves de Freitas

Daniela Martino dos Santos

Agradeço a todos os meus amigos da CASSI pelo insentivo e companheirismo que sempre recebi para realização desta obra.

Obrigado em especial aos meus Amigos da juventude, Giuler Alberto, Júlio Pacheco e Roberto Catanhede e a minha família pela ajuda nos meus primeiros passos na descoberta do Mundo da Informática.

Um grande abraço para todos amigos de Brasília!.



#### Copyright© 2000 Márcio Brener

Todos os direitos reservados para o autor desta obra.

Toda ou qualquer parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação ou outros sem prévia autorização, desde que citado o Autor (Márcio Brener Costa – brener@zipmail.com.br).

Progress, Report Builder, AppServer e WebSpeed são Marcas Registradas da Progress<sup>a</sup> Software Corporation EUA.

IBM/DB2 é Marca Registra da International Bussines Machine - IBM<sup>a</sup> .

Oracle é Marca Registrada da Oracle<sup>a</sup> Inc.

Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 são Marcas Registradas da Microsoft<sup>a</sup>.

NetTerm é Marca Registrada da InterSoft International Inc.

KeaX! é Marca Registrada da Attachmateª

Vipper e PCase são Marcas Registradas da 4Tool Softwarea

OpenLink é Marca Registrada da OpenLinka

## <u>Índice</u>

Capítulo 1	20
Apresentando o Progress	20
O que é o Progress?	20
Como funciona?	21
Instalando o software	22
Apresentando os aplicativos	26
Capítulo 2	33
Configuração do Produto	33
Configuração do Progress no Windows	33
O arquivo progress.ini	35
Listagem do Arquivo progress.ini	36
Configurando o Progress para UNIX	42
Variáveis de ambiente	42
Arquivos	47
Arquivos comuns	47
Arquivos temporários	47
Banco de Dados	48
Sessão cliente	49
Protocolos disponíveis	49
Capítulo 3	50
Criando & Definindo os Dados	50
Criando um banco de dados	50

Como funciona o Banco de Dados	52
Criando tabelas, campos, índices, etc	53
Criando uma tabela	55
Criando os campos	59
Validando os Campos	61
A propriedade Validation	62
Triggers	63
O que um Trigger?	63
Criando índices	65
Aparência do Campo (View-As)	69
Sequences	70
O que são Sequences?	70
Como usar um Sequence?	70
Metaschema	71
O que é o Metaschema?	71
Capítulo 4	73
Aprendendo a linguagem	73
Desenvolvendo o código	73
O primeiro programa	73
Como fazer a interface com o usuário?	73
Conectando o banco de dados	74
Aprendendo a sintaxe	77
Definindo variáveis	77
View-As	83
Definindo Frames	86

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

Definindo Queries	95
O quê é uma Query?	95
BROWSES	97
Utilizando a Query no Browse	103
OPEN QUERY	103
ASSIGN	105
Comandos de Impressão e Manipulação de Arquivo	s 106
OUTPUT	106
PARÂMETROS	106
INPUT	110
Eventos	114
Lista de Eventos	114
Preprocessadores	143
O que são preprocessadores?	143
Utilização	143
&SCOPED-DEFINE	143
&GLOBAL-DEFINE	144
&UNDEFINE	145
DIRETIVAS PREPROCESSADAS	145
Operadores	146
&IF, &THEN, &ELSEIF, &ELSE, &ENDIF	146
MESSAGE	147
PARÂMETROS	147
Criando MENUS	150
MENU	150

BOTOES	155
PARÂMETROS	159
Importação e Exportação de Dados	162
Limites do Progress	163
Banco de Dados	163
VARIÁVEIS	164
NOMENCLATURAS	165
Funções	166
ABSOLUTE	166
ACCUM	166
ALIAS	167
AMBIGUOUS	167
ASC	168
AVAILABLE	168
CAN-DO	169
CAN-FIND	169
CAN-QUERY	170
CAN-SET	171
ENCODE	
CHR	
CODEPAGE-CONVERT	
CONNECTED	173
COUNT-OF	
CURRENT-CHANGED	
CURRENT-LANGUAGE	175

CURRENT-RESULT-ROW	175
CURRENT-ROW-MODIFIED	176
CURRENT-VALUE	176
DATASERVERS	176
DATE	176
DAY	177
DBCODEPAGE	177
DBCOLLATION	178
DBNAME	178
DBPARAM	178
DBRESTRICTIONS	179
DBTASKID	179
DBTYPE	180
DBVERSION	180
DECIMAL	181
DEFINED	181
DYNAMIC-FUNCTION	182
ENTERED	183
ENTRY	183
ETIME	184
EXP	184
EXTENT	184
FILL	185
FIRST	185
FIRST-OF	186
FRAME-COL	187

FRAME-DB	187
FRAME-DOWN	187
FRAME-FIELD	188
FRAME-FILE	188
FRAME-INDEX	188
FRAME-LINE	189
FRAME-NAME	189
FRAME-ROW	189
FRAME-VALUE	190
GATEWAYS	190
GET-BYTE	190
GET-CODEPAGES	190
GET-COLLATIONS	191
GET-DOUBLE	191
GET-FLOAT	192
GET-LONG	192
GET-POINTER-VALUE	192
GET-SHORT	192
GET-SIZE	192
GET-STRING	193
GET-UNSIGNED-SHORT	193
INDEX	193
INTEGER	193
IS-ATTR-SPACE	194
KBLABEL	194
KEYCODE	195
	FRAME-DB. FRAME-DOWN  FRAME-FIELD  FRAME-INDEX  FRAME-INDEX  FRAME-NAME  FRAME-NAME  FRAME-ROW  FRAME-VALUE  GATEWAYS  GET-BYTE  GET-CODEPAGES  GET-COLLATIONS  GET-DOUBLE  GET-FLOAT  GET-LONG  GET-POINTER-VALUE  GET-SHORT  GET-SIZE  GET-STRING  GET-UNSIGNED-SHORT  INDEX  INTEGER  IS-ATTR-SPACE  KBLABEL  KEYCODE

KEYFUNCTION	195
KEYLABEL	196
KEYWORD	197
KEYWORD-ALL	197
LAST	197
LASTKEY	198
LAST-OF	198
LC	198
LDBNAME	198
LEFT-TRIM	199
LENGTH	199
LINE-COUNTER	199
LIST-EVENTS	199
LIST-QUERY-ATTRS	200
LIST-SET-ATTRS	200
LIST-WIDGETS	200
LOCKED	201
LOG	201
LOOKUP	201
MAXIMUM	202
MESSAGE-LINES	202
MINIMUM	202
MONTH	203
NEW	203
NEXT-VALUE	203
NOT ENTERED	203

NUM-ALIASES	204
NUM-DBS	204
NUM-ENTRIES	204
NUM-RESULTS	205
OPSYS	205
OS-DRIVES	206
OS-ERROR	206
OS-GETENV	206
PAGE-NUMBER	207
PAGE-SIZE	207
PDBNAME	207
PROGRAM-NAME	208
PROGRESS	208
PROMSGS	208
PROPATH	209
PROVERSION	209
QUERY-OFF-END	209
RANDOM	210
RECID	211
RECORD-LENGTH	212
REPLACE	212
RETRY	213
RETURN-VALUE	214
RIGHT-TRIM	214
R-INDEX	214
ROUND	215

ROWID21	15
SCREEN-LINES	15
SDBNAME	15
SEARCH21	16
SEEK	16
SETUSERID21	16
SQRT21	16
STRING	17
SUBSTITUTE21	17
SUBSTRING21	18
TERMINAL	19
TIME21	19
TODAY	20
TO-ROWID22	20
TRANSACTION22	20
TRIM22	21
TRUNCATE22	21
USERID	21
VALID-EVENT22	22
VALID-HANDLE22	22
WEEKDAY	22
WIDGET-HANDLE22	23
YEAR22	23
apítulo n22	24
tilitários & Parâmetros do Banco de Dados Progress 22	24

Utilitários do Banco de Dados Progress	224
PARÂMETROS	226
Parâmetro	230
Descrição	230
-1	230
-a arquivo	230
-aibufs n	230
-aistall	231
-b	231
-basekey texto	231
-B n	232
-bibufs n	232
-brl	233
-Bt n	233
-C qualificador	233
-c n	233
-cache arquivo	234
-charset Código de Página	234
-checkdbe	234
-convmap arquivo	234
-cp parâmetros ou arquivo	235
-cpcase tabela	235
-cpcoll coleção	235
-cpdb Código Página	236
-cpinternal Código Página	236

-cpprint Código Página	. 236
-cprcodein Código Página	. 236
-cprcodeout Código Página	. 237
-cpstream	. 237
-cpterm	. 237
-cs n, i	. 237
-ct n	. 238
-d mdy	. 238
-D n	. 238
-db banco de dados	. 239
-debug	. 239
-decdtm	. 239
-dictexps	. 239
-directio	. 240
-dt	. 240
-E	. 240
-esqllog	. 241
-esqlnopad	. 241
-evtlevel parâmetro	. 241
-F	. 241
-fc n	. 241
-fldisable	. 242
-g arquivo	. 242
-G n	. 242
-h n	. 242
-H servidor	. 243

-H servidor	243
-hardlimit	243
-hs s	243
-i	244
-ininame arquivo	244
-inp n	245
-is	245
-k	245
-L n	246
-ld nome	246
-Ing linguagem	247
-logfile arquivo	247
-logname arquivo	247
-m1	247
-m2	247
-m3	248
-Ma n	248
-maxport n	248
-Mf n	248
-Mi n	249
-minport n	249
-Mm n	249
-mmax n	249
-Mn	249
-Mp n	250
-Mpb n	250

-Mr n	250
-Mv n	250
-Mxs n	250
-n n	251
-N protocolo	251
-nb n	251
-Nd device	251
-NL	252
-Nn Cliente	252
-Nv n	252
-o impressora	252
-p procedure	253
-P senha	253
-param texto	253
-pf arquivo	253
-plm	253
-pls	254
-populate	254
-pp diretório	254
-pwqdelay	254
-pwqmin n	254
-pwscan n	255
-pwsdelay n	255
-pwwmax n	255
-q	255
-Q	256

-Q2	. 256
-r	. 256
-rand n	. 256
-rg	. 257
-RO	. 257
-rptint n	. 257
-rq	. 257
-rr	. 257
-s n	. 258
-S serviço	. 258
-Sn serviço	. 259
-spin n	. 259
-stream Código Página	. 259
-stsh n	. 259
-SYBc n	. 259
-SYBt n	. 260
-t	. 260
-T diretório	. 260
-TB n	. 260
-TM n	. 260
-tok n	. 261
-trig diretório	. 261
-tstamp	. 261
-usrcount n	. 261
-U usuário	. 261
-VW	. 262

-vo versao	202
-v6colon	262
-v6q	262
-xc coleção	262
-y	263
-yc	263
-yd	263
-yx	264
-yy ano	265
Banco de Dados Multi-Volumes	266
O que é o banco multi-volumes?	266
Por que usar Banco Multi-Volumes?	267
Criando a estrutura multi-volumes	268
Formação do arquivo de estrutura	268
Criando o Banco	269
MAGNUS	272
Apresentação	272
Como o MAGNUS funciona?	272
Lista de Diretórios do MAGNUS (principais)	273
Funcionamento do MENU	274
Validando o acesso ao Programa	276
Bancos Históricos	277
Desenvolver em Windows para usar no UNIX	279
Criar Bancos para Testes/Desenvolvimento	284
Criando os bancos	284

UNIX AIX	286
Windows NT	287
Utilizando zoom de cadastro Datasul	289
Capítulo n	293
Softwares, Utilitários & Sites diversos	293
NetTerm	293
Configure as teclas de acordo com o MAGNUS	294
Kea!X	295
PCase	296
Viper	297
ERWin	297
Sites sobre Progress	299

## <u>Capítulo 1</u>

# **Apresentando o Progress**

## O que é o Progress?

A linguagem Progress foi desenvolvida pela empresa Progress Software Corporation em 1984, inicialmente para sistema operacional UNIX com uso em mainframes para processamento de grande volume de dados, como alternativa para outras linguagens da época como Cobol, Adabas, Natural, Clipper, etc, que exigiam do programador escrever um código muito extenso para qualquer aplicação. Também uma alternativa como Banco de Dados Relacional de alta performance e segurança, embutido em um único produto.

A Progress Corporation tem sua sede em Bedford, Massachusetts USA, com filiais em diversos países. No Brasil sua representante é a Progress do Brasil/SP.

Uma das maiores atrativos do Progress é sua portabilidade e independência de plataforma. Ele funciona em praticamente todos os sistemas operacionais existentes como DOS, Windows 3x,95,NT, UNIX, OS/2, Novell, VMS, Motif, Xenix, CTOS entre diversos outros, isso utilizando o mesmo código fonte.

Seu Banco de Dados Relacional é de altíssima performance e extrema segurança, igual ou até mesmo

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

superior ao bancos mais populares do mercado como Oracle, DB/2 IBM, Sybase, MS-SQL Server, entre outros.


A perfeita integração entre linguagem e banco de dados fazem do Progress uma excelente ferramenta para construção de qualquer aplicação comercial. Isso porque as camadas de desenvolvimento - regras de negócios, dados e interface estão totalmente interligadas, o que evita qualquer redundância ou retrabalho em qualquer camada da aplicação.

A atualização e distribuição dos aplicativos em Progress também é bastante simplificada. Um sistema pode ser totalmente centralizado para acesso de vários clientes simultâneos e atualizado a qualquer tempo, parcialmente ou completamente sem gerar qualquer erro ou necessitar de uma parada momentânea do sistema.

## Como funciona o Progress?

O funcionamento do Progress é bastante simples. A configuração típica e mais comum é a instalação e armazenamento centralizado do Progress servidor e cliente, bancos de dados e aplicações em um servidor disponível para acesso de diversos clientes em rede.

Há também diversas outras configurações possíveis para uma aplicação Progress: múltiplos servidores, bancos de dados distribuídos entre servidores e/ou plataformas distintas, como será visto no capítulo Arquiteturas de aplicação. A figura a seguir exemplifica melhor uma configuração mais simples.




## Arquitetura de aplicação

Servidor de rede com instalação do Progress server e client; Sessão multi-usuário dos bancos de dados; Aplicativos em Progress

#### Instalando o software


Será apresentada a instalação do Provision para Windows

Os pré-requisitos para instalação são apenas mídia(s) e licença(s) para começar a usar.



#### Tela inicial de instalação

Este é a primeira tela para instalação do Progress versão 8.x para sistema operacional Microsoft Windows 95/98/NT Será preciso especificar na tela de instalação o Nome da Empresa, o Número de Série e Códigos de Controle para validar o produto e prosseguir a instalação.



Você pode também acrescentar outros produtos à mesma instalação, especificando os números de séries e validadores.


Informe os dados e clique no botão **Additional Products** para acrescentar à lista de programas, conforme mostrado na figura acima destacado em azul

A próxima tela solicita a localização para instalação do Progress, você pode especificar o drive o diretório aonde serão copiados os arquivos. Por padrão o diretório sugerido é "DLC", mas você pode alterá-lo para outro de sua escolha. Todos os dados informados na instalação serão incluídos na configuração do Progress contida no arquivo DLC/progress.cfg, o qual validará a execução de todos os aplicativos Progress.




Como é padrão do Progress o diretório DLC toda sua literatura o cita por padrão também. Então saiba que a


nomenclatura DLC sempre se refere à localização de instalação do Progress.



A próxima tela solicita o grupo de programas a ser criado no servidor e o diretório padrão aonde o Progress salvará arquivos de programas, temporários entre outros.



Após o término da instalação serão criados esses ícones no grupo de programas informado na instalação, como a figura abaixo:



A figura acima demonstra os utilitários do Progress Provision, um tipo de licença full da Progress similar por exemplo ao Microsoft Visual Basic Professional ou Delphi Client/Server.


### Apresentando os aplicativos



#### **Desktop**

É um aplicativo desenvolvido em Progress 4GL modo gráfico que apresenta os botões dos aplicativos Progress disponíveis. Arquivo: \_desk.p


#### **Procedure Editor**



Aplicativo em Progress 4GL para escrita do código fonte, execução de procedures, debuger, compilação e qualquer procedimento por meio de código.

Arquivo \_edit.p

#### **Data Administration**



Aplicativo desenvolvido em Progress 4GL para administração e manutenção dos bancos de dados.

#### Com ele você pode:

Criar, conectar e alterar definições de bancos de dados;


Visualizar relatórios de estruturas de tabelas, campos, índices;

Definir segurança dos dados, salvar definições e conteúdo dos dados, editar parâmetros, etc.

Arquivo: \_admin.p

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

#### **Data Dictionary**




Com Dicionário de Dados você pode modelar a estrutura de tabelas, campos, índices, seqüências e triggers.

Também um aplicativo totalmente em Progress 4GL

Arquivo: \_dict.p

#### **Application Compiler**




Como o próprio nome diz é um aplicativo para compilação de procedures (programas).

Ele possibilita compilar um diretório ou uma árvore de diretórios, especificar arquivos iniciados por uma subpalavra ou apenas extensão, confirmar sobreposição de procedures já existentes, etc.

Também desenvolvido em Progress 4GL

Arquivo: \_comp.p


#### **User Configuration**



Utilitário desenvolvido em Progress 4GL para criação e edição de scripts de conexão e/ou de inicialização do Progress.

Arquivo: \_script.p

#### Report Builder




Utilitário do Progress para criação de relatório totalmente gráficos em MS-Windows.

Com ele você pode usar tabelas, inserir gráficos, usar e criar funções definidas pelo usuário.



#### **UIB** (User Interface Builder)



O User Inteface Builder é um utilitário desenvolvido Progress 4GL para edição rápida e gráfica de programas baseados no Windows.

Ele foi introduzido a partir da versão 7 para Windows trazendo consigo diversas inovações e conceitos orientação a objetos, encapsulamento, guanto à polimorfismo e hereditáriedade, como um início para entrada da linguagem Progress na Quarta Geração, daí Progress 4GL.

Arquivo: \_uib.p

Este utilitário não fará parte da abordagem deste livro.

# Capítulo 2

# Configuração do Software


### Configuração do Progress no Windows

abranger Progress por diversos sistemas algumas operacionais tem diferenças quanto configuração do ambiente para funcionar adequadamente. UNIX, MS-DOS e Novell exemplo. em parametrizações são estabelecidas por meio de linha de comando e definições de variáveis de ambiente, no Windows 95 ou NT os parâmetros são registrados por meio de arquivos INIs, ou ainda na Registry - como é o novo padrão introduzido pela versão 8.2 e superiores.

A instalação do Progress 8.x para Windows grava as informações relativas às propriedades do aplicativo na Registry do Windows, e também em arquivo INI chamado **progress.ini** como na versão 7.x, localizado no diretório DLC/bin.

As entradas na Registry estarão nos diretórios HKEY\_CURRENT\_USER ou HKEY\_LOCAL\_MACHINE nesta seqüência, na pasta **Software**, em uma sub-pasta chamada **PSC** (Progress Software Corporation), conforme mostra a figura abaixo:


#### Configuração na Registry



As configurações contidas na Registry também estão no arquivo INI e podem ser usada para definir as propriedades para o funcionamento e aparência das aplicações.

Você também pode registrar as configurações contidas em um arquivo INI para a Registry do Windows de uma máquina cliente, através do um aplicativo em **DLC\bin\ini2reg.exe**, veja a figura a seguir:

#### Inclui um arquivo INI na Registry do Windows



### O arquivo progress.ini

Os parâmetros V6Display, V6Colon, V6Frame, V6Fkeys, V6Keys, DefaultFont FixedSys, DefaultFixedFont FixedSys definem uma aparência para a aplicação igual a utilizada na versão Progress 6, com tela na dimensão de 80 linhas por 21 colunas, área de mensagens e área de status e fonte proporcional, de

configuração para funcionamento acordo com MAGNUS versão I.



Caso você não conheça, o MAGNUS é um Sistema de Gestão Empresarial, o mais popular Desenvolvido totalmente em Progress pela Datasul, uma empresa brasileira sediada em Joinvile Santa Catarina.

### Listagem do Arquivo progress.ini

```
[Startup]
V6Display=no
V6Colon=no
V6Frame=no
V6FKeys=no
V6Keys=no
ImmediateDisplay=yes
MultitaskingInterval=100
DefaultFont=FixedSvs
DefaultFixedFont=FixedSys
DLC=C:\DLC
Use-3D-Size=Yes
PROBUILD=C:\DLC\PROBUILD
PROPATH=.,D:\MAGNUS,C:\DLC\PROBUILD\EUCAPP\EUC.PL,C:\DLC\PR
OBUILD\EUCAPP, C:\DLC\qui, C:\DLC, C:\DLC\bin
OLD-PROPATH=.,C:\DLC\PROBUILD\EUCAPP\EUC.PL,C:\DLC\PROBUILD\EUCAPP
PROCFG=C:\DLC\PROGRESS.CFG
PROMSGS=C:\DLC\PROMSGS
PROMON=C:\TEMP\ESTAT.LST
```

#### [Colors]

```
; THE DEFINITION OF COLOR 0 THROUGH 15 IS PRIVATE TO THE PROGRESS ADE.
; MODIFYING COLORS 0 THROUGH 15 MAY PREVENT THE PROGRESS ADE FROM RUNNING.
; The following color definitions correspond to the ADE standards.
  0 to 15 - reserved
color0=0,0,0
color1=0,0,128
color2=0,128,0
color3=0,128,128
color4=128,0,0
color5=128,0,128
```

```
color6=128,128,0
color7=128,128,128
color8=192,192,192
color9=0,0,255
color10=0,255,0
color11=0,255,255
color12=255,0,0
color13=255,0,255
color14=255,255,0
color15=255,255,255
color16=255,255,0
NORMAL=0,15
INPUT=15,0
MESSAGES=15,1
[Default Window]
; x=
; y=
;rows=
;columns=
[fonts]
; THE DEFINITION OF FONT 0 THROUGH 7 IS PRIVATE TO THE PROGRESS ADE.
; MODIFYING FONTS 0 THROUGH 7 MAY PREVENT THE PROGRESS ADE FROM RUNNING.
; The following fonts definitions correspond to the ADE standards.
         - DefaultFont from Startup Section
       0 - DefaultFixedFont from Startup Section (1 char per PPU)
       1 - Proportional System Font
         - Editor Font for 4GL program entry
         - TTY Simulator (should be fixed)
         - Dynamically-sized widgets, eg status-line, selection-list
         - Static widgets, eg. combo-boxes
         - Dynamic, bold (TranMan2)
       7
         - Reserved
font0=Courier New, size=8
font1=MS Sans Serif, size=8
font2=Courier New, size=8
font3=Courier New, size=8
font4=MS Sans Serif, size=8
font5=MS Sans Serif, size=10
font6=MS Sans Serif, size=8, bold
font7=MS Sans Serif, size=8
font8=Courier New, size=12
font9=MS Sans Serif, size=8
font10=Garamond, size=20
font11=MS Sans Serif, size=8
```

```
[WinChar Startup]
DLC=C:\DLC
PROBUILD=C:\DLC\PROBUILD
PROPATH=.,C:\DLC\PROBUILD\EUCAPP\EUC.PL,C:\DLC\PROBUILD\EUCAPP
; DLC=
; PROCFG=
; PROMSGS=
; PROPATH=
[WinChar Colors]
color0=WHITE/BLUE
                             "NORMAL"
color1=BLACK/GRAY
                             "INPUT, UNDERLINE"
color2=BLACK/GRAY
                             "MESSAGES, REVERSE"
color3=BLUE/WHITE
                             "HIGHLITE, HELP"
color4=BLINK-RED/WHITE
                             "URGENT"
; NORMAL=WHITE/BLUE
; INPUT=BLACK/GRAY
; MESSAGES=BLACK/GRAY
[WinChar Default Window]
;rows=25
;rows=50
[WinChar Keys]
;GO=F1,CTRL-X
[Debug-Init]
                   ************
; THE FOLLOWING INFORMATION IS PRIVATE TO THE DEBUGGER. IT SHOULD NEVER BE
; MODIFIED EXCEPT BY THE DEBUGGER PROGRAM.
Location=1,146,15,460,464
Pane0=1,46," "
Pane1=1,14,""
Pane2=1,16, "Commands in Queue: 0"
Pane3=1,25,""
DebuggerName=PRODEBUG.EXE
[Debug-Macros]
Macro0=r, run &file
Macrol=c, continue
Macro2=s, step
Macro3=n, next
Macro4=b, break &file &line
Macro5=cb, cancel break &file &line
Macro6=sb, show breaks
Macro7=ss, show stack
```

Macro8=u, up
Macro9=d, down
Macro10=di, display &text
Macro11=sm, show macros

#### [Debug-Buttons]

Button0=Run,run &file
Button1=Cont,continue
Button2=Step,step
Button3=Next,next
Button4=Break,break &file &line
Button5=Stack,show stack
Button6=Up,up
Button7=Down,down
Button8=Disp,display &text
Button9=Exit,exit

#### [ProADE]

;DividerFgColor=15
;DividerBgColor=1
;OKBoxFgColor=1
;OKBoxBgColor=8
;FillinFgColor=0
;FillinBgColor=8
;Editor4GLFgColor=DEFAULT
;Editor4GLBgColor=DEFAULT
;Editor4GLBgSmallColor=0
;Editor4GLBgSmallColor=8
;FixedFont=0
;StandardFont=1
;Editor4GLFont=2
;EditorTabStop=4

#### [Proedit]

SaveSettings=yes
BufList=
ExitWarning=yes
SaveBufList=no
MinimizeBeforeRun=no
RestoreAfterRun=yes
PauseAfterRun=yes
AutoCleanup=yes
EditorFont=8
New=SHIFT-F3
Open=F3
Close=F8

NewProcedureWindow=CTRL-F3

Save=F6

SaveAs=SHIFT-F6

Undo=CTRL-Z

Cut=CTRL-X

Copy=CTRL-C

Paste=CTRL-V

Find=CTRL-F

FindNext=F9

FindPrevious=SHIFT-F9

Replace=CTRL-R

GotoLine=CTRL-G

List=CTRL-L

NextBuffer=F7

PreviousBuffer=SHIFT-F7

Run=F1

CheckSyntax=SHIFT-F2

Debug=SHIFT-F4

CompilerMessages=CTRL-E

#### [RBStartup]

;RBSTARTUP=

#### [ReportBuilderSaveList]

ActionBar=1

FormatBar=1

FieldNames=0

SortFieldNames=0

ShowHiddenTables=0

PasteArgs=1

ShHzRul=1

ShVtRul=1

ShGrd=1

Maximize=1

NotFirstTime=1

Library=

Report=Teste

#### [ReportBuilderPreferences]

InstantRep=2

PromptFields=1

ScrBarHz=1

ScrBarVt=1

PromptConnection=0

#### [ReportBuilderDefaults]

```
DefMeas=1
PqLM=1
BotM=50
LeftM=50
RightM=50
TopM=50
RulPit=10
VRulPit=10
Pts=120
SnapTo=1
Color=0
WidthRep=1
WidthColor=8
FaceName=Arial
LogF=No
LogT=Yes
LibDir=
DatabaseDir=
ImgDir=
UDFDirectory=
MemExt=TXT
ImaExt=BMP
ImageQuality=0
```

# [uib]

#### [Procomp]

```
SaveSettings=yes
FileSpec01=.,*.p *.w
DefFileSpec=*.p *.w
LogFile=compile.log
ShowStatus=yes
RemoveOldRs=yes
IfNOR=no
SubDirs=yes
SaveNewRs=yes
XrefAppend=no
ListAppend=no
PageLength=60
PageWidth=80
V6Frame=yes
StreamIO=no
```

A listagem acima é a utilizada para o funcionamento do MAGNUS versão I em Windows.

# Configurando o Progress para UNIX

Após a instalação por meio de fita ou CD, apenas edite a(s) profile(s) setando as variáveis de ambiente.

# Exemplo de script

```
TERM=vt220 ; export TERM
DLC=/sistemas/dlc ; export DLC
PATH=/usr/bin:$DLC:$DLC/bin:/sistemas/magnus ; export PATH
PROCFG=$DLC/progress.cfg ; export PROCFG
PROMSGS=$DLC/promsgs ; export PROMSGS
PROPATH=$DLC,$DLC/bin,$DLC/tty,/sistemas/magnus
export PROPATH
$DLC/bin/mpro -pf magnus.pf
```

# Variáveis de ambiente

Variável	Definição
ACCESS	Especifica quem terá permissão no ProControl em ambiente Windows NT
	<u>Exemplo</u>
	ACCESS=Administrator
DLC	Informa a localização da instalação do Progress
	<u>Exemplo</u>
	SET DLC=C:\DLC (DOS/Windows)
	DLC=/app/dlc; export DLC (UNIX)
DLCRES	Informa a localização do aplicativo Progress Results

# **Exemplo**

# DLC=/usr/myres; export DLC

#### **EVTLEVEL**

Especifica o nível de informações a serem gravadas no Event Log em Windows NT

## **Parâmetros**

NONE - nenhuma informação;

BRIEF - apenas erros e alertas;

**NORMAL** - erros, alertas e os mesmos gravados no arquivo .lg;

FULL - todas mensagens

# **Exemplo**

# EVTLEVEL=BRIEF

#### **PATH**

Lista de diretórios para uso do Sistema Operacional

#### **Exemplo**

(UNIX)
PATH=\$PATH:\$DLC:\$DLC/bin:/magnus:/rhplus
export PATH

(DOS/Windows)

SET PATH=%PATH%; %DLC%; %DLC%/bin; M: WAGNUS; M: \RHPLUS

# **PROAPSV**

Localização do executável do Progress Application Server

#### **Exemplo**

PROAPSV=/\$DLC/bin/\_proapsv (UNIX)

PROAPSV=%\$DLC%\bin\\_proapsv.exe (Windows NT)

44	Dominando o Progress
PROCFG	Localização do arquivo de configuração do Progress
	<u>Exemplo</u>
	PROCFG=C:\DLC\PROGRESS.CFG
PROCONV	Localizaçãdo arquivo de Códigos de Páginas a ser utilizado na sessão cliente
	<u>Exemplo</u>
	PROCONV=C:\DLC\CONVMAP.CP
PROEXE	Localização do arquivo executável do Progress
	<u>Exemplo</u>
	SET PROEXE=c:\dlc\prowin32.exe
PROLOAD	Localização do diretório de instalação do aplicativo ProBuild
	<u>Exemplo</u>
	SET PROLOAD=%DLC%\probuild
PROMSGS	Localização do arquivo de mensagens Progress
	<u>Exemplo</u>
	PROMSGS=\$DLC/prolang/promsgs.por
	(arquivo de mensagens em português)

# PROPATH

Lista de diretórios a ser utilizado pela sessão Progress

# Exemplo

(DOS/Windows)

SET PROPATH=%PATH%;%DLC%;%DLC%\BIN;M:\MAGNUS

(IINTX)

PROPATH=/usr/bin:\$PATH:\$DLC:\$DLC/bin:/magnus

export PROPATH

# **PROSRV**

Localização do arquivo executável do servidor de dados

#### Exemplo

PROSVR=%DLC%\bin\\_mprosrv.exe (DOS/Windows)

PROSTARTUP Define o arquivo de parâmetros (.pf) a ser usado como padrão pela sessão Progress, caso omitido 0 padrão assumido será o arquivo startup.pf dentro do diretório do Progress.

#### Exemplo

(DOS/Windows)

PROSTARTUP=M:\magnus\magnus.pf

(UNIX)

PROSTARTUP=/magnus/magnus.pf

export PROSTARTUP

PROTERMCAP Define o arquivo de configuração de terminal para sessão em ambiente Caso omitido será assumido caracter. como padrão o arquivo proterm dentro do diretório do Progress

Exemplo
---------

PROTERMCAP=\$DLC/protermcap; export PROTERMCAP

# **TERM**

Define o tipo de terminal de uma sessão cliente

# **Exemplo**

(UNIX)

TERM=vt200 ; export TERM

# **PROMON**

Define o arquivo para gravação de estatísticas de programas



Lembre-se que em UNIX as variáveis são casesensitive, isto é, há distinção entre maiúsculas e minúscula, como também para o valores das variáveis!

# **Arquivos**

# **Arquivos comuns**

progress.cfg	Configuração do Progress
PROMSGS	Mensagens do Progress
.pf	Parâmetros sessão servidor/cliente
.cp	Definição de Códigos de Página
.df	Definição de estrutura de bancos/tabelas
.d	Dados de tabelas
.fd	Descrições do Bulk loader
.csh	Conteúdo ou cache do Metaschema
.rpt	Licença de uso de relatórios
.V	Validação
.pl	Biblioteca de procedures

# Arquivos temporários

	Quando você edita uma procedure,
.ped	Procedures temporárias
.dbi	Definições de tabelas temporárias
.lbi	Before-Image local de transações

dh

.na

seja no Procedure Editor ou UIB as alterações são salvas em um arquivo temporário com extensão .PED no diretório temporário definido na sessão a cada execução da mesma. Então se houver algum problema e a sessão seja incerrada sem que antes você salve suas alterações, procure no diretório temporário os arquivos .PED, um deles contém a procedure até o momento da última execução.

.srt Organização de registros.

Geralmente criado quando ordenado campos que não sejam indexados.

.trp Definições do Dicionário de Dados temporárias, antes de serem confirmadas (Commit) no banco.

# Banco de Dados

·db	Darieo de Dados
.d <i>n</i>	Arquivo extendido de banco multi-volumes
.bi	Before-Image
.bn	Arquivo extendido do Before-Image multi–volumes
.ai	After-Image

Arquivo extendido do After-Image

Ranco de Dados

	Coringuração do	49
	multi-volumes	
.lg	Log de eventos do Banco	
.lk	Lock de conexão do Banco	
.tl	Log de transações	
.ds	Descrição de estruturas	
Sessão cliente		

.p	Procedure
.W	Procedure UIB (Windows)
.i	Arquivo include

# Protocolos disponíveis

NETBIOS	TCP/IP
SNA	DECnet
SPX	TLI
WIPC (Servidor/Cliente Windows)	DDE
CTOS	


# Capítulo 3

# Criando & Definindo os Dados

# Criando um banco de dados

Existem três maneiras de criar um banco de dados em Progress, como será mostrado baixo:

1º No Data Administrator menu Database opção Create, então informe a localização e o nome do novo banco de dados a ser criado.



Você tem a opção criar um banco de dados vazio, uma cópia do sports (um banco de exemplo do Progress) ou a partir de um outra já existente.

2ª Através de utilitário de banco de dados ProDB, em linha de comando.

#### Exemplo:

# C:\DLC\bin\prodb.exe cadastro

Então será solicitado a partir de qual banco de dados será criado, com as mesma opções do Data Administration, conforme abaixo:

```
C:\ARQUIVOS>C:\DLC\BIN\PRODB cadastro
demo     to get the system demonstration database, or
    sports to get the sports demonstration database, or
    isports to get the international sports database, or
    empty     to get the system empty database, or
    anyname to get a copy of that database. :
```


Lembre-se que a variável de ambiente DLC deve estar configurada adequadamente para pode criar o novo banco de dados.

**3ª** Por código fonte no Procedure Editor, conforme o código abaixo:

```
create database "c:\arquivos\cadastro" replace no-error.
```

# Como funciona o Banco de Dados

Em Progress o banco de dados é constituído de, pelo menos, dois arquivos básicos. próprio Banco de Dados com extensão DB e o Controle de Transações extensão ΒI com (Before-Image).



Estes dois arquivos funcionam em conjunto para gerenciar todos as solicitações dos aplicativos a eles ligados.

O arquivo de "Image Anterior" (Before Image) tem um papel importantíssimo de assegura a total e completa integridade física e referencial dos dados, como por exemplo índices, validações, tipos e formatos através do "ENGINE DATABASE" e confirmar estas transações para gravação e/ou deleção no banco de dados após uma completa consistência dos dados existentes.




Os métodos para criação de um banco de dados mostrados se aplicam apenas para Bancos de Volume Único ou Simples, existem técnicas em Progress mais sofisticadas para criação de bancos de dados em Múltiplos Volumes, conforme será mostrado no capítulo Performance.

# Criando tabelas, campos, índices, etc


Para modelagem de dados é utilizado o aplicativo Data Dictionary que pode ser executado de diversos modos, por meio de linha de comando ou menu.

Linha de comando: DLC/bin/prowin32.exe -p \_dict.p



ProWin32 refere-se apenas ao Progress em ambiente gráfico(MS-Windows, OSF/Motif e outros).


No Procedure Editor escolha o menu Tools opção Data Dictionary. A figura abaixo descreve cada detalhe do utilitário.



- ① Habilita a manipulações dos bancos de dados conectados, conforme a listagem Databases;
- ② Habilita a manipulação de tabelas, conforme o banco de dados selecionado na listagem Databases;
- Habilita a manipulação de SEQUENCES para o banco de dados selecionado. Será explicado o Sequence neste capítulo;
- Habilita a edição de tabelas conforme o banco de dados selecionado;
- S Habilita a edição de índices conforme a tabela selecionada na listagem Tables;
- **608** Disponibiliza as opções conforme os itens acima escolhidos.

# Criando uma tabela

A figura abaixo mostra a janela de propriedades da tabela no Data Dictionary.



As propriedades abaixo definem cada opção da figura anterior.

# **Propriedade**

# Descrição

# **Table Name**

Define o nome da tabela a ser criada.

Este nome deve ser iniciado por uma letra de A a Z, com no máximo 32 caracteres e não conter nenhum caracter inválido, tipo asterisco, vírgula, parênteses, entre outros



No Progress você pode inserir "-" (hífen) para nomear tabelas, campos, variáveis e outros.

# **Dump File**

Informa o nome do arquivo de DUMP para exportação das definições e dos dados da tabela.

Este nome poder ter até 8 caracteres alfanuméricos e também não deve apresentar sinais inválidos não reconhecidos para o nome de arquivo, de acordo com os princípios dos Sistemas Operacionais geral, exemplo em (\*,?,%,&,etc).



Independente da plataforma o arquivo para DUMP será sempre tamanho 8 e por padrão o Progress ao exportar o arquivo definirá a extensão D(arquivo de dados = dump.d) e DF(arquivo de definições = dump.df). Isso para manter

compatibilidade do banco de dados caso seja mudado para outro sistema operacional.

# Hidden

Oculta a tabela da listagem. Esta opção não é disponível no momento de criação, mas pode ser selecionada após a confirmação de gravação da tabela no banco.


# **Frozen**

Você pode congelar as definições da tabela após a conclusão e gravação no banco de dados.

## Label

Define um nome de até 30 caracteres quaisquer para exibição de informações de avisos ou erros para a tabela em tempo de execução do aplicativo, como por exemplo a informação de travamento de uma tabela por outro usuário, exemplo:

Tabela customer tem o label Customer, o qual será mostrado no aviso, conforme a figura abaixo:




# Description

Texto descritivo para informações ou anotações a respeito da tabela.

Replication	Informa uma outra tabela destino que será
	espelho desta tabela.

# Criando os campos

A figura abaixo mostra as propriedades para a criação de um campo.



Propriedade	Descrição
Field Name	Nome do campo com até 32 caracteres alfanuméricos, sem acentos ou sinais inválidos.
Data Type	Define o tipo de dado do campo em: INTEGER, DECIMAL, CHARACTER, LOGICAL, DATE, RAW ou RECID.



Após o campo ser criado o Tipo de Dado não poderá ser alterado, como também não poderá ser removido caso exista algum índice da tabela a que partença.

# **Format**

Define um formato ou máscara de acordo com o tipo de dado para entrada e visualização do campo.

#### **Exemplos:**

->>,>>9.99 (DECIMAL)
999 (INTEGER)
99/99/9999 (DATE)

Masculino/Feminino (LOGICAL yes/no)

# Label

Define um texto informativo a ser exibido com o campo, tanto para apresentação em coluna, lateral e também em informações como regras de índices e outros.

# Column Label

Define um texto informativo para apresentação quando em coluna.

# **Initial Value**

Atribui um valor inicial para o campo após o registro ser criado.

# **Order**

Define ama ordem do campo dentro da tabela.

Por padrão esta ordem é incrementada de 10 em 10 e não pode repetir, mas pode ser alterada e conter qualquer intervalo de número inteiro.

# **Decimals**

Define o número de casas decimais num

$\mathbf{C}_{1}$	riando & Definindo os Dados 61
	limite de 10 e mínimo de 0 para dados do tipo DECIMAL
Description	Texto descritivo ou informativo para o campo.
Help Text	Informa um texto de Ajuda ou Informação sobre o campo para ser exibido na área de status da aplicação quando este estiver sendo editado.
Mandatory	Define o preenchimento de um campo como obrigatório.
Case-Sensitive	Informa que um campo tipo CHARACTER fará distinção entre letras maiúsculas e minúsculas se utilizado em um índice ou para uma comparação.
Extent	Define o campo como um array de <b>n</b> elementos, nomendo-os como:
	CAMPO[n elemento]
	Esta propriedade do campo não poderá ser alterada após o campo criado!

# Validando os Campos

Você pode validar os dados e eventos para um campo através da propriedade Validation ou por meio de Triggers.

# A propriedade Validation


O meio mais fácil e rápido para validação é a propriedade Validation do campo.

Você especifica as cláusulas de validação para valores permitidos e uma mensagem de retorno a ser informada para o usuário caso as cláusulas não sejam satisfeitas, conforme a próxima figura demonstra.

As verificações são executadas durante a atualização do campo com o "feedback" de mensagens e help deste para o usuário, mostrados na barra de status na janela da aplicação.



Você pode, também, incluir uma Include na validação do campo. Exemplo: {inc/empresa.inc}, esta Include deve retornar um erro para a validação do campo, RETURN ERROR, caso as condições não forem satisfeitas!



#### Validação do Campo

A validação permite apenas a gravação se o usuário for Adm ou Super, caso contrário informa ao usuário "Usuario invalido! Apenas permitido para Adm ou Super".

# **Triggers**

# O que um Trigger?

Um Trigger, como na própria tradução da palavra, é um "gatilho" que é disparado para eventos da tabela ou campo como CREATE, UPDATE e DELETE, e a partir da versão 8 do Progress estes mesmos eventos para Replicação de dados.


O Trigger é um mecanismo mais sofisticado e completo para validação de CAMPOS ou TABELAS. Ele é uma procedure em Progress, um arquivo a parte do banco de dados que é disparado para os eventos de CRIAÇÃO, DELECÃO de uma tabela ou ATUALIZAÇÃO de um campo.



Os Triggers em Progress são arquivos não armazenados no banco de dados. As informações armazenadas são apenas localização e verificação do conteúdo ao contrário de outros bancos como MS-SQL Server, DB/2 ou Oracle. Então sempre mantenha os Trigger bem armazenados e seguros!


A próxima tela exemplifica a sintaxe de um Trigger.

# Propriedades do Trigger



# Evento/Propriedade Descrição Event Define qual o evento executara o trigger: ASSIGN, DELETE ou UPDATE

Procedure Informa o arquivo do Trigger




	exemplo: inc/cliente.p
Check CRC	Verifica se o Trigger foi alterado depois de definido no banco de dados.
Overridable	Informe se o Trigger pode ser editado ou modificado mesmo durante utilização.



A ordem de execução dos procedimentos no banco de dados Progress é: Validação do Campo (Validation), Trigger do Campo e Trigger da Tabela do banco de dados, respectivamente nesta ordem.

# Criando índices



A criação, bem como a manutenção de índices em Progress é totalmente simplificada. Ao contrário de outros bancos de dados como MS-SQL Server, por exemplo, você não precisa especificar diversos parâmetros e atributos como taxa de crescimento, organização física, e outros apenas atributos básicos.


Propriedade	Descrição
Index Name	Nome do índice para identificação com até 32 caracteres alfanuméricos. Deve iniciar por uma letra, não deve conter letras inválidas como ç, ó, ê, como
	também caracteres reservados.

Description	Texto descritivo ou informativo para o índice
Primary	Define que o índice será o padrão utilizado para procuras ou ordenação da tabela.
	Pode haver apenas um índice primário para a tabela, e esse índice também não pode ser excluído.
	Para excluir um índice primário você deve definir qual outro índice será primário antes de efetuar a exclusão.
Active	Define o índice como Ativo ou Inativo.
	Caso o índice esteja inativo ele não será atualizado automaticamente, como também não poderá ser utilizado para pesquisa ou ordenação.
Unique	Informa que não será aceita duplicação de valores no índice.
	Caso você defina um campo tipo CHARACTER como case-sensitive e crie um índice único para este campo, ele aceitará valores duplicados, ainda que não idênticos, exemplo: Maria/maria, Joao/joao,etc
	Lembre-se que o índice único é sempre a Chave Primária (Primary Key) para o relacionamento entre

	tabelas!
Word Index	Define um índice para campo do tipo CHARACTER organizado por palavras contidas em cada registro.
	Este índice consome bastante espaços em disco, como também onera bastante a performance do banco, sendo aconselhado apenas se realmente não houver uma outra solução.
Abbreviated	Cria um índice abreviado para campo tipo CHARACTER utilizando apenas algumas palavras ou caracteres iniciais do conteúdo do campo.
Ascending ou Desceding	Define a ordem para um campo dentro do índice.  Como padrão inicial todos os campos são definidos como ascendentes.

# Aparência do Campo (View-As)

Em Progress os campos são objetos intrínsecos, com características como tipo de visualização, ou em outras palavras tipo de objeto.



Você pode definir por exemplo que o campo lógico sexo seja uma TOGGLE-BOX para exibição e atualização, sem necessidade de nenhuma linha de código para tal.

Depois de definido o tipo de visualização para o campo faça o teste com o código abaixo:

#### Exemplo:

create cliente. update cliente.sexo.

**Tipos disponíveis:** COMBO-BOX, EDITOR, SELECTION-LIST, FILL-IN, TEXT e RADIO-SET

# **Sequences**

# O que são Sequences?

Um Sequence nada mais é que um contador que pode ser atribuído a um campo de uma tabela, igual a campo tipo IDENTY SQL ANSI.

# Como usar um Sequence?

Utilize um Sequence em uma Trigger CREATE utilizando uma as funções NEXT-VALUE ou CURRENT-VALUE.

#### Exemplo:

TRIGGER PROCEDURE FOR Create OF Customer.

/\* Automaticamente define um novo código para o cliente\*/

ASSIGN Customer.Cust-Num = NEXT-VALUE(Next-Cust-Num).



A modelagem dos dados é uma das principais etapas para o sucesso de qualquer aplicativo. Então faça seu modelo da melhor maneira possível afim de evitar problemas ou retrabalho posterior!

# Metaschema

# O que é o Metaschema?

Metaschema ou Metadados são tabelas de tabelas, isto é, são tabelas intrínsecas do próprio banco de dados que contêm as definições de tabelas, índices, campos, views, etc, como também para manipulação de dados do próprio funcionamento do banco de dados.




Estas tabelas estão ocultas, mas podem ser consultadas facilmente através do Data Administration, opção Reports, Detailed Tables e marcando a opção Show Hidden.

O funcionamento e relacionamento destas tabelas são facilmente manipulados para qualquer tipo de consulta ou alteração de algumas informações.

	Tabelas do Metaschema
_Db	Informações do Banco de Dados
_Field	Informações sobre campos das tabelas
_Field-Trig	Informações sobre triggers dos campos
_File	Informações sobre as tabelas do banco
_File-Trig	Informações sobre os triggers das tabelas
_Index	Informações sobre os índices das tabelas
_Index-Field	Informações sobre os campos dos índices
_Sequence	Informações sobre os sequences
_User	Informações sobre os usuários do banco
_View	Informações sobre Views
_View-Col	Informações sobre os campos das Views
_View-Ref	Informações sobre as tabelas das Views

# Fluxograma



# Capítulo 4

# Aprendendo a linguagem

## Desenvolvendo o código

## O primeiro programa

Como é tradição entre os programadores o nosso primeiro programa será o "HELLO WORLD!", escreva o texto de código mostrado abaixo, escolha o menu Compile e opção Run.

display "Hello World!".

Para salvar o programa – em linguagem Progress chamado procedure – escolha o menu File opção Save As, coloque em um diretório de trabalho e defina um nome com a extensão P(procedure) como padrão do Progress, isso salvará seu código.

## Como fazer a interface com o usuário?

Em Progress a interface com usuário é bastante interativa, ele automaticamente lhe disponibiliza mensagens de tela, formatos, validações e visualização que já foram previamente estabelecidas no banco de dados, o que lhe pouca um grande trabalho como também torna mais fácil a padronização de um sistema.

Você pode fazer um programa de inserção apenas com uma linha de código, exemplo: insert customer (pronto esta criado um programa de inserção).

## Conectando o banco de dados

Após você já ter criado o banco de dados a conexão é bastante fácil.

Você têm dois modos de conexão em um banco, Progress ou Não Progress: **Mono-Usuário** ou **Multi-Usuário**.

Iniciaremos uma conexão mono-usuário, que é mais simples e ideal para testes em geral.

No Data Administration escolha o menu Database opção Connect, então será apresentada a tela abaixo:



Especifique o banco de dados e clique em OK.

Caso não seja especificado o nome lógico do banco (Logical Name) será assumido o mesmo nome do banco físico.

Pode-se também conectar um banco por código no Procedure Editor, exemplo:

Sintaxe: CONNECT -db [Localização do banco] -1 ....

connect -db c:\arquivos\sports.db -1


## criando um programa para inclusão

O código abaixo exemplifica um programa bastante simples para inclusão de dados em uma tabela.

#### **Exemplo**

#### repeat:

insert customer with 1 columns. end.



O código acima cria um loop habilitando a inserção, INSERT, de dados na tabela, o complemento do comando WITH SIDE-LABELS define que o texto dos campos estão alinhados ao lado esquerdo da área de atualização dos mesmo, utilizando também o formato, informação ou ajuda no rodapé da janela e validação já definidos.

Note que a aparência da tela é a devida à configuração com aspecto do Progress versão 6, parâmetros V6Frame, V6Colon, ...

## Aprendendo a sintaxe

## Definindo variáveis

## **SINTAXE**

**DFFINE** 

```
[[NEW [GLOBAL]] SHARED] VARIABLE variável {{AS Tipo}|{LIKE Campo}} {[NO-UNDO] [BGCOLOR n] [COLUMN-LABEL Texto] [DCOLOR n] [DECIMALS n] [EXTENT n] [FONT n] [FGCOLOR n] [FORMAT Texto] [INITIAL constante | [constante[,constante]...]}}] [LABEL Texto[, Texto]...] [MOUSE-POINTER expressão] [[NOT] CASE-SENSITIVE] [PFCOLOR n] [VIEW-AS Tipo]} [TRIGGERS]
```

A definição de uma variável no Progress vai além da especificação do tipo de dado. Uma variável para o Progress é uma entidade como atributos e eventos, ou seja, um Objeto(**Widget**).

Na variável é possível configurar todos os atributos de um Objeto como por exemplo LABEL, COR, FORMATO, VISUALIZAÇÃO, EVENTOS, etc.

## **PARÂMETROS**

### **NEW SHARED VARIABLE Variável**

Define uma variável a ser compartilhada entre procedures, diretamente ou indiretamente a partir da declaração atual. A procedure chamada tem que nomear a mesma variável em informando que está já está previamente instanciada.

#### **NEW GLOBAL VARIABLE Variável**

Define uma variável a ser compartilhada entre todas as procedures previamente executadas

#### SHARED VARIABLE Variável

Define um variável que foi previamente criada por um procedure anterior com as cláusulas DEFINE NEW SHARED VARIABLE ou DEFINE NEW GLOBAL SHARED VARIABLE [Declarações].

#### VARIABLE Variável

Define uma variável cujo valor só está disponível dentro da procedure atual.

## **AS Tipo**

Indica o Tipo de Variável a ser definida. Os tipos são CHARACTER, DATE, DECIMAL, HANDLE, INTEGER, LOGICAL, MEMPTR, RAW, RECID, ROWID e WIDGET-HANDLE.

## LIKE Campo de Dado

Indica que a variável a ser definida herdará todas as características do campo original escolhido. Os atributos/valores herdados são FORMAT, LABEL, COLUMN-LABEL, INITIAL, DECIMALS, EXTENT e VIEW-AS Opção.

#### **NO-UNDO**

Quando um valor de uma variável é mudada durante uma transação e está é desfeita, o Progress restaura o seu valor anterior. Caso você a variável não seja definida com esta atribuição o valor não será reiniciado caso seja desfeita a transação.

Para melhor performance use esta opção apenas quando necessário, porque no NO-UNDO adiciona um novo elemento a ser manipulado na transação o que onera mais a aplicação.

#### **BGCOLOR** n

Especifica a cor de fundo da variável para um ambiente gráfico. Esta opção é ignorada em ambiente caracter.

## [NOT] CASE-SENSITIVE

Indica que a variável faz distinção entre Maiúsculas e Minúsculas em uma comparação que a utilize. Por padrão a variável não distingue a caixa da letra.

Para trocar o atributo de sensibilidade à caixa do texto use NOT CASE-SENSITIVE.

## **COLUMN-LABEL Texto**

Texto do identificação a ser exibido com a variável. Caso você queira usar mais de uma linha na exibição deste use uma exclamação (!) antes do texto a ser exibido na linha inferior.

```
define variable nome as character
    column-label "Nome do!Cliente".
update nome.
```

#### DCOLOR n

Especifica a cor dos caracteres da variável para um ambiente gráfico. Esta opção é ignorada em ambiente caracter.

## **DECIMALS** n

Especifica o número de casas decimais de 0 a 10 para uma variável do tipo decimal. Como padrão o Progress atribui automaticamente 10 casas decimais se esta declaração for omitida.

#### **EXTENT** n

Declara uma variável com um Array e define o seu tamanho no limite de 28000 elementos. Para remover o atributo de Array de uma variável defina seu tamanho como 0

#### FGCOLOR n

Especifica a cor de fundo da variável para um ambiente gráfico. Esta opção é ignorada em ambiente caracter.

#### FONT n

Especifica a fonte de apresentação da variável.

## FORMAT Expressão

Especifica o formato para a aprensentação e uso da variável.

## **INITIAL Expressão**

Especifica o valor inicial de uma variável. Não pode ser atribuído o valor de uma função ou constante Progress.

#### **LABEL Texto**

Define o texto de exibição da variável. Use & para sublinhar a letra usada na tecla de aceleração utilizada pelo MS-Windows(ALT Letra). Se necessário utilizar um & literalmente no texto de exibição use && para inclui-lo.

## **MOUSE-POINTER Expressão**

Especifica o ponteiro do mouse padrão usado na atualização ou exibição da variável.

#### PFCOLOR n

Especifica a cor da variável na atualização por declaração PROMPT-FOR. Esta opção é ignorada em interfaces gráficas.

## **VIEW-AS Expressão**

Define o tipo de visualização ou objeto da variável.

### TRIGGER

Define os eventos utilizados na atualização da variável.

```
define variable nome as character
    triggers:
        on return message 'Fim da atualizacao'
                          view-as alert-box.
    end.
update nome.
Exemplo
/* ex0031.p */
define variable dia as integer format "9" initial 1
    triggers:
        on entry message 'Escolha as datas'.
    end.
define variable ano as integer format "9999" initial 2000.
define variable ndias as character format "x(12)"
    extent 7 initial ['Domingo', 'Segunda', 'Terca',
                       'Quarta', 'Quinta', 'Sexta',
                       'Sabado'].
define variable mes as character format "x(12)"
    view-as combo-box list-items
        'Janeiro', 'Fevereiro', 'Marco',
        'Abril', 'Maio', 'Junho',
        'Julho', 'Agosto', 'Setembro',
        'Outubro', 'Novembro', 'Dezembro'
    mouse-pointer 'glove' no-undo initial 'Novembro'.
update dia
       ano
       mes.
```

## View-As

Define o tipo do objeto da variável mostrada na tela.

## **SINTAXE**

```
VIEW-AS
{Combo-Box|Editor|
{FILL-IN [NATIVE] [Tamanho]}|Radio-Set|
Selection-List|Slider|
{TEXT [Tamanho]}|
{TOGGLE-BOX [Tamanho]}} [Tooltip Texto]
```

## **PARÂMETROS**

#### **COMBO-BOX**

Especifica que um campo ou variável será apresentada como um Combo-Box. Pode conter valores tipo Caracter, Inteiro, Decimal, Lógico e Data.

#### **EDITOR**

Visualização tipo Editor de Texto para um campo ou variável. Suporta funções de Copia, Colar, Deletar, Quebra de Palavras, Auto-Identação, Barras de Rolagem, Sub-Menu, etc.

#### FILL

Caixa de Texto para valores de qualquer tipo. É o tipo de visualização/objeto padrão para atualização de um campo ou variável no Progress.

#### RADIO-SET

Mostrado com uma série de opções para escolha de apenas uma. Pode receber valor tipo Caracter, Inteiro, Decimal, Lógico e Data.

#### SELECTION-LIST

Visualização como uma lista para seleção. Apenas aceita valores caracter e é apta a múltiplas seleções.

#### **TEXT**

Indica que um campo ou variável será apenas um texto exibido na tela, sem nenhuma manipulação ou atualização do conteúdo.

### **TOGGLE-BOX**

Exibe com uma Caixa de Opção com valor lógico YES/NO. Aceita apenas valor lógico.

#### **Exemplo**

```
initial 'Maio'
define variable salvar as logical label 'Salva Informação'
    view-as toggle-box initial ves format "Sim/Nao".
define variable dia as character
    view-as selection-list
    inner-lines 7 inner-chars 12
    list-items 'Domingo', 'Segunda', 'Terca', 'Quarta',
               'Quinta', 'Sexta', 'Sabado'
    initial 'Terca'.
define variable ano as integer
    view-as radio-set
    radio-buttons "1998", 1998, "1999", 1999.
form texto
    meses
     dia
     ano
     salvar
     with frame f-editor
          title "Edicao de Texto"
          row 2 centered overlav
          view-as dialog-box
          side-labels.
assign input frame f-editor texto:tooltip = 'Edite seu texto'
      input frame f-editor meses:tooltip = 'Escolha um mes'
      input frame f-editor salvar:tooltip = 'Salva informacao'.
update texto
       meses
       dia
       ano
       salvar
       with frame f-editor.
message "Voce escolheu..." skip(1)
        "Dia: dia: screen-value skip
        "Mes: " meses:screen-value skip
        "Ano: " ano skip
        "Salvar: " salvar skip
        "Observação: " texto
        view-as alert-box.
```


## **Definindo Frames**

## **SINTAXE**

```
DEFINE [[NEW] SHARED] FRAME Nome do Frame
   [Item1, Item2, Item n, ...]
   [{HEADER|BACKGROUND} Item1, Item2, Item n, ...]
   WITH [ACCUM [Tamanho Máximo] [AT Posição]
   [ATTR-SPACE|NO-ATTR-SPACE]
   [CANCEL-BUTTON Botão] [CENTERED]
   [COLOR] [COLUMN n] [n COLUMNS]
   [DEFAULT-BUTTON Botão]
   [[n] DOWN] [EXPORT] [FONT n]
   [FRAME Nome do Frame] [KEEP-TAB-ORDER] [NO-
   BOX1
   [NO-HIDE] [NO-LABELS] [USE-DICT-EXPS]
   [NO-VALIDATE] [NO-HELP] [NO-UNDERLINE]
   [OVERLAY]
   [PAGE-BOTTOM|PAGE-TOP] [RETAIN n] [ROW n]
   [SCREEN-IO|STREAM-IO] [SCROLL n] [SCROLLABLE]
   [SIDE-LABELS] [SIZE n BY n]
   [STREAM Stream] [THREE-D] [TITLE Texto] [TOP-
   ONLY1
   [USE-TEXT] [V6FRAME [USE-REVVIDEO|USE-
   UNDERLINE11
   [VIEW-AS DIALOG-BOX] [WIDTH n] [IN WINDOW
   Janela]
```

Um Frame na linguagem Progress é um formulário ou simplismente Form. Ele é um objeto tipo container, onde outros objetos estão acoplados ou sobrepostos, igual por exemplo uma janela do MS-Windows com diversas caixas de textos, botões, labels, e outros.

A janela acima equivale a um frame que possui diversos objetos em seu interior, inclusive outros frames.



## **PARÂMETROS**

#### **NEW SHARED FRAME Nome do Frame**

Declara que o frame sera compartilhados diretamente ou indiretamente pela procedure atual e outras executadas posteriormente. Para as novas procedures usarem a definição deve-se então declarar da mesma forma com DEFINE SHARED FRAME Nome do Frame.

## SHARED FRAME Nome do Frame

Obtem a definição de um frame previamente criado por uma procedure anterior. Quando utililizado DEFINE SHARED FRAME você não deve acrescentar ou alterar qualquer característica previamente estipulada, caso você queira que o frame tenha as mesmas condições prédefinidas, porque às declarações atribuídas se tornarão parte do frame ao retornar à procedure anterior ou ao executar novas procedures.

#### ITEM

É o objeto a ser adicionado ao frame. Este Objeto(Widget) pode ser um desses tipos: FILL-IN, COMBO-BOX, SELECTION-LIST, SLIDER, FRAME, RECTANGLE, TOGGLE-BOX, RADIO-SET, EDITOR, OBJETO-COM ou TEXT, com as seguintes atribuições:

#### ATRIBUTOS DOS ITENS

# AT ROW n COLUMN n [LEFT|COLON|RIGHT-ALIGED]

Define a linha e coluna aonde estará posicionado o objeto dentro doframe com as opções de alinhamento à Esquerda, pelo Texto informativo ou à Direita.

#### TO<sub>n</sub>

Especifica que o posicionamento do objeto será de uma posição n para trás.

#### **BGCOLOR** n

Cor de background do objeto em interface gráfica.

#### DCOLOR n

Cor do objeto em interface gráfica.

#### FGCOLOR n

Cor do primeiro plano do objeto em ambiente gráfico.

## FONT n

Fonte do objeto em ambiente gráfico.

#### **PFCOLOR**

Cor de prompt-for para o objeto em ambiente gráfico.

## **VIEW-AS Tipo**

Tipo de objeto para exibição/atualização na tela.

## SPACE(n)

n espaços em branco.

## SKIP(n)

n saltos de linha.

## **LABEL Texto**

Texto informativo a ser exibido com o objeto.

## **COLUMN-LABEL Texto**

Texto informativo a ser exibico com objeto mostrado em colunas.

## TABELA/REGISTRO

Representa uma tabela ou um registro individual a ser acrescentado ao frame.

## EXCEPT Campo n, Campo n

Não acrescenta n campos de uma tabela em um frame - os coloca como exceção.

# HEADER [PAGE-TOP| PAGE-BOTTOM| BACKGROUND]

Define o frame como um cabeçalho, rodapé ou objeto de fundo.

#### PAGE-TOP/PAGE-BOTTOM

Apresenta o frame na parte superior/inferior da saída de impressão Tela, Arquivo ou Impressora.

#### **BACKGROUND**

Especifica que o frame sera mostrado como objeto de fundo. Tipicamente usado para apresentação de imagens ou retangulos.

#### **ACCUM**

Acumula valores do frame usando as funções MAX, MIN, TOTAL e SUBTOTAL

## ATTR-SPACE/NO-ATTR-SPACE

Reserva/Não Reserva espaço(s) para o elemento/texto dentro do frame

#### **CANCEL-BUTTON**

Nome do botão padrão de cancelamento dentro do frame

#### **CENTERED**

Centraliza o frame na tela

## **COLOR**

Especificação da cor.

WHITE, BLUE, GRAY, YELLOW, RED, GREEN, etc

## ESPECIFICAÇÃO FONTE E FUNDO

## AMBIENTE GRÁFICO(GUI INTERFACE)

BGCOLOR - background

FGCOLOR - foreground

## AMBIENTE CARACTER (TTY INTERFACE)

DCOLOR - background

PFCOLOR - foreground

#### ROW n

Linha inicial do frame

#### COLUMN n

Coluna inicial do frame

#### n COLUMNS

Número de colunas do frame

#### **DEFAULT-BUTTON**

Botão padrão do frame ao pressionar Return/Enter

## [n] DOWN

Número de vezes que os elementos serão mostrados/rolados no frame

### **EXPORT**

Esta expressão só é válida para instrução SQL

## FONT n

Número da fonte a ser utilizada no frame, apenas para interfaces gráficas (Windows, Motif, OS/2, Linux, etc)

#### **KEEP-TAB-ORDER**

Mantém a ordem(zorder) dos elementos do frame ao uso do Enter ou TAB

#### **NO-BOX**

Desabilita a borda do frame. Esta opção não pode ser declarada com a especificação

#### **TITLE Texto**

Título do frame

#### **NO-HIDE**

Não apaga o frame para a próxima apresentação do mesmo

#### **NO-LABELS**

Desabilita os labels dos elementos contidos no frame

## **NO-UNDERLINE**

Inibe o sublinhado sob os labels quando mostrados em coluna.

#### **NO-VALIDATE**

Dasabilita as validações contidas nos elementos do frame.

## **OVERLAY**

Mantêm todos os frames de fundo, este parâmetro deve ser usado sempre na declaração do frame

#### **RETAIN** n

Número de vezes para visualização/rolagem dos elementos dentro do frame.

#### SCREEN IO/STREAM IO

Define a saída do frame TELA ou STREAM

#### SCROLL n

Número de vezes que os elementos do frame serão exibidos dentro do mesmo.

### **SCROLLABLE**

Define auto scroll para o frame, ou seja, cria utomaticamente as barras de rolagem no frame

## SIDE-LABELS

Mostra os labels dos elementos ao lado dos mesmos

#### THREE-D


Mostra o frame em aparência 3D

#### Exemplo:

```
define variable c-nome as character format "x(30)" label "Nome".
form c-nome at row 2 column 12 colon-aligned
   with frame f-janela3d
   title "Exemplo de Janela 3D"
   three-d side-labels view-as dialog-box
   size 50 by 5.
```

update c-nome

with frame f-janela3d.



#### **TITLE Texto**

Título do frame a ser exibido

#### V6FRAME/USE-REVVIDEO/USE-UNDERLINE

Tipo do frame. Aparência utilizada na versão Progress 6, Cor reversa ou Habilita sublinhado

## **VIEW-AS DIALOG-BOX**

Mostra o frame como uma janela tipo pop-up

## WIDTH n

Largura do frame no máximo de 640 caracteres

#### IN WINDOWN Janela

Mostra o frame em uma janela específica. A janela padrão é a janela atual(CURRENT-WNDOW)

## **Definindo Queries**

## O quê é uma Query?

Query é uma pesquisa e/ou seleção de dados únicos, relacionados ou agrupados a serem utilizados em um Browse de registros.

## **DEFINE QUERY**

Define uma query que pode ser aberta com (OPEN QUERY) ou (GET) e associado a um BROWSE.

## **SINTAXE**

DEFINE [[NEW] SHARED] QUERY Nome da Query FOR Buffer [Campos][, Buffer [Campos]]... [CACHE n] [SCROLLING]

## **PARÂMETROS**

## **NEW SHARED QUERY Nome da Query**

Define a query como compartilhada entre procedures

## **SHARED QUERY Nome da Query**

Redefine uma query já definida em uma procedure anterior

## **QUERY Nome da Query**

Atribui o nome da query

## FOR Buffer [Campos] [, Buffer [Campos]] ...

Define o Buffer e/ou campo(s) da(s) tabela(s) a serem utilizadas pela query

Você pode, também, atribuir uma tabela e citar os campos com FIELDS(Campos ...) ou exceções com EXCEPT(Campos ...)

#### **Exemplo**

## Usando FIELDS()

define query q-customer for customer fields(cust-num name).

## Usando EXCEPT()

define query q-customer for customer except(balance).

## CACHE n

Define o número de registros a serem colocados em buffer de memória quando os campos estiverem locados (NO-LOCK). Os registros em buffer propicionam melhor performance para a manipulação da query e diminui o acesso ao banco de dados, com menor tráfego de I/O para a rede.

Por padrão o Progress coloca 50 registros em buffer para queries como apenas uma tabela, e queries com duas ou mais tabelas contidas é definido 30 registros em buffer. Caso você não queira colacar registros em buffer define CACHE 0.

#### **SCROLLING**

Especifica que a query será apta a delocar entre registros em conjunto com a cláusula REPOSITION. Caso

você não especifique a query como SCROLLING apenas poderá ser utilizado os camando FIRST, NETXT, PREV, LAST com GET para movimentar entre os registros da query.

## **BROWSES**

Browse é um quadro, como um planilha, onde você navega por dados, geralmente registros de uma tabela de uma banco de dados.

## **SINTAXE**

```
DEFINE [[NEW] SHARED] BROWSE Nome do Browse
QUERY Nome da Query
[SHARE-LOCK|EXCLUSIVE-LOCK|NO-LOCK]
[NO-WAIT]
DISPLAY {Colunas | {Registros [EXCEPT Campo ...]}}
[OPÇÕES do CAMPO] WITH n [TOOLTIP Texto]
WITH [OPÇÕES]
```

## **PARÂMETROS**

## **NEW SHARED BROWSE Nome do Browse**

Define um browse compartilhado entre procedures

## **SHARED BROWSE Nome do Browse**

Obtem uma definição já declarada em uma procedure anterior

## **BROWSE Nome do Browse**

Define o nome do browse

## **QUERY Nome da Query**

Define o nome da query a ser associado com o browse

## SHARE-LOCK EXCLUSIVE-LOCK NO-LOCK

Especifica o estatus dos registros da query manipulados pelo browse

#### **NO-WAIT**

Informa que um registro locado não informará, e não aguardará liberação para atualização

## DISPLAY {Colunas | {Registros [EXCEPT Campo...]}}

Informa os registros da query a serem exibidos pelo browse.

## **OPÇÕES DE DISPLAY**

## **SINTAXE**

Nome do Campo, Variável ou Expressão [FORMAT Formato] [{LABEL Texto}|NO-LABELS] [COLUMN-LABEL Texto] [COLUMN-BGCOLOR Cor] [COLUMN-DCOLOR Cor] [COLUMN-FGCOLOR Cor] [COLUMN-FONT Fonte] [COLUMN-PFCOLOR Cor]

## **PARÂMETROS**

## FORMAT Nome do Campo

Determina o formato de visualização do campo, variável ou expressão no browse

## LABEL Texto | COLUMN-LABEL Texto

Determina o label da coluna no browse

## **NO-LABELS**

Informa que o campo não terá label no browse

## **COLUMN-BGCOLOR Cor**

Determina a cor de background da coluna no browse

## **COLUMN-DCOLOR Cor**

Determina a cor de background da coluna no browse em ambiente caracter (tty)

#### **COLUMN-FGCOLOR Cor**


Determina a cor de foreground da coluna no browse

#### **COLUMN-FONT Fonte**

Determina a fonte de exibição da coluna no browse

## **COLUMN-PFCOLOR Cor**

Determina a cor de foreground da coluna no browse em ambiente caracter (tty)



- Exemplo: if session:display-type = "gui ou tty" then...
- Como também outras definições como a barra de diretórios utilizada pelo UNIX e no Progress também do mesmo modo "/" (barra simples).



Lembre-se que a fonte é um número contido na configuração do Progress

## HABILITANDO A COLUNA PARA ATUALIZAÇÃO SINTAXE

ENABLE Campo
[HELP Texto] [VALIDATE(Condição, Texto)]
PARÂMETROS

## <u>PARÂMETROS</u>

## **ENABLE Campo**

Habilita a coluna para atualização

## **HELP Texto**

Atribui a mensagem de ajuda a ser exibida na barra de status quando da atualização do campo.

## VALIDATE(Condição, Texto)

Determina a validação do campo e o texto informativo desta validação

#### WIDTH n

Especifica a largura da coluna do browse

## **TOOLTIP Texto (MS-Windows)**

Cria um texto de ajuda e/ou informativo quando o mouse apontado para o browse

## **OPÇÕES DO BROWSE**

## **SINTAXE**

WITH {[n] DOWN [WIDTH n] | [SIZE x BY y]}

[FGCOLOR Cor] [BGCOLOR Cor]

[DCOLOR Cor] [PFCOLOR Cor]

[LABEL-FONT Fonte] [LABEL-DCOLOR Cor]

[LABEL-FGCOLOR Cor] [LABEL-BGCOLOR Cor]

[MULTIPLE|SINGLE]

[SEPARATORS|NO-SEPARATORS]

[NO-ASSIGN]

[NO-ROW-MARKERS] [NO-LABELS] [NO-BOX]

[FONT Fonte] [TITLE Texto]

## **PARÂMETROS**

#### n DOWN

Determina o número de linhas a exibir no browse

#### WIDTH n

Deternina a largura do browse

## SIZE x by y

Determina as dimensões do browse

## MULTIPLE | SINGLE

MULTIPLE – Habilita seleção de múltiplos registros no browse. Caso exista alguma coluna habilitada para atualização (ENABLE Coluna) não será possível fazer seleção múltipla, mesmo se declarado MULTIPLE no browse.

**SINGLE** – Desabilita seleção de múltiplos registros no browse

## **SEPARATORS | NO-SEPARATORS**

Inclui/Exclui separadores entre os registros exibidos no browse

#### **NO-ROW-MARKERS**

Não mostra marcadores laterais do browse quando algum campo estiver habilitado para atualização

#### **NO-LABELS**

Não mostra os labels das colunas do browse

#### **NO-BOX**

Remove o contorno do browse

#### **FONT Fonte**

Define a fonte do browse

# TITLE [BGCOLOR Cor] [DCOLOR Cor] [FGCOLOR Cor] [FONT Fonte] Texto

Define o titulo de exibição browse

#### Exemplo

## **Utilizando a Query no Browse**

## **OPEN QUERY**

## **SINTAXE**

OPEN QUERY Nome da Query {FOR|PRESELECT}

EACH Registro [, {EACH|FIRST} Registro]
[[BY Registro ou Expressão DESCENDING]]
[INDEXED-REPOSITION]
[MAX-ROWS n Colunas]

## **PARÂMETROS**

## **OPEN QUERY Nome da Query**

Informa qual query será aberta

## FOR | PRESELECT EACH Registro

Determina o escopo da query, ou seja, a seleção dos registro a serem utilizados pela mesma

## **EACH | FIRST**

Determina a abrangência dos registros a serem abertos ou FIRST para apenas os primeiros registros de uma seleção.

## BY Registro ou Expressão [DESCENDING]

Informa a query qual o registro de ordem ou uma expressão de determinará a ordem da query

## INDEXED-REPOSITION

Otimiza outros processos de manuseio da query como REPOSITION TO ROWID

#### MAX-ROWS n Colunas

Limita a quantidade de registros retornados por uma query.

Esta opção é válida somente quando a query tiver a declaração SCROLLING explícita.

#### Exemplo:

```
/* ex0038 */
define variable cidade like customer.city no-undo.
define query q-customer for customer scrolling.
define browse b-customer query q-customer
    display customer.cust-num
            customer.name
            customer.address
            customer.city
            with 10 down scrollable title "Pressione F5
para filtro".
open query q-customer for each customer where
                              customer.city begins
'Boston' no-lock.
form b-customer with frame f-customer row 3 centered.
on "get":u, "F5":u of b-customer in frame f-customer do:
    message "Informe a cidade" update cidade.
    open query q-customer for each customer where
                                  customer.city matches '*'
+ cidade + '*' no-lock.
end.
update b-customer with frame f-customer.
```

## **ASSIGN**

Atualiza os dados para frames, variáveis ou registros.

## **SINTAXE**

ASSIGN {[FRAME Nome do Frame] | [BROWSE] Registro [= Expressão][WHEN Condição]}.[NO-ERROR]

ASSIGN {Registro [EXCEPT Registro...]} [NO-ERROR]

## **PARÂMETROS**

# ASSIGN [FRAME Nome do Frame] [BROWSE] Registro

Atualiza os valores em buffer para campos e variáveis num frame ou browse

## WHEN Expressão

Determina uma condição para a atualização pelo comando ASSIGN

## **NO-ERROR**

Não causa e/ou mostra nenhum erro quando ocorrido no ASSIGN

## **Registro EXCEPT**

Informa os registro que não serão afetado pelo comando ASSIGN

## Comandos de Impressão e Manipulação de Arquivos

## OUTPUT

Habilita a saída de dados para impressão, arquivo ou área de transferência quando em ambiente MS-Windows

## **SINTAXE**

```
OUTPUT [STREAM Nome da Stream] TO
{PRINTER|Arquivo|Dispositivo|
    TERMINAL|VALUE(expression)|
    "CLIPBOARD"}
[APPEND] [ECHO|NO-ECHO] [KEEP-MESSAGES]
[NO-MAP|{MAP Entrada do ProtermCap}]
[PAGED]
[PAGE-SIZE {Constante|VALUE(Expressão)}]
[UNBUFFERED]
[NO-CONVERT|
{CONVERT [TARGET Código de Página]
[SOURCE Código de Página]}]
```

## **PARÂMETROS**

## **OUTPUT [STREAM Nome da Stream] TO**

Habilita a saída de dados para impressão em impressora, arquivo ou área de transferência do MS-Windows(Clipboard), com a escolha de saída em uma Stream (Canal de Input/Output no Progress).

### **PRINTER**

Ecoa a saída de dados para a impressora.

Quando em MS-Windows a impressora de saída será a impressora padrão pré-definida.

Em MS-DOS o padrão será o mesmo que a saída PRN

No UNIX será utilizado o spooler do comando (Ip ou Ipr).

## **Arquivo**

Informa ao comando OUTPUT para saída em um arquivo. Exemplo: OUTPUT TO /tmp/cadastro.lst UNBUFFERED.

## Dispositivo

Especifica o dispositivo de saída para a impressão. Exemplo: OUTPUT TO COM2 UNBUFFERED, OUTPUT TO \\SERVIDOR1\HP

## **Terminal**

Define a saída de impressão para a tela

## Value

Informa um valor de saída para a impressão. Exemplo: OUTPUT TO VALUE(SEARCH(Arquivo)) UNBUFFERED APPEND.

## "Clipboard"

Ecoa os dados de saída para a Área de Transferência dos Windows

## **APPEND**

Continua a saída de impressão ao fim de um arquivo

## ECHO/NO-ECHO

Suprime o eco dos dados

#### **KEEP-MESSAGES**

Desabilita mensagens durante a saída de impressão, por exemplo erros ocorridos durante o processo

#### **PAGED**

Informa que a saída será paginada

#### **PAGE-SIZE**

Informa o número de linhas para cada página na saída de impressão

#### **UNBUFFERED**

Não coloca os dados de saída em buffer, cada caracter é enviado para a saída destino imediatamente, como em um arquivo.

#### **NO-CONVERT**

Não faz nenhum tipo de conversão quanto aos Códigos de Página definidos

# CONVERT TARGET Código de Página SOURCE Código de Página

Converte os caracteres de saída de acordo com os Códigos de Página Origem e Códigos de Página Destino.

#### Exemplo:

```
/* ex0039.p */
output to d:\temp\teste.txt paged page-size 62 unbuffered.
form header
```

```
fill("-", 130) format "x(130)" skip
     today format "99/99/9999"
     "Relatorio de Clientes" at 30
     "Pagina: " at 120 page-number format "999" to 130 skip
     fill("-", 130) format "x(130)"
     with frame f-cabecalho no-box width 130 page-top.
for each customer no-lock transaction:
    view frame f-cabecalho.
    display customer.cust-num
            customer.name
            customer.address
            customer.city
            customer.phone
            customer.sales-rep
            with column 15 width 130.
end.
output close.
```

#### INPUT

Habilita a entrada de dados a partir de um arquivo

```
PUT [STREAM stream] [UNFORMATTED]

[{expression [FORMAT string] [{AT|TO} expression]}|

{SKIP[(expression)]}|{SPACE[(expression)}]...

PUT [STREAM stream] CONTROL expression ...
```

SFFK

Retorna um ponteiro indicando o fim do arquivo ou a posição de um arquivo aberto.

SEEK (INPUT|OUTPUT)

SEEK(INPUT)

Retorna a posição no arquivo aberto

SEEK(OUTPUT)

Retorna a posição do fim do arquivo

#### Exemplo:

```
define variable posicao as integer no-undo.
input from value(search('clientes.txt')) unbuffered.
assign posicao = seek(input).
```

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

input close.

display posicao.

#### **SEEK**

Posiciona um ponteiro para escrita ou leitura em uma posicao do arquivo aberto.

SEEK {INPUT|OUTPUT|{STREAM Nome da Stream}} TO  $\{n|END\}$ 

#### SFFK INPUT

Posiciona em um ponto do arquivo aberto para leitura

#### SFFK OUTPUT

Posiciona em um ponto do arquivo aberto para escrita

SFFK STRFAM Nome da Stream

Informa ao comando SEEK a Stream a utilizar

TO n|END

Indica uma posição ou o fim do arquivo

Exemplo:

define variable posicao as integer.

define variable texto as character.

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

```
output to teste.out append no-echo.
assign posicao = seek(output).
put unformatted 'teste de programa'.
output close.
```

input from teste.out unbuffered no-echo. seek input to posicao. set texto. display texto format 'x(30)'.

input close.

# **Eventos**

O Progress 4GL é uma linguagem orientada a objetos e eventos. Apesar de uma orientação a objetos não completa como em Delphi, C++ e/ou Java, mas a princípio baseada, como exemplo, também, Visual Basic.

#### Lista de Eventos

#### ANY-KEY

Evento genêrico ou de abragência total, atingido por qualquer tecla, combinação de teclas ou evento do mouse.

### Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET

BUTTON SELECTION-LIST

COMBO-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX

FILL-IN

#### Exemplo:

```
define variable nome as character.
```

```
on "any-key":u anywhere do:
   hide message.
   message string(time, "hh:mm:ss").
```

end.

update nome.

# ANY-PRINTABLE

Ocorre quando solicitada uma impressão de um objeto e não há nenhum trigger definido para o evento específico do objeto

#### Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET

BUTTON SELECTION-LIST

COMBO-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX

FILL-IN

## **BACKSPACE**

Quando pressionada um tecla de backspace no objeto

#### Aplica-se para:

FILL-IN

# **BACK-TAB**

Ocorre quando solicitado um retrocesso e/ou passagem para o objeto anterior, em Windows como padrão Shift + Tab.

# Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET

BUTTON SELECTION-LIST

COMBO-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX

FILL-IN

# **BELL**

Ocorre quando pressionada uma tecla mapeada para a função BELL no objeto

#### Aplica-se para:

BROWSE IMAGE

BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP TEXT

FILL-IN TOGGLE-BOX FRAME WINDOW

## **CHOOSE**

Aplica-se a botöes e menus quando escolhido

#### Aplica-se para:

BUTTON MENU-ITEM (não toggle-box)

#### Exemplo:

define button b-ok label '&OK' auto-go.

form b-ok with frame f-escolha.

on "choose":u of b-ok in frame f-escolha message 'Botao Ok pressionado' view-as alert-box.

update b-ok with frame f-escolha.

# **CLEAR**

Aplica-se a uma caixa de texo, FILL-IN, quando pressionada uma tecla, ou combinação de teclas para apagar o conteúdo, em Windows o padrão é Control Z.

## Aplica-se para:

FILL-IN

#### **DEFAULT-ACTION**

Aplica-se a browses e listas de seleção quando ocorre duplo clique ou ENTER no objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE SELECTION-LIST

# **DELETE-CHARACTER**

Ocorre quando pressionado Delete no objeto

#### Aplica-se para:

FILL-IN

# **DESELECTION**

Quando valores são desmarcados em um browse ou lista de seleção múltipla

## Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET BUTTON RECTANGLE

COMBO-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

**IMAGE** 

# **EMPTY-SELECTION**

Quando um objeto de conteúdo vazio é clicado

#### Aplica-se para:

FRAME DIALOG-BOX

## **END-BOX-SELECTION**

Ocorre quando o botão do mouse é liberado após a seleção de uma área.

#### Aplica-se para:

FRAME DIALOG-BOX

# **END-ERROR**

Aplica-se a objetos ou bloco de interação quando ocorrido algum tipo de erro ou solicitada a finalização, geralmente ESC ou F4.

Quando isto acontece a um bloco de interação, os valores das variáveis sem a declaração NO-UNDO e/ou valores atribuídos em banco de dados são desfeitos, caso estes valores ainda não estejam confirmados na tabela.

# **END-ERROR EVENT**

Ocorre quando o usuário pressiona uma tecla que equivalhe à função END-ERROR.

# **Applies To:**

BROWSE IMAGE

BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP TEXT

FILL-IN TOGGLE-BOX FRAME WINDOW

#### **END-MOVE**

Ocorre ao finalizar uma ação de arrastar e soltar um objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET BUTTON RECTANGLE

COMBO-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

**IMAGE** 

### **END-RESIZE**

Ocorre ao finalizar um redimensionamento da janela.

# Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET BUTTON RECTANGLE

COMBO-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

**IMAGE** 

# **ENDKEY**

Quando pressionada uma tecla de finalização de tarefa, por padrão F4 e/ou ESC.

#### Aplica-se para:

BROWSE IMAGE

BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP TEXT

FILL-IN TOGGLE-BOX FRAME WINDOW

## **ENTRY**

Quando o objeto recebe foco.

#### Aplica-se para:

BROWSE FRAME

BUTTON RADIO-SET

COMBO-BOX SELECTION-LIST

DIALOG-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX FILL-IN WINDOW

# **ERROR**

Evocado quando qualquer erro não especificado é causado, tanto para objeto, como para blocos em transação.

### Aplica-se para:

BROWSE IMAGE

BUTTON RADIO-SET

COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP TEXT

FILL-IN TOGGLE-BOX FRAME WINDOW

#### Exemplo:

```
for each _user on error undo, retry transaction:
    update _user.
end.
```

## GO

Este evento é uma confirmação simultânea de um ou vários objetos em estado de inserção, funcionando como ENTER contínuo. O exemplo abaixo demonstra uma combinação de vários eventos reunidos para um mesmo próposito.

### Aplica-se para:

BROWSE IMAGE

BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP TEXT

FILL-IN TOGGLE-BOX FRAME WINDOW

#### Exemplo:

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

```
customer.cust-num do:
    find customer where
        customer.cust-num =
        input frame f-customer customer.cust-num
        no-lock no-error.
    if available customer then display
        customer.name with frame f-customer.
        else clear frame f-customer no-pause.
end.

repeat on error undo, retry transaction:
    prompt-for customer.cust-num with frame f-customer.
    update customer.name with frame f-customer.
end.
```

#### **HELP**

Quando solicitada a tecla configurada para Help, como padrão a tecla em Windows é F1, mas caso o Progress esteja configurado para V6 a tecla padrão será F2, tanto em Windows como em UNIX, DOS, Novell, etc.

## Aplica-se para:

BROWSE IMAGE

BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP TEXT

FILL-IN TOGGLE-BOX FRAME WINDOW

# ITERATION-CHANGED

Ocorre quando qualquer interação/ação com o mouse é feita em um browse.

**BROWSE** 

## **LEAVE**

Ocorre quando o objeto perde o foco.

#### Aplica-se para:

BROWSE FRAME

BUTTON RADIO-SET

COMBO-BOX SELECTION-LIST

DIALOG-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX FILL-IN WINDOW

## LEFT-MOUSE-CLICK

Quando o botão esquerdo do mouse é pressionado sobre o objeto.

# Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# LEFT-MOUSE-DBLCLICK

Quando o botão esquerdo do mouse é pressionado duplamente sobre o objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **LEFT-MOUSE-DOWN**

Quando o botão esquerdo do mouse é mantido pressionado sobre o objeto.

# Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **LEFT-MOUSE-UP**

Quando o botão esquerdo do mouse é liberado do objeto outrora escolhido.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

IMAGE WINDOW

MENU

# **MENU-DROP**

É iniciado quando com o mouse e feita uma ação de drag and drop, arrastar e soltar.

# Aplica-se para:

MENU SUB-MENU

## MIDDLE-MOUSE-CLICK

Quando é pressionado o botão do meio do mouse, caso este esteja habilitado pelo Windows.

# Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

126 Dominando o Progress

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# MIDDLE-MOUSE-DBLCLICK

Quando ocorre duplo-clique com o botão do meio do mouse sobre o objeto escolhido.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# MIDDLE-MOUSE-DOWN

Quando pressionado o botão do meio do mouse sobre o objeto.

# Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# MIDDLE-MOUSE-UP

Quando liberado o botão do meio do mouse sobre o objeto outrora escolhido.

### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **MOUSE-EXTEND-CLICK**

Quando clicado e liberado o botão do mouse sobre o objeto. O mesmo que MOUSE-MOVE-CLICK.

### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

**128** Dominando o Progress

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# MOUSE-EXTEND-DBLCLICK

Quando clicado duplamente o botão do mouse sobre o objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# **MOUSE-EXTEND-DOWN**

Quando mantido pressionado o botão do mouse sobre o objeto.

### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

#### **MOUSE-EXTEND-UP**

Quando liberado o botão do mouse sobre o objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# **MOUSE-MENU-CLICK**

Quando escolhido um item de menu.

### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE
DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER
FIELD-GROUP SUB-MENU

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

130	Dominando o	<b>Progress</b>
-----	-------------	-----------------

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# MOUSE-MENU-DBLCLICK

Quando escolhido com duplo clique um item de menu.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

## **MOUSE-MENU-DOWN**

Quando mantido pressionado o botão do mouse sobre o item de menu.

### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

## **MOUSE-MENU-UP**

Quando liberado o botão do mouse sobre um item de menu.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **MOUSE-MOVE-CLICK**

Quando escolhido um objeto com um clique do mouse. O mesmo que MOUSE-EXTENT-CLICK.

### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

IMAGE MENU **WINDOW** 

## MOUSE-MOVE-DBLCLICK

Quando clicado duplamente sobre um objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# **MOUSE-MOVE-DOWN**

Quando mantido pressionado o botão do mouse sobre o objeto.

### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **MOUSE-MOVE-UP**

Quando liberado o botão do mouse sobre o objeto outrora escolhido.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# MOUSE-SELECT-CLICK

Ocorre quando se clica e libera o botão do mouse.

# Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

#### MOUSE-SELECT-DBLCLICK

Ocorre quando se clica duplamente o mouse sobre um objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

# **MOUSE-SELECT-DOWN**

Ocorre quando se seleciona um objeto com o botão do mouse pressionado.

# Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MFNU** 

### **MOUSE-SELECT-UP**

Ocorre quando se seleciona um objeto com o botão do mouse e este é liberado.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **NEXT-FRAME**

Quando pressionado uma tecla ocorrendo a passagem para outro frame.

# Aplica-se para:

BROWSE CELL RADIO-SET

BUTTON SELECTION-LIST

COMBO-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX

# **OFF-END**

Quando solicitado o último elemento de uma lista em um combo-box, exemplo: utilizando as teclas Control PageDown.

#### Aplica-se para:

**BROWSE** 

# **OFF-HOME**

Quando solicitado o primeiro elemento de uma lista em um combo-box, exemplo: utilizando as teclas Control PageUp.

#### Aplica-se para:

**BROWSE** 

# **PREV-FRAME**

Quando solicitado uma tecla para voltar ao frame anterior.

# Aplica-se para:

BROWSE FILL-IN

BROWSE CELL RADIO-SET

BUTTON SELECTION-LIST

COMBO-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX

# RECALL

Restaura o valor inicial contido em uma caixa de edição.

BROWSE FILL-IN

BROWSE CELL RADIO-SET

BUTTON SELECTION-LIST

COMBO-BOX SLIDER

EDITOR TOGGLE-BOX

# **RETURN**

Quando pressionado ENTER em um objeto.

#### Aplica-se para:

FILL-IN BROWSE CELL

# **RIGHT-MOUSE-CLICK**

Quando clicado sobre o objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **RIGHT-MOUSE-DBLCLICK**

Quando pressionado duplo clique sobre o objeto.

138	Dominando	o Progress
-----	-----------	------------

BROWSE MENU-ITEM BUTTON RADIO-SET COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

## **RIGHT-MOUSE-DOWN**

Quando pressionado o botão direito do mouse sobre o objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

MENU

## **RIGHT-MOUSE-UP**

Quando liberado o botão direito do mouse sobre o objeto.

BROWSE MENU-ITEM
BUTTON RADIO-SET
COMBO-BOX RECTANGLE

DIALOG-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER

FIELD-GROUP SUB-MENU

FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX IMAGE WINDOW

**MENU** 

# **SELECTION**

Quando selecionado algum texto ou item em um objeto.

#### Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET BUTTON RECTANGLE

COMBO-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

IMAGE

# START-BOX-SELECTION

Quando iniciado evento de marcação de área na janela.

# Aplica-se para:

FRAME ou DIALOG BOX com a propriedade BOX-SELECTABLE igual a TRUE.

# START-MOVE

Quando iniciado o evento move da janela.

#### Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET BUTTON RECTANGLE

COMBO-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

**IMAGE** 

## START-RESIZE

Quando iniciado o evento de redimensionamento da janela.

#### Aplica-se para:

BROWSE RADIO-SET BUTTON RECTANGLE

COMBO-BOX SELECTION-LIST

EDITOR SLIDER FILL-IN TEXT

FRAME TOGGLE-BOX

**IMAGE** 

### **TAB**

Quando pressionado a tecla de TAB no objeto.

# Aplica-se para:

BROWSE CELL RADIO-SET

BUTTON SELECTION-LIST

COMBO-BOX SLIDER

CONTROL-FRAME TOGGLE-BOX FDITOR

## **VALUE-CHANGED**

Quando é modificado o valor para browses, combo-box, fill-in, radio-set, selection-list, slider, toggle-box e menuitem.

#### Aplica-se para:

BROWSE SLIDER

COMBO-BOX TOGGLE-BOX

RADIO-SET MENU-ITEM (toggle-box)

SELECTION-LIST

# WINDOW-CLOSE

Evocado quando é fechada a janela via mouse ou tecla de finalização.

# Aplica-se para:

DIALOG-BOX WINDOW

## WINDOW-MAXIMIZED

Quando a janela é maximizada.

# Aplica-se para:

WINDOW

# WINDOW-MINIMIZED

Quando a janela é minimizada.

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

Aplica-se para:

WINDOW

# WINDOW-RESIZED

Quando a janela é redimensionada.

Aplica-se para:

**WINDOW** 

# WINDOW-RESTORED

Quando é restaurado o tamanho inicial da janela.

Aplica-se para:

WINDOW

# **Preprocessadores**

# O que são preprocessadores?

Os preprocessadores no Progress funcionam como comandos e/ou instruções literais a serem pre-utilizados para o funcionamento de um programa. Simplesmente como uma palavra-chave que equivale a própria linguagem ou lista de instruções e/ou valores para utilização.

#### **Exemplo**

```
&scoped-define p-exemplo display today. 
{&p-exemplo}
```

No exemplo acima foi definido um preprocessador local, disponível apenas para a procedure atual, definido como *p-exemplo* que equivale a instrução "display today".

# Utilização

Após definido o preprocessador use CHAVES, E-COMERCIAL, PREPROCESSADOR.

# **&SCOPED-DEFINE**

Define um preprocessador visível apenas para a procedure onde está declarado.

# **SINTAXE**

&SCOPED-DEFINE Preprocessador Expressão

## **Preprocessador**

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

O Nome do processador a ser instanciado na procedure.

### Expressão

Uma lista de comandos ou instruções.

#### **Exemplo**

```
&scoped-define p-campos customer.cust-num-
customer.name-
customer.address

for each customer no-lock:
display {&p-campos}.
end.
```

# &GLOBAL-DEFINE

Define um preprocessador global para compartilhamento entre procedures.

### **SINTAXE**

&GLOBAL-DEFINE Preprocessador Expressão

## **Preprocessador**

O Nome do processador a ser instanciado na procedure.

### Expressão

Uma lista de comandos ou instrução

#### Exemplo

```
&global-define p-exemplo cust-num,~
name,~
address,~
phone
```

select

```
{&p-exemplo} from customer nolock
```

## **&UNDEFINE**

Exclui a definição de um preprocessador.

## **SINTAXE**

&UNDEFINE Nome do Preprocessador

## **Exemplo**

```
&scoped-define p-exemplo 'Exemplo de Preprocessador'
&undefine p-exemplo

/* nada será apresentado porque o preprocessador não mais existe */
&undefine p-exemplo

display {&p-exemplo}.
```

## **DIRETIVAS PREPROCESSADAS**

Diretivas preprocessadas são avaliadas apenas em tempo de execução, isso é, sua sintaxe e conteúdo são validados apenas quando solicitados sob uma condição válida.

Foi implementada a partir da versão 7 do Progress.

#### Exemplo

```
&scoped-define campos cust-num name
&if substring(proversion, 1, 1) = '8' &then
    for each customer fields({&campos}) no-lock:
        display {&campos}
        with title 'Progress versao >= 8'.
    end.
&else
```

```
for each customer no-lock:
          display cust-num name
          with title 'Progress versao <= 7'.
    end.
&endif</pre>
```

No exemplo acima é verificada a versão do Run-Time Progress para execução de uma sintaxe condiciona. Caso a versão seja 8 são informadas cláusulas válidas para esta versão, caso contrário somente instruções válidas para as versões inferiores à 8.

# **Operadores**

## &IF, &THEN, &ELSEIF, &ELSE, &ENDIF

**OBSERVAÇÃO**: apenas algumas funções e comandos são válidos para utilização com diretivas preprocessadas.

## Instruções válidas

ABSOLUTE	LEFT-TRIM	R-INDEX
ASC	LENGTH	RANDOM
DATE	LIBRARY	REPLACE
DAY	LOG	RIGHT-TRIM
DECIMAL	LOOKUP	ROUND
ENCODE	SQRT	ENTRY
MAXIMUM	STRING	ETIME
MEMBER	SUBSTITUTE	EXP
MINIMUM	SUBSTRING	FILL
TIME	INDEX	MONTH
TODAY	INTEGER	NUM-ENTRIES
TRIM	KEYWORD	OPSYS
TRUNCATE	KEYWORDALL	PROPATH
WEEKDAY	LC	PROVERSION
YEAR		

## **MESSAGE**

Mostra uma mensagem informativa para o usuário.

## **SINTAXE**

```
MESSAGE [COLOR Cor] {Texto |{SKIP [(n)]}}...

[VIEW-AS ALERT-BOX [Tipo] [BUTTONS Botões]

[TITLE Texto]]

[{SET|UPDATE} field {{AS Tipo}|{LIKE Campo}}

[FORMAT Texto] [AUTO-RETURN]]

[IN WINDOW Janela]
```

## **PARÂMETROS**

### **COLOR Cor**

Nome ou número da cor do texto da mensagem.

## **Texto**

Texto da mensagem.

## SKIP (n)

Quantidade de linhas a serem saltadas entre textos da mensagem.

## VIEW-AS Tipo (Windows/X-Windows)

Define o tipo da mensagem (MESSAGE, QUESTION, INFORMATION, ERROR, WARNING).

#### **BUTTONS Botões**

Os botões de opção da mensagem, caso esta mensagem retorne um valor lógico (YES-NO, YES-NO-CANCEL, OK, OK-CANCEL, RETRY-CANCEL).

#### **TITLE Texto**

Titulo da janela do contexto da mensagem.

## **SET/UPDATE Campo**

Campo a ser atualizado na mensagem.

## **AS/LIKE Tipo FORMAT**

Definem o tipo e o formato da variável ou campo a ser a atualizado na mensagem.

#### **AUTO-RETURN**

Aceita < ENTER> para finalizar a atualização da mensagem.

## IN WINDOW Janela

Define a janela de contexto onde será exibida a mensagem.

#### Exemplos

## **Criando MENUS**

## **MENU**

Cria um menu de opções.

## **SINTAXE**

```
DEFINE [[NEW] SHARED] MENU Nome do Menu
[FGCOLOR Cor] [BGCOLOR Cor]
[DCOLOR Cor] [PFCOLOR Cor]
[FONT Fonte] [{TITLE Texto}|MENUBAR]
[{LIKE Menu}] Item do Menu
```

## **PARÂMETROS**

### **NEW SHARED**

Define um novo menu a ser compartilhado entre procedures.

### **SHARED**

Define um menu já compartilhado por uma procedure anterior.

#### MENU Nome do Menu

Informa o nome do menu a ser criado.

#### **BGCOLOR Cor**

Cor de fundo do menu.

#### **DCOLOR Cor**

Cor de fundo do menu para interface não gráfica.

### **FGCOLOR**

Cor de segundo plano.

#### **PFCOLOR**

Cor de segundo plano para interface não gráfica.

#### **FONT Fonte**

Fonte a ser exibida no menu.

#### **MENUBAR**

Informa que o menu será mostrado como uma barra de menu.

### **TITLE Texto**

Define o Título do menu a ser exibido.

#### LIKE Menu

Obtém/Herda as propriedades e valores de um menu já definido

#### Item do Menu

Especifica qual o tipo de menu será criado:

## SUB-MENU Sub-Menu [DISABLE] [LABEL Texto]

Define um sub-menu a ser adicionado em um menu já existente.

#### **RULE**

Insere uma separação em um sub-menu.

### **SKIP**

Insere um intervalo entre opções de um menu.

## Definições do Item do Menu

MENU-ITEM Item do Menu
[ACCELERATOR Tecla(s)] [BGCOLOR Cor]
[DCOLOR Cor] [DISABLED] [FGCOLOR Cor]
[FONT Fonte] [LABEL Texto] [PFCOLOR Cor]
[READ-ONLY] [TOGGLE-BOX] [Trigger]

### Item do Menu

Define o nome do item a ser adicionado ao menu.

## **ACCELERATOR Tecla(s)**

Define teclas de aceleração para o acesso a opção do menu, combinações do teclado como SHIF+Tecla, CTRL+Tecla, ALT, etc.

#### **BGCOLOR Cor**

Cor de fundo do menu.

#### **DCOLOR Cor**

Cor de fundo do menu para interface não gráfica.

#### **DISABLED**

Desabilita a opção do menu.

#### **FGCOLOR**

Cor de segundo plano.

## **PFCOLOR**

Cor de segundo plano para interface não gráfica.

#### **LABEL**

Define o texto de apresentação da opção do menu.

#### **FONT Fonte**

Fonte a ser exibida no menu.

#### **READ-ONLY**

Desabilita a opção do menu para escolha do usuário.

## **TOGGLE-BOX**

Define que a opção do menu será uma opção de marcação.

## **Trigger**

Define triggers para associação de eventos a opção do menu.

#### **Exemplos**

```
define sub-menu tabela
    menu-item tabela-customer label '&Customer'
    menu-item tabela-salesrep label '&Sales'
    menu-item tabela-sair label 'Sai&r'.

define menu principal menubar
    sub-menu tabela label 'Tabela'.

form customer
    with frame f-customer 1 columns
```

```
title 'Customer' centered overlay.
view frame f-customer.

on choose of menu-item tabela-customer do:
    for each customer with frame f-customer:
        process events.
        display customer.
    end.
end.

assign current-window:menubar = menu principal:handle.
wait-for choose of menu-item tabela-sair.
```

# **BOTÕES**

## **SINTAXE**

```
DEFINE BUTTON Botão [AUTO-GO|AUTO-ENDKEY]

[DEFAULT] [BGCOLOR Cor] [DCOLOR Cor]

[FGCOLOR Cor] [FONT Fonte]

[IMAGE-DOWN Imagem] [{IMAGE|IMAGE-UP}

Imagem]

[IMAGE-INSENSITIVE Imagem]

[MOUSE-POINTER Ponteiro] [LABEL Texto]

[LIKE Botão] [PFCOLOR Cor]

[SIZE Largura BY ALTURA] [NO-FOCUS]

[NO-CONVERT-3D-COLORS]

[TOOLTIP Texto] [TRIGGER]
```

## **PARÂMETROS**

#### **DEFINE BUTTON Botão**

Declara um novo botão. Caso o ambiente seja estilo caracter (UNIX/DOS/Novell, etc.) a aparência deste botão será igual a uma opção de menu.

### **AUTO-GO**

Declara que os eventos deste botão serão executados assim que escolhidos.

#### **AUTO-ENDKEY**

Define automaticamente que o botão é um botão de finalização, declarando o evento de escolha com o evento de saída (ENDKEY).

#### **DEFAULT**

Define o botão como padrão, ou seja, foco inicial do frame.

#### **BGCOLOR Cor**

Cor de background do botão.

#### **FGCOLOR Cor**

Cor de foreground do botão.

### **DCOLOR Cor**

Cor de background para ambiente caracter.

### **PFCOLOR Cor**

Cor de foreground para ambiente caracter.

## **FONT Fonte**

Define a fonte para exibição do texto do botão.

# IMAGE | IMAGE-UP File arquivo.bmp Windows | arquivo.xpm Motif

Define a imagem do botão quando em estado normal.

# IMAGE-DOWN File arquivo.bmp Windows arquivo.xpm Motif

Define a imagem do botão quando pressionado.

# IMAGE-INSENSITIVE File arquivo.bmp Windows arquivo.xpm Motif

Define a imagem do botão quando desabilitado.

## **MOUSE-POINTER Ponteiro**

Define o estilo do ponteiro do mouse quando apontado para o botão.

Para obter os estilos de ponteiros consulte o tópico LOAD-MOUSE-POINTER()

### **LABEL Texto**

Informa o texto a ser exibido no botão.

## LIKE Botão

Herda as propriedades e valores de um botão já existente.

## SIZE Largura BY Altura

Define as dimensões do botão.

### **NO-FOCUS**

Desabilita o foco para o botão.

## NO-CONVERT-3D-COLORS (MS-Windows)

Desabilita a conversão de cores da imagem do botão.

Por padrão o Progress converte as cores para uma faixa RGB pré-definida, às vezes distorcendo a aparência da imagem, então usa-se esta opção para evitar este tipo de problema.

## **TOOLTIP Texto (MS-Windows)**

Define um texto de exibição quando o ponteiro do mouse estiver sobre o botão

### **TRIGGER**

Declara as triggers a serem executadas para os eventos do botão.

```
define button b-ok auto-go default
   label '&Ok' tooltip 'Teste'
   image-up file 'igp/sum.bmp'
   image-down file 'igp/delete.bmp'
   image-insensitive file 'igp/cut.bmp'
   mouse-pointer 'glove'
   auto-go.

form b-ok with frame f-botoes row 5 centered.

on choose of b-ok in frame f-botoes
   message 'Botao OK pressionado' view-as alert-box.

update b-ok with frame f-botoes.
```

```
UPDATE
Habilita a digitação de valores para um campo ou variável

SINTAXE

UPDATE [UNLESS-HIDDEN]

[{Tabela|Campo|Variável [Formato] [WHEN Expressão]}|

{VIEW-AS Tipo)}|

{Campo|Variável = Expressão n }|{[AT Coluna|TO Coluna

COLON-ALIGNED|LEFT-ALIGNED|RIGHT-ALIGNED]}|

{^}|{SPACE [(n)]}|{SKIP [(n)]}]...

[GO-ON(Key-Label...)] [Frame] [EDITING:]
```

# **PARÂMETROS**

## [UNLESS-HIDDEN]

Não habilita a digitação para campos de uma tabela cujo atributo HIDDEN seja verdadeiro.

## UPDATE Tabela | Campo | Variável

Informa a tabela, campo e/ou variável a ser habilitada para digitação ou atualização.

## **FORMAT Formato**

Define o formato de entrada dos dados para atualização.

## WHEN Expressão

Condiciona a digitação de um campo e/ou variável apenas se satisfeita alguma condição estabelecida.

## **VIEW-AS Tipo**

Define o tipo de visualização, objeto do campo ou variável. Tipos disponíveis (TEXT, FILL-IN, EDITOR, TOGGLE-BOX, RADIO-SET, SELECTION-LIST, COMBO-BOX).

Campo|Variável = Expressão n

Atribui valores a um campo ou variável.

Exemplo: update customer.name = "Marcio Brener".

## AT Coluna | TO Coluna

AT - Define a coluna de aprensentação do campo para atualização à esquerda.

TO – Define a coluna de apresentação do campo para atualização à direita.

## COLON-ALIGNED | LEFT-ALIGNED | RIGHT-ALIGNED

Informa o alinhamento do campo em relação a coluna definida em AT Coluna ou TO Coluna.

## SPACE(n)

Demonstra n espaços em um frame para atualização.

## SKIP<sub>n</sub>

Salta n linhas entre campos.

## GO-ON(Key-Label)

Informa qual será a tecla de atualização dos campos e/ou variáveis

### **Frame**

Informa o frame associado à atualização dos campos e/ou variáveis.

## **EDITING**

Habilita a edição de eventos a serem relacionados.



Esta forma de EDIÇÃO DE EVENTOS procedural não é indicada. Este tipo de manipulação de exemplos era utilizado até a versão 6 do Progress. É mantida por questões de compatibilidade. Use ON Evento OF Objeto IN FRAME Frame

#### **NO-ERROR**

Não apresenta erros do frame para a atualização.



Não é uma boa forma fazer as configurações em uma cláusula de UPDATE. A forma mais adequada é definir todos os parâmetros em um FRAME e associa-lo a uma cláusula de UPDATE.

# Importação e Exportação de Dados

A importação e exportação de dados no Progress é bastante simplificada, com poucas linhas de código é possível fazer um programa completo de importação e exportação para arquivo texto ou banco de dados, como demonstrado a seguir:

Comando IMPORT

IMPORT [STREAM Nome da Stream] [DELIMITER Caracter Delimitador] {Registro [EXCEPT Campo [Campo]...] ou ^} [UNFORMATTED] [NO-ERROR]

**Parâmetros** 

Stre

# **Limites do Progress**

Estes valores se referem ao Progress versão 8.x.

## Banco de Dados

TABELAS	O	máximo	do	tamanho	do	banco
IADELAS	U	maximo	αo	tamanno	αo	panco

de dados.

**ÍNDICES** Sem limites por tabela, com

número máximo de índices por tabela de acordo com o tamanho

dos blocos do Sistema

Operacional.

<b>Blocos</b>	<u>Máximo</u>
512	2048
1024	4096
2048	8192
4096	16384

**REGISTROS** De 1 a 32.000 bytes.

**CAMPOS** Até o tamanho máximo da tabela.

**WORKFILES** Tamanho mínimo de 64 bytes,

com o máximo limitado pela quantidade de memória da

máquina cliente.

MULTI-VOLUMES Até 256 arquivos estendidos, com

o tamanho máximo de acordo com o tamanho dos blocos do Sistema

Operacional.

	BLOCOS	<u>MÁXIMO</u>	
	512 bytes 1024 bytes (1K) 2048 bytes (2K) 4096 bytes (4K)	128GB	
NÚMERO DE USUÁRIOS	Até 2048 sessõe multi-usuários e Windows NT.		
TRANSAÇÕES SIMULTÂNEAS	1 transação por máximo de 2048		
ORDENAÇÃO DE REGISTROS	De 1 a 16 campos ou expressões.		
	De 1 a 197 caracteres iniciais do texto.		

# **VARIÁVEIS**

CHARACTER	3.000 caracteres.
DATE	01/01/32768 A/C até 12/31/32767 D/C.
DECIMAL	50 dígitos para inteiros mais decimais.
INTEGER	-2,147,483,648 até +2,147,483,647.
LOGICAL	Yes/No, True/False.
ENTRADA E SAÍDA	1 a 3.000 caracteres por campo.

### **DE DADOS**

NÚMERO DE COLUNAS NA TELA 80 a 132 colunas para

apresentação.

NÚMERO DE COLUNAS NA IMPRESSORA

1 a 255 colunas para saída de

impressão.

**STREAMS** 1 a 5 streams por procedure.

## **NOMENCLATURAS**

PATH UNIX: 1 - 60 Caracteres

WINDOWS: 1 - 255

WINDOWS NT usando NTFS: sem

limites.

**BANCO DE DADOS** De 1 a 11 caracteres.

VARIÁVEIS, STREAMS, PROCEDURES De 1 a 12 caracteres.

# **Funções**

## **ABSOLUTE**

## SINTAXE - ABSOLUTE(Decimal/Inteiro) Decimal/Inteiro

Retorna um valor inteiro ou decimal o mesmo formato.

#### Exemplo

```
message absolute(172.34 - 12.32) view-as alert-box.
/* Retorno igual a 160,02 */
```

## **ACCUM**

## SINTAXE - ACCUM Valor de Agregação

Acumula valores pelo total da soma de um agrupamento. Este valor de retorno não pode ser recebido por uma variável, apenas mostrado.

#### **Exemplo**

## **ALIAS**

## SINTAXE - ALIAS(Inteiro) Caracter

Retorna o Nome Lógico do(s) banco(s) de dados conectado(s).

#### Exemplo

## **AMBIGUOUS**

## SINTAXE - AMBIGUOUS Nome da Tabela (retorno Lógico)

Retorna um valor lógico para o resultado de uma procura. Caso uma procura única de um valor seja encontrado em duplicidade, isso retornará como verdadeiro em uma condição.

#### Exemplo:

```
/* ex0002.p */
/* O resultado do find retorná mais de uma ocorrência */
find customer where customer.name begins "a" no-error.
if available customer then
    message "Apenas um valor encontrado" view-as alert-box.
else if ambiguous customer then
    message "Mais de um valor encontrado" view-as alert-box.
else
```

message "Nenhum valor encontrado" view-as alert-box.

## **ASC**

#### SINTAXE

# ASC(Caracter, [Código de Página Destino], (Código de Página Origem) Inteiro

Retorna o valor ASC de um caracter. Os Códigos de Página de Origem e Destino por padrão são obtidos do arquivo de configuração inicial do Progress "startup.pf", ou do arquivo de parametros do aplicativo, caso esse tenha uma configuração do Código de Página.

#### **Exemplo**

```
/* ex0003.p */
/* Retorna 231 */
message asc("ç") view-as alert-box.
/* Retorna 254 */
message asc("ç", "iso8859-1", "ibm850") view-as alert-box.
/* Retorna 135 */
message asc("ç", "ibm850", "iso8859-1") view-as alert-box.
```

## **AVAILABLE**

## SINTAXE - AVAILABLE Nome da Tabela (retorno Lógico)

Retorna o sucesso/insucesso de uma procura ou registro disponível.

#### Exemplo

```
find first customer where customer.name begins "Al" no-
error.
if available customer then
    message "Procura com Sucesso" view-as alert-box.
else
    message "Nenhum nome encontrado" view-as alert-box.
for each customer:
```

if available customer then message "Procura OK!". end.

## **CAN-DO**

#### SINTAXE

## CAN-DO(Cadeia Caracter, Valor Caracter) Lógico

Testa se um valor está contido em uma cadeia delimitada por vírgula.

#### **Exemplo**

```
/* Retorna com VERDADEIRO */
message can-do("Brasil,Alemanha,Japao", "Japao") view-as alert-box.
/* Retorna com FALSO */
message can-do("Brasil,Alemanha,Japao", "EUA") view-as alert-box.
```

## **CAN-FIND**

#### SINTAXE

## [NOT] CAN-FIND([FIRST | LAST] Registro

[OF Nome da Tabela] ou [WHERE Expressão] [USE-INDEX Índice]

ou

[USING [FRAME Nome do Frame] Campo [AND [FRAME Nome do Frame] Campo]]

[SHARE-LOCK|NO-LOCK] [NO-WAIT] [NO-PREFETCH])

Valida uma pesquisa segundo os critérios informados.

#### Exemplo

```
/* ex0004.p */
```

```
form customer.cust-num at row 1 column 10 colon-aligned
    validate(can-find(customer where
                     customer.cust-num = input frame f-customer
                     customer.cust-num),
             "Cliente nao cadastrado")
     customer.name at row 2 column 10 colon-aligned
     with frame f-customer row 5 centered
     title "Alteracao" side-labels.
repeat:
    prompt-for customer.cust-num
                with frame f-customer.
    find customer using input frame f-customer
customer.cust-num.
    update customer.name
           with frame f-customer.
end.
```

## **CAN-QUERY**

#### SINTAXE

## CAN-QUERY(Handle do Objeto, Propriedade [Caracter]) Lógico

Verifica se um Objeto(Widget) contém um determinada .propriedade.

```
/* ex0005.p */
define variable attribute as character format "x(24)" label "Propriedade".
define variable queryable as logical view-as toggle-box label "Query".
define variable setable as logical view-as toggle-box label "Set".
define variable temp-handle as widget-handle.
define variable widget-type as character format "x(24)" label "Objeto".

form widget-type attribute setable queryable
   with frame f-frame
        title "Exemplo da Funcao CAN-QUERY"
        centered row 2.
```

```
repeat:
    update widget-type attribute with frame f-frame.

    create value(widget-type) temp-handle.
    assign queryable = can-query(temp-handle, attribute)
        setable = can-set(temp-handle, attribute).

    display queryable setable.
    delete widget temp-handle.
end.
```

## **CAN-SET**

## SINTAXE - CAN-SET(Handle do Objeto, Nome d Propriedade [Character])

Verifica se um Objeto pode receber uma Propriedade específica.

#### **Exemplo**

```
/* Retorna Falso */
message can-set(session:handle, "list-items") view-as alert-box.

/* Retorna Verdadeiro */
message can-set(session:handle, "data-entry-return") view-as alert-box.
```

## **ENCODE**

## SINTAXE - ENCODE(Texto) Caracter

Recebe um texto e o retorna criptografado.

```
/* Retorno igual a dVXxjWfn */
message ENCODE("Progress") view-as alert-box
```

## CHR

#### SINTAXE

# CHR(Inteiro, [Código de Página Origem], [Código de Página Destino]) Caracter

Converte um inteiro para o seu caracter correspondente.

O Integer entre 1 e 255 corresponde a um caracter simples, passível a visualização e impressão em diversos terminais. Para valores superiores a 255 e inferiores a 65535 a função tentará verificar o byte equivalente, caso não encontrado um byte nulo será retornado.

Código de Página Origem/Destino é mapa de caracteres utilizado para a entrada/saída do caracter, que podem ser omitidos, então serão utilizados os Códigos de Páginas previamente utilizados na configuração do Progress, conforme o arquivo em DLC/convmap.cp e o parametros -cpstream e -cpinternal.

#### Exemplo

## **CODEPAGE-CONVERT**

#### **SINTAXE**

```
CODEPAGE-CONVERT (Caracter, [Código de Página Destino], [Codigo de Página Origem])
```

Converte um texto de acordo com os Códigos Páginas especificados.

Maiores detalhes no Tópico Códigos de Página.

## **CONNECTED**

#### **SINTAXE**

## CONNECTED (Nome Lógico do Banco de Dados) Lógico

Informa se o Banco de Dados está conectado na aplicação.

#### **Exemplo**

```
if not connected("sports") then
   connect -db value(search("sports.db")) -ld sports -1.
```

## **COUNT-OF**

## SINTAXE - COUNT-OF(Campo do BREAK-BY) Inteiro

Retorna o número de ocorrências de um registro dentro de seleção agrupada.

## **CURRENT-CHANGED**

#### SINTAXE

## **CURRENT-CHANGED Nome da Tabela [retorno Lógico]**

Informa se o registro corrente está alterado.

#### **Exemplo**

```
/* ex0011.p */
assign session:data-entry-return = yes.
/ *
    Para observar este exemplo adequadamente
    abra duas janelas do Procedure Editor, entao
    execute este codigo nas duas janelas.
    Visualize o valor na primeira, e na segunda
    altere o valor e tente altera-lo novamente na
    primeira. Sera retornada uma advertencia
    informando que o valor visualizado na primeira
    janela nao mais condiz com o valor do registro
    atual.
* /
form customer.name
    customer.balance
    with frame f-update row 5 centered title "Mudanca de Valores".
on "go":u of frame f-update do:
   do transaction:
       find current customer exclusive-lock.
       if current-changed customer then do:
           message "Este valor foi alterado por outro usuario"
                   "Por favor insira novamente a modificação."
                   view-as alert-box.
           display customer.name customer.balance with frame f-update.
           return no-apply.
       end.
       assign customer.name customer.balance.
   find current customer no-lock.
end.
find first customer no-lock.
```

```
display customer.name customer.balance with frame f-update.
do on endkey undo, leave:
    enable customer.name customer.balance with frame f-update.
    wait-for "go":u of frame f-update.
end.
```

## **CURRENT-LANGUAGE**

## SINTAXE - CURRENT-LANGUAGE [retorno Caracter]

Informa a linguagem atual de acordo com a configuração do parametro -Ing [Idioma].

#### **Exemplo**

```
message "O parametro -lng atual é" current-language
    view-as alert-box.
```

## **CURRENT-RESULT-ROW**

#### SINTAXE

# CURRENT-RESULT-ROW(Nome da Query [Caracter]) Inteiro

Retorna o número da linha na Query.

## **CURRENT-ROW-MODIFIED**

#### SINTAXE

## CURRENT-ROW-MODIFIED Nome da Tabela [Lógico]

Informa se o valor de uma columa foi alterado.

## **CURRENT-VALUE**

#### SINTAXE

# CURRENT-VALUE(Sequence, [Nome Lógico do Banco]) Inteiro

Retorno o valor corrente de um Sequence do banco de dados.

#### Exemplo

## **DATASERVERS**

## **SINTAXE - DATASERVERS [retorno Lista Caracter]**

Informa uma lista de Tipos de Bancos de Dados suportados na configuração/versão Progress - Oracle, ODBC, Sybase, MS-SQL, etc.

## **DATE**

## SINTAXE - DATE(Texto ou Mês, Dia, Ano) retorno Data

Converte um texto em data ou a seqüência Mês, Dia, Ano como inteiros para data.

Se informado o parâmetro como texto este deve está no formato pré-definido pela configuração do Progress, **parâmetro -d**.

#### **Exemplo**

```
/* 31 de Janeiro de 2019 */
display date("31/01/2019") format "99/99/9999".
display date(01, 31, 2019) format "99/99/9999".
pause.
```

## DAY

## SINTAXE - DAY(Data) Inteiro

Retorna o dia do mês de uma data entre 1 e 31.

#### **Exemplo**

```
message "Hoje é o dia" day(today) "do mes" view-as alert-box.
```

## **DBCODEPAGE**

#### SINTAXE

# DBCODEPAGE(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Informa o Código de Página atribuído a um Banco de Dados conectado.

```
define variable i as integer no-undo.
do i = 1 to num-dbs:
    display ldbname(i) dbcodepage(i) format "x(20)".
    pause.
end.
```

## **DBCOLLATION**

#### SINTAXE

# DBCOLLATION(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Retorna o Código de Página, obtido do arquivo convmap.cp, de um Banco de Dados conectado. Equivalente ao parâmetro -cpcoll especificado no "start" do Banco.

#### **Exemplo**

```
define variable i as integer no-undo.
do i = 1 to num-dbs:
    display ldbname(i) dbcollation(i) format "x(20)".
    pause.
end.
```

## **DBNAME**

#### SINTAXE - DBNAME retorno Caracter

Retorna o Nome Físico do Banco de Dados, incluindo a localização (diretório).

#### Exemplo

```
display "Database:" to 10 dbname format "x(40)" skip "Usuario:" to 10 userid. pause.
```

## **DBPARAM**

#### SINTAXE

## DBPARAM(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Lista Caracter

Retorna uma Lista Delimitada informado os parametros utilizados na conexão do Banco.

#### **Exemplo**

## **DBRESTRICTIONS**

#### SINTAXE

# DBRESTRICTIONS(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Lista Caracter

Retorna uma Lista Delimitada informado as Restrições na conexão do Banco de Dados.

#### **Exemplo**

```
define variable i as integer no-undo.

do i = 1 to num-dbs:
    display "Banco:" to 12 pdbname(i) format "x(60)" skip
        "Logico:" to 12 ldbname(i) format "x(60)" skip
        "Parametros:" to 12 dbparam(i) format "x(60)"
        "Restricoes:" to 12 dbrestrictions(i) format "x(60)".

pause.
end.
```

# **DBTASKID**

#### SINTAXE

## DBTASKID(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Inteiro

Retorna o Identificado da Transação Atual no Banco de Dados.

#### Exemplo

### **DBTYPE**

#### SINTAXE

## DBTYPE(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Retorna o Tipo de Banco de Dados, Progress ou outros.

#### Exemplo

## **DBVERSION**

#### SINTAXE

## DBVERSION(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Retorna a Versão do Banco de Dados.

#### **Exemplo**

### DECIMAL

### SINTAXE - DECIMAL(Inteiro/Caracter/Data) Decimal

Transforma uma expressão em Decimal.

#### Exemplo

## **DEFINED**

## SINTAXE - DEFINED(Preprocessador) Lógico

Retorna se um Preprocessador foi instanciado. Somente utilizado para condições preprocessadas (&if).

#### **Exemplo**

### DYNAMIC-FUNCTION

#### **SINTAXE**

# DYNAMIC-FUNCTION(Função [In Handle] [Parâmetro 1, Parâmetro 2, ...])

Executa uma Função do Usuário em tempo de execução (Run Time).

### Exemplo

### **ENTERED**

### SINTAXE - [FRAME Nome do Frame] Campo ENTERED

Informa se um campo de um frame foi modificado desde a última atualização.

#### **Exemplo**

```
define variable nome as character format "x(15)".
repeat:
    form nome
        with frame f-update.

    update nome with frame f-update.

    if frame f-update nome entered then
        message "Novo nome" input frame f-update nome.
    else
        message "Nenhuma modificacao".
end.
```

## **ENTRY**

#### SINTAXE

## ENTRY(n Elemento, Lista, [Delimitador]) Caracter

Retorno o Texto de um elemento contido em uma Lista.

O Delimitador da lista pode ser omitido, então será assumido como delimitação padrão o caracter "," (vírgula).

#### **Exemplo**

```
define variable dia as character no-undo.
assign dia = "Domingo;Segunda;Terca;Quarta;Quinta;Sexta;Sabado".
message "Hoje é" entry(weekday(today), dia, ";") view-as alert-box.
```

### **ETIME**

## SINTAXE - ETIME(Lógico) Inteiro

Retorna o tempo em milissegundos a partir do início da sessão Progress. Se passado um valor Lógio Positivo (YES ou TRUE) à função o seu timer é zerado.

#### **Exemplo**

```
pause 0 before-hide.

/* Zera o Timer */
etime(yes).

for each customer no-lock:
    display customer with 1 columns.
end.

message "Este codigo foi executado em" etime "milisegundos"
    view-as alert-box.
```

### **FXP**

## SINTAXE - EXP(Base, Expoente) Decimal

Exponenciação de um Valor Base X n Expoente.

#### **Exemplo**

```
/* 2 elevado ao cubo */
display exp(2, 3).
pause.
```

## **EXTENT**

### SINTAXE - EXTENT(Variável) Inteiro

Retorna o tamanho do array de uma variável.

#### Exemplo

### FILL

### SINTAXE - FILL(Texto, Repetição) Caracter

Replica um Texto *n* vezes informado.

#### **Exemplo**

```
define variable nome as character format "x(30)".
repeat:
    update nome.
    display nome skip
        fill('*', length(nome)) format "x(30)".
end.
```

## **FIRST**

## SINTAXE - FIRST(Campo de Agrupação) Lógico

Retorna um valor lógico verdadeiro da primeira interação de agrupamento, entao se é a primeira ocorrência em uma claúsula DO, FOR EACH, REPEAT com BREAK BY anterior é retornado como verdadeiro.

#### Exemplo

```
/* ex0015.p */
define variable order-value as decimal.
for each order:
    display order-num.
    for each order-line of order break by gty * price:
        Quando for o primeiro Item da Ordem o
        valor da Ordem sera zerado para agrupa-lo
        ate o fim dos Itens
        * /
        if first(qty * price) then order-value = 0.
        order-value = order-value + qty * price.
        display line-num
                item-num qty * price
                    column-label "Preco!Global".
    end.
   display order-value.
end.
```

## **FIRST-OF**

## SINTAXE - FIRST-OF(Campo de Agrupação) Lógico

Retorna um valor lógico verdadeiro se é o primeira ocorrência do agrupamento em uma claúsula DO, FOR EACH, REPEAT com BREAK BY.

#### Exemplo

```
end.
end.
```

### FRAME-COL

## SINTAXE - FRAME-COL(Nome do Frame) Inteiro

Retorna a posição da coluna de uma frame.

#### **Exemplo**

```
form "Teste"
    with frame f-teste row 5 centered.
view frame f-teste.

message "O frame teste esta na coluna" frame-col(f-teste)
    view-as alert-box.
```

### **FRAME-DB**

## SINTAXE - FRAME-DB [retorno Caracter]

Retorna o Nome o Banco de Dados no Frame atual.

## **FRAME-DOWN**

## SINTAXE - FRAME-DOWN [retorno Inteiro]

Retorna o número atual da linha dentro do frame atual.

### **Exemplo**

```
/* ex0018.p */
define variable resposta as logical format "Sim/Nao".
assign resposta = yes.

repeat:
    find next customer no-error.
    display customer.cust-num
        customer.name
    with 15 down centered row 3.
```

```
if frame-line = frame-down then
    message "Continua?" update resposta.

if not resposta or not available customer then leave.
end.
```

### FRAME-FIELD

### **SINTAXE - FRAME-FIELD [retorno Caracter]**

Retorna o Campo ou Variavel atual de um Frame.

### FRAME-FILE

### **SINTAXE - FRAME-FILE [retorno Caracter]**

Retorna a Tabela Atual usada em um Frame.

### FRAME-INDEX

### **SINTAXE - FRAME-INDEX [retorno Inteiro]**

Retorna o Número do Índice(Array) do frame atual.

#### Exemplo

```
define variable opcao as character
extent 4 initial ['Primeiro',
'Segundo',
'Terceiro',
'Sair'].

repeat while frame-index NE 4:
display opcao
with frame f-opcao
no-labels 1 columns centered
row 5.
choose field opcao with frame f-opcao.
message "Opcao" frame-index.
end.
```

## FRAME-LINE

### **SINTAXE - FRAME-LINE [retorno Inteiro]**

Retorna Linha atual do frame atual.

## **FRAME-NAME**

### SINTAXE - FRAME-NAME [retorno Caracter]

Retorna o Nome do frame atual.

### FRAME-ROW

### SINTAXE - FRAME-ROW(Nome do Frame) Inteiro

Retorna a posição da linha superior de um frame.

#### Exemplo

```
/* ex0020.p */
display "^" with frame f-teste.
repeat while keyfunction(lastkey) <> "end-error":
    view frame f-teste.
    if keyfunction(lastkey) = "cursor-down" and
        frame-row(f-teste) < screen-lines - 1 then</pre>
        assign frame f-teste:row = frame-row(f-teste) + 1.
    if keyfunction(lastkey) = "cursor-up" and
        frame-row(f-teste) > 1 then
        assign frame f-teste:row = frame-row(f-teste) - 1.
    if keyfunction(lastkey) = "cursor-right" and
        frame-col(f-teste) < 78 then
        assign frame f-teste:col = frame-col(f-teste) + 1.
    if keyfunction(lastkey) = "cursor-left" and
        frame-col(f-teste) > 1 then
        assign frame f-teste:col = frame-col(f-teste) - 1.
```

### FRAME-VALUE

### **SINTAXE - FRAME-VALUE (retorno Caracter)**

Retorna o valor do frame atual.

Exemplo na função KEYFUNCTION

### **GATEWAYS**

### **SINTAXE - GATEWAYS [retorno Caracter]**

Mostra a lista de Bancos de Dados passíveis à conexão, exatamente igual à função DATASERVERS.

## **GET-BYTE**

## SINTAXE - GET-BYTE (Campo, Posição) Caracter

Retorna um subtexto de um campo de uma tabela não Progress

## **GET-CODEPAGES**

## SINTAXE - GET-CODEPAGES [Lista Caracter]

Retorna uma lista dos Códigos de Páginas disponíveis.

#### Exemplo

```
define variable i as integer.
```

### **GET-COLLATIONS**

#### **SINTAXE**

### GET-COLLATIONS (Código de Página) [Lista Caracter]

Retorna uma lista dos Idiomas disponíveis de acordo com o seu Código de Página.

#### Exemplo

### **GET-DOUBLE**

## SINTAXE - GET-DOUBLE(Campo, Posição) Float

Retorna um valor tipo Float 8 bytes de um campo de uma tabela não Progress.

## **GET-FLOAT**

### SINTAXE - GET-DOUBLE(Campo, Posição) Float

Retorna um valor tipo Float 4 bytes de um campo de uma tabela não Progress.

### **GET-LONG**

### SINTAXE - GET-DOUBLE(Campo, Posição) Longo

Retorna um valor tipo longo de 32 bit de um campo de uma tabela não Progress

### **GET-POINTER-VALUE**

#### SINTAXE

### **GET-POINTER-VALUE(Variável MEMPTR) Integer**

Retorna um valor inteiro de uma variável tipo MEMPTR

## **GET-SHORT**

### SINTAXE - GET-SORT(Campo, Posição) Longo

Retorna um valor longo 16 bit de um campo de uma tabela não Progress

## **GET-SIZE**

## SINTAXE - GET-SIZE(Variável MEMPTR)

Retorna um valor inteiro em bytes de uma região da memória de tipo MEMPTR

## **GET-STRING**

### SINTAXE - GET-STRING(Campo, Posição)

Retorna uma string de terminação nula de uma váriavel tipo MEMPTR

### **GET-UNSIGNED-SHORT**

## SINTAXE - GET-BYTE (Campo, Posição) Caracter

Retorna um subtexto de um campo de uma tabela não Progress

### INDEX

### SINTAXE - INDEX(Texto, Sub-Texto, [Início]) Inteiro

Retorna a Posição de um Sub-Texto dentro de um Texto.

#### **Exemplo**

## **INTEGER**

#### SINTAXE

### INTEGER(Expressão Caracter/Data/Lógico) Inteiro

Converte uma expressão para um valor inteiro.

Se um texto este deverá ter um formato válido contendo de 0 a 9 como digitos, "," milhar e "." decimal;

Se um valor lógico será atribuído 1 para Yes/True, 0 para No/False;

Se uma data este retorná o número de dias a partir da data 01/Jan/4713 A/C.

#### **Exemplo**

```
display integer("838.483") skip
    integer("999,999") skip
    integer(today) skip
    integer(yes).
```

### **IS-ATTR-SPACE**

### SINTAXE - IS-ATTR-SPACE [retorno Caracter]

Informa se o terminal corrente faz espaçamento automático de caracteres.

### **KBLABEL**

### SINTAXE - KBLABEL (Função do Teclado) Caracter

Retorna o nome(s)/combinação(ões) da(s) tecla(s) da função.

#### Exemplo

```
repeat:
    display
    keyfunction(lastkey) format "x(20)" label
"Funcao" at 01
    kblabel(keyfunction(lastkey)) format "x(20)" label
"Tecla(s)" at 25.
```

```
pause.
```

### **KEYCODE**

### SINTAXE - KEYCODE (Função do Teclado) Inteiro

Retorna o número correspondente à tecla ou combinação da função.

### **Exemplo**

### KEYFUNCTION

## SINTAXE - KEYFUNCTION (Códiga da Tecla)

Retorno o dia da semana em inteiro.

#### Exemplo

```
state
        postal-code
        with frame f-customer
        editing:
             readkey.
                 apply lastkey.
                 display
               "atualizando: " frame-field format "x(20)" skip
                    da tabela: " frame-file skip
               " com valor:" frame-value format "x(20)" skip(2)
                 with centered row 15 overlay.
             if keyfunction(lastkey) = "cursor-right" or
                keyfunction(lastkey) = "cursor-left" then
do:
                 case keyfunction(lastkey):
                   when "cursor-right" then find next customer.
                  when "cursor-left" then find prev customer.
                 end.
                 display cust-num
                          name
                          address
                          city
                          state
                          postal-code
                          with frame f-customer.
             end.
        end.
end.
```

## **KEYLABEL**

### SINTAXE - KEYLABEL(Código da(s) Tecla(s)) Caracter

Informa as teclas ou a combinação de acordo com o código informado.

#### Exemplo

```
kblabel(keyfunction(lastkey)) format "x(20)" label "Tecla(s)" at 21
keylabel(lastkey) format "x(20)" label "Teclas" at 51.
pause.
end.
```

### **KEYWORD**

### SINTAXE - KEYWORD(Texto) Caracter

Informa se um Texto equivale a uma expressão reservada Progress.

### **Exemplo**

```
define variable nome as character format "x(20)".

repeat on error undo, retry:
    update nome.
    message keyword(nome) view-as alert-box.

if keyword(nome) <> ? then do:
        message nome + " é uma palavra reservada Progress".
        undo, retry.
    end.
end.
```

## **KEYWORD-ALL**

### SINTAXE - KEYWORD-ALL(Texto) Caracter

Similar a função KEYWORD. Verifica se um Texto equivale alguma expressão reservada Progress considerando todas as abreviações possíveis dos comandos e funções.

## **LAST**

## SINTAXE - LAST(Campo de Agrupação) Lógico

Similar a função FIRST. Retorna um valor lógico verdadeiro da primeira interação de agrupamento, entao

se é a última ocorrência em uma claúsula DO, FOR EACH, REPEAT com BREAK BY anterior é retornado como verdadeiro.

### **LASTKEY**

### **SINTAXE - LASTKEY [retorno Inteiro]**

Retorna um inteiro que representa o valor da última tecla ou combinação pressionada.

### LAST-OF

### SINTAXE - LAST-OF(Campo de Agrupação) Lógico

Retorna um valor lógico verdadeiro se é o última ocorrência do agrupamento em uma claúsula DO, FOR EACH, REPEAT com BREAK BY.

### LC

## SINTAXE - LC(Texto) Caracter

Converte um Texto para minúsculo.

## **LDBNAME**

### **SINTAXE**

### LDBNAME(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Retorna o Nóme Lógico do Banco de Dados na sessão corrente.

### **LEFT-TRIM**

### SINTAXE - LEFT-TRIM(Texto) Caracter

Remove espaços em branco a esquerda de um Texto.

### **LENGTH**

### SINTAXE - LENGTH(Texto) Inteiro

Retorna o tamanho de um texto.

### LINE-COUNTER

### **SINTAXE - LINE-COUNTER [retorna Inteiro]**

Retorna o número da linha corrente para uma saída paginada.

#### **Exemplo**

## **LIST-EVENTS**

#### SINTAXE

## LIST-EVENTS (Handle do Objeto, [Plataforma]) Lista

Retorna uma Lista dos Eventos disponíveis de um Objeto. O parâmetro Plataforma pode ser setado com "GUI" para ambiente gráfico ou "TTY" para ambiente caracter.

#### **Exemplo**

display list-events(current-window) format "x(70)".

### LIST-QUERY-ATTRS

### SINTAXE - LIST-QUERY-ATTRS(Handle do Objeto) Lista

Retorna uma Lista dos Atributos disponíveis de um Objeto.

#### <u>Exemplo</u>

display list-query-attrs(current-window) format "x(70)".

### LIST-SET-ATTRS

## SINTAXE - LIST-SET-ATTRS (Handle do Objeto) Lista

Retorna uma Lista dos Atributos passíveis à atribuição de um Objeto.

#### Exemplo

display list-set-attrs(current-window) format "x(70)".

## LIST-WIDGETS

#### SINTAXE

### LIST-WIDGETS(Handle do Objeto, [Plataforma]) Lista

Retorna uma Lista dos Objetos que contêm um determinado Evento. O parâmetro Plataforma pode ser

setado com "GUI" para ambiente gráfico ou "TTY" para ambiente caracter.

#### **Exemplo**

```
display list-widgets("return") format "x(70)".
```

### **LOCKED**

### SINTAXE - LOCKED Registro [retorno Lógico]

Retorna o estado de lock um registro.

### Exemplo

If locked Nome da Tabela then...

### LOG

## SINTAXE - LOG(Valor, [Base]) Decimal

Obtém o Log de um Valor.

## **LOOKUP**

#### **SINTAXE**

## LOOKUP(Sub-texto, Lista, [Delimitador]) Integer

Retorna a posição de um Sub-texto dentro de uma Lista. Caso o Delimitador não seja informado este será por padrão "," (vírgula).

#### Exemplo

```
define variable dia as character.
assign dia =
'Domingo,Segunda,Terca,Quarta,Quinta,Sexta,Sabado'.
```

message 'Terca é o dia' lookup('Terca', dia) 'da semana' view-as alert-box.

### **MAXIMUM**

#### SINTAXE

### MAXIMUM(Valor 1, Valor 2, Valor n, ...) Decimal

Retorna o Maior valor dos parâmetros passados.

#### Exemplo

```
/* Valor retorno 9188 */
display maximum(293.4, 38, 1, 32, 9384, 9188).
```

### **MESSAGE-LINES**

### **SINTAXE - MESSAGE-LINES [retorna Inteiro]**

Retorna o número de Linhas disponíveis na área de mensagens.

#### Exemplo

```
define variable i as integer.
do i = 1 to message-lines:
    message "Esta é a linha" i.
end.
```

## **MINIMUM**

### **SINTAXE**

## MINIMUM(Valor 1, Valor 2, Valor n, ...) Decimal

Retorna o Menor valor dos parâmetros passados.

#### Exemplo

```
/* Valor retorno 1 */
display minimum(293.4, 38, 1, 32, 9384, 9188).
```

### MONTH

### SINTAXE - MONTH(Data) Inteiro

Retorna o mês de uma data.

### **NEW**

### SINTAXE - NEW (Registro) Lógico

Informa se um registro ainda não foi escrito no Banco de Dados, apenas criado.

#### **Exemplo**

```
create customer.
if new customer then
   message "Novo registro" view-as alert-box.
find first customer.
if new customer then
  message "Novo registro" view-as alert-box.
```

### **NEXT-VALUE**

## SINTAXE - NEXT-VALUE(Sequence) Decimal/Inteiro

Retorna o Próximo valor de uma seqüência.

#### **Exemplo**

```
display next-value(next-cust-num).
```

## **NOT ENTERED**

#### SINTAXE

## [FRAME Nome do Frame] Campo NOT ENTERED

Informa se um campo de um frame foi modificado desde a última atualização.

Igual a função ENTERED

### **NUM-ALIASES**

### SINTAXE - NUM-ALIASES [retorno Inteiro]

Retorna o número de Aliases dos Bancos de Dados estão definidos na sessão atual.

### **NUM-DBS**

### SINTAXE - NUM-DBS [retorno Inteiro]

Retorna o número de Bancos de Dados conectados na sessão atual.

#### Exemplo

## **NUM-ENTRIES**

### SINTAXE - NUM-ENTRIES(Lista, [Delimitador]) Inteiro

Retorna o número de elementos contidos em uma lista. Caso o delimitador nãoseja especificado o padrão assumido será ","(vírgula).

#### Exemplo

```
define variable i as integer.
define variable mes as character.

assign mes = 'Janeiro,Fevereiro,Marco,Abril,Maio,Junho,' +
'Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro'.

do i = 1 to num-entries(mes):
    display entry(i, mes) format "x(20)".
    pause.
end.
```

### **NUM-RESULTS**

#### SINTAXE

## NUM-RESULTS(Nome da Query [Caracter]) Inteiro

Retorna o número de registros de uma seleção.

#### Exemplo

## **OPSYS**

### SINTAXE - OPSYS [retorno Caracter]

Retorna o nome do Sistema Operacional corrente.

#### Exemplo

display opsys.

## OS-DRIVES

## **SINTAXE - OS-DRIVES [retorno Caracter]**

Retorna uma Lista dos drives disponíveis na sessão atual.

#### Exemplo

```
define variable drives as character view-as combo-box.

form drives with frame f-drives.

assign drives:list-items = os-drives.

update drives with frame f-drives.
```

### **OS-ERROR**

### SINTAXE - OS-ERROR [retorno Caracter]

Retorna o último erro de uma operação no Sistema Operacional. Retorna o status das funções os-append, oscopy, os-create-dir, os-delete, os-rename ou save cache.

#### **Exemplo**

```
os-create-dir value("c:\temp\teste.txt").
if os-error NE 0 then
   message 'Erro no' os-error view-as alert-box.
```

## **OS-GETENV**

## SINTAXE - GETENV(Variável de Ambiente) Caracter

Retorna o valor de uma Variável de Ambiente.

#### **Exemplo**

```
display 'DLC=' to 10 os-getenv('DLC') format 'x(60)'
'PATH=' to 10 os-getenv('PATH') format 'x(60)'.
```

## **PAGE-NUMBER**

## **SINTAXE - PAGE-NUMBER [retorno Inteiro]**

Retorna o número da página em uma saída paginada.

#### **Exemplo**

### **PAGE-SIZE**

### **SINTAXE - PAGE-SIZE [retorno Inteiro]**

Retorna o Tamanho da Página do scopo de impresãoatual.

### **PDBNAME**

#### SINTAXE

### PDBNAME(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Retorna o Nóme Físico do Banco de Dados na sessão corrente. Similar às funções LDBNAME, DBTYPE, DBRESTRICTIONS, etc

## **PROGRAM-NAME**

### SINTAXE - PROGRAM-NAME(Inteiro) Caracter

Retorna o Nome do Programa em execução segundo o número informado. O programa atual equivale a 1.

### **Exemplo**

### **PROGRESS**

## SINTAXE - PROGRESS [retorno Caracter]

Retorno a configuração do Progress Full, Query ou Run-Time.

#### Exemplo

```
message 'Este Progress é' progress
view-as alert-box.
```

## **PROMSGS**

#### SINTAXE - PROMSGS

Retorna o valor do PROMSGS atual.

## **PROPATH**

### **SINTAXE - PROPATH [retorno Lista]**

Retorna uma Lista dos diretórios contidos no PROPATH.

#### **Exemplo**

```
/* ex0026.p */
define variable diretorios as character
    view-as selection-list
    inner-chars 50 inner-lines 10 sort.

define frame f-diretorios diretorios
    with title 'Diretorios do Propath'
    centered row 5.

diretorios:list-items = propath.

prompt diretorios with frame f-diretorios.
```

## **PROVERSION**

## **SINTAXE - PROVERSION [retorno Caracter]**

Retorna a versão corrente do Progress.

### QUERY-OFF-END

### SINTAXE - QUERY-OFF-END(Nome da Query) Lógico

Rotorna se é o fim da seleção da Query.

#### Exemplo

```
/* ex0027.p */
open query q-customer preselect each customer no-lock.
repeat:
    get next q-customer.
```

```
if query-off-end("q-customer") then leave.
    display cust-num name.
end.
```

### **RANDOM**

#### SINTAXE

## RANDOM(Valor Mínimo, Valor Máximo) Inteiro

Retorna um valor aleatório entre um intervalo. Você pode configurar a váriação com o parâmetro -rand *n* na sessão clientes.

#### **Exemplo**

/\* ex0028.p \*/

```
Este exemplo simula o preenchimento
de 100 jogos da Sena, baseados na
geração de numeros aleatorios
* /
define variable i
                         as integer.
define variable i
                        as integer.
define variable njogos as integer.
define variable combinacao as integer extent 6.
define temp-table jogos
    field n as integer label 'Jogo no'
    field n1 as integer format '99'
    field n2 as integer format '99'
    field n3 as integer format '99'
    field n4 as integer format '99'
    field n5 as integer format '99'
    field n6 as integer format '99'
    index jogo is primary unique n1 n2 n3 n4 n5 n6.
combinacao:
do while njogos < 100:
```

```
do i = 1 to 6:
        assign combinacao[i] = random(0, 60).
    end.
    do i = 1 to 6:
        if (combinacao[i] = combinacao[1] and i <> 1) or
           (combinação[i] = combinação[2] and i <> 2) or
           (combinacao[i] = combinacao[3] and i <> 3) or
           (combinação[i] = combinação[4] and i <> 4) or
           (combinação[i] = combinação[5] and i <> 5) or
           (combinação[i] = combinação[6] and i <> 6) then
            next combinação.
    end.
    find jogos where
         jogos.n1 = combinacao[1] and
         jogos.n2 = combinacao[2] and
         jogos.n3 = combinacao[3] and
         jogos.n4 = combinacao[4] and
         jogos.n5 = combinacao[5] and
         iogos.n6 = combinacao[6] no-error.
    if available jogos then next combinacao.
    assign njogos = njogos + 1.
    create jogos.
    assign jogos.n = njogos
           jogos.n1 = combinacao[1]
           jogos.n2 = combinacao[2]
           jogos.n3 = combinacao[3]
           jogos.n4 = combinacao[4]
           jogos.n5 = combinacao[5]
           jogos.n6 = combinacao[6].
end.
for each jogos by jogos.n:
    display jogos.
end.
```

## RECID

## SINTAXE - RECID(Registro) Recid

Retorna o Recid do Registro.

#### **Exemplo**

### **RECORD-LENGTH**

## SINTAXE - RECORD-LENGTH(Registro) Inteiro

Retorna a quantidade de bytes em um registro.

#### Exemplo

```
for each customer no-lock:
    display record-length(customer) 'Bytes'.
end.
```

## **REPLACE**

#### SINTAXE

# REPLACE(Texto, Sub-Texto Origem, Sub-Texto Destino) Caracter

Substitue um sub-texto de um Texto por outro especificado.

#### **Exemplo**

```
/* ex0030.p */
/* Remover caracteres invalidos de um texto */
define variable i
                          as integer.
define variable procura as character.
define variable substituto as character.
assign procura = "á.Á.é.É.í.Í.ó.Ó.ú.Ú.c.C.ê.Ê.ü.Ü"
       substituto = "a,A,e,E,i,I,o,O,u,U,c,C,e,E,u,U".
for each customer:
    update customer.name label 'Coloque um caracter
invalido'.
    display customer.name.
    do i = 1 to num-entries(procura):
        if index(customer.name, entry(i, procura)) > 0 then
            customer.name = replace(customer.name,
                                    entry(i, procura),
                                    entry(i, substituto)).
        display customer.name.
    end.
end.
```

### **RETRY**

## SINTAXE - RETRY [retorno Lógico]

Retorna um Lógico para um bloco de transação se este foi concluído com êxito.

#### **Exemplo**

```
repeat:
   prompt-for customer.cust-num.
   find customer using cust-num.

if not retry then
   display name
   address
   city
   state
```

```
country.
else
    clear all no-pause.
set name address city state country.
if country = "" then undo, retry.
end.
```

### **RETURN-VALUE**

### SINTAXE - RETURN-VALUE [retorno Caracter]

Informa o valor de retorno de uma Procedure ou Função executáda.

#### Exemplo

```
run teste.
display return-value.
pause.
procedure teste:
    return 'Exemplo de Retorno'.
end.
```

## **RIGHT-TRIM**

### SINTAXE - RIGHT-TRIM(Texto) Caracter

Remove espaços em banco de um Texto à direita.

## **R-INDEX**

## SINTAXE - R-INDEX(Texto, Sub-Texto) Inteiro

Retorna a posição de um sub-texto em um texto à direita.

#### Exemplo

```
/*
   Retorno igual a 7, ou seja,
   a terceira letra A
*/
```

display r-index("Amazonas", "a").

### ROUND

## SINTAXE - ROUND(Valor, Precisão) Decimal

Arredonda um valor em uma precisão decimal informada.

#### **Exemplo**

```
/* Retorno igual a 18379.99 */
display round(18379.987, 2).
```

### **ROWID**

### SINTAXE - ROWID(Registro) Rowid

Retorna o valor do Rowid do Registro, implementada a partir da versão 8.1 do Progress. Semelhante a função RECID porém mais sofisticada por usar formação hexadecimal ao contrário de RECID que é decimal, ampliando o valor de abrangência e precisão.

### **SCREEN-LINES**

## **SINTAXE - SCREEN-LINES [retorno Inteiro]**

Informa o número de linhas suportado na sessão atual.

### **SDBNAME**

### SDBNAME(Inteiro ou Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Retorna o Schema do Dataserver do Banco de Dados conectado na sessão corrente. Similar às funções LDBNAME, PDBNAME, DBRESTRICTIONS, etc.

### **SEARCH**

### SINTAXE - SEARCH(Texto) Caracter

Retorna o caminho completo de um arquivo utilizando como base os diretórios contidos no PROPATH.

#### Exemplo

```
/* Editor Progress em... */
display search("_edit.r") format "x(60)".
```

### **SEEK**

### SINTAXE - SEEK(INPUT/OUTPUT) Inteiro

Retorna a posição do texto/cursor de uma saída ou entrada de dados.

### **SETUSERID**

#### SINTAXE

## SETUSERI D (Usuário, Senha, Nome Lógico do Banco) Lógico

Atribui/Conecta um usuário no Banco de Dados. A senha deve ser passada literalmente igual ao seu valor original, considerando também maiúsculas e minúsculas.

#### Exemplo

```
display setuserid("adm", "adm", "sports").
```

### **SQRT**

## SINTAXE - SQRT(Valor) Decimal

Retorna a raiz de um valor.

#### **Exemplo**

#### **STRING**

# SINTAXE - STRING(Valor, Formato) Caracter

Transforma um valor em caracter com formato indicado.

O valor atribuído deve ser de tipo Inteiro, Decimal, Data ou Lógico

#### **Exemplo**

# **SUBSTITUTE**

#### **SINTAXE**

# SUBSTITUTE(Texto, n Argumentos [Caracter]) Caracter

Substitue/Insere em um caracter um subtexto em uma posição de argumento definida na forma "&n", onde n é inteiro de 1 a 9, e os argumentos restantes são caracteres.

#### **Exemplo**

```
/* ex0009.p */
message substitute("&1 Amor, &2 Beijos, &3 Coracao, &4 Desejos",
```

### SUBSTRING

#### **SINTAXE**

# SUBSTRING(Texto, Início, Tamanho [Character], Tipo [Caracter]) Caracter

Extrai uma subcadeia de um texto.

O comando SUBSTRING também pode indicar uma substituição, conforme o exemplo mostrado abaixo.

O parâmetro **Tipo** aceita três indicações "character", "fixed" ou "raw", onde:

**Character** é o valor padrão se omitido este quarto parâmetro;

**Fixed** indica que a posição início será um inteiro e o tamanho será em bytes;

Raw indica que a posição início e o tamanho são bytes.

#### Exemplo

```
/* ex0008.p */
define variable texto as character.
assign texto = "Powered by Progress".
```

```
display substring(texto, 1, 50) format "x(50)". pause.

assign substring(texto, 12) = "Aprendendo Progress 4GL".

display substring(texto, 1, 50) format "x(50)". pause.
```

#### **TERMINAL**

#### SINTAXE - TERMINAL retorno Caracter

Retorna um caracter que representa o Terminal/Ambiente corrente.

Ambiente X-Windows interface caracter o TERMINAL returno será BW80, CO80, ou MONO, dependendo do monitor. MS-Windows o TERMINAL returno é WIN3. UNIX o TERMINAL returno será a variável de ambiente \$TERM, em modo batch o TERMINAL retorna um valor nulo (?).

#### Exemplo

message "Voce esta usando um terminal" terminal view-as
alert-box.

# TIME

#### SINTAXE - TIME retorno Inteiro

Retorna o número de segundos à partir de meia-noite.

#### Exemplo

```
/* número de segundos a partir de 00:00h */
message time view-as alert-box.
/* horas a partir de 00:00h */
message string(time, "hh:mm:ss") view-as alert-box.
```

#### **TODAY**

#### SINTAXE - TODAY retorno Data

Retorna a data atual.

#### **Exemplo**

message today view-as alert-box.

#### TO-ROWID

#### SINTAXE - ROWID(Valor tipo Caracter) Rowid

Coverte um número equivalente à posição de uma tabela em formato caracter hexadecimal e o converte em tipo Rowid

O texto de representação do Rowid deve estar em forma hexadecimal "Oxhex-digitos", exemplo 0x000000, onde os caracteres hexadecimais estão de 0 até 9 ou A até F.

#### **Exemplo**

# **TRANSACTION**

# SINTAXE - TRANSACTION retorno Lógico

Indica se um bloco de código é uma transação

#### **Exemplo**

```
/*
A primeira vez e nao sera uma transacao
e as restantes serão
*/
do:
    message transaction view-as alert-box.
    pause.
    repeat transaction:
        message transaction view-as alert-box.
    pause.
    end.
end.
```

#### TRIM

# SINTAXE - TRIM(Texto) Caracter

Remove espaços em branco à esqueda e direita de um texto.

# **TRUNCATE**

#### SINTAXE

# TRUNCATE(Valor Decimal, n Casas Decimais) Inteiro

Retorna o valor inteiro de uma valor decimal.

#### **Exemplo**

```
/* Retorno igual a 128,2 */
message truncate(128.23, 1) view-as alert-box.
/* Retorno igual a 1539,29834 */
message truncate(1539.29834699891, 5) view-as alert-box.
```

# **USERID**

#### SINTAXE

# USERID(Nome Lógico do Banco de Dados) Caracter

Informa o usuário atual logado no Banco de Dados.

#### **Exemplo**

```
message "seu login é" userid("sports") view-as alert-box.
```

# **VALID-EVENT**

#### SINTAXE

# VALID-EVENT (Handle do Objeto, Nome do Evento, [Plataforma]) Lógico

Verifica se um objeto contém um evento válido.

#### Exemplo

```
display valid-event(current-window, "close") skip.
display valid-event(current-window, "window-close").
```

# **VALID-HANDLE**

# SINTAXE - VALID-HANDLE (Handle do Objeto) Lógico

Verifica se um valor é um handle válido.

# **WEEKDAY**

# SINTAXE - WEEKDAY (Data) Inteiro

Retorno o dia da semana em inteiro.

#### Exemplo

message dia[weekday(today)] view-as alert-box.

# WIDGET-HANDLE

# SINTAXE - WIDGET-HANDLE(Caracter) Handle

Cria um handle a partir de um número em formato caracter.

#### **Exemplo**

```
define variable whand as widget-handle.
assign whand = widget-handle("3000245").
```

#### **YEAR**

# SINTAXE - YEAR(Data) Inteiro

Retorna o ano de uma data

#### Exemplo

```
/* Retorna o ano atual */
message year(today) view-as alert-box.
```

# Capítulo n

# Utilitários & Parâmetros do Banco de Dados Progress

# **Utilitários do Banco de Dados Progress**

Os utilitários do banco de dados Progress têm finalidades para a manutenção do banco como status, estrutura física e lógica, backup, log, monitoração, entre outros como mostrado a seguir.

# **PRO**

Inicia uma sessão Progress mono-usuário

# **SINTAXE**

PRO [Database] [Parâmetros]

Muitos programas/utilitários Progress são apenas arquivos batchs que pré-configuram o ambiente e/ou passam parâmetros para o Progress de acordo com o utilitário. Como por exemplo o comando PRO mencionado acima.

#### Exemplo:

```
Arquivo: PRO.BAT
@echo off
if "%DLC%"=="" set DLC=C:\ARQUIV~1\PROGRESS
```

```
if exist %DLC%\promsgs goto BIN
   echo DLC environment variable not set correctly - Please
set DLC variable
   goto END

:BIN
if not "%PROEXE%"=="" goto START
   set PROEXE=_progres

:START
if "%DISPBANNER%"=="no" goto NOBANNER
   type %DLC%\hello

:NOBANNER
   type %DLC%\version
   %PROEXE% -1 -p _prostar.p %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

set DISPBANNER=
:END
```

# **PROAIW**

Inicia o After-Image-Write (AIW)

# **SINTAXE**

PROAIW [Database]

Inicia o processo do After-Image Writer (AIW) em background. O AIW melhora a performance para a memória compartilhada do banco de dados multi-usuário no arquivo After Image.

Nota: apenas para bancos de dados com After Image.

# **PROBIW**

Inicia o Before-Image-Write (BIW)

# **SINTAXE**

PROBIW [Database]

Inicia o processo do Before-Image Writer (AIW) em background. O BIW melhora a performance para a memória compartilhada do banco de dados multi-usuário no arquivo Before Image.

# **PROBCKUP**

Cria um arquivo de backup do banco de dados Progress

# **SINTAXE**

```
probkup [online] Database [incremental]
Dispositivo/Diretório
[-vs n] [-bf n] [-verbose] [-scan] [-io n] [-com]
[-red n] [-estimate] [-q Before-Image]
```

#### **PARÂMETROS**

### online

Indica que o backup é um backup on-line.

#### **Database**

Informa o Banco de Dados a ser salvo.

#### incremental

Informa que o backup será incremental, ou seja, apenas os dados ainda não gravados no arquivo de backup.

# Dispositivo

Informa o dispositivo destino de backup, como um disquete, diretório no disco rígido, fita DAT ou DLT.

#### -estimate

Indica que o backup obterá uma média estimada apenas. Use o parâmetro scan quando usar o parâmetro incremental e/ou compression.

Aplicável apenas para backup off-line.

#### -vs n

Indica o tamanho em blocos do dispositivo destino do backup. Quando alcançado o número de blocos especificado será solicitado o dispositivo ou arquivo seguinte do próximo volume.

Caso este parâmetro não seja especificado o PROBACKUP assumirá que a mídia comporta todo o conteúdo do backup.

#### -bf n

Indica a blocagem para o arquivo destino do backup. O valor padrão é 34.

#### -verbose

Habilita a visualização do progresso do backup durante o backup.

#### -scan

Informa ao PROBKUP para obter o número de blocos, avaliar o espaço necessário e visualizar estas informações. Apenas para backup off-line.

#### -io i

Especifica um incremento de overlap. O padrão é 0.

#### -com

Informa que o backup será compactado.

#### -red i

Informa a redundância do backup. Isso evita problemas quando restaurado o backup e o dispositivo apresentava mau setores na mídia.

# -g Before-Image

Especifica a localização do(s) arquivo(s) de Before-Image.

# **PROCOPY**

Copia um banco de dados para outro banco de dados.

# <u>SINTAXE</u>

procopy Database origem Database destino -g Localização do Before-Image —s

#### Exemplo:

Banco de dados em /bases/magnus/i00adm.db procopy /bases/magnus/i00adm /bases/teste/i00adm

# **PRODB**

Cria um novo banco de dados vazio ou a partir de um já existente.

# **SINTAXE**

# **PRODEL**

Apaga um banco de dados Progress

# **SINTAXE**

prodel Database

# Parâmetros do Progress

A configuração do Progress, sessão cliente e carga dos bancos de dados são ajustadas através de combinações de diversos parâmetros.

Parâmetro	Descrição
-1	Single-user Mode (Cliente)
	Conecta um banco de dados em modo mono-monousuário
	Exemplo
	(No arquivo de parametros .pf)  —db sports —1
	(Codigo) connect -db sports -1.
-a arquivo	After-image Filename (Servidor/Cliente)
	Especifica o arquivo de After-Image a ser utilizado na conexão
-aibufs n	After-Image Buffers (Servidor)
	Especifica o número de blocos em buffer de memória para o arquivo After-Image quando executado o utilitário AIW que

coordena transação de as imagem posterior Mínimo: 1 Padrão multi-usuário: 1 After-image Stall (Servidor) -aistall Suspende a atividade de um banco de dados multi-volumes usando Image para o evento de shutdown e grava as informações no arquivo de log -b **Batch (Cliente)** Indica que uma sessão será executada em batch sem interação. Para executar uma aplicação em batch esta não deve apresentar nenhuma informação tela, pois ocasionara um erro -basekey Registry Basekey (Cliente MS-Windows) texto Indica ao Progress para usar configuração contida em uma arquivo INI, com o parâmetro "INI". Isso porque O Progress versão 8.x utilização configuração contida na registry

# Os parâmetros disponíveis são:

HKEY\_CURRENT\_USER
HKEY\_CLASSES\_ROOT
HKEY\_LOCAL\_MACHINE
HKEY\_USERS
HKEY\_CURRENT\_CONFIG

# HKEY\_DYN\_DATA INI

# Exemplo

C:\DLC\BIN\PROWIN32.EXE -basekey "INI" -ininame ARQUIVO.INI

# -B n Blocks in Database Buffers (Servidor/Mono-usuário)

Define o número de blocos a serem colocados em buffer de memória para cada usuário

Mínimo: 10

Máximo: 500.000

Padrão mono-usuário: 20 Padrão multi-usuário: (8 x n

**Usuários**)

Caso o número de buffers ultrapasse a quantidade de memória física da máquina esta

pode travar ou reiniciar!

# -bibufs n Before-image Buffers (Servidor)

Especifica o número de blocos em buffer de memória para o arquivo After-Image Quando executado o utilitário BIW que coordena as transação de imagem anterior

Mínimo: 3

Padrão multi-usuário: 5

# -brl **Bleeding Record Lock (Cliente)** Deixa critério а do Progress de registros tratamento em compartilhado (share lock), utilizando mais de um buffer para registros em lock, mesmo que estes já não esteja mais em uso compartilhado **Buffer Size for Temporary Tables** -Bt n (Cliente) Especifica o número de blocos em buffer para tabelas temporárias durante a sessão cliente Mínimo: 10 Máximo: 50.000 -C Option on PROUTIL and RFUTIL Commands (ProUtil/RFUtil) qualificador Usado com os utilitários Progress ProUtil e RFUtil. Consulte o capítulo Utilitários de banco de dados Index Cursors (Cliente) -c n Especifica no número de cursores de índices a serem utilizados na sessão para uso de declarações FIND, FOR EACH, QUERY e SELECT. Em sintaxe Progress FIND e FOR EACH cada loop consome apenas um cursor de

234	Dominando o Progress
	64 bytes. Geralmente para uso de programas utilizando linguagem SQL é necessário fazer ajuste desse parâmetro devido ao result set criado pela especificação SQL.
-cache arquivo	Schema Cache File (Cliente)
	Força o Progress a usar um arquivo binário que contém a estrutura do metaschema do banco de dados conectado.
	Exemplo
	(Arquivo de parâmetros .pf) -db sports -1 - cache sports.csh
-charset	Character Set (Servidor/Cliente)
Código de Página	Define o Código de Página a ser utilizado na sessão para manipulação de dados.
	Padrão: iso8859-1
-checkdbe	Check Double-byte Enabled (Servidor/Cliente)
	Habilita o suporte a caracteres double- byte para a versão Progress 7, utilizado nas funções <b>LENGTH</b> , <b>SUBSTRING</b> , <b>SUBSTRING</b> .
-convmap	Conversion Map (Servidor/Cliente)

# arquivo Define o arquivo de Código de Páginas a ser utilizado. Caso seja omitido este parâmetro o Progress usará por padrão o arquivo convmap.cp localizado no diretório do Progress. Communications File -cp (Servidor/Cliente) parâmetros ou arquivo Define um arquivo de Auto-Conexão que altera as conexões atuais. As configurações especificadas pelo parâmetro -cp pode ser substituída pela configuração do metaschema na tabela Db campo Db-comm. Case Code Page (Servidor/Cliente) -cpcase tabela Especifica uma tabela utilizada para conversão entre caracteres majusculos e minúsculos e vice-versa, usado nas funções CAPS, LC ou caracter "!" da claúsula FORMAT. A tabela está especificada dentro do arquivo de Códigos de Páginas convmap.cp. -cpcoll **Collation Code Page** (Servidor/Cliente) coleção Especifica uma coleção de tabelas de

Códigos de Páginas a ser utilizado para procedimento em memória.

236	Dominando o Progress
	Este parâmetro funciona em conjuto com o parâmetro –xc que define a utilização de alfabetos.
	Para maiores detalhes consulte o manual PROGRESS Internationalization Guide.
-cpdb Código Página	Database Code Page (Servidor/Cliente)
	Especifica ao banco de dados o Código de Página a ser utilizado para gravar as informações
	Padrão: ibm850
-cpinternal Código Página	Internal Code Page (Servidor/Cliente)
	Especifica o Código de Página a ser utilizado na manipulação dos dados em memória pelo Progress
	Padrão: iso8859-1
-cpprint	Print Code Page (Servidor/Cliente)
Código Página	Especifica o Código de Pagina a ser usada em um escopo de impressão (OUTPUT)
	Padrão: o mesmo valor definido em -cpstream
-cprcodein Código	R-code In Code Page (Servidor/Cliente)

	Criando & Definindo os Dados 2	237
Página	Específica o Código do Dágina a sor	
	Específica o Código de Página a ser usado na nos arquivos compilados .r	
-cprcodeout	R-code Out Code Page	
Código	(Servidor/Cliente)	
Página		
	Específica o Código de Página a ser	
	usado no scopo de impressão pelas	
	procedures compiladas.	
-cpstream	Stream Code Page	
-	(Cliente/Servidor)	
	Especifica o Código do Dágino o sor	
	Especifica o Código de Página a ser usado para o escopo de entrada/saída	2
	de dados (stream i/o), comandos INP	
	FROM e OUPUT TO.	٠.
-cpterm	Terminal Code Page	
-cpterm	Terminal Code Page (Cliente/Servidor)	
-cpterm	(Cliente/Servidor)	
-cpterm		
-cpterm	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do	
-cpterm -cs n, i	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do terminal modo caracter	
	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do terminal modo caracter (UNIX,DOS,Novell).  Cursor Size (Cliente)	ım
	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do terminal modo caracter (UNIX,DOS,Novell).  Cursor Size (Cliente)  Define o tamanho de um cursor para un	um
	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do terminal modo caracter (UNIX,DOS,Novell).  Cursor Size (Cliente)  Define o tamanho de um cursor para uíndice específico, onde:	um
	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do terminal modo caracter (UNIX,DOS,Novell).  Cursor Size (Cliente)  Define o tamanho de um cursor para un	um
	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do terminal modo caracter (UNIX,DOS,Novell).  Cursor Size (Cliente)  Define o tamanho de um cursor para u índice específico, onde:  n bytes e i número do índice  Em índices demasiadamente grandes	às
	(Cliente/Servidor)  Especifica o Código de Página do terminal modo caracter (UNIX,DOS,Novell).  Cursor Size (Cliente)  Define o tamanho de um cursor para u índice específico, onde:  n bytes e i número do índice	às no

238	Dominando o Progress
	Index index-number has at least n levels. Increase -cs parameter
-ct n	AS/400 Connection Time (Cliente)
	Define um <b>timeout</b> , em segundos, para resposta de uma query em um acesso ao AS/400 IBM.
-d mdy	Date Format (Cliente)
	Define o formato para entrada e apresentação de datas, onde:
	<b>d</b> dia, <b>m</b> mês, <b>y</b> ano
	Caso não seja especificado o padrão será o formato americano Mês/Dia/Ano.
-D n	Directory Size (Cliente)
-D n	
-D n	Directory Size (Cliente)  Define o número de procedures por diretório aonde serão compiladas e

Mínimo: 5 Máximo: 500

Padrão mono-usuário: 100 Padrão multi-usuário: 100

# -db banco de dados

# Physical Database Name (Cliente)

Define o nome físico do banco de dados a ser conectado.

# -debug

# **Debugger (Cliente)**

Executa o Progress em mode Debug.

## -decdtm

# Distributed Transaction Manager (Cliente)

Usa serviço de transações distribuídas DETdtm em ambiente VMS para performance de transações em filas de processos.

É necessário está instalado o DETdtm para funcionar este serviço.

# -dictexps

# **Dictionary Expressions (Cliente)**

Força uma procedure compilada a usar a validação do dicionário de dados, mesmo quando há alguma declaração nó código fonte ignorando às validações ou as desabilitando.

No código fonte pode-se desabilitar esta especificação por frame utilizando o termo NO-VALIDATE na declaração do

### FRAME/FORM.

#### Direct I/O (Servidor) -directio

Forca um conexão ao banco de dados com acesso de leitura e gravação direto do disco (i/o), ignorando o controle do sistema operacional.

Este parâmetro aumenta significativamente a performance. devido ao acesso direto e eliminação de competição de outros aplicativos, porém põe em risco a integridade dos dados.



Esse procedimento pode danificar a base de dados caso alguma falha de hardware ou software aconteca.

#### **Database Type (Cliente)** -dt

Informa o tipo de banco de dados a ser conectado.

Tipos disponíveis: PROGRESS, ODBC, ORACLE, RMS, Rdb, CISAM, DB2 e Sybase, sem distinção entre maiúsculas e minúsculas

# Padrão: Progress

#### **European Numeric Format (Cliente)** -E

Define o formato para entrada e apresentação de valores numéricos. Ponto separa milhares e vírgula separa decimais

-esqllog	ESQL Log (Cliente)
	Habilita log de transações para bancos de dados não Progress conectados.
-esqlnopad	ESQL No Padding (Cliente)
	Define SQL dinâmico em conjunto com preprocessamento C.
-evtlevel	Event Level (Cliente) Windows NT
parâmetro	Define os eventos a serem gravados pelo Event Log do Windows NT.
	None não grva nenhum evento. Brief apenas alertas e erros. Normal alertas, erros e qualquer outro evento normal. Full todas mensagens.
-F	Force Access (Servidor)
	Força o acesso ao banco de dados em estado de recovery (recuperação) para um shutdown de emergência.
-fc n	Schema Field Cache Size (Cliente)
	O esquema de campo em cache reduz a compilação de instruções SQL por uma pré-alocação dos campos em memória.
	Use sempre o máximo de campos em cache para otimizar instruções. Por padrão o Progress consome 150 bytes adicionais da mémoria por esquema de

242	Dominando o Progress
	campo usado em cache, e novas solicitações/uso de campos serão obtidas deste cache. Valor 0 (zero) desabilita campos em cache.
	Mínimo: 0 Padrão: 128
-fldisable	Field List Disable (Cliente)
	Ignora a lista de campos contidos em uma procedure compilada e obtem uma nova lista de campos da tabela a partir do metaschema.
-g arquivo	Before-image Filename (Servidor)
	Especifica o arquivo de Before-Image a ser utilizado na conexão do banco de dados.
-G n	Before-Image Cluster Age (Servidor)
	Define os segundo para reutilização de cluster do Before-Image.
	Mínimo: 60
-h n	Number of Databases
	Limita o número de banco de dados que podem ser conectados a sessão.
	Mínimo: 1 Máximo: 240 Padrão: 5

# -H servidor Host Name (Servidor) Define o nome/alias do servidor aonde está o banco de dados compartilhado para acesso multi-usuários. O arquivo hosts define a lista de IPs e aliases disponíveis para conexão. Em Windows 95/98 a localização do arquivo hosts é C:\WINDOWS\HOSTS, em Windows NT C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\H OSTS, em Unix \etc\hosts (Segundo os diretórios padrões de instalação de cada SO mencionado). -H servidor AS/400 Host Name (Servidor) Define o nome do servidor para uma sessão multi-usuário em AS/400. -hardlimit Hardlimit (Servidor) Habilita o excesso dos limites para parâmetros que têm, por padrão, reduzido consumo de recursos. incrementando os valores de parâmetros de Directory Entries (-D), Local Buffer Size (-I), Maximum Memory (-mmax) e Nested Blocks (-nb). -hs s **Heap Size (Servidor)** Incrementa o espaço da memória

compartilhada pelo banco de dados.

Este parâmetro é relevante apenas em Sistema Operacional V UNIX.

Mínimo: 1

Máximo: 2000

Padrão de acordo com o Sistema

Operacional

#### No Crash Protection

Grava e deleta informações diretamente do banco de dados sem controle de transações aumentado consideravelmente a peformance, ou seja, habilita apenas a gravação de alguns dados no Before-Image para controle, porém é altamente desaconselhável.

É possível desfazer algumas transações desde que estas estejam em bloco definido por TRANSACTION e seus dados estejam ainda em cache do cliente.

Ao iniciar uma sessão sem proteção contra crash é tornada uma mensagem de alerta sobre a integridade do banco de dados.



O banco de dados pode perder sua integridade não sendo mais possível reestabelecê-la para o conteúdo inicial.

# -ininame Initialization File (Cliente)

# arquivo

Informa ao Progress o arquivo INI a ser utilizado na configuração da sessão.

Use com o parâmetro **–basekey "ini"** para ignorar os dados gravados na registry do Windows.

### -inp n

# Input Characters (Cliente)

O número de caracteres permitidos em uma única declaração.

#### Padrão: 4096 caracteres

#### -is

# AS/400 Ignore Stamp (Cliente)

Ignora uma conexão a um AS/400 se o arquivo cache contém informações diferentes da estrutura do metaschema atual.

#### -k

# **Keyword Forget List**

Força o Progress a aceitar declarações cujo nome seja uma palavra reservada da linguagem. Ele retornará uma mensagem de alerta, mas continuará a execução.

# Exemplo

Um programa desenvolvido em versão 6 com uma variável cujo nome é uma palavra reservada na versão 8 ocasionará um erro de sintaxe. Porém você pode remediar este problema com o parâmetro **–k** que ignorará esta

redundância.

# -L n Lock Table Entries (Servidor)

Define o número de registros que podem ser travados.

Cada registro acessado com a claúsula SHARE-LOCK ou EXCLUSIVE-LOCK requisita um travamento individual, caso seja necessário o lock além do valor especificado é retornada uma mensagem de erro à sessão cliente, porém a sessão multi-usuário desfaz todas as transações e mantém o processamento.

Mensagem de erro

SYSTEM ERROR: Record lock table too small. Increase –L parameter

Cada registro em lock na tabela consome 14 bytes da memória não compartilhada e cada requisição requer 18 bytes da memória compartilhada da sessão multi-usuário.

Caso você especifique um valor que não seja múltiplo de 32 este valor informado será arredondado para o valor múltiplo mais próximo do indicado.

# -ld nome Logical Database Name (Cliente)

Informa à sessão o nome lógico a ser atribuído para o banco de dados

	Chando & Deminido os Dados 247
	conectado.
-Ing linguagem	Language (Cliente)  Define a linguagem a ser utilizada pela
	sessão.  As linguagens disponíveis depende da configuração do Progress instalado. Tipicamente as linguagens instaladas são inglês internacional, inglês
-	americado, espanhol, alemão e francês.
-logfile arquivo	LogFile (Cliente)
	Especifica o arquivo de log a ser criado/usado pelo AppServer.
-logname arquivo	Logname (Cliente)
	Especifica o arquivo de log a ser criado/usado pelo AppServer
-m1	Auto Server (Servidor)
	Inicia a sessão multi-usuário definindo um auto-servidor. O serviço multi-usuário usa o servidor para iniciá-lo automaticamente. Porém, este serviço já é utilizado por padrão, dispensando a passagem deste parâmetro para a sessão.
-m2	Manual Server (Servidor)
	Inicia a sessão multi-usuário definindo

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

manualmente um serviço remoto após o

248	Dominando o Progress
	início da sessão multi-usuário.
-m3	Secondary Login Broker (Servidor)
	Especifica um terceiro serviço a ser usado para a sessão multi-usuário.
-Ma n	Maximum Clients Per Server (Servidor)
	Define o número máximo de usuários remotos por sessão multi-usuário.
	O padrão utilizado será o parâmetro -n se especificado, dividido pelo número máximo de servidores, parâmetro -Mn.
-maxport n	Maximum Dynamic Server (Servidor/Cliente)
	Define o intervalo máximo de portas disponíveis para uma sessão cliente.
	Os parâmetros –maxport e –minport definem uma faixa específica de portas disponíveis para proteção de um firewall. Geralmente o intervalo disponível é 32768 à 65535.
	Mais informações no capítulo Segurança de dados e aplicação.
-Mf n	Delayed BI File Write (Servidor)
	Define um intervalo em segundo para a gravação das informações em buffer (Before-Image) para o banco de dados.

Este intervalo não põe em risco a integridade dos dados, porém em caso de erro os dados não armazenados no intervalo definido poderão ser perdidos.

Mínimo: 0

Máximo: 32768

Padrão mono-usuário: 0 Padrão multi-usuário: 0

# -Mi n Minimum Clients Per Server (Servidor)

Define o número mínimo de usuários remotos por sessão multi-usuário.

# -minport n Minimum Dynamic Server (Servidor)

Define o intervalo mínimo de portas disponíveis para uma sessão cliente. Veja também o parâmetro **—maxport.** 

# -Mm n Message Buffer Size (Servidor/Cliente)

Define a quantidade em bytes para o buffer de mensagens padrão.

# -mmax n Maximum Memory (Cliente)

Define um valor inicial em kilobytes para alocar procedures compiladas.

# -Mn Maximum Servers (Servidor)

Mínimo: 1 Máximo: 512

250	Dominando o Progress
	Padrão multi-usuário: 4
-Mp n	Servers Per Protocol (Servidor)
	Define o número de servidores que podem ser iniciados por usuários remotos com qualquer protocolo.
-Mpb n	Maximum Servers Per Protocol (Servidor)
	Define o número máximo de servidores por protocolo.
-Mr n	Record Buffer Size (Cliente)
	Define o tamanho em bytes para o buffer de registros.
	Mínimo: 96 Máximo: 32.000 Padrão multi-usuário: 1012
-Mv n	Maximum Open Files (Servidor/Cliente)
	Define o número máximo de arquivos abertos para o Sistema PTX.
-Mxs n	Shared Memory Overflow Size (Servidor)
	Configura o tamanho da memória compartilhada em overflow em kilobytes
	Este parâmetro substitue os valores padrões atuais e realoca a memória compartilhada.

	Mínimo: 1 Máximo: memória física disponível Padrão multi-usuário: 15 kilobytes + (n * 300)
-n n	Number of Users (Servidor)
	Define o número máximo de usuário para conexão ao banco de dados.
-N protocolo	Network Type (Cliente)
	Define o tipo de protocolo/rede para conexão ao banco de dados.
	Os protocolos disponíveis pelo Progress são: TCP, DECnet, NETBIOS, TLI, DDE (Windows e Releases 7.3A ou superiores), WIPC (Windows e Release 7.3B ou superiores), SNA, LFP, e CTOSCLUSTER. EmVMS apenas protocolos TCP e DECnet.
-nb n	Nested Blocks (Cliente)
	Define o número de blocos solicitados para a execução de procedures.
-Nd device	Network Device (Servidor/Cliente)
	Especifica o caminho/localização de um device a ser utilizado para comunicação entre processos.
	Aplicável apenas para UNIX System V.3.

# -NL No Lock (Cliente)

Difine NO-LOCK para ao comando FIND e FOR EACH como padrão, caso estes estes não tenham nenhuma declaração de LOCK já especificada.

É aplicável apenas por procedures compiladas por uma sessão iniciada com o parâmetro –NL, para procedure não compiladas ou pré-compiladas é assumido o padrão NO-LOCK.

# -Nn Cliente PC Client Name (Cliente)

Identifica o nome do computador cliente para a conexão do banco de dados.

# -Nv n Network Version (Cliente)

Especifica o número da versão do protocolo de conexão. Este parâmetro é passado do cliente para o servidor para assegurar compatibilidade.

# -o impressora

# **Printer (Cliente)**

Define o nome/device da impressora a ser utilizado em um scopo de impressão.

# Exemplo:

- -o "COM2" (Windows)
- -o "Is -s" (UNIX)

(código)

	Criando & Definindo os Dados 253		
	output to printer.		
-p procedure	Startup Procedure (Cliente)  Especifica a procedure a ser executada.		
-P senha	Password (Cliente)		
	Define a senha do usuário no banco de dados.		
-param texto	Parameter (Cliente)		
	Declara um parâmetro informativo para identificar a sessão.		
	Por exemplo, em sua empresa você mantém bancos de dados produção e bancos de desenvolvimento, e em tempo de execução você quer saber qual o banco que está sendo utilizado, então você específica uma palavra para o início da sessão, -p "desenv", e o obtém por código pelo comando SESSION: PARAMETER.		
-pf arquivo	Parameter File (Servidor/Cliente)		
	Especifica um arquivo de parâmetros a ser utilizado para iniciar uma sessão servidor ou cliente.		
-plm	PROLIB Memory (Cliente)		
	Aloca 512 bytes para o cache de bibliotecas.		

254	Dominando o Progress		
-pls	PROLIB Swap (Cliente)		
	Define o uso de arquivos temporários .SRT para procedures compiladas.		
-populate	Fast Schema Change (Cliente)		
	Define para o Progress um mecaniscom dinâmico para obtenção e manipulação dos dados do metaschema.		
-pp diretório	ESQL PROPATH		
	Adiciona um novo diretório ao Propath em uma conexão ODBC.		
-pwqdelay	Page Writer Queue Delay (Servidor)		
	Especifica um número em milisegundos entre scan de páginas e escrita no banco de dados.		
	Mínimo: 0 Padrão multi-usuário: 100		
-pwqmin n	Page Writer Queue Minimum (Servidor)		
	Define um número mínimo de buffers a serem requeridos para gravação no banco de dados antes que o APW os grave no disco.		
	Mínimo: 0 Padrão multi-usuários: 1		

### Page Writer Scan (Servidor) -pwscan n O número de buffers que o APW deva contar antes de um ciclo. Mínimo: 0 Padrão multi-usuário: 4% de buffers (-Page Writer Scan Delay (Servidor) -pwsdelay n O número de segundos de intervalo entre cada procura de buffers para gravação no banco de dados pelo APW. Mínimo: 0 Padrão multi-usuário: 1 Page Writer Maximum Buffers -pwwmax n (Servidor) Define um número máximo de buffers a serem requeridos para gravação no banco de dados antes que o APW os grave no disco. Mínimo: 0 Padrão multi-usuários: 25 Quick Request (Cliente) -q Mantém uma procedure residente em memória para uso/acesso dinâmico para outras execuções. Mais informações no capítulo Performance.

### -Q ANSI SQL (Cliente)

Força o uso do padrão ANSI SQL para declarações SQL afim de manter compatibilidade absoluta.

### -Q2 ANSI SQL Client (Cliente)

Mantém compatibilidade com o padrão ANSI SQL89 para transações.

### -r Buffered I/O (Servidor)

Habilita a gravação em buffer de I/O para o Before-Image.

Muita atenção para este parâmetro porque ele coloca a integridade do banco de dados em risco. Geralmente quando conectado a um banco localizado em um drive remoto ou removível o Progress automaticamente informa sobre o perigo de crash quanto ao dispositivo, que no caso de falha o banco de dados só poderá ser restaurado por meio de backup.



Este modo de conexão é extremamente perigoso para a integridade dos dados. Em caso de falha apenas por meio de backup pode-se recuperar os dados.

# -rand n Alternate Random Number Generator (Cliente)

Define um número base a ser utilizado para geração de valores randômicos. Mínimo: 1 Máximo: 2 Padrão: 1 Run 4GL Client (Cliente) -rg Define que o Progress utilizado é 4GL Full, caso você tenha mais de um tipo de configuração instalada no seu Progress atual. -RO Read-Only (Cliente) Define que o banco de dados conectado será apenas para leitura. -rptint n License Usage Reporting Interval (Servidor) Define um intervalo, em minutos, para a sessão multi-usuários informar o uso das licenças. **Run Query Client (Cliente)** -rq Define que o Progress utilizado será apenas Client para limitar o acesso dos clientes. Run Run-time Client (Cliente) -rr Define que o Progress utilizado será

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

clientes.

apenas Client para limitar o acesso dos

### -s n Stack Size (Cliente)

Define o número para o tamanho de stack da área da memória compartilhada pela sessão multi-usuários em 1K(1024 bytes). Apenas utilize este parâmetro caso ocorra algum erro solicitando o incremente deste parâmetro por uma tabela que ultrapasse os valores padrões, como os erros abaixo:

SYSTEM ERROR: stkpush: stack overflow. Increase -s parameter.

SYSTEM ERROR: stkditem: stack overflow. Increase -s parameter.

Mínimo: 3 Máximo: 63 Padrão: 40

### -S serviço Service Name (Servidor/Cliente)

Especifica o nome/alias do serviço multiusuário definido na sessão multiusuário.

Este serviço deve estar definido no arquivo services com o nome/alias, porta e protocolo.

A localização em Windows 95/98 é o diretório do Windows, se em Windows NT diretório do NT\system32\drivers\etc e UNIX /etc.

### -Sn serviço AS/400 Server Program Name (Servidor/Cliente) Igual ao parâmetro -S -spin n Spin Lock Retries (Servidor) Define o número de vezes que um processo tentará ser concluído antes de um intervalo. -stream Stream (Cliente) Código Especifica um Código de Página a ser Página utilizado para scopo de streams (saída para impressora e tela, arquivos de definições, etc). Você pode especificar duas configurações iso8859-1 para códigos latinos ou ibm850 para códigos indo-arábicos Padrão: ibm850 Stash Area (Cliente) -stsh n Define o número de blocos a serem alocados na área de Stash. Mínimo: 1 Máximo: 31 Padrão: 2 -SYBc n **SYBASE Connections (Cliente)**

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

banco de dados Sybase.

Número máximo de conexões para um

	Padrão: 25	
-SYBt n	SYBASE Time (Cliente)	
	Define um timeout em segundos para uma conexão ao banco de dados Sybase.	
	Padrão: 3	
-t	Save Temp Files (Cliente)	
	Mantem arquivos temporários após o encerramento de uma sessão.	
-T diretório	Temporary Directory (Cliente)	
	Define um diretório como repositório de arquivos temporários.	
	Caso não seja especificado o parâmetro o Progress assumirá como padrão o diretório inicial da aplicação.	
-TB n	Speed Sort (Cliente)	
	Define um tamanho em kilobytes a ser alocado para processos de organização.	
	Mínimo: 3 Máximo: 31 Padrao: 12	
-TM n	Merge Number (Cliente)	
	Define o número de blocos ou streams a serem mesclados simultaneamente para	

	Criando & Definindo os Dados 261
	processos de organização.
	Mínimo: 1 Máximo: 32 Padrão: 5
-tok n	Token (Cliente)
	Define o número máximo de "tokens" permitidos em uma declaração Progress 4GL.
	Máximo: 1.600 Padrão: 1024
-trig diretório	Trigger Location (Cliente)
	Especifica o diretório aonde estão localizados os arquivos dos triggers do bancos de dados.
-tstamp	Time Stamp (Cliente)
	Define um timer que verifica o conteúdo do código executável .R se equivale ao mesmo conteúdo do Metaschema atual.
-usrcount n	do código executável .R se equivale ao
-usrcount n	do código executável .R se equivale ao mesmo conteúdo do Metaschema atual.
-usrcount n -U usuário	do código executável .R se equivale ao mesmo conteúdo do Metaschema atual.  User Count (Servidor)  Define o número de usuários permitidos para conexão ao banco de dados após o

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

banco de dados.

262	Dominando o Progress		
-vw	Video Write (Cliente)		
	Habilita o scopo direto para o vídeo por compatibilidade com um console PC. Use em Sistema Operacional SCO para controle do stream de I/O.		
-VO versão	ORACLE Version (Cliente)		
	Define a versão do Oracle a ser conectada (Versão 6 ou 7).		
-v6colon	Version 6 Colon (Cliente)		
	Especifica compatibilidade com a versão Progress 6 para alinhamento de campos. Caso você não especifique este parâmetro o Progress desloca o campo dois caracteres a direita.		
-v6q	Version 6 Query (Cliente)		
	Define o uso de apenas um índice para uma claúsula FOR EACH. Caso não seja especificado o Progress utiliza o melhor número de índice para qualquer condição.		
-xc coleção	Extended Alphabet Support		
	Específica a tabela de coleção de Códigos de Página a ser utilizada pela sessão.		
	Este parâmetro é similar ao parâmetro – cpcoll.		

Maiores informações veja o manual
PROGRESS Internationalization Guide.

### -y Statistics (Cliente)

Ativa o log de estatísticas de uso e consumo dos programas.

Quando uma sessão termina o Progress grava as informações de utilização da sessão em um arquivo log.

Você pode especificar o arquivo de saída das estatísticas definindo a variável de ambiente **CLI ENTMON**, como abaixo:

# CLIENTMON=/tmp/estat.log; export CLIENTMON

Caso você não defina a saída o arquivo padrão é **client.mon** localizado no diretório da aplicação.

### -yc Statistics with CTRL-C (Cliente)

Define a criação de estatística e desabilita o uso das teclas CTRL-C para abortar uma aplicação.

Também substitue o comando **SHOW-STATS** para criação de estatísticas.

Mais informações consulte o capítulo Performance

### -yd Segment Statistics (Cliente)

Define a criação de estatísticas geradas pela execução das procedures. Armazena informações sobre execução de programas compilados e seus respectivos tamanhos em bytes, e criação/acessos a arquivos SRT e o consumo em bytes.

Por padrão estas estatísticas são armazenas no arquivo **client.mon** localizado no diretório da aplicação.

Mais informações consulte o capítulo Performance.

# -yx Statistics with Cross-reference (Cliente)

Define a criação de estatísticas geradas pela execução das procedures, e armazena todas as informações de uso em um arquivo.

Este arquivo por padrão é criado no diretório da aplicação chamado proc.mon, caso você queira especificar outra localização para o arquivo deve-se configurar a variável de ambiente.

### PROCMON=Localização do Arquivo

### Exemplo

SET PROCMON=M:\TEMP\MONITOR.LG (Windows)

PROCMON=/tmp/monitor.lg ; export PROCMON (UNIX)

Mais informações consulte o capítulo Performance.

### -yy ano Century (Cliente)

Especifica um ano base para o século. Por exemplo, 1950 declara que anos iguais e inferiores a 50 serão do século 20, e anos superiores a 50 serão século 21.


Mínimo: 1100 Máximo: 9900 Padrão: 1950

# **Banco de Dados Multi-Volumes**

### O que é o banco multi-volumes?

O banco de dados multi-volumes no Progress nada mais é que arquivos de dados, de transações, de imagens que fazem parte, como também pertencem a um único banco de dados.

O figura abaixo exemplifica a constituição de um banco de dados dividido em 3 arquivos de dados (.DBn), 2 arquivos para o Before-Image (.Bn) e 2 arquivos para o After-Image (.An).



Os arquivos padrão como Database (.DB), Before-Image (.DB) e After-Image (.AI) quando em multivolumes eles apenas armazem dados informativos sobre a

própria constituição e estrutura do banco de dados. Por exemplo o arquivo .DB não mais contém dados das tabelas, apenas as estruturas das mesmas, índices, validações, etc.

Os arquivos extendidos (Dn, Bn, An) têm um tamanho fixo e inalterado como defido na estrutura de criação dos mesmos, inicialmente vazios, porém os tamanhos definidos já alocados.

Os arquivos **Voláteis (Dn, Bn, Na)** não têm um tamanho definido, porque eles serão utilizados e incrementados depois de esgotado os tamanhos definidos dos arquivos anteriores. Por exemplo, um banco multivolumes com dois arquivos de dados em 50 megas e um terceiro volátil será esgotado o tamanho pré-definido quando este ultrapassar 100 megas em quantidade de informações para tabelas e índices, então utilizando o arquivo estendido.

### Por que usar Banco Multi-Volumes?

A utilização de banco de dados multi-volumes além de uma solução para o problema do tamanho máximo de um arquivo imposto pelo Sistema Operacional (2 Gigabytes UNIX, Novell e FAT16 Windows), também é recomendado como o melhor, ou um dos melhores, meios para melhorar a performance de manipulações de dados.

Arquivos menores e individuais permitem acessos mais rápidos para abertura, leitura e gravação, tanto para controle intrínseco do Sistema Operacinal, como também para o SGBD do banco.

### Criando a estrutura multi-volumes

Você pode particionar três partes constituintes do banco: os arquivos de Dados (.DB), o Before-Image (.BI) e o After-Image(.AI). Podendo-se definir n arquivos constituintes em n localizações iguais ou distintas, sendo o último arquivo de cada parte constituinte um arquivo de tamanho volátil.

### Formação do arquivo de estrutura

Tipo do Arquivo	Localização e Nome	Tamanho (múltiplo de 32)
<b>D</b> (Dados)	[Diretório/] Arquivo. <b>X</b> n <b>f</b>	n * 32
<b>B</b> (Before-Image)	Onde <b>X</b> é o tipo do arquivo e <i>n</i> é a seqüência	
A (After-Image)	do mesmo e <b>f</b> é uma constante	

Estas definições devem estar descritas em um arquivo tipo texto com o cujo nome deve ser o mesmo do banco a ser criado e extensão st.



A Progress declara que você pode definir um nome para o banco e informar o arquivo de estrutura, mas em muitos casos não funciona. (prostrct create banco [arquivo de descrição] ... Então crie um arquivo de estrutura com o mesmo nome do banco deseiado!

### Arquivo info.st

```
d info.d1 f 2048
d info.d2 f 2048
d info.d3 f 2048
d info.d4
b info.b1 f 1024
b info.b2
a info.a1 f 1024
a info.a2
```

O exemplo acima cria uma definição com particionamento em 3 arquivos para dados com 2 megas e o quarto extendido, e dois para Before-Image e After-Image com 1 mega.



Lembre-se sempre que o último arquivo não pode informar o tamanho porque este será um arquivo volátil.



É sempre aconselhável a localização dos arquivos After-Image em outro disco, para possibilitar a recuperação caso aconteça algum problema nos bancos de dados por motivo de falha no(s) disco(s) de produção.

### Criando o Banco

Após concluídas as definições do arquivo apenas defina a variável de ambiente DLC e o PATH, caso não definidos execute o utilitário PROSTRCT, exemplo:

### prostrct create info

Pronto! Criado o banco de dados multi-volumes.

Depois de criado o banco ainda não é o suficiente para começar a utilizar. O Progress não permite conexão a um banco de dados, Progress pelo mesmos, caso este não contenha nenhuma definição de estrutura lógica. O banco de dados recém criado está vazio, as definições feitas foram somente quanto à estrutura física de multivolumes ou multi-arquivos, não há no banco tabelas, usuários para obter permissões, etc.

Caso você tente conectar um banco multi-volumes sem nenhuma definição de estrutura, Metaschema, será apresentado este erro.



Quando você cria um banco de dados simples e vazio (Empty), por exemplo, o Progress o faz a partir de um banco já existente chamado **Empty.db**, localizado em DLC. Liste todos os arquivos .DB e você verá os bancos origem para o PRODB, Data Administration, CREATE TABLE e qualquer outro modo de criação de banco de dados Progress.

Para colocar o banco em funcionamento você deve copiar a estrutura de um banco já pronto para o banco multi-volumes criado utilizando o utilitário **PROCOPY**, exemplo:

Sintaxe: PROCOPY Banco de Origem Banco Destino

Digite este comando, lembrando-se que a variável de ambiente DLC deve está referenciada adequadamente.

# procopy %DLC%/empty info (DOS/WINDOWS) procopy \$DLC/empty info (UNIX)

Pronto! O banco multi-volumes esta criado.

A conexão é da mesma forma que um banco de dados simples. O gerenciamento dos arquivos é todo por conta do Progress.

### **MAGNUS**

### **Apresentação**

Será discutido neste capítulo diversos assuntos relativos ao sistema de gestão empresarial MAGNUS Datasul, baseado em maior parte no MAGNUS versão I modo Gráfico para ambiente Windows, será discutido e mostrado telas e detalhes para ambiente UNIX, porém em menor quantidade.

### Como o MAGNUS funciona?

O sistema MAGNUS contempla em seu pacote diversos módulos, alguns obrigatórios e primários (Cadastros, Utilitários, Ajuda), e outros de acordo com a necessidade da empresa (Faturamento, Exportação, Chão de Fábrica, etc).

A sua configuração quanto ao Progress é baseada, ainda, na versão Progress 6 - conforme discutido no capítulo Configuração do Produto. Ele é instalado em um diretório principal, compartilhado entre todos os clientes que o utilizarão, com diversos sub-diretórios que representam um módulo ou grupo de utilidades, por exemplo:

/MAGNUS (Diretório principal)

/MAGNUS/cdp (Cadastros)

/MAGNUS/utp (Utilitários)

/MAGNUS/ctp (Contabilidade)

# Lista de Diretórios do MAGNUS (principais)

CDP Cadastros

UTP Utilitários

IGP Gráficos

INC Trigges e Includes

 $\odot$ 

A monenclatura de TRIGGERS utilizada pela Datasul é a tradução literal, GATILHOS

AJP Ajuda

CTP Contabilidade

CEP Estoque

CCP Compras

REP Recebimento

ESP Programas específicos desenvolvidos pelo

cliente

PTP Patrimônio


OUTROS...

### **Funcionamento do MENU**

### Hierarquia/Relacionamento

SISTEMA → ROTINA → PROGRAMA

O gráfico abaixo demonstra a lógica dos relacionamentos e permissões de acesso a cada SISTEMA, ROTINA e/ou PROGRAMA.



#### **Exemplo**

```
/* ex0036.p */
define variable c-programas as character.

for each sistema:
    display sistema.sigla
        sistema.nome
        sistema.permissao format "x(40)".
```

```
for each rotina of sistema:
        display rotina.sigla
                rotina.rotina
                rotina.permissao format "x(40)".
        for each programa where
                 programa.programa = rotina.programa[01] or
                 programa.programa = rotina.programa[02] or
                 programa.programa = rotina.programa[03] or
                 programa.programa = rotina.programa[04] or
                 programa.programa = rotina.programa[05] or
                 programa.programa = rotina.programa[06] or
                 programa.programa = rotina.programa[07] or
                 programa.programa = rotina.programa[08] or
                 programa.programa = rotina.programa[09] or
                 programa.programa = rotina.programa[10] or
                 programa.programa = rotina.programa[11] or
                 programa.programa = rotina.programa[12] or
                 programa.programa = rotina.programa[12]:
            assign c-programas = rotina.programa[01] +','+
                                 rotina.programa[02] +','+
                                 rotina.programa[03] +','+
                                 rotina.programa[04] +','+
                                 rotina.programa[05] +','+
                                 rotina.programa[06] +','+
                                 rotina.programa[07] +','+
                                 rotina.programa[08] +','+
                                 rotina.programa[09] +','+
                                 rotina.programa[10] +','+
                                 rotina.programa[11] +','+
                                 rotina.programa[12] +','+
                                 rotina.programa[12].
            display entry(lookup(programa.programa,
                          c-programas),
                          'a,b,c,d,e,f,q,h,i,j,k,l,m')
                    programa.programa
                    programa.permissao format "x(40)"
                    with no-box no-labels.
        end.
   end.
end.
```

### Validando o acesso ao Programa

Este código abaixo valida a permissão para uso de um programa de acordo com as permissões concedidas ao grupo do usuário ou individualmente, pelo nome.

#### **Exemplo**

```
/*********************
* Programa...: ACESSOMG.P
* Programador: Marcio Brener
* Finalidade.: Consistencia das permissoes para execucao
              de programas
* Data....:
*******************
define input parameter c-programa like programa.programa.
/* Ignora verificacao se usuario ADM ou SUPER */
if userid("mgadm") = "adm" or
  userid("mgadm") = "super" then return.
/* Verifica se o usuario atual tem USERID do MAGNUS */
find _user where
    _user._userid = userid("mgadm") no-lock no-error.
if not available _user then do:
   bell.
   message "Usuario nao autorizado no MAGNUS"
           view-as alert-box warning title "Acesso negado".
   return error.
end.
/* Verifica se o programa esta cadastrado no MAGNUS
  para acessos */
find programa where
    programa.programa = c-programa no-lock no-error.
if not available programa then do:
   bell.
   message "Programa nao cadastrado no MAGNUS"
           view-as alert-box warning title "Acesso negado".
   return error.
end.
/* Verifica se e permitido para todos */
if lookup("*", programa.permissao) > 0 then return.
/* Verifica se tem permissao para o USERID do MAGNUS */
if lookup(userid("mgadm"), programa.permissao) > 0 then return.
```

### **Bancos Históricos**

Quando é encerrado um período fiscal, 1 ano, é necessário fazer os fechamentos contábeis do período e iníciar um novo exercício fiscal. Um problema comum às empresas é o histórico deste exercício encerrado, até mesmo por não ter o módulo de Bancos Históricos do MAGNUS, então a solução é manter os bancos de dados deste período encerrado à parte para futuras consultas, conforme exigências legais.

Os bancos de dados históricos devem ser consultados, porém nunca alterado. Então como garantir acesso somente para consulta?

Para isso a melhor forma é garantir o conteúdo dos dados inalterados a partir do próprio banco de dados com permissão somente para leitura pelos clientes, o programa abaixo mostra como fazer isso.

#### **Exemplo**

```
/* ex0034.p */
/*
Este programa concede permissão somente aos usuários
ADM e SUPER para modificação de dados
* /
/* Banco Administrativo */
for each mgadm. file
where mgadm. file. file-name <> "maxusadm"
                                                and
      mgadm._file._file-name <> "prog-log"
                                                and
      mgadm._file._file-name <> "log-mensagem"
      exclusive-lock:
    assign mgadm._file._can-create = "adm, super"
           mgadm._file._can-delete = "adm, super"
           mgadm._file._can-write = "adm, super"
           mgadm._file._can-read = "*"
           mgadm._file._can-dump = "adm, super"
           mgadm._file._can-load = "adm, super".
    for each mgadm._field of mgadm._file exclusive-lock:
        assign mgadm._file._can-write = "adm, super"
               mgadm. file. can-read
    end.
end.
/* Banco Comercial */
for each mgcom. file exclusive-lock:
    assign mgcom. file. can-create = "adm, super"
           mgcom. file. can-delete = "adm, super"
           mgcom._file._can-write = "adm, super"
           mgcom. file. can-read
           mgcom._file._can-dump = "adm, super"
           mgcom._file._can-load = "adm, super".
    for each mgcom._field of mgcom._file exclusive-lock:
        assign mgcom._file._can-write = "adm, super"
               mgcom._file._can-read = "*".
    end.
end.
/* Banco Industrial */
```

Você poderia também iniciar a sessão cliente com o parâmetro somente leitura -RO, mas no banco de dados administrativo do MAGNUS, mgadm, é necessário a leitura, gravação e deleção de registros para se utilizar o sistema.

# Desenvolver em Windows para usar no UNIX...

Caso você use MAGNUS em ambiente UNIX via telnet, geralmente o software NETTERM, tanto para uso do Sistema como também desenvolvimento de programas específicos a edição é bastante díficil, talvez nem tanto, mas de modo díficil com certeza. Em ambiente UNIX o Procedure Editor não lhe dá uma agilidade para escrita tão boa como qualquer editor Windows ou DOS, com facilidades como copiar e colar, selecão rápida, uso do mouse, help on-line, entre outros diversos atrativos disponíveis no Windows.

Para isso primeiramente você tem ter uma versão do Progress para Windows, com suporte a editar procedures e manipular dados (Procedure Editor e Dicionário de Dados), caso você tenha faça os seguintes passos:

### Configure a sessão servidor UNIX adequadamente para à conexão do Windows:

 Edite o arquivo /etc/services e inclua ao final deste os serviços dos bancos de dados que serão utilizados para identificações por parte das conexões clientes Windows, exemplo:

mgadm 8030/tcp
mgcom 8031/tcp
mgind 8032/tcp

2. A carga do banco de dados inclua a informação do serviço a ser utilizado pelo banco, exemplo:

Carga do banco Administrativo

proserve -db i00adm -S mgadm -N tcp ...

# Configure a sessão cliente Windows adequadamente para o MAGNUS:

- Crie um diretório local na máquina de desenvolvimento ou então no servidor para serem instalados os arquivos de programas do MAGNUS, isso ocupará em média 300 megabytes;
- Transfira os programas por FTP para o diretório já criado. Será mais fácil se você transferir o diretório inteiro do MAGNUS de uma só vez para o Windows;

- 3. Você pode apagar todos os arquivos .R, eles não serão necessários para desenvolvimento porque apenas ocuparão mais espaço, e você já tem os programas .P que funcionam;
- 4. Edite um arquivo .INI para o MAGNUS (MAGNUS.INI) igual ao descrito no capítulo Configuração do Produto, Listagem do arquivo Progress.ini, ao qual será utilizado para iniciar o MAGNUS. Lembre-se de configurar corretamente os valores para o PROPATH, DLC PROCFG, PROMSG, etc;
- Edite o arquivo host localizado no diretório do Windows, caso não exista o crie e informe o número do IP do Servidor dos Bancos de Dados e o Nome/Alias do Servidor, exemplo:

### 172.35.1.10 servidor\_magnus

 Edite o arquivo services localizado no diretório do Windows, caso não exista o crie e informe os Nomes/Aliases dos serviços e os Números dos Serviços iniciados, igual editado no arquivo /etc/services do Servidor UNIX.

mgadm 8030/tcp
mgcom 8031/tcp
mgind 8032/tcp

Em Windows NT a localização é Diretório do NT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\hosts e services. Saiba também que o padrão utilizado pelo Progress é o arquivo HOSTS e não LMHOSTS!

7. No arquivo de parâmetros (.pf) de conexão do MAGNUS o faça da seguinte maneira:

### **Arquivo MAGNUS.PF**

- -db i00adm
- -Id mgadm
- -H servidor\_magnus #igual ao nome definido no arquivo hosts
- -S mgadm #igual ao nome definido no arquivo services
- -N tcp #protocolo TCP/IP
- ... (Outros Bancos de Dados)
- -p menu7.p

Refaça estes procedimentos para os bancos Comercial e Industrial.

8. Faça um atalho com a seguinte sintaxe:

### <u>ALVO</u>

PROWIN32.EXE -basekey "ini" -ininame MAGNUS.INI -pf MAGNUS.PF

### **INICIAR EM**

Diretório do MAGNUS



O parâmetro **-basekey "ini"** é necessário para forçar o uso do arquivo INI, ao invés de valores padrões na Registry do Windows. Caso você esteja utilzando Progress 7 não o especifique.



Lembre-se que no MAGNUS Versão I para Windows o programa inicial do menu é chamado **MENU7.P**, e caso você não tenha os arquivo das imagens de bitmap, localizadas no diretório IGP, você precisa obtê-las pela BBS Datasul e colocas neste dirétorio!



Saiba que mesmo em Windows ao indicar um arquivo deve-se usar sempre barra estilo UNIX (run esp/es0001.p) e os diretórios do PROPATH. Sempre!

Pronto! Você já pode desenvolver em Windows e depois de editadas e testadas as procedures apenas as transfira por FTP para o UNIX e compile-as.

### Criar Bancos para Testes/Desenvolvimento

Como é praxe para a área técnica a utilização de bancos teste e/ou desenvolvimento e sessão teste e/ou de desenvolvimento. Será apresentada algumas sugestões e maneiras de melhorar ou facilitar o desenvolvimento e/ou manutenção do sistema.

### Criando os bancos

Obviamente é ideal criá-los a partir dos bancos de atuais em uso, para maior fidelidade à produção, então sigas os passos a seguir:

- Tire do ar todas as sessões que estão utilizando os bancos de testes atuais, como exitam;
- 2. Tire os bancos de testes do ar;
- Copie os bancos produção para o bancos teste. Lembre-se sempre de tirar do ar os bancos de produção antes de fazer as cópias para a área de testes e se possível trunque o Before-Image do banco. Use o PROCOPY preferencialmente, ou então por meio do próprio sistema operacional (COPY, CP, EXPLORER, etc);
- Jamais faça cópia de bancos de dados ativos, isso pode danificá-los!
- Caso você precise fazer uma cópia para testes, mas não possa finalizar o banco em produção faça um **BACKUP ON-LINE** e o restaure na área de testes! Sintaxe:

probkup online Banco Destino, exemplo: probkup online i00adm d:\desenv\i00adm, em UNIX AIX probkup online i00adm /dev/rmt0. Restaurando: prorest i00adm d:\desenv\i00adm, UNIX AIX prorest i00adm /dev/rmt0.

- Em UNIX o backup em fita destroi todos os dados já existentes na mesma! (PROBKUP, CPIO, TAR)
  - 4. Ative os bancos de produção e bancos de teste;
  - 5. Inicie a sessão do MAGNUS TESTE e acrescente em todas as descrições dos sistemas a palavra TESTE, por exemplo: Conta a Pagar TESTE, Caixa e Bancos TESTE, Contabilidade TESTE. Isso informa ao usuário que aquele sistema é para testes, avitando qualquer problema...
  - 6. Caso você tenha o Progress a partir da versão 8 identifique a sessão com o parâmetro -param no arquivo .pf de início. Exemplo: -param TESTE ou -param DESENV. Você pode obter o status da sessão por meio de código, exemplo: DISPLAY SESSION: PARAM, isso identificará a sessão.

### **BACKUP**

Exitem duas opções para backup, pelo utilitário do Progress PROBACKUP ou por aplicativos próprios do Sistema Operacional ou ainda terceiros.

O backup do Progress, PROBACKUP, tem diversas funções específicas para esta tarefa, nele é possível especificar o número de redundância de gravação do banco, afim de evitar algum problema físico em um pedaço da fita; ele pode ser restaurado em qualquer local específico, como também apenas incremental.

Em UNIX não é aconselhável utilizar o PROBACKUP. caso você precise armazenar mais que 1(um) banco por fita. Isso porque ele apagará todo o conteúdo da mesma para o backup de um banco.

Antes de iniciar o backup você deve, sempre, baixar o banco, se possível também truncar o Before-Image. O script abaixo demonstra como proceder em UNIX e/ou Windows NT:



Os scripts mostrados assumem que os arquivos físicos dos bancos de dados têm a nomenclatura de 100[sigla], como Administrativo 100adm, Comercial 100com, etc.

### UNIX AIX

```
#Script para Backup dos Bancos de Dados MAGNUS
wall "Senhores usuários, o backup iniciara em 1 minuto! Por
favor finalizem seus trabalhos"
sleep 60
cd /bases/magnus
DLC=/sistemas/dlc ; export DLC
PATH=/usr/bin:$DLC:$DLC/bin; export PATH
#Baixa os bancos de dados
proshut i00adm -by
proshut i00com -by
proshut i00ind -by
#Trunca o Before-Image
proutil i00adm -C truncate bi
proutil i00com -C truncate bi
proutil i00ind -C truncate bi
#Use CPIO ou TAR para backup
find ./ -name i00* | cpio -ovcB > /dev/rmt0 > backup.log
tar -cvf i00* /dev/rmt0 > backup.log
#Marque o banco de dados como "backupado"
rfutil i00adm -C mark backedup
```

```
rfutil i00com -C mark backedup
rfutil i00ind -C mark backedup
#Carreque os bancos de dados
proserve i00adm ... parâmetros
proserve i00com ... parâmetros
proserve i00ind ... parâmetros
wall "Senhores usuarios! O sistema MAGNUS ja esta no ar
novamente!"
#fim do script
    Windows NT
REM Script para Backup dos Bancos de Dados MAGNUS
@echo off
net send DOMÍNIO "Senhores usuários o backup esta send
iniciado. Finalize seu trabalho!"
d:
cd \bases\magnus
set DLC=c:\sistemas\dlc
set PATH=%PATH%;%DLC%;%DLC%/bin
REM Baixa os bancos de dados
proshut i00adm -bv
proshut i00com -by
proshut i00ind -by
REM Trunca o Before-Image
proutil i00adm -C truncate bi
proutil i00com -C truncate bi
proutil i00ind -C truncate bi
backup i00* [DESTINO] /F:backup.log
REM Marque o banco de dados como "backupado"
rfutil i00adm -C mark backedup
rfutil i00com -C mark backedup
rfutil i00ind -C mark backedup
REM Carreque os bancos de dados
proserve i00adm ... parâmetros
proserve i00com ... parâmetros
proserve i00ind ... parâmetros
```

net send DOMÍNIO "Senhores usuarios! O sistema MAGNUS ja esta no ar!

REM fim do script

#### Utilizando zoom de cadastro Datasul

Os programas do MAGNUS têm janelas zoom para facilitar a manipulação dos dados de cadastros diversos. Os programas CDZxxxx.p são os zooms dos cadastros diversos de utilização genérica em todos os programas.

Estes programas zoom requerem algumas variáveis pré-declaradas (NEW SHARED) para o posterior retorno do dado escolhido, como abaixo:

/\* variáveis solicitadas pelo programa de zoom de Empresas (cdz0104.p) \*/

#### **Exemplo**

```
/* ex0035.p */
define new shared variable l-implanta as logical init yes.
define new shared variable i-cod030 like empresa.ep-codigo.
define variable v-ep-codigo like empresa.ep-codigo.
form v-ep-codigo at row 1 column 8 colon-aligned
        validate(can-find(empresa where empresa.ep-codigo =
input frame f-empresa v-ep-codigo),
        "Empresa nao cadastrada")
        empresa.nome at row 1 column 14 left-aligned no-
labels view-as text
       with frame f-empresa row 10 centered overlay side-
labels title "Empresa".
update v-ep-codigo with frame f-empresa editing:
readkev.
if frame-field = "v-ep-codigo" and
lookup(keyfunction(lastkey), "tab,return,get") > 0 then
do:
    if keyfunction(lastkey) = "get" then do:
        run cdp/cdz0104.p.
        assign v-ep-codigo = i-cod030.
        display i-cod030 @ v-ep-codigo
```

```
with frame f-empresa.
end.
else apply lastkey.

find empresa where
        empresa.ep-codigo = input frame f-empresa v-ep-
codigo no-lock no-error.

if available empresa then
        display empresa.nome with frame f-empresa.
else
        display " @ empresa.nome with frame f-empresa.
end.
else apply lastkey.
end.
```

Para se saber quais são as variáveis solicitadas pelo zoom simplesmente execute o programa (run) e observe os nomes das variáveis não criadas no retorno do erro.

## Shared variable [nome da variável] has not been created. (392)


variáveis requeridas: I-implanta e i-cod030 para retorno.



### Capítulo n

# Softwares, Utilitários & Sites diversos

#### **NetTerm**



O NetTerm é o aplicativo de telnet apresentado neste livro é certamente um dos melhores telnets existes, e melhor ainda, ele é shareware.

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

Mude o logotipo padrão do NetTerm para a marca da sua empresa ou pessoal, para tal apenas substitua o arquivo logo.bmp localizado no diretório de instalação do aplicativo para um bitmap do seu logotipo.


# Configure as teclas de acordo com o MAGNUS

Configuração de teclas: ^[ Escape, [ Control		
F1	^[OP	GO
F2	^[00	HELP
F3	^[OR	INSERT-MODE
F4	^[OS	EXIT
F5	^G	GET
F6	^P	PUT
F7	^[[18~	RECALL
F8	^[[19~	CLEAR
F9	^ N	NEW-LINE
F10	^D	DELETE-LINE
F11	^[B	BREAK-LINE
F12	^A	APPEND-LINE

Obtenha uma cópia em:

InterSoftware@compuserve.com

#### Kea!X



O Kea!X também foi utilizado na edição deste livro, as telas do Progress em ambiente X-Windows (OSF-Motif) foram capturadas através dele.

O Kea!X é um tipo de telnet gráfico, ele simula um console X-Windows exatamente como se você estive em frente a estação servidora em uma janela Windows 95/98/NT.

Obtenha uma cópia de avaliação em:


http://www.attachmate.com/

#### **PCase**



O PCase é uma ferramenta CASE desenvolvida em Progress v8 utilizando, também, OCX e DLL's.

Ela possui engenharia inversa e reversa para bancos de dados Progress.



http://tools4progress.com/

### **Viper**

Editor de relatórios gráficos para Progress

Obtenha um cópia em <a href="http://tools4progress.com">http://tools4progress.com</a>

#### **ERWin**

Outra ferramente CASE bastante popular que tem também disposição para Progress, através de arquivos de definições (.df).

#### Visual PCL

Ferramenta para pré-visualização de arquivos tipo PCL, muito útil para quem usa impressão neste formato.

Obtenha uma cópia em http://www.visual.co.uk

### **Sites sobre Progress**

#### PROGRESS SOFTWARE USA

http://www.progress.com

Este é o site oficial da Progress Software proprietária criadora da linguagem. Neste site você encontrará as últimas informações sobre Progress e outros aplicativos.

#### PROGRESS SOFTWARE BRASIL

Site oficial da Progress no Brasil totalmente em português. Este é um ótimo referencial para informações sobre cursos certificados pela Progress, consultoria, compra e atualização de softwares Progress e qualquer outro serviço sobre Progress no Brasil.

http://www.progress-software.com.br

#### **DATASUL**

O site do fabribrante dos Sistema MAGNUS e MAGNUS EMS, com suporte ao usuário, dados sobre os sistemas, informações de marketing e diversos outros temas sobre Gestão Empresarial.

http://www.datasul.com.br

#### PROGRESS E-MAIL GROUP

Sem dúvida o melhor endereço na Internet para obtenção de ajuda e informações sobre qualquer tema Progress.

O Progress User Mail é dividido em várias partes: linguagem, banco de dados, smart-objects, WebSpeed, AppServers entre outros.

Cadastre-se no PEG e receba diariamente diversos e-mail sobre perguntas e respostas Progress.

http://www.peg.com

#### **INSCREVA-SE NO USER GROUP**

Faça sua inscrição no Progress User Mail neste link:

http://www.peg.com/lists/subscribe.html

# PROGRESS HOME PAGE SOBRE ESTE LIVRO

O meu site na Internet, lá você encontrará vários temas e um Forum ON-LINE de perguntas e respostas sobre Progress.

http://www.geocities.com/marcio-brener/

mail: <u>brener@zipmail.com.br</u>

#### **USANDO PROGRESS NO LINUX**

Informações sobre Progress no Linux

http://marathon-man.com/pl/Progress-Linux-FAQ.html

Escrito por Márcio Brener - http://www.geocities.com/marcio-brener

http://www.peg.com/techpapers/redhat.txt

#### **PERFORMANCE**

Artigos, monografias e estudos sobre performance do Progress em vários sistemas operacionais, ajuste de parâmetros e técnicas de programação.

http://www.westnet.com/~gsmith/pperform.htm

http://www.peg.com/techpapers/monographs/

### SLIDES E APRESENTAÇÕES

Diversos slides, gráficos, anúncios e propagandas sobre Progress.

http://www.peg.com/techpapers/1999Conf/

#### **USANDO API'S DO WINDOWS**

Página dedicada à utilização de APIs Windows no Progress.

http://home.wxs.nl/~jurjen.dijkstra/prodevring/index.html

### **DESENVOLVEDORES EM PROGRESS**

Site de diversos desenvolvedores progress em todo o mundo.

http://home.wxs.nl/~jurjen.dijkstra/prodevring/about.html

# BASE DE CONHECIMENTOS PROGRESS (KNOWLEGED BASE PROGRESS)

Site da Progress americana para pesquisa de erros e soluções Progress.

http://techweb.progress.com/services/support/cgibin/techweb-kbase.cgi/kbase.w