Delphi 编程: 用流来读取 TXT 文件中的数据

http://www.enet.com.cn/esoftware/ 2007年09月12日15:27 来源:eNet 硅谷动力 作者:xqi 字号:小 | 大

【文章摘要】TXT 文本文件是一种以 ACSII 吗存储数据的文件。在 TXT 文件中只能够存储一些字符数据,所以这种文件的移植性和通用性很强,具有较高的易用性,并且被广泛应用,所以 Delphi 对该类型文件提供了较好的支持。目前在 Internet 上最为流行的 XML 文件也是一种文本文件。

【eNet 硅谷动力专稿】TXT 文本文件是一种以 ACSII 吗存储数据的文件。在 TXT 文件中只能够存储一些字符数据,所以这种文件的移植性和通用性很强,具有较高的易用性,并且被广泛应用,所以 Delphi 对该类型文件提供了较好的支持。目前在 Internet 上最为流行的 XML 文件也是一种文本文件。TXT 文本文件的操作非常简单,具体操作过程如下:

- 1. 首先要声明一个 TextFile 类型的的文件指针。如: var MyFile: TEXTFile。
- 2. 然后使用 AssignFile 方法将声明的文件指针与外部 TXT 文件相关联。AssignFile (FileName); FileName 既可以是全路径名,也可以仅是文件名。对于后者系统将在当前目录下查找。
- 3. 初始化读写有三种方式: Reset 为读打开文件并把文件指针移动到文件首; Rewrite 为写创建一个新文件; Append 为写打开存在的文件并把文件指针定位在文件尾。
- 4. 读取或写入文本。Readln 方法能够读取一行文本,writeln 方法能向文件写入一行文本。
 - 5. 最后用 Closefile 方法关闭已打开的文件。

在这里我们要介绍的就是如何用流来读取 TXT 文件中的数据,并且在指定显示区域显示出来。首先让我们通过一个简单范例来了解 ReadBuffer 方法,让我们来读取指定 TXT 文件的前 10 个字符。

procedure TForm1. Button1Click(Sender: TObject);

var

MyFile: TMemoryStream;

Filebuf: array[1..10] of char; //这里声明的是静态数组

```
a:string;
Begin
 If opendialog1. Execute then
 begin
MyFile:=TMemoryStream. Create;//创建流
MyFile.LoadFromFile(opendialog1.FileName);
MyFile. ReadBuffer (Filebuf, 10);//读取 TXT 文件前 10 个字符
 a:= strpas(Filebuf) //将数组转化成为字符串
 Form1. canvas. Textout (0, 0, a); //在显示区域上显示字符串
FreeAndNil(MyFile);//释放流
 end;
end;
```

以上范例在窗体 Form1 上显示的字符串就是打开 TXT 文本的前 10 个字符,但是如何得到文本的所有数据呢?这里就需要用到动态数组。动态数组在流中的应用是个难点,因为Delphi 中的静态数组是在运行前就已经将内存空间分配好,所以它的变量地址就是数组的第一维地址,即没有描述部份,故它的 sizeof 为 1 个字节,而动态数组是在运行期间动态分配一个内存块,所以它的变量地址部分需要一个描述部分,故它的 sizeof 为四个字节,用于存放描述表,所以在用 Readbuffer 方法时,需要采用数组的第一维地址为起始地址,才不会导致内存溢出。下面这个范例就是用流来读取 TXT 文件中的全部数据。

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

MyFile: TMemoryStream;

```
Filebuf: array of pchar; //这里声明的是动态数组
iLen: Int64:
Begin
If opendialog1. Execute then
begin
iLen:=0;
MyFile:=TMemoryStream.Create;
MyFile. LoadFromFile (opendialog1. FileName);
iLen:=MyFile.Size;//获得指定TXT文件的大小
SetLength (FileBuf, iLen);//设置动态数组的长度为 TXT 文件的大小
MyFile. ReadBuffer (FileBuf[0], iLen);//读取 TXT 文件全部数据
Form1. canvas. Textout (0, 0, string (FileBuf)); //在显示区域上显示字符串;
FreeAndNil(MyFile);
end;
end;
以上的范例可在窗体 Form1 上显示指定 TXT 文件的全部数据。
现在让我们来研究一下如何从 TXT 文本中的指定位置读取一定量的数据,这里用到的函
```

而 origin 是计算方式 ,下面三个就是 origin 的值,soFromBeginning 是从文件头开始计算,soFromCurrent 是从当前位置开始计算,而 soFromEnd Offset 是从最后位置开始

数就是 seek (offset:integer, origin:word) integer; 它的参数所代表的意义: offset

是偏移量:

```
下面这个范例就是从 TXT 文本中的指定位置取一定量的数据
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 var
MyFile: TMemoryStream;
Filebuf: array of pchar; //这里声明的是动态数组
 iLen: Int64;
Begin
 If opendialog1. Execute then
begin
 iLen:=0;
                                       0
MyFile:=TMemoryStream.Create;
 MyFile. LoadFromFile (opendialog1. FileName);
 iLen:=MyFile.Size;
SetLength (FileBuf, 1024);//设置动态数组的长度;
Myfile. Seek (1024, soFromBeginning);//从文件头开始计算到 1024 个字节处
MyFile. ReadBuffer (FileBuf[0], 1024);//从 seek 设置的当前位置往后读取 1024字节
Form1. canvas. Textout (0, 0, string (FileBuf)); //在窗体上显示;
FreeAndNil(MyFile);
```

end;

end

