关于如何更改功能服务器 IP 的说明

1.	概述		1
2.	更改	(功能服务器的 IP 地址	1
	2.1.	win2000 服务器	2
	2.2.	Linux/Unix 服务器	2
3.	功能	能服务器安全证书	2
4.	更改	(主控数据库	3
	4.1.	使用工具更改数据	3
	4.2.	手工更改数据概述	3
	4.3.	登录主数据库	4
	4.4.	替换 IP (手工更改)	4
	4.5.	保留原 IP,转移站点到新 IP(手工更改)	6
5.	修改	t DNS 解析	7
6.	更改	x注册的 DNS 服务器信息	7
7.	主辅	i DNS 动态更新	8

1. 概述

使用 Prim@Hosting 过程中,您可能会遇到更改功能服务器 IP 的情况。

更改 IP 时,您需要按下列步骤操作:

- 1. 在功能服务器上更新站点等配置中的 IP 地址;
- 2. 从本公司获得针对新的 IP 地址的功能服务器安全证书;
- 3. 在主控的数据库中修改数据库记录,将旧的 IP 改为新的 IP;
- 4. 修改 DNS 解析,将站点 IP 从旧的 IP 改为新的 IP;
- 5. 如果原 IP 用于 DNS 服务器,需要通过域名注册商更改注册的 DNS 服务器信息;
- 6. 如果原 IP 用于主辅 DNS 动态更新,需要更改相关配置。

2. 更改功能服务器的 IP 地址

操作系统本身如何更改 IP, 此处不再赘述。本节说明的是如何批量更改 Web Server 中的 IP

2.1. win2000 服务器

需要批量更改 IIS 中的 IP 地址,我公司有一个工具(ModifyIpAddr.exe),可以完成批量更改的工作,如果需要,请向我们索取这一工具。

用法:

将 ModifyIpAddr.exe 程序拷贝到 C:\winnt\或其他在系统 PATH 中的目录下;

进入命令行模式;

键入:

ModifyIpAddr.exe <old_ip> <new_ip>

如:

ModifyIpAddr.exe 192.168.0.1 192.168.0.2

2.2. Linux/Unix 服务器

需要更改 Apache 中的 IP 地址。具体修改的文件是:

/usr/prima/etc/httpd/site.conf

/usr/prima/etc/httpd/virtual.conf

我公司有一个工具(ModifyApacheIP.sh),可以完成批量修改的工作,如果需要,请向我们索取这一工具。

用法:

将 ModifyApacheIP.tar.gz 上载到服务器; tar zxf ModifyApacheIP.tar.gz cd ModifyApacheIP ./ModifyApacheIP.sh <old_ip> <new_ip>

3. 功能服务器安全证书

如果原 IP 仍保留,且主控/主 DNS 服务器仍然可以和原 IP 正常通信,不需要更换服务器安全证书。

如果原 IP 被新 IP 彻底替换,需要更换服务器安全证书。

更换安全证书时,请告知新的 IP 地址和主控的 IP 地址,如果该服务器同时是辅 DNS 服务器,请告知主 DNS 的 IP。

我们将为您制作新的安全证书。

收到新证书之后,先停止 acasd/acald 服务,然后用新的证书及密钥文件覆盖老的:

Linux/Unix:

/usr/prima/etc/cert/server.crt /usr/prima/etc/cert/server.key

Win2000:

Acasd 安装目录/etc/cert/server.crt Acasd 安装目录/etc/cert/server.key

4. 更改主控数据库

注意:如果您使用的是 3.0 商务版,可以在服务器管理的 IP 地址管理中批量更改主控数据库中的 IP,不需要再使用本章中的工具和方法。

为了方便您进行修改工作,我公司提供了修改主数据库记录的工具 ModifyPrimadbIP.sh。使用方法见下节,另外也叙述了手工更改数据的方法。

4.1. 使用工具更改数据

使用方法:

上载 ModifyPrimadbIP.tar.gz 到主控服务器; tar zxf ModifyPrimadbIP.tar.gz cd ModifyPrimadbIP

如果原 IP 被新 IP 彻底替换,运行

 $./ModifyPrimadbIP.sh <\! old_ip \!> <\! new_ip \!>$

例子:

./ModifyPrimadbIP.sh 192.168.0.1 192.168.0.2

如果原 IP 仍保留,只是要将原 IP 上的站点变为新 IP,运行:

 $./ModifyPrimadbIP.sh < \! old_ip \! > < \! new_ip \! > keep_old_ip$

例子:

./ModifyPrimadbIP.sh 192.168.0.1 192.168.0.2 keep_old_ip

提示:在程序运行过程中,会帮您备份数据库到/root/primadb.<日期-时间>.sql。

4.2. 手工更改数据概述

*** 首先,请您备份主数据库 primadb!!! ***

主数据库为主控服务器上的 primadb 数据库。 如果原 IP 被新 IP 彻底替换,您需要更改: tabACAs tabPhysicalServers tabIPAliases tabWebSiteInstances tabDNSZoneInstances 5 个表的记录,详见下节。

如果原 IP 仍保留,只是要将原 IP 上的站点变为新 IP,需要更改:

tabSites

tabWebSiteInstances

tabDNSZoneInstances

3个表的记录,详见下节。

4.3. 登录主数据库

mysql –uroot –p

Enter password:

或者用 primadbadmin 用户登陆,缺省密码是 changeme,如果更改了,可以在/www/prima/htdocs/common/PUB.Config.inc

文件的 PUB_MAINDBPASS 配置项中查到当前密码:

mysql -uprimadb -p

Enter password:

转到 prim@Hosting 系统的主数据库:

mysql> use primadb;

4.4. 替换 IP (手工更改)

更新以下数据表与 ip 地址相关的字段:

[tabACAs 表]

其中的 host 字段是 ip 地址

SELECT * FROM tabACAs WHERE host = \$old_ip;

可以查看是否有需要更新的数据。其中的\$old_ip 为原有的 ip 地址,例如:

\$old_ip = 12.34.56.78

则上述 SQL 语句为:

SELECT * FROM tabACAs WHERE host = '12.34.56.78';

如果发现有查询出来的数据,则应将其更新:

```
UPDATE tabACAs SET host = $new_ip WHERE host = $old_ip;
其中的$new_ip 为新的 ip 地址,例如:
$old_ip = 12.34.56.78
$new_ip = 23.45.67.89
则上述 SQL 语句为:
UPDATE tabACAs SET host = '23.45.67.89' WHERE host = '12.34.56.78';
(以下的 SQL 中的$old_ip 和$new_ip 的意义与此相同,不再单独举例)
[tabPhysicalServers 表]
其中的 main_ip 字段
相关的 SQL
查询是否有原有 ip 地址的记录:
SELECT * FROM tabPhysicalServers WHERE main_ip = $old_ip;
更新记录:
UPDATE tabPhysicalServers SET main_ip = $new_ip WHERE main_ip = $old_ip;
[tabIPAliases 表]
其中的 ip_alias 字段
相关的 SQL
查询是否有原有 ip 地址的记录:
SELECT * FROM tabIPAliases WHERE ip_alias = $old_ip;
更新记录:
UPDATE tabIPAliases SET ip_alias = $new_ip WHERE ip_alias = $old_ip;
[tabWebSiteInstances 表]
其中的 ip 字段
相关的 SQL
查询是否有原有 ip 地址的记录:
SELECT * FROM tabWebSiteInstances WHERE ip = $old_ip;
更新记录:
```

```
UPDATE tabWebSiteInstances SET ip = $new_ip WHERE ip = $old_ip;
```

[tabDNSZoneInstances 表]

其中的 ip、mx 字段

相关的 SQL

查询是否有原有 ip 地址的记录:

SELECT * FROM tabDNSZoneInstances WHERE ip = \$old ip;

SELECT * FROM tabDNSZoneInstances WHERE mx = \$old_ip;

更新记录:

UPDATE tabDNSZoneInstances SET ip = \$new_ip WHERE ip = \$old_ip ;

UPDATE tabDNSZoneInstances SET mx = \$new_ip WHERE mx = \$old_ip;

4.5. 保留原 IP,转移站点到新 IP(手工更改)

如果新 IP 还未添加到系统中,先从 Web 管理界面-->服务器管理-->IP 列表界面中,添加新 IP。

首先找出原 IP 和新 IP 对应的 ID 号:

SELECT * FROM tabIPAliases;

如:

[tabSites 表]

UPDATE tabSites SET ip_id=\$new_ip_id WHERE ip_id=\$old_ip_id;

[tabWebSiteInstances 表]

其中的 ip 字段

相关的 SQL

查询是否有原有 ip 地址的记录:

SELECT * FROM tabWebSiteInstances WHERE ip = \$old_ip;

更新记录:

UPDATE tabWebSiteInstances SET ip = \$new_ip WHERE ip = \$old_ip;

[tabDNSZoneInstances 表]

其中的 ip、mx 字段

相关的 SQL

查询是否有原有 ip 地址的记录:

SELECT * FROM tabDNSZoneInstances WHERE ip = \$old_ip;

SELECT * FROM tabDNSZoneInstances WHERE mx = \$old_ip;

更新记录:

UPDATE tabDNSZoneInstances SET ip = \$new_ip WHERE ip = \$old_ip ;

UPDATE tabDNSZoneInstances SET mx = \$new_ip WHERE mx = \$old_ip;

5. 修改 DNS 解析

请先备份/var/named*!!!

解压工具包:

tar zxf changednsip.tar.gz cd changednsip

运行:

./changeall.sh old_ip new_ip

如:

./changeall.sh 192.168.0.50 192.168.0.51

重新加载 named:

/usr/sbin/rndc reload

6. 更改注册的 DNS 服务器信息

如果原 IP 是注册的 DNS 服务器,需要通过域名注册商更改注册的 DNS 服务器信息,将原 IP

7. 主辅 DNS 动态更新

```
如果服务器是主 DNS 服务器,需要修改:
/usr/prima/etc/prima.conf
master\_dns\_server\_ip = 192.168.0.18
设置。重起 acald 或 acasd。
同时需要更改辅 DNS 服务器上/etc/named.conf 中所有:
masters { 192.168.0.18; };
设置。重起 named。
如果服务器是辅 DNS 服务器,需要修改主 DNS 服务器上/usr/prima/etc/prima.conf中:
slave_dns_servers = prima_root:changeme@192.168.0.50:2001
设置。重起 acald 或 acasd。
同时需要更改主 DNS 服务器上/etc/named.conf 中
also-notify {
       192.168.0.50;
};
server 192.168.0.50 {
       keys { 18-50.; };
};
设置。重起 named。
```

北京创值立信软件技术有限责任公司 2003 年 6 月

附件 1: Win2000 批量更改 IIS IP 工具 ModifyIPAddr.zip

附件 2: Linux/Unix 批量更改 Apache IP 工具 ModifyApacheIP.tar.gz 附件 3: Linux/Unix 主控数据库更改 IP 工具 ModifyPrimdbIP.tar.gz 附件 4: Linux/Unix 批量更改 DNS 解析工具 changednsip.tar.gz