iSCSI 配置简介

2014/10/6 renyl

1 SERVER 端配置

1.1 RHEL6 系(TGT, Linux SCSI Target)

1) 安装 "scsi-target-utils"包

#yum install scsi-target-utils*

2) 启动 tgtd 服务

#service tgtd start

3) 新增 iSCSI Target Device

```
#tgtadm --11d iscsi --op new --mode target --tid 1 -T ign. 2012-04. hostname:iSCSI-data1
```

注: iSCSI Qualified Name (iqn)的格式通常为: iqn.yyyy-mm.<reversed domain name>[:identifier]

4) 将要分享的分区(如: sda1 和 sda2)加入 iSCSI Target Device

```
#tgtadm --lld iscsi --op new --mode logicalunit --tid 1 --lun 1 -b /dev/sda1
#tgtadm --lld iscsi --op new --mode logicalunit --tid 1 --lun 2 -b /dev/sda2
```

注: 存储设备可以有以下三种:

- a) 镜像文件: (制作过程如下)
 - i. if=/dev/zero of=/mnt/sdb1/iscsi_disk.img bs=1M count=500
 - ii. chcon -Rv -t tgtd var lib t /mnt/sdb1/
- b) 磁盘分区: /dev/sdb2
- c) LVM 逻辑卷:/dev/my_vg/my_lv
- 5) 设置指定 CLIENT 端 (iSCSI Initiator Device) 可获取本 iSCSI Target Device

```
#tgtadm --11d iscsi --op bind --mode target --tid 1 -I 193.168.116.53
```

注:

192. 168. 116. 53 为 CLIENT 端 (iSCSI Initiator Device) 的 IP, 若不設定具体的 IP, 也可以设定为 ALL, 这样就表示所有的 CLIENT 端都可使用。

6) 取消指定 CLIENT 端 (iSCSI Initiator Device) 可获取本 iSCSI Target Device

#tgtadm --11d iscsi --op unbind --mode target --tid 1 -I 193.168.116.53

7) 设置指定用户可获取本 iSCSI Target Device

```
#tgtadm --11d iscsi --op new --mode account --user redhat --password redhat12345678
#tgtadm --11d iscsi --op bind --mode account --tid 1 --user redhat
```

注:密码要求是12-16个字符。

8) 取消指定用户可获取本 iSCSI Target Device

```
#tgtadm --11d iscsi --op unbind --mode target --tid 1 --user user_1
```

9) 确认 iSCSI Targe Device 设定以及查看添加的分区

```
#tgtadm --11d iscsi --op show --mode target
#tgt-admin --show
```

10) 删除 iSCSI Target Device 已分享的分区

```
#tgtadm --lld iscsi --op delete --mode logicalunit --tid 1 --lun 1
#tgtadm --lld iscsi --op delete --mode logicalunit --tid 1 --lun 2
```

11) 删除 target

```
#tgtadm --11d iscsi --op delete --mode target --tid 1
```

注:

SERVER 端需要关闭防火墙,或者打开 3260/tcp 端口(命令为:firewall-cmd--add-port 3260/tcp), 否则 CLIENT 端 (iSCSI Initiator Device) 访问 target 可能会失败。

1.2 RHEL7 系(LIO, Linux-IO Target)

1) 安装 "targetcli"包

```
#yum install targetcli*
```

2) 向 "backstore" 中添加分区

3) 创建 iSCSI target

```
# targetcli
targetcli shell version 2.1.fb34
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
/> 1s
o- / ...... [...]
 o- block ...... [Storage Objects: 1]
  | | o-my_disk......[/dev/sdd3 (18.6GiB) write-thru deactivated]
  | o- fileio ...... [Storage Objects: 0]
  /> cd iscsi
/iscsi> create
Created target iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 8be45ad4a30a.
Created TPG 1.
/iscsi> ls
o-iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 8be45ad4a30a . . . . . [TPGs: 1]
   o- tpg1 ...... [no-gen-acls, no-auth]
    o- acls ...... [ACLs: 0]
    o- luns ...... [LUNs: 0]
    /iscsi>cd /
/> exit
```

```
Global pref auto_save_on_exit=true

Last 10 configs saved in /etc/target/backup.

Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json

#
```

4) 向已创建的 iSCSI target 设置 acls、luns、portals

```
# targetcli
targetcli shell version 2.1.fb34
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
/> 1s
o-/.....[...]
  | o- my_disk ...... [/dev/sdd3 (18.6GiB) write-thru deactivated]
  o-iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 8be45ad4a30a . . . . [TPGs: 1]
    o- tpg1 ...... [no-gen-acls, no-auth]
     o- portals ...... [Portals: 0]
  /> cd iscsi/iqn. 2003-01. org. linux-iscsi.compute-node.x8664:sn. 8be45ad4a30a/tpg1/
/iscsi/ign. 20...5ad4a30a/tpg1> ls
 /iscsi/iqn. 20... 5ad4a30a/tpg1>cd acls
/iscsi/iqn.20...30a/tpg1/acls> create iqn.1994-05.com.redhat:ef2fe972d17c <
Created Node ACL for ign. 1994-05. com. redhat:ef2fe972d17c
                              该 ign 为 CLIENT 端的,可以在 CLIENT 端
/iscsi/iqn.20...30a/tpg1/acls>cd ../luns
                                  过
                                     命
/iscsi/iqn. 20...30a/tpg1/luns>create /backstores/block/my disk
                              /etc/iscsi/initiatorname.iscsi " 查看
Created LUN O.
Created LUN 0->0 mapping in node ACL iqn. 1994-05.com.redhat:ef2fe972d17c
/iscsi/iqn.20...30a/tpg1/luns> cd ../portals
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create
                        这条命令如果报错,那么可以使用命令
Using default IP port 3260
Binding to INADDR_ANY (0.0.0.0)
                        "netstat -nlp | grep 3260" 看下,是
```

不是 tgtd 服务占用了 3260 号端口。

Created network portal 0.0.0.0:3260.

```
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> cd /
/> 1s
 o-/.....[...]
  o- backstores ..... [...]
   o- block ...... [Storage Objects: 1]
  | | o- my_disk ...... [/dev/sdd3 (18.6GiB) write-thru activated]
   | o- pscsi ...... [Storage Objects: 0]
   o- iscsi ...... [Targets: 1]
   o-iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 8be45ad4a30a . . . . [TPGs: 1]
    o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
     o- acls ...... [ACLs: 1]
     o- ign. 1994-05. com. redhat:ef2fe972d17c ..... [Mapped LUNs: 1]
       o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/my_disk (rw)]
     o- lun0 ...... [block/my_disk (/dev/sdd3)]
     o- portals ...... [Portals: 1]
      /> saveconfig ←
Last 10 configs saved in /etc/target/backup.
                            切换到根目录保存配置,这
Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json
                            样重启后配置依然生效。
/> exit
Global pref auto_save_on_exit=true
Last 10 configs saved in /etc/target/backup.
Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json
```

注:

- 1) targetcli 是通过交换式的方式执行的,不同目录下可执行的命令是不同的,可以通过双击 Tab 键来显示在不同目录可执行的命令,以及可用参数。
- 2) 需要注意,默认情况下全局参数 auto_save_on_exit=ture。

2 CLIENT 端配置

1) 安装 "iscsi-initiator-utils"包

```
#yum install yum install iscsi-initiator-utils*
```

2) 启动 iscsi 和 iscsid 服务

```
#service iscsi start && service iscsid start
```

注: iscsi 服务其实可以不用启动。iscsiadm 命令会自动启动 iscsid 服务。

3) 侦测 SERVER 端的 target

```
#iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 193.168.181.231
193.168.181.231:3260,1
iqn.2003-01.org.linux-iscsi.compute-node.x8664:sn.426e96765bdb
#
```

4) 查看可用的 target

```
# ls -al /var/lib/iscsi/nodes/*
total 0
drw------. 3 root root 35 Apr 23 12:58 .
drwxr-xr-x. 3 root root 75 Apr 23 12:58 ..
drw------. 2 root root 20 Apr 23 12:58 193.168.181.231,3260,1
# iscsiadm -m node
193.168.181.231:3260,1
iqn.2003-01.org.linux-iscsi.compute-node.x8664:sn.426e96765bdb
#
```

5) 设置 Server 的访问账号和密码(7系不需要设置)

```
#cat /etc/iscsi/iscsid.conf #将相关项前面的注释符#删除掉
...
node. session. auth. authmethod = CHAP //开启 CHAP 认证
node. session. auth. username = redhat //配置账号
node. session. auth. password = redhat12345678 //密码
...
```

6) 载入 target

```
#iscsiadm
                                        -m
                                                          node
iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 426e96765bdb --login
               in
                          to
                                      [iface:
                                                      default,
                                                                        target:
iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 426e96765bdb,
                                                                        portal:
193.168.181.231,3260] (multiple)
                                [iface:
                                                                        target:
iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 426e96765bdb,
                                                                        portal:
```

```
193.168.181.231,3260] successful. #
```

7) 验证 target

```
# 1sb1k
NAME
         MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
           8:0
                0 465.8G 0 disk
sda
`-sda2
           8:2
                0 465.3G 0 part
 -rhel-root 253:0 0 50G 0 lvm /
 -rhel-swap 253:1 0 3.8G 0 lvm [SWAP]
                                               看到 SERVER
 端的磁盘了。
           8:16 0 8G 0 disk
sdb
```

8) 查看活动的会话,并且列出有效的 LUNs

```
# iscsiadm -m session -P 3
iSCSI Transport Class version 2.0-870
version 6.2.0.873-28
...
scsi6 Channel 00 Id 0 Lun: 0
Attached scsi disk sdb State: running
```

9) 格式化

```
# parted /dev/sdb -s mklabel gpt
# parted -s /dev/sdb mkpart primary xfs 1049KB 4GB
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
# mkfs.xfs -f /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1
                                             agcount=8, agsize=122039 blks
                                isize=256
                                sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1
                                crc=0
data
                                bsize=4096
                                             blocks=976306, imaxpct=25
                                sunit=0
                                             swidth=0 blks
        =version 2
                                bsize=4096
                                             ascii-ci=0 ftype=0
naming
                                             blocks=2560, version=2
        =internal log
                                bsize=4096
log
                                sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
                                extsz=4096
                                             blocks=0, rtextents=0
realtime =none
# 1sb1k
NAME
       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
```

```
8:0
                     0 465.8G 0 disk
sda
                         500M 0 part /boot
-sda1
               8:1
`-sda2
               8:2
                     0 465.3G 0 part
 -rhel-root 253:0
                     0
                          50G 0 1vm /
                         3.8G 0 1vm [SWAP]
 -rhel-swap 253:1
 -rhel-home 253:2
                     0 411.5G 0 1vm /home
               8:16
                     0
                           8G 0 disk
sdb
`-sdb1
               8:17
                         3.7G 0 part
#
```

注:

- a) 在/etc/fstab 中要使用 UUID, 而不要使用具体路径比如/dev/sdb。
- b) 具体的路径在你重新连接磁盘的时候可能会发生改变,比如第一次是/dev/sd,第二次是/dev/sdc。(可以使用 blkid 命令查看块设备和分区的 UUID)

10) 卸载 target

```
#iscsiadm
                                               node
iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 426e96765bdb --logout
         out of session [sid: 1,
iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 426e96765bdb,
                                                                 portal:
193. 168. 181. 231, 3260]
Logout
                                 [sid:
                                                  1,
                                                                 target:
iqn. 2003-01. org. linux-iscsi. compute-node. x8664:sn. 426e96765bdb,
                                                                 portal:
193.168.181.231,3260] successful.
# 1sb1k
NAME
                        SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
             MAJ:MIN RM
sda
               8:0
                      0 465.8G 0 disk
-sda1
               8:1
                      0
                         500M 0 part /boot
`-sda2
               8:2
                     0 465.3G 0 part
 -rhel-root 253:0
                     0
                          50G 0 1vm /
                                                                 卸载后,就看不
                     0 3.8G 0 1vm [SWAP]
 -rhel-swap 253:1
                                                                 到 sdb 磁盘了。
  -rhel-home 253:2
                      0 411.5G 0 1vm /home
```

11) 删除 target

3 参考

- 1) http://www.cnitblog.com/201/archive/2012/05/04/79560.html
- 2) http://linux-iscsi.org/wiki/Targetcli
- 3) http://dngood.blog.51cto.com/446195/842658/